Assinatura dos Indicadores

Verificação de hash, parâmetros e sinais dos seis indicadores do Atlas Vectra, para que as leituras deixem de ser visuais e passem a ser verificáveis por robô.

O princípio

Um sinal que serve para automação precisa de três provas. **Identidade**, que diz de qual indicador e de qual versão o sinal veio, resolvida pelo hash do arquivo-fonte. **Parâmetros**, que dizem com quais valores ele estava configurado, porque um mesmo indicador com histerese diferente é outro indicador. E **fato**, o evento em si, datado pelo fechamento do candle: ativo, tempo, lado, preço de referência, stop e alvo.

Resumidos por hash, os três formam a assinatura do sinal. Ela não muda com zoom, tema, orientação de tela ou ordem de carregamento, porque não depende do desenho: depende do cálculo e do candle fechado.

Registro dos indicadores

gann_square_of_nine.pine

DECLARAÇÃO	indicator("Gann Square of Nine - Universal HUD & Cycle Engine v4", shorttitle="Gann Sq9 v4", overlay=true, max
PINE / TAMANHO	versão 6 · 412 linhas · 25472 bytes
SINAL	alertas nomeados
SHA-256 DO FONTE	`a731787bd5b1e7d8a837ffa8ec20625bb56cf50f953140f174fcaeb35c03e444`

ALERTAS	`ta.crossunder(close, p_red_90), title="Perda 90° → Anel Vermelho",`
	`ta.crossover(close, p_exp_90), title="Rompimento +90° → Anel Verde",`
	`ta.cross(close, p_red_1620), title="Toque Alvo Crítico 1620°",`
	`ta.cross(close, p_red_1800), title="Zona de Exaustão 1800°",`

PARÂMETROS	anchor_mode = "Automático (Pivôs Recentes; pivot_len = 15, "Período do Pivô (Modo Automático; manual_top = 87128.0, "Preço Topo Manual (P_topo; manual_bot = 82467.0, "Preço Fundo Manual (P_fundo; scale_choice = "Automático (Auto-Detectar; show_hud = true, "Exibir Painel HUD", group=grp_h

indicador_master_atlas_v10.pine

DECLARAÇÃO	indicator("Indicador Master: Atlas v10 + Ribbon + Bubbles", overlay=true, max_labels_count=500, max_lines_coun
PINE / TAMANHO	versão 6 · 91 linhas · 6966 bytes
SINAL	não identificado no fonte
SHA-256 DO FONTE	`35a40afc2272b247f47a11bc279f04a72ab0356a823b4665892b64b62b3f8c24`
PARÂMETROS	lowerTfInput = "", "Lower TF (Empty = Auto Scale; minNotional = 500, "Min notional to show (USD/USDT; maxPerBar = 1, "Max bubbles per bar", minval=1, ma; bubblePos = "Wick Extreme", "Bubble Position", opt; showText = true, "Show notional text", group=grpB; textSizeOpt = "Normal", "Text Size", options=["Auto"

vectra_dynamic_indicator.pine

DECLARAÇÃO	indicator("Vectra Dynamic INDICATOR", overlay=true, max_labels_count=500, max_lines_count=500)
PINE / TAMANHO	versão 5 · 162 linhas · 7275 bytes
SINAL	rótulos no gráfico
SHA-256 DO FONTE	`37c3bae56dcbdb6a46bf25872c150c81a4d495fa94d66ce875f2629bb90dd5df`
RÓTULOS	ENTRADA L, ENTRADA S, STOP L, STOP S
PARÂMETROS	fast_len = 10, "Período Base ZLEMA", minval=1, gr; kama_len = 34, "Período Lento KAMA (Filtro Macro; hist_mult = 0.45, "Histerese ATR (Anti-Ruído Micro; len_atr = 14, "Período ATR (Volatilidade; use_slope = true, "Exigir Inclinação da ZLEMA para; mult_stop = 1.8, "Multiplicador Trailing Stop (Lar

vectra_dynamic_stepped_trailing.pine

DECLARAÇÃO	indicator("Vectra Dynamic (Pure Stepped Trailing & Targets) - Suavizado MTF", overlay=true, max_labels_count=5
PINE / TAMANHO	versão 5 · 152 linhas · 6867 bytes
SINAL	rótulos no gráfico
SHA-256 DO FONTE	`4abccbbaba730bb5d91f42505548903d93e8fb5273679e92f4abd04f21010bf2`
RÓTULOS	ENTRADA L, ENTRADA S, STOP L, STOP S
PARÂMETROS	fast_len = 10, "Período Base ZLEMA", minval=1, gr; kama_len = 34, "Período Lento KAMA (Filtro Macro; hist_mult = 0.40, "Histerese ATR (Anti-Ruído Micro; len_atr = 14, "Período ATR (Volatilidade; mult_stop = 1.8, "Multiplicador Trailing Stop (Lar; mult_tp1 = 2.2, "Multiplicador TP 1 (Verde

vectra_ema_ribbon_matrix_rsi.pine

DECLARAÇÃO	indicator("Vectra 8-EMA Ribbon + Matrix RSI CVD [Atlas v6]", overlay=true, max_labels_count=500)
PINE / TAMANHO	versão 6 · 110 linhas · 6338 bytes
SINAL	não identificado no fonte
SHA-256 DO FONTE	`1a2b9ec727a395bdf0f596c4a3aa27b52298410799c2de37485d1791a9707671`

vectra_mtf_ribbon_matrix_institutional.pine

DECLARAÇÃO	indicator("Vectra MTF EMA Ribbon Matrix (1W, 3W, 1M, 12M)", overlay=false, precision=2)
PINE / TAMANHO	versão 5 · 89 linhas · 4971 bytes
SINAL	não identificado no fonte
SHA-256 DO FONTE	`d2338f4dcd5ad5cd2bb1c4cba47d3c4c682894b18136fff38ea3d34c97ab2b79`
PARÂMETROS	len_fast = 2, "Período EMA Ultrarrápida", minval=; len_mid = 21, "Período EMA Intermediária", minva; len_slow = 200, "Período EMA Institucional", minv; tf_1w = "1W", "Timeframe 1: 1 Semana"; tf_3w = "3W", "Timeframe 2: 3 Semanas"; tf_1m = "1M", "Timeframe 3: 1 Mês"

Protocolo de assinatura de sinal

```
payload = ativo | tempo_do_candle | lado | preco | stop | alvo
| id_indicador | hash_versao | hash_parametros
assinatura = SHA-256(payload)
```

O robô só aceita o sinal quando o hash de versão confere com o registro autorizado e o hash de parâmetros confere com a calibração vigente. Sinal sem par válido é descartado, mesmo que apareça na tela.

Situação real dos seis

Apenas o Gann Square of Nine publica alertas nomeados: seis, cobrindo a perda dos 90 graus, o rompimento dos 90 graus, o toque crítico de 1620, a exaustão de 1800, a oitava de 1440 e o teto de 3600. Os dois Vectra Dynamic emitem os rótulos ENTRADA L, ENTRADA S, STOP L e STOP S no gráfico, mas sem alerta declarado, então hoje não existe canal pelo qual o sinal avise um robô. O Ribbon Matrix, o MTF institucional e o Master v10 são leitura de contexto, não emissores.

Conclusão: para virar robô, cinco dos seis precisam de uma linha de alerta. É trabalho pequeno e é exatamente o que congela o sinal, porque o alerta dispara uma vez, no fechamento do candle, com o preço daquele instante. Rótulo se desloca com o zoom, alerta não.

Próximo passo

1. Acrescentar alerta em cada ponto de entrada e de stop dos dois Vectra Dynamic, com mensagem em formato fixo, já no padrão do payload acima.
2. Recalcular as assinaturas de versão depois da mudança e registrar a nova tabela.
3. Montar o teste determinístico: um conjunto fixo de candles, cada indicador roda sobre ele e o hash da sequência de sinais é comparado. Se o hash mudar sem mudança de código, existe sinal dependente do estado da tela, e isso precisa ser eliminado antes de plugar em conta real.

Sobre a Deriv

O caminho programático da Deriv é a API própria, com token, sobre WebSocket, além do Deriv Bot por blocos. O cTrader é plataforma de execução, e automação nele se faz por cBot em C#, o que é outra trilha. Antes de calibrar, vale confirmar qual dessas vias a sua conta aceita, porque a assinatura de sinal que propus aqui serve às duas: ela é o que o robô consulta para saber se o sinal é legítimo.