



锐动 iOS 直播 SDK





作者: RD iOS Team

版本: V1.0 版

日期: 20017-02-26



1 编写目的

预期读者:

有直播开发经验或者无经验的,打算或者正在使用"锐动 iOS 直播 SDK"的相关工程师。

- iOS 软件工程师。
- 产品经理。
- QA

2 名词解释

- 分辨率:用于计算机视频处理的图像,以水平和垂直方向上所能显示的像素数来表示分辨率。常见视频分辨率的有 1080P 即 1920x1080,720P 即 1080x720,640x480等。
- 帧率:每秒的帧数(fps)或者说帧率表示图形处理器处理场时每秒钟能够更新的次数。
- 码率: 数据传输时单位时间传送的数据位数,一般我们用的单位是 kbps 即千位每秒。



3 XCode 集成步骤

3.1 运行环境

SDK 支持 iOS7.0 及以上版本的设备,兼容 iPhone、iPad、iPod touch

3.2 申请 APPKey 和 APPSecretkey

- 3.2.1 打开 http://www.rdsdk.com/ , 在锐动官网首页选择登录或注册, 新用户先注册, 老用户直接登录。
- 3.2.2 登录完成后,进入视频云管理 点击"+新增",填写您应用的名称等,点击"提交",应用创建完成。
- 3.2.3 创建应用完成后会自动跳转至个人中心页面,此时会获取到该应用的 AppKey 和 AppSecret。




3.3 下载并导入 SDK

3.3.1 添加 libRDLiveSDK.a



3.3.2 工程设置

 TARGETS->General->Deployment Info 仅勾选竖屏(Portrait), 横屏(LandscapeLeft、 LandscapeRight)不勾选:




2. IOS9 适配:

在Info.plist中添加App Transport Security Settings类型Dictionary。在App
 Transport Security Settings下添加Allow Arbitrary Loads类型Boolean,值设为YES。






● 在 TARGETS->Build Settings->Enable Bitcode,将值设置为 №。



- 3. IOS10 适配:

Privacy - Camera Usage Description	٥	String
Privacy - Microphone Usage Description	0	String
Privacy - Photo Library Usage Description	0	String

4. 在 TARGETS->Build Phases->Linked Frameworks and Libraries 中加入 SDK 依赖库



5. 设置 Other Linker Flags

在 TARGETS->Build Settings->Other Linker Flags 中加入-ObjC。



3.4 直播

3.4.1 引入头文件及初始化

```
#import "RDLiveSDK.h"
   初始化RDLiveSDK,此方法在使用RDLiveSDK时在主线程中调用。
   @param appKey
                        在锐动SDK官网(http://www.rdsdk.com/)中注册的应用Key。
   @param secretKey 在锐动SDK官网(http://www.rdsdk.com/)中注册的应用密钥。
   @param successBlock 初始化成功的回调 [authType: 在锐动SDK官网申请的服务类型]
   @param errorBlock
                    初始化失败的回调 [error: 初始化失败的错误码]
*/
- (instancetype) initWithAPPKey:(NSString *)appKey
                andSecretKey:(NSString *)secretKey
                     success:(void (^)(RDLiveAuthorizationType authType))successBlock
                      error:(void (^)(NSError *error))errorBlock;
使用SDK开始直播视频
3.4.2 属性说明
 * 预览视图
@property (nonatomic, strong, readonly) UIView *cameraView;
 * 切换摄像头
@property (nonatomic, assign) RDRtmpPublishCameraState cameraState;
* 美颜,默认为开启美颜(RDRTMPPUBLISH_BEAUTIFY_SELECTED)
@property (nonatomic, assign) RDRtmpPublishBeautifyState beautifyState;
 * 麦克风音量; Default is 1.0f
*/
@property (nonatomic, assign) float
                                   micGain;
```



* 是否开启闪光灯

*/

@property (nonatomic, assign) BOOL torch;

/**

* 输出分辨率

@property (nonatomic, assign) CGSize videoSize;

* 码率

*/

@property (nonatomic, assign) int

bitrate;

* 帧率

@property (nonatomic, assign) int

fps;

* 是否根据设备方向调节摄像头方向

*/

@property (nonatomic, assign) BOOL useInterfaceOrientation;

* 是否根据用户网络自动调节码率; Default is off

@property (nonatomic, assign) BOOL useAdaptiveBitrate;

@property (nonatomic, readonly) RDLiveAuthorizationType authType;



3.4.3 获取所有在线直播用户 Uid 接口方法说明

/**

获取所有在线直播用户(uid)

*/

- (void)getAllLiveList:(void (^)(NSArray *allLiveInfoArray))successBlock

error:(void (^)(NSError *error))errorBlock;

3.4.4 直播接口方法说明

● 设置直播参数接口

/**

* 直播之前准备,用于设置直播参数。

* @param frame 显示分辨率
* @param videoSize 输出分辨率

* @param bitrate 码率

* @param fps 帧率(1-30)

* @param useInterfaceOrientation 是否根据设备方向调节摄像头方向

* @param cameraState 设置前后置摄像头,默认为前置

*/

- (void) preparePublishWithFrame: (CGRect) frame

videoSize: (CGSize) videoSize

bitrate: (int) bitrate fps: (int) fps

useInterfaceOrientation: (BOOL) useInterfaceOrientation

cameraState: (RDRtmpPublishCameraState) cameraState;

- (void) preparePublishWithFrame: (CGRect) frame

videoSize: (CGSize) videoSize

bitrate: (int) bitrate fps: (int) fps;

- (void) preparePublishWithFrame: (CGRect) frame

videoSize: (CGSize) videoSize

bitrate: (int) bitrate fps: (int) fps

useInterfaceOrientation: (BOOL) useInterfaceOrientation;



● 开启 / 关闭摄像头

/**

* 开启摄像头:直播前需要先开启摄像头

*

- (void) startCamera;

/**

* 停止摄像头

*/

- (void) stopCamera;
- 开始直播接口:根据自己申请的服务类型,选择不同的直播接口,开始直播。

/**

- * 在锐动SDK官网申请的服务类型是基础服务RDLive_AT_URL或RDLive_AT_URL_OR_UID时,才可使用此接口直播
- * 开始直播,推送摄像头到rtmp

*

- * @param rtmpUrl rtmp服务器地址
- * @param streamKey rtmp流名称
- * @param errorBlock 开始直播失败的回调 [status: 开始直播失败的错误码]

*/

- (void) startPublishWithUrl:(NSString *)rtmpUrl

andStreamKey:(NSString *)streamKey success:(void (^)())successBlock

error:(void (^)(RDLiveErrorCode status))errorBlock;

/**

- * 在锐动SDK官网申请的服务类型是云服务RDLive_AT_UID或RDLive_AT_URL_OR_UID时,才可使用此接口直播
- * 开始直播

*

- * @param userID 用户ID
- * @param errorBlock 开始直播失败的回调 [error: 开始直播失败的错误码]

*/

- (void) startPublishWithUid:(NSString *)userID

andTitle:(NSString *)title

success:(void (^)())successBlock

error:(void (^)(NSError *error))errorBlock;



/**

- * 在锐动SDK官网申请的服务类型是云服务RDLive_AT_UID或RDLive_AT_URL_OR_UID时,才可使用此接口直播
- * 由于网络不好等情况,非用户主动停止直播时,可尝试重新开始直播

*

- * @param userID 用户ID
- * @param errorBlock 开始直播失败的回调 [error: 开始直播失败的错误码]

*/

- (void) reStartPublishWithUid:(NSString *)userID

success:(void (^)())successBlock

error:(void (^)(NSError *error))errorBlock;

● 结東直播

/**

* 结束直播

*/

- (void) endPublish;
- 进入后台时结束直播

/**

- * 在锐动SDK官网申请的服务类型是云服务RDLive_AT_UID或RDLive_AT_URL_OR_UID时,才可使用此接口直播
- * 进入后台时结束直播
- * 按下Home键不需要调用该接口,可用于分享等情况

*/

- (void) endPublishEnterBackground;
- 回到前台时重连直播接口

/**

- * 在锐动SDK官网申请的服务类型是云服务RDLive_AT_UID或RDLive_AT_URL_OR_UID时,才可使用此接口直播
- * 回到前台重连直播
- * 按下Home键后返回不需要调用该接口,可用于分享等情况

*/

- (void) reStartPublishBecomeActive;



● 美颜相关

/**

* 设置是否开启美颜,默认: RDRtmpPublishFilterTypeNormal

*/

- (void) setFilter:(RDRtmpPublishFilterType) type;

/**

* 设置美颜程度,默认美颜程度为2

*

- (void) setBeautyLevel: (NSInteger) level;
- 设置facue

/**

* 设置Facue,默认不设置

*

- (void) setFacue:(RDRtmpPublishFacueType) type;
- 添加水印

/**

* 添加水印

*

- * @param waterView 水印(可支持UIImageView和UILabel)
- * @param location 水印标准位置,左右上下,中心点
- * 设置位置: (1)位置均由设置的rect的origin决定
- * (2)只设置竖屏时水印位置即可,横屏时的位置,SDK内会做处理

*/

- (void) addWaterMarkView:(id) waterView

location:(RDRtmpPublishWaterMarkLocation)location;

● 获取facue缩略图

/**

* 获取Facue缩略图

*/

- (UIImage *) getFacueImage: (RDRtmpPublishFacueType) type;
- 申请的是基础服务时,可从该接口获取直播缩略图。申请的是云服务时,SDK内会自动上传缩略图。

/**

* 获取直播截屏

*/

- (Ullmage *) getPublishScreenshot;



3.4.5 直播委托协议

直播状态回调

/**

* 推送状态回调

*

* @param rtmpState 推送状态

*/

 $\hbox{- (void) RDRtmpPublishConnectionStatusChanged: (RDRtmpPublishState) liveState;}\\$