# 『アプリケーションビルド設定ファイル

- はじめに
- 🔒 一般的なパラメーター
- AutoUpdate / CS
- AutoUpdate / RuntimeVL
- CS
- Licenses
- RuntimeVL
- SignApplication
- SourcesFiles / CS
- SourcesFiles / RuntimeVL
- Versioning / Client
- Versioning / Common
- Versioning / RuntimeVL
- Versioning / Server
- 🧌 コマンドリスト (文字順)

# 📄 はじめに

4D アプリケーションビルダーにおける各種オプションは XML キーを使って設定し、XML ドキュメントに保存することができます。

**4D環境** テーマの **BUILD APPLICATION** コマンドでアプリケーションを生成する際に、あらかじめ用意しておいた任意の 設定ファイルを指定することができます。

XML ドキュメントは、XML テーマのコマンド (XML、 XML DOM、 XML SAX) を使って操作します。

# 。 一般的なパラメーター

- BuildApplicationName
- BuildWinDestFolder
- BuildMacDestFolder
- DataFilePath
- BuildCompiled
- BuildApplicationSerialized
- \_\_\_\_ ArrayExcludedPluginName
- ArrayExcludedPluginID
- IncludeAssociatedFolders
- BuildComponent
- ArrayExcludedComponentName

# BuildApplicationName

/ Preferences4D / BuildApp / BuildApplicationName

#### 受け入れ可能な値

ファイル名

#### 説明

コンパイルされたファイルまらはビルドするアプリケーションの名称です。拡張子を除いて 27 文字を上限に設定することができ、4 文字の拡張子の場合は合計で 31 文字です。

このキーを指定しない場合には、コンパイルされたファイルまたはアプリケーションにはストラクチャーファイルの名称が採用されます。

#### 例題

<Preferences4D> <BuildApp> <BuildApplicationName>MyApplication</BuildApplicationName> </BuildApp> </Preferences4D>

# BuildWinDestFolder

/ Preferences4D / BuildApp / BuildWinDestFolder

#### 受け入れ可能な値

ファイルのアクセスパス

#### 説明

Windows でのファイル保存先です。このキーを指定しない場合には、ストラクチャーファイルのロケーションが採用されます。パスは絶対パスか、ストラクチャーファイルを基準とした相対パスで指定できます。

#### BuildMacDestFolder

/ Preferences4D / BuildApp / BuildMacDestFolder

#### 受け入れ可能な値

ファイルのアクセスパス

#### 説明

Mac OS でのファイル保存先です。このキーを指定しない場合には、ストラクチャーファイルのロケーションが採用されます。パスは絶対パスか、ストラクチャーファイルを基準とした相対パスで指定できます。

#### DataFilePath

/ Preferences4D / BuildApp / DataFilePath

#### 受け入れ可能な値

データファイル名とアクセスパス

#### 説明

最終アプリケーションのデータファイルパス名。パス名は絶対パスまたはストラクチャーファイルからの相対パスを指定可能です。二つのシンタックスが使用可能です:

• Windows:

C:\folder\fold

• Mac OS (HFS):

Macintosh HD:folder:mydata.4DD (絶対パス)

:folder:mydata.4DD (相対パス)

最終アプリケーションがどちらのプラットフォームで実行されるのかに応じてシンタックスを選択して下さい。 このキーが最終アプリケーションの初回起動時に見つからない、あるいは無効である場合、4Dは表示のファイルを開くダイアログボックスを表示し、ユーザーがデータファイルの場所を指定できるようにします。

# BuildCompiled

/ Preferences4D / BuildApp / BuildCompiled

#### 受け入れ可能な値

True / False

#### 説明

このキーの値が True のときにはコンパイルされたファイルをビルドします。 キーが省略されるか False のときは、コンパイルされたファイルはビルドされません。

# BuildApplicationSerialized

/ Preferences4D / BuildApp / BuildApplicationSerialized

#### 受け入れ可能な値

True / False

#### 説明

このキーの値が True のときには有効なシリアル番号を使い、4D Volume Desktop と統合されたアプリケーションをビルドします。

キーが省略されるか False のときは、4D Volume Desktop と統合されたアプリケーションはビルドされません。

**RuntimeVLWinFolder** および **RuntimeVLMacFolder** キー (ビルドに使用する OS による) にファイルのアクセスパスが していされていない場合、または指定されたパスが無効な場合、ビルド処理が中断されてエラーが返されます。

#### ArrayExcludedPluginName

/ Preferences4D / BuildApp / ArrayExcludedPluginName

#### 受け入れ可能な値

プラグイン名のテーブル

#### 説明

デフォルトでは、Plugins フォルダーに格納されているすべてのプラグインがビルドの際、アプリケーションに統合されます。このキーを使うことで、アプリケーションに統合しないプラグインを指定することができます。

プラグインは名称によって一意に識別されるため、除外するプラグイン名のリストをこのキーに設定します。

ArrayExcludedPluginID キーを使えば、プラグイン名の代わりにプラグイン ID で指定することも可能です。

### ArrayExcludedPluginID

/ Preferences4D / BuildApp / ArrayExcludedPluginID

#### 受け入れ可能な値

プラグイン ID のテーブル

#### 説明

デフォルトでは、Plugins フォルダーに格納されているすべてのプラグインがビルドの際、アプリケーションに統合されます。このキーを使うことで、アプリケーションに統合しないプラグインを指定することができます。

除外するプラグイン ID (番号) のリストをこのキーに設定します。プラグイン ID はアプリケーションビルダーの "プラグイン & コンポーネントページ" で確認することができます。また、 プラグイン "4BNX" リソースでもプラグイン ID を確認することができます。

ArrayExcludedPluginName キーを使えば、プラグイン ID の代わりにプラグイン名で指定することも可能です。

### IncludeAssociatedFolders

/ Preferences4D / BuildApp / IncludeAssociatedFolders

#### 受け入れ可能な値

True / False

#### 説明

このキーはアプリケーションビルダーの "コンパイル済みストラクチャーページ" の "関連するフォルダーを含む" オプションに対応します。

このキーの値が True のときには、アプリケーションに関連するフォルダー ("Plugins"、"Resources"、"Components" など) がコンパイル済みアプリケーションにコピーされます。

# BuildComponent

/ Preferences4D / BuildApp / BuildComponent

#### 受け入れ可能な値

True / False

#### 説明

このキーの値が True のとき、保存先フォルダーには "Components" フォルダーが作成されます。ここに、コンポーネントとしてインストール可能なコンパイル済みストラクチャーがパッケージ (拡張子 ".4dbase") として保存されます。 Resources や Extras フォルダーなどがストラクチャーに関連していれば、これらも "Components" フォルダーにコピーされます。

# ArrayExcludedComponentName

/ Preferences4D / BuildApp / ArrayExcludedComponentName

#### 受け入れ可能な値

コンポーネント名のテーブル

#### 説明

デフォルトでは、Components フォルダーに格納されているすべてのコンポーネントがビルドの際、アプリケーションに統合されます。アプリケーションに統合しないコンポーネント名のリストをこのキーに設定することで、これらを除外することができます。

# AutoUpdate / CS

- 📄 概要
- Client / StartElevated
- ClientUpdateWin / StartElevated
- Server / StartElevated

'AutoUpdate' XMLキーは 4D v14以降で利用可能な XMLキーです。このキーは、Windows 環境下においてインストール権限を引き上げることによって、"アップデーター" ユーティリティーが組み込みアプリ (クライアントやサーバー) をデスクトップのように保護されたシステムロケーションにもインストールできるようにするものです。

注: 一般的に、Windows では組み込みアプリを "Program Files" フォルダにインストールすることは推奨されていません。 このフォルダは 4Dアプリケーションの動作と適合しない特定のメカニズムが存在するからです。

これらのキーが True にセットされ、"アップデーター" プログラムが保護されたロケーションにあるアプリケーションをアップデートしようとすると、管理者権限が必要であるというメッセージを表示する警告ダイアログボックスが表示されます。必要であれば、マシン上でダイアログボックスが表示され、管理者アカウントへとログオンすることができます。

# Client / StartElevated

/ Preferences4D / BuildApp / AutoUpdate / CS / Client / StartElevated

#### 受け入れ可能な値

True / False

#### 説明

Windows のみ: このキーの値が True のとき、組み込みクライアントアプリケーションのアップデートが、マシンの管理 者権限をもって実行されます。値が False (デフォルト値)のときは、このアップデートは権限を引き上げることなく実行されます。

OS X 環境下では、このキーは常に False です。

# ClientUpdateWin / StartElevated

/ Preferences4D / BuildApp / AutoUpdate / CS / ClientUpdateWin / StartElevated

#### 受け入れ可能な値

True / False

#### 説明

OS X のみ: このキーの値が True のとき、Windows クライアントアプリケーションのアップデートが、マシンの管理者権限をもって実行されます。値が False (デフォルト値)のときは、このアップデートは権限を引き上げることなく実行されます。

Windows 環境下では、このキーは常に False です。

# Server / StartElevated

/ Preferences4D / BuildApp / AutoUpdate / CS / Server / StartElevated

#### 受け入れ可能な値

True / False

#### 説明

Windows のみ: このキーの値が True のとき、サーバーアプリケーションのアップデートが、マシンの管理者権限をもって実行されます。値が False (デフォルト値)のときは、このアップデートは権限を引き上げることなく実行されます。 OS X 環境下では、このキーは常に False です。

# AutoUpdate / RuntimeVL

📗 概要

StartElevated

'AutoUpdate' XMLキーは 4D v14以降で利用可能な XMLキーです。このキーは、Windows 環境下においてインストール権限を引き上げることによって、"アップデーター" ユーティリティーが組み込みアプリ (クライアントやサーバー) をデスクトップのように保護されたシステムロケーションにもインストールできるようにするものです。

注: 一般的に、Windows では組み込みアプリを "Program Files" フォルダにインストールすることは推奨されていません。 このフォルダは 4Dアプリケーションの動作と適合しない特定のメカニズムが存在するからです。

これらのキーが True にセットされ、"アップデーター" プログラムが保護されたロケーションにあるアプリケーションをアップデートしようとすると、管理者権限が必要であるというメッセージを表示する警告ダイアログボックスが表示されます。必要であれば、マシン上でダイアログボックスが表示され、管理者アカウントへとログオンすることができます。

#### StartElevated

/ Preferences4D / BuildApp / AutoUpdate / RuntimeVL / StartElevated

#### 受け入れ可能な値

True / False

#### 説明

Windows のみ: このキーの値が True のとき、シングルユーザー向けアプリケーションのアップデートが、マシンの管理者権限をもって実行されます。値が False (デフォルト値)のときは、このアップデートは権限を引き上げることなく実行されます。

OS X 環境下では、このキーは常に False です。

# G CS

- 📄 概要
- BuildServerApplication
- BuildCSUpgradeable
- BuildV13ClientUpgrades
- IPAddress
- PortNumber
- HardLink
- RangeVersMin
- RangeVersMax
- CurrentVers
- LastDataPathLookup
- ServerSelectionAllowed

# 🧻 概要

これらのパラメーターを使って、クライアント/サーバー版の 4Dに関するオプションを設定することができます。これらのパラメーターは <CS> と </CS> の間に記述します。

# BuildServerApplication

/ Preferences4D / BuildApp / CS / BuildServerApplication

#### 受け入れ可能な値

True / False

#### 説明

このキーの値が True のときにはクライアント/サーバーアプリケーションをビルドします。 キーが省略されるか False のときは、クライアント/サーバーアプリケーションはビルドされません。

# BuildCSUpgradeable

/ Preferences4D / BuildApp / CS / BuildCSUpgradeable

#### 受け入れ可能な値

True / False

#### 説明

このキーの値が True のときには、クライアントにダウンロードしてアップデートするためのアプリケーションを Mac OS および Windows用にビルドします。

キーが省略されるか False のときは、クライアントアップデートアプリケーションはビルドされません。

#### BuildV13ClientUpgrades

/ Preferences4D / BuildApp / CS / BuildV13ClientUpgrades

#### 受け入れ可能な値

True / False

#### 説明

このキーが False の場合、v13のクライアントアップグレードファイル ("archive.mac" または "archive.win") は 4D クライアントのアップグレードサブフォルダー内に生成されません。このファイルは、4D v13のクライアントアプリケーションの、v14へのアップグレードを処理するのに使用されます。

v13クライアントアップグレードファイルは以下のタイミングで自動的に生成されます:

- BuildV13ClientUpgrades を省略、またはTrueでBUILD APPLICATION コマンドを使用したとき。
- "アプリケーションビルド"ダイアログボックスからクライアント/サーバーアプリケーションを生成したとき。

最適化を考えた場合、具体的にはすでにv14になっている4Dクライアントアプリケーションをアップデートする場合、BuildV13ClientUpgrades キーに False を渡すことでこの機能を無効化できます。

### IPAddress

/ Preferences4D / BuildApp / CS / IPAddress

#### 受け入れ可能な値

IP アドレス

#### 説明

このキーにはアプリケーションサーバーの IP アドレスを指定することができます。4D はネットワークを内部的に管理する機能を持つため、このキーは通常必要ありませんが、WAN や特定のポート番号を利用する場合など、いくつかの場合においてIP アドレスを指定したいときに使用します。

このキーを指定した場合、クライアントアプリケーションではデータベースフォルダー内の "EnginedServer.4Dlink" というファイルに IP アドレスが保存されます。

#### PortNumber

/ Preferences4D / BuildApp / CS / PortNumber

#### 受け入れ可能な値

ポート番号

#### 説明

このキーには任意のサーバーの TCP ポート番号を指定します。デフォルトの値は 19813 となっており、通常は変更する必要はありません。サーバーのポート番号が変更された場合に、指定する必要があります。

このキーを指定した場合、クライアントアプリケーションではデータベースフォルダー内の "EnginedServer.4Dlink" というファイルに保存されている IP アドレスに TCP ポート番号が追加されます。

警告: このキーが指定するのはクライアントサイドのポート番号のみです。サーバーサイドのポート番号はアプリケーション の生成元である 4D データベースに指定されています。カスタムポート番号を利用するには、BUILD APPLICATION コマンドをコールするより先に SET DATABASE PARAMETER コマンドを使用します。例えば、ポート 21000 を指定する場合:

tempport:=Get database parameter(Client Server Port ID)
SET DATABASE PARAMETER(Client Server Port ID;21000)
BUILD APPLICATION("")
SET DATABASE PARAMETER(Client Server Port ID; tempport)



/ Preferences4D / BuildApp / CS / HardLink

#### 受け入れ可能な値

署名 (最大 31 文字)

#### 説明

このキーを使って、クライアント/サーバーアプリケーションの署名を変更することができます。最大文字数は 31文字です。

# RangeVersMin

/ Preferences4D / BuildApp / CS / RangeVersMin

#### 受け入れ可能な値

互換性のあるバージョン番号の最小値

#### 説明

このキーには互換性のあるクライアントバージョン番号の最小値を指定します。それより古いバージョンのクライアントアプリケーションの場合、アップグレードするようメッセージが表示されます。このキーは RangeVersMax と一緒に使用します。

また、生成されるアプリケーションのバージョン番号は CurrentVers キーに指定します。

#### RangeVersMax

/ Preferences4D / BuildApp / CS / RangeVersMax

#### 受け入れ可能な値

互換性のあるバージョン番号の最大値

#### 説明

このキーには互換性のあるクライアントバージョン番号の最大値を指定します。それより新しいバージョンのクライアントアプリケーションの場合、メッセージが表示されます。このキーは RangeVersMin と一緒に使用します。 また、生成されるアプリケーションのバージョン番号は CurrentVers キーに指定します。

#### CurrentVers

/ Preferences4D / BuildApp / CS / CurrentVers

#### 受け入れ可能な値

バージョン番号

#### 説明

このキーには生成されるアプリケーションの現バージョン番号を指定します。

RangeVersMax と RangeVersMin キーが未指定の場合、この番号は情報として提供されるのみです。互換性のあるバージョン番号を指定している場合には、サーバーアプリケーションは接続しようとしているクライアントのこのバージョン情報をもとに、接続を受け入れるかどうかを判断します。

# LastDataPathLookup

#### 説明

このキーはアプリケーションのデータリンクモードを設定します:

<b>丰一</b> 值	データファイルパスの取得方法	データファイルパス の保存場所
InDbStruct	ストラクチャーファイルのパスを使用	ストラクチャーファ イル内 (旧動作)
ByAppName	LastDataPath.xml に基づいて最後に使用されたものを使用	ユーザー設定内
ByAppPath	LastDataPath.xml 内の "executablePath" 属性を持つデータファイルのうち、アプリケーションの完全パスに合致するものを使用	ユーザー設定内

この点についての詳細は、デザインリファレンスマニュアルの **データリンクモードを設定する** を参照ください。

#### ServerSelectionAllowed

#### 受け入れ可能な値

True / False

#### 説明

このキーはサーバーへの自動接続が失敗した場合の、サーバー選択用ダイアログボックスの表示について設定します。

**互換性に関する注記:** このキーは、データベース設定ダイアログボックスの "互換性" ページの **アプリケーション配布には新アーキテクチャーを使用** オプションがチェックされている場合にのみ有効です (**互換性ページ** 参照)。

キーが設定されている場合:

- 値が **true** の場合、アプリケーションは接続エラーダイアログボックスを表示し、"サーバー接続" ウィンドウへのアクセスを提供します。
- 値が false の場合、アプリケーションは "サーバー接続" ウィンドウを提供しません。

詳細については、デザインリファレンスマニュアルの **クライアントアプリケーションによる接続の管理** セクションを参照ください。

**注記:** 設定にかかわらず、スタートアップ時に **Alt / Option** キーを押すことでサーバー選択ダイアログボックスを表示させることができます。

# **Licenses**

- 📗 概要
- ArrayLicenseWin
- ArrayLicenseMac

# 🧻 概要

これらのパラメーターを使って、ビルドの際アプリケーションに統合するライセンスファイルを設定します。これらのパラメーターは <Licenses> と </Licenses> の間に記述します。

# ArrayLicenseWin

/ Preferences4D / BuildApp / Licenses / ArrayLicenseWin

#### 受け入れ可能な値

統合されるライセンスファイルのリストを含んだ配列

#### 説明

このキーは、Windows版のアプリケーションに統合する予定のライセンスファイルへのアクセスパスを指定するのに使用されます。これらのライセンスファイルはWin上のどこにおいてあっても問題はありません。 このキーが使用されていない場合、どのライセンス番号も統合されず、アプリケーションはデモモードとして開始されます。

#### 例題

## ArrayLicenseMac

/ Preferences4D / BuildApp / Licenses / ArrayLicenseMac

#### 受け入れ可能な値

統合されるライセンスファイルのリストを含んだ配列

#### 説明

このキーは、Mac OS版のアプリケーションに統合する予定のライセンスファイルへのアクセスパスを指定するのに使用されます。これらのライセンスファイルはMac上のどこにおいてあっても問題はありません。 このキーが使用されていない場合、どのライセンス番号も統合されず、アプリケーションはデモモードとして開始されます。

#### 例題

# **RuntimeVL**

LastDataPathLookup

# LastDataPathLookup

# 説明

このキーはアプリケーションのデータリンクモードを設定します:

<b>丰一値</b>	データファイルパスの取得方法	データファイルパス の保存場所
InDbStruct	ストラクチャーファイルのパスを使用	ストラクチャーファ イル内 (旧動作)
ByAppName	LastDataPath.xml に基づいて最後に使用されたものを使用	ユーザー設定内
ByAppPath	LastDataPath.xml 内の "executablePath" 属性を持つデータファイルのうち、アプリケーションの完全パスに合致するものを使用	ユーザー設定内

この点についての詳細は、デザインリファレンスマニュアルの **データリンクモードを設定する** を参照ください。

# SignApplication

- MacSignature
- MacCertificate

# MacSignature

/ Preferences4D / BuildApp / SignApplication / MacSignature

# 受け入れ可能な値

True / False

## 説明

**MacCertificate** キーによって指定された証明書が、署名されるためにビルトされたアプリケーションにおいて使用されるためにはこのキーが**True** になっている必要があります。

# MacCertificate

/ Preferences4D / BuildApp / SignApplication / MacCertificate

#### 受け入れ可能な値

証明書名を含む文字列

## 説明

このキーを使用すると、署名ツールに対して、アプリケーションを署名する際に使用する証明書を指定することができます。 証明書の一般的な名前か、キーチェーンアクセスのアイデンティティ設定の完全な文字列を渡す事ができます。

このキーはMacSignature キーが渡された場合には必須です。これがない場合、組み込みアプリは署名されず、キーは考慮されません。

# SourcesFiles / CS

- 📄 概要
- ServerIncludeIt
- ServerWinFolder
- ServerMacFolder
- ClientWinIncludeIt
- ClientWinFolderToWin
- ClientWinFolderToMac
- ClientMacIncludeIt
- ClientMacFolderToWin
- ClientMacFolderToMac
- ServerIconWinPath
- ServerIconMacPath
- ClientMacIconForMacPath
- ClientWinIconForMacPath
- ClientMacIconForWinPath
- ClientWinIconForWinPath
- IsOEM

# 🧻 概要

これらのパラメーターを使って、4D クライアント/サーバーアプリケーション用のソースファイルに関するオプションを設定します。これらのパラメーターは <SourcesFiles> <CS> と </CS> </SourcesFiles> の間に記述します。

# ServerIncludeIt

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / CS / ServerIncludeIt

#### 受け入れ可能な値

True / False

## 説明

**ServerWinFolder** および **ServerMacFolder** キーで指定した 4D Server アプリケーションをビルドアプリケーションに 統合するには、このキーを True に設定する必要があり、省略することはできません。

# ServerWinFolder

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / CS / ServerWinFolder

#### 受け入れ可能な値

アクセスパス

#### 説明

このキーには、Windows用の 4D Server アプリケーションを格納しているフォルダーのアクセスパスを指定します。**BuildServerApplication** を True に設定している場合、このキーを省略することはできません。適切に指定していない場合、ビルド処理が中断されてエラーが返されます。

# ServerMacFolder

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / CS / ServerMacFolder

#### 受け入れ可能な値

アクセスパス

#### 説明

このキーには、Mac OS用の 4D Server アプリケーションを格納しているパッケージのアクセスパスを指定します。**BuildServerApplication** を True に設定している場合、このキーを省略することはできません。適切に指定していない場合、ビルド処理が中断されてエラーが返されます。

# ClientWinIncludeIt

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / CS / ClientWinIncludeIt

#### 受け入れ可能な値

True / False

## 説明

ClientWinFolderToWin および ClientWinFolderToMac キーで指定した 4D Volume Desktop アプリケーションを、ビルドする Windows アプリケーションに統合するには、このキーを True に設定する必要があり、省略することはできません。

# ClientWinFolderToWin

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / CS / ClientWinFolderToWin

## 受け入れ可能な値

アクセスパス

## 説明

このキーには、Windows プラットフォーム用の 4D Volume Desktop Windows アプリケーションへのアクセスパスを指定します。

# ClientWinFolderToMac

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / CS / ClientWinFolderToMac

## 受け入れ可能な値

アクセスパス

## 説明

このキーには、MacOS プラットフォーム用の 4D Volume Desktop Windows アプリケーションへのアクセスパスを指定します。

# ClientMacIncludeIt

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / CS / ClientMacIncludeIt

#### 受け入れ可能な値

True / False

## 説明

**ClientMacFolderToWin** および **ClientMacFolderToMac** キーで指定した 4D Volume Desktop アプリケーションを、ビルドする MacOS アプリケーションに統合するには、このキーを True に設定する必要があり、省略することはできません。

# ClientMacFolderToWin

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / CS / ClientMacFolderToWin

## 受け入れ可能な値

アクセスパス

## 説明

このキーには、Windows プラットフォーム用の 4D Volume Desktop Mac OS アプリケーションへのアクセスパスを指定します。

# ClientMacFolderToMac

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / CS / ClientMacFolderToMac

## 受け入れ可能な値

アクセスパス

## 説明

このキーには、MacOS プラットフォーム用の 4D Volume Desktop Mac OS アプリケーションへのアクセスパスを指定します。

# ServerIconWinPath

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / CS / ServerIconWinPath

## 受け入れ可能な値

アクセスパス

## 説明

このキーには、Windows プラットフォーム用の 4D Server アイコンへのアクセスパスを指定します。このアイコンファイルの拡張子は ".ico" です。

このキーを省略した場合、4D Server のデフォルトアイコンが使用されます。

# ServerIconMacPath

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / CS / ServerIconMacPath

#### 受け入れ可能な値

アクセスパス

## 説明

このキーには、MacOS プラットフォーム用の 4D Server アイコンへのアクセスパスを指定します。このアイコンファイルの拡張子は "icns" です。したがって、"info.plist" ファイルも更新されます。

このキーを省略した場合、4D Server のデフォルトアイコンが使用されます。

# ClientMacIconForMacPath

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / CS / ClientMacIconForMacPath

## 受け入れ可能な値

アクセスパス

## 説明

このキーには、MacOS 用のクライアントアプリケーションアイコンへの Mac OS でのアクセスパスを指定します。このアイコンファイルの拡張子は "icns" です。

# ClientWinIconForMacPath

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / CS / ClientWinIconForMacPath

#### 受け入れ可能な値

アクセスパス

## 説明

このキーには、Windows 用のクライアントアプリケーションアイコンへの Mac OS でのアクセスパスを指定します。このアイコンファイルの拡張子は ".ico" です。

# ClientMacIconForWinPath

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / CS / ClientMacIconForWinPath

## 受け入れ可能な値

アクセスパス

## 説明

このキーには、MacOS 用のクライアントアプリケーションアイコンへの Windows でのアクセスパスを指定します。このアイコンファイルの拡張子は "icns" です。

# ClientWinIconForWinPath

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / CS / ClientWinIconForWinPath

#### 受け入れ可能な値

アクセスパス

## 説明

このキーには、Windows 用のクライアントアプリケーションアイコンへの Windows でのアクセスパスを指定します。この アイコンファイルの拡張子は ".ico" です。



/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / CS / IsOEM

#### 受け入れ可能な値

True / False

## 説明

このキーによって、ビルドするクライアント/サーバーアプリケーションについて、OEM 運用ライセンスを統合するかを設定します。

このキーの値が True のときには、OEM 運用ライセンスはアプリケーションに統合されます。

キーが省略されるか False のときは、OEM 運用ライセンスはアプリケーションに統合されません。つまり、アプリケーションはデモモードでビルドされます。

このキーを使用するには OEM ライセンスが必要です。

# SourcesFiles / RuntimeVL

- 📄 概要
- RuntimeVLIncludeIt
- RuntimeVLWinFolder
- RuntimeVLMacFolder
- RuntimeVLIconWinPath
- RuntimeVLIconMacPath
- IsOEM

# 📄 概要

これらのパラメーターを使って、4D Volume Desktop のソースファイルに関するオプションを設定します。これらのパラメーターは <SourcesFiles> <RuntimeVL> と </RuntimeVL> </SourcesFiles> の間に記述します。

# RuntimeVLIncludeIt

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / RuntimeVL / RuntimeVLIncludeIt

#### 受け入れ可能な値

True / False

#### 説明

**RuntimeVLWinFolder** および **RuntimeVLMacFolder** キーで指定した 4D Volume Desktop アプリケーションを、ビルドアプリケーションに統合するには、このキーを True に設定する必要があり、省略することはできません。

## 例題

# RuntimeVLWinFolder

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / RuntimeVL / RuntimeVLWinFolder

#### 受け入れ可能な値

アクセスパス

#### 説明

このキーには、Windows用の 4D Volume Desktop アプリケーションを格納しているフォルダーのアクセスパスを指定します。**BuildApplicationSerialized** を True に設定している場合、このキーを省略することはできません。適切に指定していない場合、ビルド処理が中断されてエラーが返されます。

# RuntimeVLMacFolder

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / RuntimeVL / RuntimeVLMacFolder

#### 受け入れ可能な値

アクセスパス

#### 説明

このキーには、Mac OS 用の 4D Volume Desktop アプリケーションを格納しているパッケージのアクセスパスを指定します。**BuildApplicationSerialized** を True に設定している場合、このキーを省略することはできません。適切に指定していない場合、ビルド処理が中断されてエラーが返されます。

# RuntimeVLIconWinPath

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / RuntimeVL / RuntimeVLIconWinPath

## 受け入れ可能な値

アクセスパス

## 説明

このキーには、Windows 用のアプリケーションアイコンへのアクセスパスを指定します。このアイコンファイルの拡張子は ".ico" です。

# RuntimeVLIconMacPath

/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / RuntimeVL / RuntimeVLIconMacPath

#### 受け入れ可能な値

アクセスパス

## 説明

このキーには、Mac OS 用のアプリケーションアイコンへのアクセスパスを指定します。このアイコンファイルの拡張子は "icns" です。したがって、"info.plist" ファイルも更新されます。



/ Preferences4D / BuildApp / SourcesFiles / RuntimeVL / IsOEM

#### 受け入れ可能な値

True / False

#### 説明

このキーによって、ビルドするランタイムアプリケーションについて、OEM 運用ライセンスを統合するかを設定します。 このキーの値が True のときには、OEM 運用ライセンスはアプリケーションに統合されます。

キーが省略されるか False のときは、OEM 運用ライセンスはアプリケーションに統合されません。つまり、アプリケーションはデモモードでビルドされます。

このキーを使用するには OEM ライセンスが必要です。

# Versioning / Client

- 📄 概要
- ClientVersion
- ClientCopyright
- ClientCreator
- ClientComment
- ClientCompanyName
- ClientFileDescription
- ClientInternalName
- ClientLegalTrademark
- ClientPrivateBuild
- ClientSpecialBuild

# 📄 概要

これらのキーは、4D Volume Desktop クライアントアプリケーションのビルドに関連します。 これらは <Versioning> <Client> と </Client> </Versioning> の間に記述します。

# ClientVersion

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Client / ClientVersion

#### 受け入れ可能な値

バージョン番号

#### 説明

このキーには、ビルドするアプリケーションのバージョン番号を指定します。このキーを省略し、**CommonVersion** キーも 省略された場合には、4D Volume Desktop のバージョン番号を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ClientVersion キーの値が優先します。

Windows では、プロパティウィンドウの製品バージョンフィールドがこのキーによって更新されます。

Mac OS では、"info.plist" ファイルの CFBundleShortVersionString および CFBundleVersion フィールドがこのキーによって更新されます。

# ClientCopyright

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Client / ClientCopyright

#### 受け入れ可能な値

著作権表示

#### 説明

このキーには以下のフィールドに挿入される文章を指定します:

- Mac OS においては "info.plist" ファイルの CFBundleGetInfoString フィールド
- Windows においてはプロパティの著作権フィールド

このキーを省略し、CommonCopyright キーも省略された場合には、4D Volume Desktop アプリケーションの著作権表示を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ClientCopyrightキーの値が優先します。

# ClientCreator

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Client / ClientCreator

#### 受け入れ可能な値

クリエーターコード (最大4文字)

#### 説明

#### このキーは Mac OS でのみ使用されます。

このキーで MacOS クライアントアプリケーションの作成元を、最大 4 文字の文字列で指定します。

このキーを省略し、CommonCreator キーも省略された場合には、4D Volume Desktop の作成元情報を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ClientCreator キーの値が優先します。

このキーは Windows 環境では無視されます。

# ClientComment

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Client / ClientComment

#### 受け入れ可能な値

コメント (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示されるコメントフィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、**CommonComment** キーも省略された場合には、4D Volume Desktop アプリケーションに関連づいているコメントを採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ClientComment キーの値が優先します。

# ClientCompanyName

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Client / ClientCompanyName

#### 受け入れ可能な値

会社名 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示される会社名フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、**CommonCompanyName** キーも省略された場合には、4D Volume Desktop アプリケーションに関連づいている会社名を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ClientCompanyNameキーの値が優先します。

# ClientFileDescription

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Client / ClientFileDescription

#### 受け入れ可能な値

説明 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示されるファイルの説明フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonFileDescription キーも省略された場合には、4D Volume Desktop アプリケーションに関連づいているファイルの説明を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ClientFileDescription キーの値が優先します。

# ClientInternalName

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Client / ClientInternalName

#### 受け入れ可能な値

内部名 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示される内部名フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonInternalName キーも省略された場合には、4D Volume Desktop アプリケーションに関連づいている内部名を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ClientInternalName キーの値が優先します。

# ClientLegalTrademark

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Client / ClientLegalTrademark

#### 受け入れ可能な値

商標 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示される商標フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonLegalTrademark キーも省略された場合には、4D Volume Desktop アプリケーションに関連づいている商標を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ClientLegalTrademark キーの値が優先します。

# ClientPrivateBuild

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Client / ClientPrivateBuild

#### 受け入れ可能な値

プライベートビルド情報 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示されるプライベートビルド情報フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonPrivateBuild キーも省略された場合には、4D Volume Desktop アプリケーションに関連づいているプライベートビルド情報を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ClientPrivateBuild キーの値が優先します。

# ClientSpecialBuild

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Client / ClientSpecialBuild

#### 受け入れ可能な値

スペシャルビルド情報 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示されるスペシャルビルド情報フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonSpecialBuild キーも省略された場合には、4D Volume Desktop アプリケーションに関連づいているスペシャルビルド情報を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ClientSpecialBuild キーの値が優先します。

# Versioning / Common

- 📄 概要
- CommonVersion
- CommonCopyright
- CommonCreator
- CommonComment
- CommonCompanyName
- CommonFileDescription
- CommonInternalName
- CommonLegalTrademark
- CommonPrivateBuild
- CommonSpecialBuild

# 📄 概要

これらのキーは、バージョン番号やビルドしたファイルの情報に関するオプションを指定します。これらのキーはすべての 4D アプリケーション (4D Volume Desktop および 4D Server) に共有されており、<Versioning> <Common> と </Common> </Versioning> の間に記述します。

# CommonVersion

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Common / CommonVersion

#### 受け入れ可能な値

バージョン番号

#### 説明

このキーには、ビルドするアプリケーションのバージョン番号を指定します。このキーを省略し、RuntimeVLVersion、ServerVersion および ClientVersion キーもすべて省略された場合には、4D アプリケーションのバージョン番号を採用します。

Windows では、プロパティウィンドウの製品バージョンフィールドがこのキーによって更新されます。

Mac OS では、"info.plist" ファイルの CFBundleShortVersionString および CFBundleVersion フィールドがこのキーによって更新されます。

# CommonCopyright

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Common / CommonCopyright

#### 受け入れ可能な値

著作権表示

#### 説明

このキーには以下のフィールドに挿入される文章を指定します:

- Mac OS においては "info.plist" ファイルの CFBundleGetInfoString フィールド
- Windows においてはプロパティの著作権フィールド

このキーを省略し、RuntimeVLCopyright、ServerCopyright および ClientCopyright キーもすべて省略された場合には、4D アプリケーションの著作権表示を採用します。

# CommonCreator

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Common / CommonCreator

#### 受け入れ可能な値

クリエーターコード (最大4文字)

#### 説明

#### このキーは Mac OS でのみ使用されます。

このキーで MacOS アプリケーションの作成元を、最大 4 文字の文字列で指定します。

このキーを省略し、RuntimeVLCreator、ServerCreator および ClientCreator キーもすべて省略された場合には、4D アプリケーションの作成元情報を採用します。

このキーは Windows 環境では無視されます。

# CommonComment

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Common / CommonComment

#### 受け入れ可能な値

コメント (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示されるコメントフィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、RuntimeVLComment、ServerComment および ClientComment キーもすべて省略された場合には、4D アプリケーションに関連づいているコメントを採用します。

# CommonCompanyName

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Common / CommonCompanyName

#### 受け入れ可能な値

会社名 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示される会社名フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、RuntimeVLCompanyName、ServerCompanyName および ClientCompanyName キーもすべて省略された場合には、4D アプリケーションに関連づいている会社名を採用します。

# CommonFileDescription

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Common / CommonFileDescription

#### 受け入れ可能な値

説明 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示されるファイルの説明フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、RuntimeVLFileDescription、ServerFileDescription および ClientFileDescription キーもすべて省略された場合には、4D アプリケーションに関連づいているファイルの説明を採用します。

# CommonInternalName

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Common / CommonInternalName

#### 受け入れ可能な値

内部名 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示される内部名フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、RuntimeVLInternalName、ServerInternalName および ClientInternalName キーもすべて省略された場合には、4D アプリケーションに関連づいている内部名を採用します。

# CommonLegalTrademark

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Common / CommonLegalTrademark

#### 受け入れ可能な値

商標 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示される商標フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、RuntimeVLLegalTrademark、ServerLegalTrademark および ClientLegalTrademark キーも すべて省略された場合には、4D アプリケーションに関連づいている商標を採用します。

# CommonPrivateBuild

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Common / CommonPrivateBuild

#### 受け入れ可能な値

プライベートビルド情報 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示されるプライベートビルド情報フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、RuntimeVLPrivateBuild、ServerPrivateBuild および ClientPrivateBuild キーもすべて省略された場合には、4D アプリケーションに関連づいているプライベートビルド情報を採用します。

# CommonSpecialBuild

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Common / CommonSpecialBuild

#### 受け入れ可能な値

スペシャルビルド情報 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示されるスペシャルビルド情報フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、RuntimeVLSpecialBuild、ServerSpecialBuild および ClientSpecialBuild キーもすべて省略された場合には、4D アプリケーションに関連づいているスペシャルビルド情報を採用します。

# Versioning / RuntimeVL

- 📗 概要
- RuntimeVLVersion
- RuntimeVLCopyright
- RuntimeVLCreator
- RuntimeVLComment
- RuntimeVLCompanyName
- RuntimeVLFileDescription
- RuntimeVLInternalName
- RuntimeVLLegalTrademark
- RuntimeVLPrivateBuild
- RuntimeVLSpecialBuild

# 📄 概要

これらのキーは、4D Volume Desktop を使ったアプリケーションのビルドに関連します。 これらは <Versioning> <RuntimeVL> と </RuntimeVL> </Versioning> の間に記述します。

# RuntimeVLVersion

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / RuntimeVL / RuntimeVLVersion

#### 受け入れ可能な値

バージョン番号

#### 説明

このキーには、ビルドするアプリケーションのバージョン番号を指定します。このキーを省略し、**CommonVersion** キーも 省略された場合には、4D Volume Desktop のバージョン番号を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、RuntimeVLVersion キーの値が優先します。

Windows では、プロパティウィンドウの製品バージョンフィールドがこのキーによって更新されます。

Mac OS では、"info.plist" ファイルの CFBundleShortVersionString および CFBundleVersion フィールドがこのキーによって更新されます。

# RuntimeVLCopyright

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / RuntimeVL / RuntimeVLCopyright

#### 受け入れ可能な値

著作権表示

#### 説明

このキーには以下のフィールドに挿入される文章を指定します:

- Mac OS においては "info.plist" ファイルの CFBundleGetInfoString フィールド
- Windows においてはプロパティの著作権フィールド

このキーを省略し、CommonCopyright キーも省略された場合には、4D Volume Desktop アプリケーションの著作権表示を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、RuntimeVLCopyright キーの値が優先します。

# RuntimeVLCreator

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / RuntimeVL / RuntimeVLCreator

#### 受け入れ可能な値

クリエーターコード (最大4文字)

#### 説明

#### このキーは Mac OS でのみ使用されます。

このキーで MacOS クライアントアプリケーションの作成元を、最大 4 文字の文字列で指定します。

このキーを省略し、CommonCreator キーも省略された場合には、4D Volume Desktop の作成元情報を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、RuntimeVLCreator キーの値が優先します。

このキーは Windows 環境では無視されます。

# RuntimeVLComment

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / RuntimeVL / RuntimeVLComment

#### 受け入れ可能な値

コメント (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示されるコメントフィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、**CommonComment** キーも省略された場合には、4D Volume Desktop アプリケーションに関連づいているコメントを採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、RuntimeVLComment キーの値が優先します。

# RuntimeVLCompanyName

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / RuntimeVL / RuntimeVLCompanyName

#### 受け入れ可能な値

会社名 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示される会社名フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonCompanyName キーも省略された場合には、4D Volume Desktop アプリケーションに関連づいている会社名を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、RuntimeVLCompanyName キーの値が優先します。

# RuntimeVLFileDescription

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / RuntimeVL / RuntimeVLFileDescription

#### 受け入れ可能な値

説明 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示されるファイルの説明フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonFileDescription キーも省略された場合には、4D Volume Desktop アプリケーションに関連づいているファイルの説明を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、RuntimeVLFileDescription キーの値が優先します。

# RuntimeVLInternalName

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / RuntimeVL / RuntimeVLInternalName

#### 受け入れ可能な値

内部名 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示される内部名フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonInternalName キーも省略された場合には、4D Volume Desktop アプリケーションに関連づいている内部名を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、RuntimeVLInternalName キーの値が優先します。

# RuntimeVLLegalTrademark

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / RuntimeVL / RuntimeVLLegalTrademark

#### 受け入れ可能な値

商標 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示される商標フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonLegalTrademark キーも省略された場合には、4D Volume Desktop アプリケーションに関連づいている商標を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、RuntimeVLLegalTrademark キーの値が優先します。

# RuntimeVLPrivateBuild

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / RuntimeVL / RuntimeVLPrivateBuild

#### 受け入れ可能な値

プライベートビルド情報 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示されるプライベートビルド情報フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonPrivateBuild キーも省略された場合には、4D Volume Desktop アプリケーションに関連づいているプライベートビルド情報を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、RuntimeVLPrivateBuild キーの値が優先します。

# RuntimeVLSpecialBuild

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / RuntimeVL / RuntimeVLSpecialBuild

#### 受け入れ可能な値

スペシャルビルド情報 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示されるスペシャルビルド情報フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonSpecialBuild キーも省略された場合には、4D Volume Desktop アプリケーションに関連づいているスペシャルビルド情報を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、RuntimeVLSpecialBuild キーの値が優先します。

# Versioning / Server

- 📄 概要
- ServerVersion
- ServerCopyright
- ServerCreator
- ServerComment
- ServerCompanyName
- ServerFileDescription
- ServerInternalName
- ServerLegalTrademark
- ServerPrivateBuild
- ServerSpecialBuild

# 🧻 概要

これらのキーは、4D Server アプリケーションのビルドに関連します。

これらは <Versioning> <Server> と </Server> </Versioning> の間に記述します。

#### ServerVersion

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Server / ServerVersion

#### 受け入れ可能な値

バージョン番号

#### 説明

このキーには、ビルドするアプリケーションのバージョン番号を指定します。このキーを省略し、CommonVersion キーも 省略された場合には、4D Server のバージョン番号を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ServerVersion キーの値が優先します。

Windows では、プロパティウィンドウの製品バージョンフィールドがこのキーによって更新されます。

Mac OS では、"info.plist" ファイルの CFBundleShortVersionString および CFBundleVersion フィールドがこのキーによって更新されます。

# ServerCopyright

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Server / ServerCopyright

#### 受け入れ可能な値

著作権表示

#### 説明

このキーには以下のフィールドに挿入される文章を指定します:

- Mac OS においては "info.plist" ファイルの CFBundleGetInfoString フィールド
- Windows においてはプロパティの著作権フィールド

このキーを省略し、CommonCopyright キーも省略された場合には、4D Server アプリケーションの著作権表示を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ServerCopyright キーの値が優先します。

# ServerCreator

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Server / ServerCreator

#### 受け入れ可能な値

クリエーターコード (最大4文字)

#### 説明

#### このキーは Mac OS でのみ使用されます。

このキーで MacOS クライアントアプリケーションの作成元を、最大 4 文字の文字列で指定します。 このキーを省略し、**CommonCreator** キーも省略された場合には、4D Server の作成元情報を採用します。 反対に、両方のキーを指定していた場合には、**ServerCreator** キーの値が優先します。

このキーは Windows 環境では無視されます。

# ServerComment

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Server / ServerComment

#### 受け入れ可能な値

コメント (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示されるコメントフィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、 ${f CommonComment}$  キーも省略された場合には、4D Server アプリケーションに関連づいているコメントを採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ServerComment キーの値が優先します。

# ServerCompanyName

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Server / ServerCompanyName

#### 受け入れ可能な値

会社名 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示される会社名フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonCompanyName キーも省略された場合には、4D Server  $\mathcal{P}$ プリケーションに関連づいている会社名を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ServerCompanyName キーの値が優先します。

# ServerFileDescription

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Server / ServerFileDescription

#### 受け入れ可能な値

説明 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示されるファイルの説明フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonFileDescription キーも省略された場合には、4D Server  $\mathcal{P}$ プリケーションに関連づいているファイルの説明を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ServerFileDescription キーの値が優先します。

# ServerInternalName

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Server / ServerInternalName

#### 受け入れ可能な値

内部名 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示される内部名フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonInternalName キーも省略された場合には、4D Server アプリケーションに関連づいている内部名を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ServerInternalName キーの値が優先します。

# ServerLegalTrademark

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Server / ServerLegalTrademark

#### 受け入れ可能な値

商標 (最大 31 文字)

# 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示される商標フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonLegalTrademark キーも省略された場合には、4D Server アプリケーションに関連づいている商標を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ServerLegalTrademarkキーの値が優先します。

# ServerPrivateBuild

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Server / ServerPrivateBuild

#### 受け入れ可能な値

プライベートビルド情報 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示されるプライベートビルド情報フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonPrivateBuild キーも省略された場合には、4D Server アプリケーションに関連づいているプライベートビルド情報を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ServerPrivateBuild キーの値が優先します。

# ServerSpecialBuild

/ Preferences4D / BuildApp / Versioning / Server / ServerSpecialBuild

#### 受け入れ可能な値

スペシャルビルド情報 (最大 31 文字)

#### 説明

#### このキーは Windows でのみ使用されます。

このキーで Windows のプロパティウィンドウに表示されるスペシャルビルド情報フィールドを、最大 31 文字の文字列で指定することができます。

このキーを省略し、CommonSpecialBuild キーも省略された場合には、4D Server アプリケーションに関連づいているスペシャルビルド情報を採用します。

反対に、両方のキーを指定していた場合には、ServerSpecialBuild キーの値が優先します。

このキーは Mac OS 環境では無視されます。

# アプリケーションビルド設定ファイル - コマンドリスト (文字順)

# ABCDHIPRS

- ArrayExcludedComponentName
- ArrayExcludedPluginID
- ArrayExcludedPluginName
- ArrayLicenseMac
- ArrayLicenseWin