企业级PPTP服务器

惨绿少年 Linux运维, 玩转Linux, 运维基本功 0评论 来源:本站原创 36℃ 字体: 小 中 大 第一个里

程碑: 检查系统是否支持ppp

```
[root@m01 ~]# cat /dev/ppp
cat: /dev/ppp: No such device or address
```

如果出现以上提示则说明ppp是开启的,可以正常架设pptp服务,若出现Permission denied等其他提示,你需要先去VPS面板里看看有没有enable ppp的功能开关。

第二个里程碑:设置内核转发

```
[root@m01 ~]# grep forw /etc/sysctl.conf
# Controls IP packet forwarding
net.ipv4.ip_forward = 0

[root@m01 ~]# sed -i 's#net.ipv4.ip_forward = 0#net.ipv4.ip_forward = 1#g' /etc/sysctl.conf

[root@m01 ~]# grep forw /etc/sysctl.conf
# Controls IP packet forwarding
net.ipv4.ip_forward = 1

[root@m01 ~]# sysctl -p
```

第三个里程碑: 安装pptp

```
[root@m01 ~]# yum -y install pptpd
```

注意: pptp软件的安装需要依赖与epel源。

第四个里程碑: 配置pptp

```
[root@m01 ~]# cp /etc/pptpd.conf{,.bak} #配置前对配置文件进行备份
```

```
[root@m01 ~]#egrep -v "^#|^$" /etc/pptpd.conf
option /etc/ppp/options.pptpd
logwtmp
localip 10.0.0.61
remoteip 172.16.1.160-190
```

配置文件说明:

localip 添加本机公网IP

remoteip 分配VPN用户的内网网段

第五个里程碑: vpn连接的用户和密码

```
[root@m01 ~]# tail -1 /etc/ppp/chap-secrets
vpn * vpn *
```

说明:第一个vpn为用户名,第二个vpn为密码,第一个* 为允许登陆主机允许,第二个*为分配给客户端的IP地址。

第六个里程碑: 启动pptp服务, 设置为开机自启动

第七个里程碑: windwos客户端测试



注意,在连接之前,将vpn设置中的ipv4下的高级选项中进行修改,将勾选取消掉



在windows主机上测试ping内网地址

[f:\~]\$ ping 172.16.1.8

正在 Ping 172.16.1.8 具有 32 字节的数据:

来自 172.16.1.8 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=63

来自 172.16.1.8 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=63

172.16.1.8 的 Ping 统计信息:

数据包:已发送 = 1,已接收 = 1,丢失 = 0 (0% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 2ms, 最长 = 3ms, 平均 = 2ms

赞0

如无特殊说明,文章均为本站原创,转载请注明出处

• 转载请注明来源:企业级PPTP服务器

• 本文永久链接地址: https://www.nmtui.com/clsn/lx382.html

该文章由 惨绿少年 发布



惨绿少年Linux www.nmtui.com