

Besim ALTINOK Security Engineer


# Önemli Kablosuz Ağ Paketleri



- 1. Data Frame
- 2. Control Frame
- 3. Management

#### Data Frame

Kablosuz ağ üzerindeki dataların taşınmasında görev alır.



```
Frame 1: 154 bytes on wire (1232 bits), 154 bytes captured (1232 bits)

Radiotap Header v0, Length 26

IEEE 802.11 Data, Flags: .pm...F..

Type/Subtype: Data (0x0020)

Frame Control Field: 0x0862
.000 0000 0000 0000 = Duration: 0 microseconds
Receiver address: IPv6mcast_ff:c7:37:32 (33:33:ff:c7:37:32)
Destination address: IPv6mcast_ff:c7:37:32 (33:33:ff:c7:37:32)
Transmitter address: Tp-LinkT_de:a2:32 (f8:1a:67:de:a2:32)
BSS Id: Tp-LinkT_de:a2:32 (f8:1a:67:de:a2:32)
Source address: IntelCor 56:27:69 (00:1d:e0:56:27:69)
```

### **Control Frame**

 İstemci ile AP cihazı arasında datanın uygun bir şekilde takas edilmesinden sorumludur.


- ☐ Request to Send (RTS)
- ☐ Clear to Send (CTS)
- ☐ Acknowledgement (ACK)



### **Control Frame**

 İstemci ile AP cihazı arasında datanın uygun bir şekilde takas edilmesinden sorumludur.

- ☐ Request to Send (RTS)
- ☐ Clear to Send (CTS)
- ☐ Acknowledgement (ACK)



Transmitter address: Cisco-Li\_c4:eb:7c (00:14:bf:c4:eb:7c)

# Management Frame Yapısı


Ağ cihazı ile istemci arasındaki bağlantının sürdürülmesi ile ilgilidir.


Type Field	Subtype Field	Description	
0	0	Association Request	
0	1	Association Response	
0	2	Re-association Request	
0	3	Re-association Response	
0	4	Probe Request	
0	5	Probe Response	
0	6	Measurement Pilot	
0	7	Reserved	
0	8	Beacon	
0	9	ATIM	
0	10	Disassociation	
0	11	Authentication	
0	12	Deauthentication	
0	13	Action	
0	14	Action No ACK	
0	15	Reserved	

# Management Frame Yapısı

Ağ cihazı ile istemci arasındaki bağlantının sürdürülmesi ile ilgilidir.

ittei. V	vtan.rc.type	Management Frame:	Expr	ession Clear	Appry	Save
Vo.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
4141	11.305604000	HuaweiTe_9b:4a:98	Broadcast	802.11	352	Beacon frame, SN=1669, F
4144	11.313983000	AirtiesW_6e:af:d4	Broadcast	802.11	311	Beacon frame, SN=4043, R
4161	11.337948000			802.11	40	Action[Malformed Packet]
4254	11.390263000	AirtiesW_88:06:11	Broadcast	802.11	182	Beacon frame, SN=1437, F
4255	11.394230000			802.11	40	Association Response[Ma]
4256	11.395351000			802.11	40	Reassociation Request[M
4260	11.407965000	HuaweiTe_9b:4a:98	Broadcast	802.11	352	Beacon frame, SN=1670, N
4264	11.416950000			802.11	40	Deauthentication[Malfor
4369	11.445126000			802.11	40	Reassociation Request[M
4375	11.449752000	Azurewav_94:d0:65	AirtiesW_6e:af:d4	802.11	63	Action, SN=3651, FN=0,
4377	11.450622000	AirtiesW_6e:af:d4	Azurewav_94:d0:65	802.11	63	Action, SN=4044, FN=0,
4381	11.457594000			802.11	40	Action No Ack[Malformed
4382	11.460707000			802.11	40	Probe Response[Malforme
4390	11.481849000			802.11	40	Association Response[Ma
4392	11.487585000			802.11	40	Disassociate[Malformed





#### Timestamp Değeri

- Beacon ve Probe isteklerinde bulunur.
- AP cihazının ne zaman aktif olduğunu gösterir.
- İstemci kendi saatini ayarlamak için bu değeri kullanır.

#### Beacon Interval Değeri

Beacon isteklerinin üretilme aralıklarını içerir.

#### Privacy Alanı

- Eğer bütün frameler için gizlilik gerekliyse bu alan set edilir.
- Verileri koruma amaçlı kullanılan diğer gizlilik mekanizmaları RSN alanında ifade edilecektir.

#### Capability Information Alanı


- Buradaki değerler 0 ve 1 değerlerini almaktadır.
- ESS: Paketin bir AP cihazından gelip gelmediğini işaret eder.
- IBSS: Paketin bir Ad-Hoc Networkten gelip gelmediğini işaret eder.

#### QOS Alanı

- QOS: Ağ İletişimi Hizmet Kalitesi (İngilizce Quality of Service, kısaca QoS),
   Ağ üzerindeki uygulamaları önceliklendirerek zaman kaybını azaltmayı
   hedefleyen bir ağ servisidir.
- Bu alanın set edilmesi AP cihazının QoS servisini desteklediğini gösterir.


### Beacon Frame Yapısı

Kablosuz ağ cihazları sürekli olarak içinde ismi(SSID) ve diğer bilgileri(frekans, tip, MAC vb.) barındıran Beacon Frame yayınlar. Böylece kullanıcılar yayın yapan AP cihazlarını görebilir ve buna göre bağlanabilir.



### **Probe Request Yapısı**

AP cihazına bağlanmak amacı ile istemcinin gönderdiği bir pakettir. Broadcast bir istektir.




## **Probe Response Yapısı**


Beacon Frame paket yapısına çok benzemektedir. Bunu daha rahat görebilmek açısından wireshark aracı ile Beacon Frame ve probe cevap paketleri incelenebilir.

Probe istekleri için dönülen cevaptır.

#### Probe Response


Beacon Frame






## Deauthentication Frame Yapısı

Ağ cihazı veya istemci(bazen durumlarda saldırganlar) bağlantıyı koparmak istediğinde bu frame kullanılır.





Bir istemciye yönelik AP cihazından düşürme testidir.

Bütün istemcilere yönelik AP cihazından düşürme testidir.

## **Deauthentication Reason Codes**

Reason Code	Description	Meaning
0	No Reason Code	Normal operation
1	<b>Unspecified Reason</b>	Client associated but no longer authorized
2	Previous Authentication no longer valid	Client associated but not authorized
3	Deauthentication Leaving	Deauthenticated because sending STA is leaving IBSS or ESS
4	Disassociation Due to Inactivity	Client session timeout exceeded
5	Disassociation AP Busy	AP is busy and unable to handle currently associated clients
6	Class2 Frame from Non- Authenticated Station	Client attempted to transfer data before it was authenticated
7	Class3 Frame from Non- Associated Station	Client attempted to transfer data before it was associated
8	Disassociation STA has Left	STA is leaving or has left BSS
9	STA Request Association Without Authentication	STA (re)association is not authenticated with responding station
	•••	***
99	Missing Reason Code	Client momentarily in an unknown state

### **Association Frame**

