# rCore Tutorial


王润基、潘庆霖 清华大学计算机系

2019.12.15 @ OS2ATC

# rCore 项目介绍

- 初衷: 尝试用 Rust 语言写 OS
- 始于: 清华大学操作系统课 课程设计(2018春)
- 发展:在 OS 课大实验中普及推广(20+贡献者)
- 现状:
  - 兼容 Alpine Linux (musl libc): Busybox, GCC, Nginx
  - 支持四种指令集: x86\_64, ARM64, RISC-V, MIPS32

# 开源开放



https://github.com/rcore-os

http://os.cs.tsinghua.edu.cn/oscourse/OS2019spring/projects

### Rust OS 相关工作

- Redox OS: 完成度最高的微内核 OS
- CS140e: Stanford 实验性课程, Rust OS for Raspi3
- Tock OS: Stanford 嵌入式操作系统,充分利用 Rust 特性
- RVirt: MIT RISC-V Hypervisor
- Writing an OS in Rust —— BlogOS: 详尽的 Rust OS 教程

# Rust 在产业界的应用情况

- 蚂蚁金服: Occlum (SGX LibOS)
- 百度: Rust SGX SDK
- 字节跳动: 高性能服务端
- PingCAP: TiKV 高性能分布式数据库
- Facebook: Libra

# 为什么用 Rust?

#### C 语言的两大问题:

- 内存不安全
- 缺少现代语言特性和好用的工具链

#### C++?

- 功能强大但难以驾驭
- 坑比 C 更多!

#### Go?

- 运行时比较重
- GC!

### Rust 的主要特性

- 内存+线程安全
- 高层语言特性
- 友好的工具链
- 蓬勃发展的社区生态

## Rust 开发内核的优势

- 内存安全, 无畏并发
- 充分利用 Rust 生态
- 实现可复用的内核模块,可以灵活组合出不同 OS

# rCore Tutorial (step by step)

从零开始,一步一步带你用 Rust 在 RISC-V 平台上写 OS

- 初衷: 降低初学者门槛, 普及 Rust, 推广 rCore
- 始于: 操作系统课(2019春)
- 作者: 清华计算机系本科生
- 目标:「写 OS 不难!」

# 为什么用 RISC-V?

- 开源开放的指令集
- 简单! 没有历史包袱
- 降低了 OS 开发难度
- 促进软硬件协同设计

# rCore\_tutorial的最终成果?

#### 用一个 shell 运行简单的用户程序!

```
$ make run
Rust user shell
>> rust/hello_world
searching for program rust/hello_world
Hello world! from user mode program!
thread 1 exited, exit code = 0
>>
```

# 需要实现哪些功能?

- 基础执行环境: Bootloader
- 基本输入输出: 串口驱动, 中断处理
- 管理内存: 物理内存分配, 虚拟内存映射(页表)
- 管理任务: 线程切换, 进程资源管理
- 从文件加载程序: 简单文件系统

# rCore Tutorial 提纲

- 1. 独立可执行程序
- 2. 最小化内核
- 3. 中断
- 4. 物理内存管理
- 5. 虚拟内存管理
- 6. 内核线程
- 7. 线程调度
- 8. 用户进程
- 9. 文件系统

# 实验环境

• 【本地】Docker

```
git clone https://github.com/rcore-os/rCore_tutorial
cd rCore_tutorial
make docker
```

• 【在线】实验楼

https://www.shiyanlou.com/courses/1481

验证码: wfkblCQp

# 先修要求

- 具有 计算机组成原理 和 操作系统 基础知识
- 了解 RISC-V 指令集
- 初步 Rust 语言基础
- 对原理的好奇心 和 造轮子的热情!

# 第一章: 独立式可执行程序

目标:用 Rust 生成裸机程序

#### 步骤:

- 建立 Rust 开发环境
- 创建 Rust 项目
- 移除标准库依赖

# 1.1 安装 Rust 工具链

```
$ curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh
```

• rustup: 工具链管理器

• cargo: 项目和包管理器

• rustc: 编译器

### **Rust Nightly**

Rust 的三个版本: Stable, Beta, Nightly

开发 OS 需要使用 nightly,因为要用到一些不稳定功能。 使用 nightly 需要锁定日期,因为不保证 ABI 兼容性。

#### 项目配置

创建 rust-toolchain 文件:

nightly-2019-12-08

以后只要在这个目录下使用 Rust 时,都会自动切换到这个版本的工具链。

# 1.2 创建 Rust 项目

```
$ cargo new os ——bin
```

#### 目录结构:

```
os
├── Cargo.toml 项目配置文件
src 源代码路径
└── main.rs 源程序
```

### 运行程序:

```
$ cargo run
Hello, world!
```

### 1.3 移除标准库 std

Rust 内置的几个重要的库:

- std 标准库: 默认使用, 依赖 OS (libc)
- core 核心库:语言相关特性
- alloc 库: 动态内存分配

为了生成裸机程序,需要移除 std。

我们的 OS 使用 core 和 alloc。

# 1.3 移除标准库 std

```
#![no_std]
```

出现若干编译错误: (为什么?)

- 1. println!: 输出需要 syscall 支持
- 2. panic\_handler: panic 处理函数
- 3. eh\_personality: panic后 unwind 栈
- 4. start: crt0中的 \_start 入口点

依次修复.....

# 1.4 小结

用 objdump 查看生成的裸机程序:

# 第二章: 最小化内核

目标:构建一个最小的 RISC-V 内核

#### 步骤:

- 使用目标三元组描述目标平台
- 进行交叉编译并查看生成的可执行文件
- 使用链接脚本指定内存布局
- 使用 OpenSBI 作为 bootloader 运行内核
- 使用 SBI 接口格式化输出字符串

# 2.1目标三元组

Rust 工具链自带交叉编译功能

Rust 使用 目标三元组(target triple) 描述目标平台

格式: cpu-vendor-os-abi

- x86\_64-unknown-linux-gnu
- x86\_64-apple-darwin
- riscv64imac-unknown-none-elf

Rust 自带了一些配置,可以使用以下命令查看:

rustc --print target-list

#### JSON 描述文件

#### 目标三元组使用 JSON 格式描述

可以使用以下命令查看:

```
rustc -Z unstable-options --print target-spec-json
--target x86_64-unknown-linux-gnu
```

```
"llvm-target": "x86_64-unknown-linux-gnu",
"data-layout": "e-m:e-i64:64-f80:128-n8:16:32:64-S128",
"arch": "x86_64",
"target-endian": "little",
"target-pointer-width": "64",
"target-c-int-width": "32",
"os": "linux",
"executables": true,
"linker-flavor": "gcc",
"pre-link-args": ["-m64"],
"morestack": false,
```

# 2.2 编译、生成内核镜像

指定 target 进行交叉编译:

\$ cargo build --target riscv64imac-unknown-none-elf

解决错误:安装预编译 libcore

\$ rustup target add riscv64imac-unknown-none-elf

#### 编译结果位于:

target/riscv64imac-unknown-none-elf/debug/os

### 设置默认目标三元组

创建 Cargo 配置文件 .cargo/config:

```
[build]
target = "riscv64imac-unknown-none-elf"
```

此后可以直接 cargo build

#### 安装 binutils 工具集

binutils: objdump, objcopy, strip, nm ...

【推荐】安装 cargo-binutils: 使用内置 LLVM 工具链

```
$ cargo install cargo-binutils
```

\$ rustup component add llvm-tools-preview

#### 【可选】安装 GNU 工具链:

- SiFive 网站: https://www.sifive.com/boards#software
- musl.cc: https://musl.cc, https://mac.musl.cc

#### 查看生成的可执行文件

target/riscv64imac-unknown-none-elf/debug/os

```
$ file os
os: ELF 64-bit LSB executable, UCB RISC-V, version 1 (SYSV),
statically linked, with debug_info, not stripped
```

```
$ rust-objdump -x --arch-name=riscv64 os
os: file format ELF64-riscv
architecture: riscv64
start address: 0x0000000000011000
Sections: ...
SYMBOL TABLE: ...
Program Header: ...
```

### 查看生成的可执行文件

#### 查看反汇编:

```
$ rust-objdump -d --arch-name=riscv64 os
os: file format ELF64-riscv
Disassembly of section .text:
0000000000011000 _start:
   11000: 41 11
                         addi sp, sp, -16
                         sd ra, 8(sp)
  11002: 06 e4
                         sd s0, 0(sp)
  11004: 22 e0
                         addi s0, sp, 16
  11006: 00 08
  11008: 09 a0
  1100a: 01 a0
```

### 生成镜像文件 (bin)

\$ rust-objcopy os --strip-all -0 binary kernel.bin

# 2.3 用链接脚本指定内存布局

编译出的程序默认被放到了从 Ox10000 开始的位置上:

因为普通用户程序位于低地址空间。

#### 但是:

- OS 内核一般都在高地址空间上
- RISC-V 内存的物理地址从 0x80000000 开始

因此我们需要调整内存的起始地址。

### 链接脚本

程序的内存布局在链接时确定, 使用 链接脚本(linker script) 进行配置。

创建链接脚本 src/boot/linker64.ld:

```
OUTPUT_ARCH(riscv)
ENTRY(_start)
BASE_ADDRESS = 0 \times 80200000;
SECTIONS
    . = BASE_ADDRESS;
    start = .;
```

### 链接脚本

```
SECTIONS
    .text : {
        stext = .;
        *(.text.entry)
        *(.text .text.*)
        . = ALIGN(4K);
        etext = .;
    .rodata : {...}
    .data : {...}
    .stack : {...}
    .bss : {...}
    PROVIDE(end = .);
```

### 使用链接脚本

在 .cargo/config 中加入:

```
[target.riscv64imac-unknown-none-elf]
rustflags = [
   "-C", "link-arg=-Tsrc/boot/linker64.ld",
]
```

给链接器传入参数 -T 来指定使用哪个链接脚本。

### 查看新的链接结果

```
$ cargo build
$ rust-objdump os -h --arch-name=riscv64
Sections:
Idx Name
                Size VMA
                                    Type
                0000000 00000000000000000
 1 .text
                00001000 0000000080200000 TEXT
 2 rodata 00000000 000000080201000 TEXT
 3 .data
          00000000 0000000080201000 TEXT
 4 bss
            00000000 0000000080201000 BSS
$ rust-objdump os -d --arch-name=riscv64
0000000080200000 stext:
                      addi sp, sp, -16
80200000: 41 11
80200002: 06 e4
                           ra, 8(sp)
                      sd
80200004: 22 e0
                            s0, 0(sp)
                      sd
                      addi
80200006: 00 08
                             s0, sp, 16
80200008: 09 a0
8020000a: 01 a0
```

## 2.4 重写程序入口点

### 程序的启动过程

- 用户程序:
  - OS 将 PC 置为 \_start 所在地址
  - \_start 位于 crt0.S ,初始化 libc 后跳转到 main
- 操作系统:
  - 上电后 PC 置为 BIOS/ROM 固定地址
  - BIOS 自检后,跳转到 Bootloader
  - Bootloader 将 OS 加载到内存,跳转到 OS

## RISC-V 的特权级 和 QEMU 启动过程

Level	Encoding	Name	Abbreviation
0	00	User/Application	U
1	01	Supervisor	S
2	10	Reserved	
3	11	Machine	M

Table 1.1: RISC-V privilege levels.

- PC 从 0x80000000 开始执行,处于 M-Mode
- Bootloader (OpenSBI) 进行各种初始化,
   跳转到固定地址 0x80200000, 同时切换到 S-Mode
- OS 的第一条指令位于 0x80200000

## 重写程序入口点\_start

新建一个汇编文件 src/boot/entry64.asm:

```
.section .text.entry
   .globl _start
start:
                         # 位于 0×80200000
   la sp, bootstacktop # 加载栈指针
   call rust main
                       # 跳转到 Rust 入口函数
   .section .bss.stack
                         # 按页(4K)对齐
   .align 12
   .global bootstack
bootstack:
   • space 4096 * 4
                  # 分配 16KB 空间用作栈
   .global bootstacktop
bootstacktop:
```

### 重写程序入口点\_start

改写 Rust 代码 main.rs:

```
#![feature(global_asm)]
global_asm!(include_str!("boot/entry64.asm"));
#[no_mangle]
pub extern "C" fn rust_main() -> ! {
    loop {}
}
```

使用 global\_asm! 在全局嵌入上述汇编代码

#### 看看现在程序的样子

```
0000000080200000 stext:
80200000: 17 51 00 00
                           auipc sp, 5
80200004: 13 01 01 00
                           mv sp, sp
80200008: 97 00 00 00
                           auipc ra, 0
                           jalr 8(ra)
8020000c: e7 80 80 00
0000000080200010 rust_main:
80200010: 41 11
                           addi
                                   sp, sp, -16
                                   ra, 8(sp)
80200012: 06 e4
                           sd
                                   s0, 0(sp)
80200014: 22 e0
                           sd
80200016: 00 08
                           addi
                                   s0, sp, 16
80200018: 09 a0
8020001a: 01 a0
```

## 2.5 使用 QEMU 运行内核

## 安装 QEMU

• Linux(Ubuntu): 下载源码编译

```
$ wget https://download.qemu.org/qemu-4.1.1.tar.xz
$ tar xvJf qemu-4.1.1.tar.xz
$ cd qemu-4.1.1
$ ./configure --target-list=riscv32-softmmu,riscv64-softmmu
$ make -j
$ export PATH=$PWD/riscv32-softmmu:$PWD/riscv64-softmmu:$PATH
```

• macOS: 直接从 Homebrew 下载

```
$ brew install qemu
```

确保版本在 4.1.0 及以上。

### 使用 OpenSBI

新版 QEMU 中内置了 OpenSBI, 使用以下命令运行一下:

```
$ qemu-system-riscv64 \
> --machine virt \
> --nographic \
> --bios default
OpenSBI v0.4 (Jul 2 2019 11:53:53)
Platform Name
                   : OEMU Virt Machine
Platform HART Features: RV64ACDFIMSU
Platform Max HARTs
Current Hart
Firmware Base
                   : 0×80000000
Firmware Size
                   : 112 KB
Runtime SBI Version
                   : 0.1
PMP0: 0x00000000800000000-0x000000008001ffff (A)
```

### 完整构建过程

```
target := riscv64imac-unknown-none-elf
mode := debug
kernel := target/$(target)/$(mode)/os
bin := target/$(target)/$(mode)/kernel.bin
objdump := rust-objdump --arch-name=riscv64
objcopy := rust-objcopy --binary-architecture=riscv64
run: build gemu
build: $(bin)
$(bin): kernel
    $(objcopy) $(kernel) --strip-all -0 binary $@
kernel:
    cargo build
asm:
    $(objdump) -d $(kernel) | less
gemu:
    qemu-system-riscv64 \
        -machine virt \
        -nographic \
        -bios default \
        -device loader, file=$(bin), addr=0x80200000
clean:
    cargo clean
```


### 输出点儿啥

```
#![feature(asm)]
// 在屏幕上输出一个字符,目前我们先不用了解其实现原理
pub fn console_putchar(ch: u8) {
    unsafe {
       asm!("ecall"
             :: "\{x10\}" (ch as usize), "\{x17\}" (1)
             : "memory" : "volatile"
       );
#[no_mangle]
extern "C" fn rust_main() -> ! {
    // 在屏幕上输出 "OK\n" , 随后进入死循环
    console_putchar(b'0');
    console_putchar(b'K');
    console_putchar(b'\n');
    loop {}
```

## 运行结果 & Demo

## 2.6 封装 SBI 接口

#### RISC-V 软件栈



- SEE: Supervisor Execution Environment
   OpenSBI 还在 M-Mode 继续运行,为上层软件提供服务
- SBI: Supervisor Binary Interface
   S-Mode 与 M-Mode 之间的二进制接口
   通过 ecall 指令调用

#### Rust 内联汇编

```
#[inline(always)]
fn sbi_call(
    which: usize, arg0: usize,
    arg1: usize, arg2: usize,
) -> usize {
    let ret;
    unsafe {
        asm!("ecall"
            : "={x10}" (ret)
            : "{x10}" (arg0), "{x11}" (arg1),
              "{x12}" (arg2), "{x17}" (which)
            : "memory"
            : "volatile");
    ret
```

和 C 语言语法基本一样

#### 封装 SBI 接口

```
pub fn set timer(stime value: u64) {
    sbi_call(SBI_SET_TIMER, stime_value as usize, 0, 0);
pub fn console_putchar(ch: usize) {
    sbi_call(SBI_CONSOLE_PUTCHAR, ch, 0, 0);
pub fn console_getchar() -> usize {
    sbi_call(SBI_CONSOLE_GETCHAR, 0, 0, 0)
}
const SBI_SET_TIMER: usize = 0;
const SBI CONSOLE PUTCHAR: usize = 1;
const SBI_CONSOLE_GETCHAR: usize = 2;
```

## 2.7 格式化输出

还记得一开始的 println! 吗?

希望在输出单个字符的基础上,实现格式化输出字符串。

```
println!("Hello {}: {:?}", "rCore", 0k(1));
```

```
Hello rCore: Ok(1)
```

#### Rust 核心库中的格式化输出流程

通过宏生成 格式描述对象 Arguments

- println!("{}", 1)
- => format\_args!("{}", 1)
- => core::fmt::Arguments

借助 trait core::fmt::Write 输出单个字符

- stdout.write\_fmt(arguments)
- => stdout.write\_str(&str)

注:不需要动态内存分配(alloc)

## 实现 trait Write

Trait core::fmt::Write 中实现了格式化输出逻辑:

```
pub trait Write {
    fn write_str(&mut self, s: &str) -> Result;
    fn write_char(&mut self, c: char) -> Result {...}
    fn write_fmt(&mut self, args: Arguments) -> Result {...}
}
```

只需实现 write\_str ,即可使用 write\_fmt :

```
struct Stdout;
impl fmt::Write for Stdout {
    fn write_str(&mut self, s: &str) -> fmt::Result {
        for ch in s.chars() {
            sbi::console_putchar(ch as u8 as usize);
        }
        Ok(())
    }
}
```

#### 包装一层宏

```
// src/io/mod.rs
pub fn _print(args: fmt::Arguments) {
    Stdout.write_fmt(args).unwrap();
}
#[macro_export]
macro_rules! print {
    (\$(\$arg:tt)*) => (\{
        $crate::io::_print(format_args!($($arg)*));
    });
```

Rust 宏功能强大,语法也比较复杂,在此不详细介绍。

### 释放格式化输出的威力吧!

改写 panic 处理函数,输出相关信息:

```
#[panic_handler]
fn panic(info: &PanicInfo) -> ! {
    println!("{}", info);
    loop {}
}
```

## 第二章小结: Demo

```
#[no_mangle]
pub extern "C" fn rust_main() -> ! {
    extern "C" { fn _start(); }
    println!("_start vaddr = {:#x}", _start as usize);
    println!("Hello world!");
    panic!("You want to do nothing!");
    loop {}
}
```

```
_start vaddr = 0x80200000
Hello world!
panicked at 'You want to do nothing!', src/init.rs:15:5
```

# 第三章: 中断

目标: 正确处理中断和异常

#### 步骤:

- 了解 RISC-V 中断流程和相关寄存器
- 设置中断处理函数,手动触发断点中断
- 保存和恢复上下文(TrapFrame)
- 设置和响应时钟中断

## 3.1 RISC-V 中断处理流程

#### 相关寄存器:

- sepc: 发生中断的指令地址
- scause: 中断发生的原因
- stval: 中断相关值, 例如缺页异常时的目标地址
- stvec: 中断向量地址和模式
- sstatus : 全局状态寄存器,设置中断开关

#### 相关指令:

- ecall: 实现向高特权级的系统调用
- ebreak: 触发断点中断
- sret: 从S态中断返回

### 中断时都发生了什么

#### 发生中断或异常时:

- sepc 被置为当前 PC, PC 被重置为 stvec
- scause stval 中保存相关状态和值
- 切换到高特权级, sstatus 中保存相关状态:
  - SPIE: 发生中断前是否开中断
  - SPP: 发生中断前的特权级(S/U)

#### 从 sret 恢复时:

- PC被重置为 sepc
- 从 sstatus 中恢复状态:
  - SPIE: 决定是否打开中断
  - SPP: 决定回到哪个特权级

## 3.2 设置中断处理函数

首先在 Cargo toml 中导入一个库 riscv:

```
[dependencies]
riscv = {
   git = "https://github.com/rcore-os/riscv",
   features = ["inline-asm"]
}
```

这个库包装了对 RISC-V CSR 寄存器的访问接口。

## 建立中断处理函数,设置中断向量

```
// src/interrupt.rs
use riscv::registers::*;
pub fn init() {
    unsafe {
        stvec::write(
            trap handler as usize,
            stvec::TrapMode::Direct,
        );
    println!("++++ setup interrupt! ++++");
}
fn trap_handler() -> ! {
    let cause = scause::read().cause();
    let epc = sepc::read();
    println!("trap: cause: {:?}, epc: {:#x}", cause, epc);
    panic!("trap handled!");
```

#### 手动触发断点异常

```
#[no_mangle]
pub extern "C" fn rust_main() -> ! {
    crate::interrupt::init();
    unsafe {
        asm!("ebreak" :::: "volatile");
    }
    panic!("end of rust_main");
}
```

#### 运行结果:

```
++++ setup interrupt! ++++
trap: cause: Exception(Breakpoint), epc: 0x0x80200022
panicked at 'trap handled!', src/interrupt.rs:20:5
```

## 3.3 保存和恢复上下文环境

当中断发生时,仅 PC 被重置到内核处理函数的位置, 其它 32 个通用寄存器都保持不变。

由于执行内核代码会破坏掉这些寄存器状态, 我们需要在中断处理之前保存它们, 并在中断处理结束后恢复它们。

### 中断帧

一般中断前的上下文环境被保存在内核栈上, 称为 **中断帧(TrapFrame**)

它的内容和内存布局如下:

### 使用汇编代码保存和恢复上下文

创建汇编文件 src/trap/trap.asm:

```
.section.text
.globl __alltraps
.globl __trapret
__alltraps: // 中断处理入口点
    SAVE_ALL // TODO: 保存到栈上
    mv a0, sp // 将 TrapFrame 指针作为函数参数
    call rust_trap // 进入 Rust 处理函数
    __trapret:
    RESTORE_ALL // TODO: 从栈上恢复
    sret // 中断返回
```

#### 在 Rust 中导入全局汇编:

```
global_asm!(include_str!("trap/trap.asm"));
#[no_mangle]
pub fn rust_trap(tf: &mut TrapFrame) {...}
```

### 使用汇编代码保存和恢复上下文

#### 提示:

- 接下来几段汇编非常精妙
- 需要仔细思考才能理解
- 如果赶时间可以跳过

### 保存上下文

遇到了棘手的问题:如何切换栈?

- 中断发生前,CPU 可能处于 S-Mode 或 U-Mode, 对应的 sp 分别指向 内核栈 或 用户栈。
- 中断发生后,希望 sp 切换到内核栈。

但 RISC-V 没有 x86 中断时**硬件自动切换栈**的机制!

#### 我们要解决的问题:

如何在不破坏 32 个通用寄存器的前提下,判断中断来自用户态还是内核态,并切换到内核栈上?

### 判断中断来源, 切换到内核栈

【技巧】使用 sscratch 寄存器

#### 我们规定:

- 当 CPU 处于 S-Mode 时, sscratch 保存 0
- 当 CPU 处于 U-Mode 时, sscratch 保存 内核栈

#### 三行魔法指令:

```
__alltraps:
    csrrw sp, sscratch, sp  # 交换 sp, sscratch
    bnez sp, trap_from_user  # 如果sp非0,那么来自用户态
    trap_from_kernel:  # 如果来自内核……
    csrr sp, sscratch  # sp = sscratch (读回原值)
    trap_from_user:  # 从这里开始 sp 指向内核栈
```

### 保存 通用寄存器 和 特殊寄存器

```
trap from user:
   # 提前分配栈帧
   addi sp, sp, -36*8
   # 按顺序保存除 x0(zero), x2(sp) 之外的寄存器
   STORE x1, 1
   STORE x3, 3
   STORE x31, 31
   # sscratch 为发生中断前的 sp
   # 将 sscratch 的值保存在 s0 中,并将 sscratch 清零
   csrrw s0, sscratch, zero
   # 分别将四个寄存器的值保存在 s1,s2,s3,s4 中
   csrr s1, sstatus
   csrr s2, sepc
   csrr s3, stval
   csrr s4, scause
   # 将 sp 和特殊寄存器保存在栈上
   STORE s0, 2
   STORE s1, 32
   STORE s2, 33
   STORE s3, 34
   STORE s4, 35
```

## 恢复上下文

完全相反的过程,不再赘述,请参考代码

#### 新的中断初始化

```
extern "C" {
    fn __alltraps();
}
// 当前处于内核态, sscratch 初始化为 0
sscratch::write(0);

// 设置入口点为 __alltraps
stvec::write(__alltraps as usize, stvec::TrapMode::Direct);
```

#### 处理断点异常

```
#[no_mangle]
pub fn rust_trap(tf: &mut TrapFrame) {
    println!("rust_trap!");
    tf.sepc += 2; // 跳过 ebreak 指令
}
```

注意: 在开启 压缩指令集扩展(C) 的情况下,

ebreak 指令占2字节。

```
80200022: 02 90 ebreak
80200024: 17 35 00 00 auipc a0, 3
```

### 运行结果

成功处理了断点异常,并恢复执行:

```
++++ setup interrupt! ++++
rust_trap!
panicked at 'end of rust_main', src/init.rs:9:5
```

## 3.4 时钟中断

由定时器固定时间间隔触发的中断。

内核使用时钟中断,定期从用户态夺取控制权。

进而实现 时间片轮转(Round Robin)等调度算法。

### RISC-V 中断相关寄存器

SXLEN-1	10	9	8	7 6	5	4	3 2	1	0
WPRI		SEIP	UEIP	WPRI	STIP	UTIP	WPRI	SSIP	USIP
SXLEN-10		1	1	2	1	1	2	1	1

Figure 4.4: Supervisor interrupt-pending register (sip).

SXLEN-1	10	9	8	7 6	5	4	3 2	1	0
WPRI		SEIE	UEIE	WPRI	STIE	UTIE	WPRI	SSIE	USIE
SXLEN-10		1	1	2	1	1	2	1	1

Figure 4.5: Supervisor interrupt-enable register (sie).

- sie: 不同类型中断的开启状态 (Enable)
- sip: 不同类型中断的等待状态 (Pending)
- sstatus.SIE: 中断总开关

### 时钟中断处理流程

调用 sbi\_set\_timer 设置下一次时钟中断的时间,同时标志此次中断处理完毕。

```
/// 响应此次时钟中断,并设置下次中断的时间
pub fn clock_set_next_event() {
    sbi::set_timer(time::read() + TIMEBASE);
}
/// 触发时钟中断的时间间隔
static TIMEBASE: u64 = 100000;
```

### 开启时钟中断

```
sstatus::set_sie(); // 开启中断总开关
sie::set_stimer(); // 开启时钟中断
clock_set_next_event(); // 设置下次时钟中断
```

### 补充中断处理函数

```
#[no_mangle]
pub fn rust trap(tf: &mut TrapFrame) {
   // 根据中断原因分类讨论
   match tf.scause.cause() {
       Trap::Exception(Exception::Breakpoint)
           => breakpoint(&mut tf.sepc),
       Trap::Interrupt(Interrupt::SupervisorTimer)
           => timer(),
         => panic!("undefined trap!"),
fn timer() {
   clock set next event();
    static mut TICKS: usize = 0; // 记录中断次数
    unsafe {
       TICKS += 1;
       if (TICKS % 100 == 0) { // 每100次输出一条信息
           println!("* 100 ticks *");
```

# 第三章小结: Demo

```
++++ setup interrupt! ++++
++++ setup timer! ++++
a breakpoint set @0x8020002c
panicked at 'end of rust_main', src/init.rs:11:5
* 100 ticks *
* 100 ticks *
```

# 第四章: 内存管理

#### 目标:

- 能够按页分配物理内存
- 能够进行动态内存分配,使用 alloc 库中的容器例如: Box , Vec , BTreeMap ...

# 4.1 物理内存探测

### 标准做法

- 物理内存信息硬编码在 DeviceTree 中
- 内核解析 DeviceTree, 获取物理内存信息
- 内核利用物理内存信息,初始化内存管理子系统

#### rCore Tutorial 做法

- QEMU 环境:给定一片连续内存
- 采取 QEMU 默认配置: 128MB
- 内核中硬编码内存边界为 0x88000000 初始化内存管理子系统

# 4.2 物理页帧分配器

- 探测得到的物理内存交给物理页帧分配器统一进行页式内存管理
- rCore Tutorial 给出了一个简单的实现(线段树)
- 读者能够自行尝试其他连续内存分配算法

# 4.3 堆内存管理

- Rust编译器支持用户手动**实现+指定**堆内存分配器
- 编译时静态分配堆所需内存,运行时堆存在于bss段
- 引入buddy system算法的实现,来管理堆内存分配

```
use buddy_system_allocator::LockedHeap;
#[global_allocator]
static ALLOCATOR: LockedHeap = LockedHeap::empty();
```

# 第五章: 虚拟内存管理

目标: 建立和管理虚拟内存映射

#### 步骤:

- RISC-V 虚拟内存机制: Sv39
- 建立初始虚存映射
- 实现三级页表
- MemSet: 更灵活的虚存管理

# 5.1 RISC-V 三级页表简介

#### Sv39三级页表

- 39位虚拟地址 ----> 56位物理地址
- 标准页为4KB大小(2<sup>1</sup>2), 支持2M(2<sup>2</sup>1)、1G(2<sup>3</sup>0)大页
- 页表大小为一个标准页,可容纳512(2<sup>9</sup>)个8Byte大小的 页表项

### 虚实地址




Figure 4.16: Sv39 virtual address.




Figure 4.17: Sv39 physical address.

# 页表项及其标志位说明

63 54	1 53 2	28 27 19	9 18 10	9 8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	PPN[2]	PPN[1]	PPN[0]	RSW	D	A	G	U	X	W	R	V
10	26	9	9	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Figure 4.18: Sv39 page table entry.

X	W	R	Meaning
0	0	0	Pointer to next level of page table.
0	0	1	Read-only page.
0	1	0	Reserved for future use.
0	1	1	Read-write page.
1	0	0	Execute-only page.
1	0	1	Read-execute page.
1	1	0	Reserved for future use.
1	1	1	Read-write-execute page.

# 5.2 建立初始虚存映射

- 假定内核大小不超过1G
- 只需:
  - 修改第3级页表的第 0x1ff 项指向 0x80000000
  - 。并设置该项管理内容为 1G 大页

### 好处和不足

- 初始页表实现简单便捷
- 虚拟内存权限管理一视同仁,非常危险!

# 5.3 实现三级页表

维护一个Sv39页表需要的操作:

- 维护第三级页表所在的物理页帧地址
- 映射、取消映射虚拟页和物理页:
  - 。 多次读取页表内容、定位下一级页表位置
  - 。 可能进行物理页帧分配和回收

### riscv 库中页表的实现

依赖我们已经封装好的riscv底层库中的页表组件

- 对应内存布局为4KB大小的页表及相关操作
- 对应内存布局为8Byte的页表项及相关基础操作

#### 封装逻辑上的页表项和三级页表,实现对应操作

```
pub struct PageEntry(&'static mut PageTableEntry, Page);

pub struct PageTableImpl {
    page_table: Rv39PageTable<'static>,
    // 作为根的三级页表所在的物理页帧
    root_frame: Frame,
    // 在操作过程中临时使用
    entry: Option<PageEntry>,
}
```

#### 实现需要的操作(举例)

```
pub fn map(&mut self, va: usize, pa: usize) -> &mut PageEntry {
   // 为一对虚拟页与物理页帧建立映射
   // 这里的标志位被固定为 R|W|X, 即同时允许读/写/执行
   // 后面我们会根据段的权限不同进行修改
   let flags = EF::VALID | EF::READABLE | EF::WRITABLE;
   let page = Page::of_addr(VirtAddr::new(va));
   let frame = Frame::of addr(PhysAddr::new(pa));
   self.page table
       // 利用 Rv39PageTable 的 map to 接口
       // 传入要建立映射的虚拟页、物理页帧、映射标志位、以及提供物理页帧管理
       map_to(page, frame, flags, &mut FrameAllocatorForPaging)
       .unwrap()
       // 得到 MapperFlush(Page)
       // flush 做的事情就是跟上面一样的 sfence_vma
       // 即刷新与这个虚拟页相关的 TLB
       // 所以我们修改后有按时刷新 TLB
       .flush():
   self.get_entry(va).expect("fail to get an entry!")
}
```

# 5.4 MemSet: 更灵活的虚存管理

- 对于一个程序(包括内核),.text、.data、.bss等段应该有不一样的访问权限!
- 各段应该分别映射,统一管理
- 将每一个段看作一个 MemArea

MemSet: a set of MemArea


## 各对象间的关系

Virtual Memory MemorySet Physical Memory MemoryArea MemoryArea Mapping By **PageTable** 

### MemoryHandler

实现具体映射策略, 例如:

- 立即映射
- 延迟映射
- 映射到文件



# 5.5 重新映射内核

- 初始映射中,我们将这个内核一起映射,各个段读/写/执行的权限相同
- 进入Rust代码的世界之后,创建一个MemSet用于管理内 核的各个段的映射

# 第六章: 内核线程

目标: 实现内核线程的创建和切换

#### 步骤:

- 线程状态的描述
- 线程切换 (Context Switch)
- 构造新线程

# 6.1 线程状态的描述

- 寄存器状态
- 栈内容

```
pub struct Thread {
    pub context: Context,
    pub kstack: KernelStack,
}
```

### 内核栈

在堆上分配一段空间作为内核栈:

```
use alloc::alloc::*;
pub struct KernelStack(usize);
pub const KSTACK_SIZE: usize = 0x4000;
const KSTACK_LAYOUT: Layout = unsafe {
    Layout::from_size_align_unchecked(KSTACK_SIZE, KSTACK_SIZE)
};
impl KernelStack {
    pub fn new() -> Self {
        let bottom = unsafe { alloc(KSTACK_LAYOUT) as usize };
        KernelStack(bottom)
impl Drop for KernelStack {
    fn drop(&mut self) {
        unsafe { dealloc(self.0 as _, KSTACK_LAYOUT); }
}
```

#### 寄存器状态

```
/// 线程上下文内容
        // 确定内存布局
#[repr(C)]
pub struct ContextContent {
   ra: usize, // PC
   satp: usize, // 页表地址
   s: [usize; 12], // callee-saved 寄存器
   tf: TrapFrame, // 用于构造新线程
pub struct Context {
   content_addr: usize, // 栈底指针
```

Q: 为何不用保存 caller-saved 寄存器?

# 6.2 上下文切换

线程切换的核心是上下文切换(Context Switch):

- 保存当前线程寄存器(到当前线程栈上)
- 恢复目标线程寄存器(从目标线程栈上)

### 如何实现上下文切换

将过程封装成函数。

从一个线程的视角看来,是进行了一次函数调用:

```
// 进入函数:切换到其它线程执行
current.context.switch_to(&mut target.context);
// 函数返回:从其它线程切换回来
```

### 剖开函数内部: 魔法汇编!

#### 保存上下文:

```
# switch_to(&mut current.sp, &mut target.sp)
switch to:
   # 在当前栈上分配空间
    addi sp, sp, -14*XLENB
   # 更新 current.sp
    sd sp, 0(a0)
   # 依次保存 s0-s11
    sd ra, 0*8(sp)
    sd s0, 2*8(sp)
    sd s11, 13*8(sp)
   # 保存 satp
    csrr s11, satp
    sd s11, 1*8(sp)
   # 当前线程状态保存完毕
```

#### 恢复上下文(完全相反):


```
# 读取 target.sp
ld sp, 0(a1)
# 恢复页表寄存器 satp,别忘了使用屏障指令 sfence.vma 刷新 TLB
ld s11, 1*8(sp)
csrw satp, s11
sfence.vma
# 依序恢复各寄存器
ld ra, 0*8(sp)
ld s0, 2*8(sp)
ld s11, 13*8(sp)
# 回收当前栈上的空间
addi sp, sp, 14*XLENB
# 将 target sp 置为 0 (标记正在运行)
sd zero, 0(a1)
# 回到切换线程前的位置继续执行
ret
```

# 6.3 构造新的线程

设想新的线程是从运行状态切换下来的, 它的栈上会有哪些内容?

我们可以在栈上精心构造一个上下文结构体, 使得经过 switch\_to 操作后恢复出一个新线程。

## 在栈上构造初始内容



### 线程对象的构造函数

```
impl Thread {
    // 创建一个新线程, 放在堆上
    pub fn new_kernel(entry: usize) -> Box<Thread> {
        let kstack = KernelStack::new();
        Box::new(Thread {
            context: unsafe { Context::new_kernel_thread(...) },
            kstack,
        })
    }
}
```

# 第六章小结: Demo

I'm leaving soon, but I still want to say: Hello world! switched back from temp\_thread!


# 第七章: 线程调度

目标: 支持多线程管理和调度

步骤:

- 线程相关对象
- 实现调度线程
- 调度算法

## 7.1 线程相关对象的设计



- ThreadPool:管理所有线程的容器
- Processor: 线程执行器,对应一个 CPU 核
- Scheduler: 调度器,决定接下来执行哪一个

## 7.2 调度线程

作为 Processor 的主循环:

- 从 ThreadPool 取出一个线程
- 切换上下文到目标线程
- 线程执行
- 线程调用 yield 函数, 切换回调度线程
- 将线程放回 ThreadPool

如果此时没有可执行线程:

- 打开中断并停机 (wfi)
- 等待下一个中断到来,恢复执行

```
impl Processor {
   pub fn schedule_main(&self) -> ! {
       loop {
          // 如果从线程池中获取到一个可运行线程
          if let Some(thread) = inner.pool.acquire() {
              // 将自身的正在运行线程设置为刚刚获取到的线程
              inner.current = Some(thread);
              inner.idle.switch to(
                 &mut *inner.current.as_mut().unwrap().1
              );
              // 此时 current 还保存着上个线程
              let (tid, thread) = inner.current.take().unwrap();
              // 通知线程池这个线程需要将资源交还出去
              inner.pool.retrieve(tid, thread);
          // 如果现在并无任何可运行线程
          else {
              // 打开异步中断,并等待异步中断的到来
              enable_and_wfi();
              // 异步中断处理返回后,关闭异步中断
              disable and store();
```

## 7.3 调度算法

也就是就绪队列。

保存所有可执行的线程,询问下一个执行哪个线程?

#### 具体算法:

• FIFO: 先来的先执行

• Round Robin: 时间片轮转

• Stride: 依据优先级计算步长

• .....

#### 调度器接口

```
pub trait Scheduler {
   // 如果 tid 不存在,表明将一个新线程加入线程调度
   // 否则表明一个已有的线程要继续运行
   fn push(&mut self, tid: Tid);
   // 从若干可运行线程中选择一个运行
   fn pop(&mut self) -> Option<Tid>;
   // 时钟中断中,提醒调度算法当前线程又运行了一个 tick
   // 返回的 bool 表示调度算法认为当前线程是否需要被切换出去
   fn tick(&mut self) -> bool;
   // 告诉调度算法一个线程已经结束
   fn exit(&mut self, tid: Tid);
```

## 7.4 测试多线程调度

#### 新线程执行函数:

```
#[no_mangle]
pub extern "C" fn hello_thread(arg: usize) -> ! {
   println!("begin of thread {}", arg);
   // 输出足够多次, 使得有机会发生线程切换
    for i in 0..800 {
       print!("{}", arg);
   println!("\nend of thread {}", arg);
   // 通知 CPU 结束当前线程
   CPU.exit(0);
   unreachable!()
```

#### 初始化:

```
pub fn init() {
   // 使用 Round Robin Scheduler
   let scheduler = RRScheduler::new(1);
   // 新建线程池
   let thread pool = ThreadPool::new(100, Box::new(scheduler));
   // 新建 idle 线程
   let idle = Thread::new kernel(Processor::idle main as usize);
   // 我们需要传入 CPU 的地址作为参数
   idle.append initial arguments([&CPU as *const Processor as usize, 0, 0]);
   // 初始化 CPU
   CPU.init(idle, Box::new(thread_pool));
   // 依次新建 5 个内核线程并加入调度单元
   for i in 0..5 {
       CPU.add thread({
           let thread = Thread::new kernel(hello thread as usize);
           // 传入一个编号作为参数
           thread.append_initial_arguments([i, 0, 0]);
           thread
       });
   println!("++++ setup process! ++++");
}
```

#### 运行结果示例:

```
>>>> will switch_to thread 0 in idie_main!
begin of thread 0
<<< switch back to idle in idle main!</pre>
>>>> will switch_to thread 1 in idie_main!
begin of thread 1
<<< switch back to idle in idle main!</pre>
>>>> will switch_to thread 0 in idie_main!
0000000000000000000
end of thread 0
thread 0 exited, exit code = 0
<<< switch_back to idle in idle_main!</pre>
```

# 第八章: 用户进程

目标:从 ELF 加载用户程序并运行,能够输出字符串

#### 步骤:

- Rust 用户程序框架
- 实现系统调用
- 解析 ELF 文件并创建虚拟内存
- 创建用户进程

### 用户程序模型

- 与内核具有同样target的no\_std程序
- 内核提供简单的系统调用:字符输出、程序退出
- 编译成ELF文件,内核负责加载、运行

#### 实现系统调用

类似在内核中 ecall 调用 SBI 函数:

```
#[inline(always)]
fn sys_call(
    syscall_id: SyscallId,
    arg0: usize, arg1: usize,
    arg2: usize, arg3: usize,
) -> i64 {
    let id = syscall_id as usize;
    let mut ret: i64;
    unsafe {
        asm!(
            "ecall"
            : "={x10}"(ret)
            : "{x17}"(id), "{x10}"(arg0),
              "{x11}"(arg1), "{x12}"(arg2), "{x13}"(arg3)
            : "memory"
            : "volatile"
        );
    ret
```

#### 内核中的系统调用实现:

```
// src/interrupt.rs
fn syscall(tf: &mut TrapFrame) {
   // 返回后跳转到 ecall 下一条指令
   tf.sepc += 4;
    let ret = crate::syscall::syscall(
        tf.x[17],
        [tf.x[10], tf.x[11], tf.x[12]],
        †f
   tf.x[10] = ret as usize;
}
pub fn syscall(id: usize, args: [usize; 3], tf: &mut TrapFrame) -> isize {
    match id {
        SYS_WRITE => { print!("{}", args[0] as u8 as char); 0 },
        SYS_EXIT => { sys_exit(args[0]); 0 },
        _ => panic!("unknown syscall id {}", id),
}
```

## 如何链接用户程序

- 还未实现文件系统,无法将用户程序保存在磁盘中
- 编译内核时将用户程序链接到某一位置
- 创建进程时,内核认为用户代码位于内存中的特定位置

#### 如何链接用户程序

```
fn main() {
    println!("cargo:rerun-if-env-changed=USER_IMG");
    if let Ok(user img) = std::env::var("USER IMG") {
        println!("cargo:rerun-if-changed={}", user img);
    gen_link_user_asm().unwrap();
}
/// Generate assembly file for linking user image
fn gen_link_user_asm() -> Result<()> {
    let mut f = File::create("src/link_user.S").unwrap();
    let user_img = std::env::var("USER_IMG").unwrap();
    writeln!(f, "# generated by build.rs - do not edit")?;
    writeln!(f, r#"
    .section .data
    .global _user_img_start
    .global _user_img_end
_user_img_start:
    .incbin "{}"
_user_img_end:
"#, user_img)?;
    0k(())
}
```

## 如何链接用户程序

```
// init.rs
global_asm!(include_str!("link_user.S"));
```

## 管理用户程序的资源

- 虚拟内存资源
- CPU计算资源

## 管理虚拟内存资源: MemSet

• 将程序的各个段按照不同的读/写/执行权限进行管理

管理CPU资源: 进程分时调度

# 总结 & Demo

## rCore 贡献者名单

## 指导教师

陈渝,向勇

#### rCore Tutorial

刘丰源,潘庆霖,吴一凡,王润基

#### rCore OS

王润基,陈嘉杰,贾越凯,陈晟祺,周聿浩,刘丰源,潘庆霖,郭敬哲,陶东来,苏明贤,霍江浩,高天宇,王晓智,孙桢波,黄冰鉴,康鸿博,石雨松,张译仁,吴一凡,戴臻旸,王纪霆,寇明阳,孔彦,刘辰屹,陈秋昊,朱书聪