# Installation du projet PolyPeer

Avant d'installer PolyPeer, veuillez vous assurer d'avoir les prérequis suivants :

- Des clients sous Windows ou Linux,
- Un serveur sous Linux.

## Compilation

Le serveur se trouve dans le dossier ppserver/, une fois dedans, tapez simplement make pour compiler les sources du projet.

Pour le client, même procédé, il se trouve dans le dossier ppclient/, une fois dedans, tapez simplement make pour compiler les sources du projet.

Si vous désirer recompiler, il faut alors entrer make clean. Pour que l'executable soit aussi supprimé, vous pouvez utilisez make mproper.

Si vous souhaitez installer votre serveur, tapez make install. Les fichiers seront copiés dans /etc/ppserver ou /etc/ppclient et l'executable ajouté dans /usr/bin. En procèdant à cette installation, il est nécessaire d'uliser l'option -r de l'executable afin qu'il puisse charger les fichiers de topologie et de déploiement. (cf. Lancer le client au démarrage du système)

Compilation du client sous Windows : ouvrez simplement le fichier .cbp avec Code::Blocks et lancez la compilation pour construire l'executable.

## Lancement du serveur

Veillez tout d'abord a être positionné dans le dossier contenant le dossier html/ et le fichier passwd et les fichiers deployments.xml et topology.xml.

Vérifiez également que vous avez les droits nécessaires pour lire/écrire dans le dit dossier.

Le serveur se lance en ligne de commande, un certain nombre de paramètre est disponible :

- -s serverPort Port du serveur
- -c clientPort Port du client
- -w webserverPort Port du serveur web /! ATTENTION, n'est pas implémenté /! (cf. fichier CONFIG)
- -d lancer en démon

- -r repertoire de chdir pour le demon
- -h affichage de l'aide

Cette aide est directement intégrée dans l'executable.

Une fois le lancement effectué, vous pourrez visualiser l'état de votre serveur et le gérer facilement en ouvrant votre navigateur web et en tappant l'adresse IP de votre serveur avec le port approprié (par défaut 8889).

L'interface web est protégée par une authentification HTTP. Le nom d'utilisateur est 'admin' et le mot de passe 'polypeer'.

#### Lancer le serveur au démarrage du système

Après avoir compilé le projet et fait un make install, tout est près pour que le serveur se lance au démarrage.

- toutes les configurations sont dans /etc/ppserver
- l'executable est dans le dossier /usr/bin
- un script de lancement classique à été ajouté dans /etc/init.d
- le nom du script est pserverservice.sh

Ce script qui peut être appelé avec les options start, stop, status et restart.

Pour un simple démarrage au lancement du systeme, il faut ajouter ce script dans dans la configuration du serveur :

- Se placer dans le repertoire /etc/init.d
- taper update-re.d pserverservice.sh defaults
- et c'est tout!

## Lancement du client

Le client suit le même standard de lancement, une liste des paramètres est disponible :

- -p serverPort Port du serveur
- -c clientPort Port du client
- -s serverIp Adresse ip du serveur
- -d lancer en démon

- -r repertoire de chdir pour le demon
- -h Affichage de l'aide

Une fois le client lancé, vous devriez pouvoir visualiser son état sur l'interface web, si le client est bien présent dans le fichier de topologie du serveur.

## Lancer le client au démarrage du système

Pour windows, il faut ajouter le programme au service. Pensez à donner le bon chemin pour les fichier de configuration avec l'option -r.

Pour linux, il faut procèdercomme pour le serveur. D'abord une compilation avec make, puis un make install. Les fichiers de configuration sont copier et le service près. Le nom du service s'appelle pclientservice.sh

Il y a une deuxieme facon de lancer ce service automatiquement sous linux : Il faut éditer le fichier /etc/rc.local du système sous Linux. Ouvrez le fichier rc.local et copiez y ces deux lignes :

```
cd /etc/ppclient
ppclient -d # Lancez en deamon au minimum
```

Document rédigé par Quentin Lebourgeois

Vous aurez alors un démon qui se lance au démarrage.

## Plus d'informations

De plus amples informations sont renseignées directement sur l'interface web.