Link นำเสนอ :

https://youtu.be/GzeERIhE8-8?si=NihoROLMKm3teF mv

(วิดีโอ Demo อยู่ท้ายคลิปนะครับ)

Link Source Code (config-it.zip):

https://drive.google.com/drive/folders/1UCSbDJG_FGo609Yw
 UpSPTb5yoDpzGfVZ?usp=sharing
 ** ให้ run ไฟล์ main.py เพื่อใช้งาน**

Link Github Repository:

https://github.com/Pikachu051/config-it
** ไฟล์ใน Github ยังขาด .env ที่เก็บ token ของ bot ซึ่งไม่สามารถ อัพขึ้นไปได้ตามนโยบายของ Discord โดยทางคณะผู้จัดทำได้แนบไฟล์ .env ไว้ให้แล้วใน Link Source Code **

QR สำหรับการเชิญ bot เข้า Discord Server :





รายงาน

หัวข้อ การพัฒนา Discord BOT เพื่อการ Configuration

จัดทำโดย

นางสาวชุติกาญจน์ ใจคง	65070053
นางสาวญาตาวี ฤกษประสูต	65070055
นายภูริพัทธ์ ชนะภัย	65070181
นายศุภชัย มณีรัตน์	65070224
นายสหชินเดช เกตุดี	65070232
นายสุทธิเกียรติ หัทยาสมบูรณ์	65070240

เสนอ

รศ.ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย ผศ.ดร. สุเมธ ประภาวัต ผศ.ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์

รายงานวิชา COMMUNICATION NETWORK INFRASTRUCTURE สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 06016419 COMMUNICATION NETWORK INFRASTRUCTURE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา BOT Discord ให้ สามารถใช้การ Configuration และเพื่อให้คนที่ไม่มีความรู้สามารถใช้งานได้ ในการจัด ทำผู้จัดได้นำองค์ความรู้ที่ได้เรียน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ด้วย หากมีข้อผิด พลาดประการใด คณะผู้จัดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัด

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
	ที่มาและความสำคัญ	5
	วัตถุประสงค์ของรายงาน	5
	การสร้างบอท Discord	6
	เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้	7
	Command ที่ใช้การพัฒนา	8
	ผลการทดลองใช้งาน	17
	สรุปผลการทดลอง	40
	ประโยชน์	40
	บรรณานุกรม	41

ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากปัจจุบันแอพพลิเคชัน Discord นั้นเป็นที่นิยมมากในหมู่ผู้คน ไม่ว่าจะใช้ เป็นที่สื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมในวงเล็กและวงกว้าง การประชุม หรือการเล่นเกม สตรีมมิ งเกม การแชร์ไฟล์ได้แบบสะดวกรวดเร็ว และที่สำคัญ Discord มีบอท (Bot) ซึ่งบอท สามารถช่วยในการฟังเพลง หรือเล่นเกมเป็นต้น ทางผู้จัดทำจึงเห็นว่าเราสามารถสร้าง บอทให้เกิดประโยชน์ในด้านของเน็ตเวิร์ค ร่วมกับรายวิชา COMMUNICATION NETWORK INFRASTRUCTURE นำมาประยุกต์เป็นบอทที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ Config Router และ Switch ได้ โดยการใช้ Secure Shell (SSH) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้ จะทำการพิมพ์คำสั่งในช่องแชท และบอทก็จะตอบกลับผู้ใช้ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เกิดความ รวดเร็วและสะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้น

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปแล้วทางผู้จัดทำได้สร้างบอทขึ้นมาในแอพพลิเคชัน Discord และใช้คำสั่งทำ Config ได้โดยใช้ภาษา Python และ Library Netmiko ทาง ผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อย

วัตถุประสงค์ของรายงาน

- 1. เพื่อการศึกษาและพัฒนาการใช้คำสั่ง Config ทางเน็ตเวิร์ค
- 2. เพื่อการศึกษาขั้นตอนการสร้าง BOT Discord โดยใช้ภาษา Python
- 3. เพื่อการศึกษาการประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Netmiko
- 4. เพื่อการศึกษาและพัตนาการทำงานของ BOT Discord ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การสร้าง BOT Discord

การสร้างบอท Discord นั้นสามารถทำได้โดยใช้ Discord API ร่วมกับภาษา โปรแกรมมิ่งที่คุณชื่นชอบ เช่น Python, JavaScript, หรือ Java ในที่นี้ผู้จัดทำจะสร้าง บอท Discord โดยใช้ภาษา Python ด้วย Discord.py library เป็นตัวช่วย

ขั้นตอนการสร้างบอท Discord แบ่งออกเป็นขั้นตอนหลักๆ ดังนี้:

- 1. สร้างแอปพลิเคชัน Discord และรับ Token:
 - เข้าสู่หน้าเว็บของ Discord Developer Portal:
 https://discord.com/developers/applications
 - คลิกที่ "New Application" เพื่อสร้างแอปพลิเคชันใหม่
 - ตั้งชื่อให้แอปพลิเคชันของคุณและกด "Create"
 - เมื่อสร้างแอปพลิเคชันแล้ว ไปที่แท็บ "Bot" และกด "Add Bot"
 - คุณจะได้ Token ของบอทที่สร้างขึ้นมา จำ Token นี้ไว้เพื่อใช้ในการเชื่อม ต่อบอทกับ Discord
- 2. สร้างโปรเจค Python และติดตั้ง Discord.py:
 - สร้างโปรเจคใหม่ใน Python
 - ใช้คำสั่ง pip install discord.py เพื่อติดตั้ง Discord.py library ในโปร เจคของคุณ
- 3. เขียนโค้ดสร้างบอท Discord:
 - สร้างไฟล์ Python และเขียนโค้ดสร้างบอกด้วย Discord.py
 - เชื่อมต่อบอทกับ Discord โดยใช้ Token ที่ได้รับจากขั้นตอนที่ 1
 - เพิ่มฟังก์ชันและคำสั่งที่ต้องการให้บอทดำเนินการ เช่น ส่งข้อความ, ตอบ กลับข้อความจากผู้ใช้, หรือปฏิสัมพันธ์กับเซิร์ฟเวอร์ Discord อื่น ๆ
- 4. เชื่อมต่อบอทกับ Discord:
 - เมื่อเขียนโค้ดเสร็จสิ้น บันทึกและรันโปรแกรม Python ของคุณ

- ใช้ลิงก์ที่สร้างขึ้นจาก Discord Developer Portal เพื่อเชื่อมต่อบอทของ คุณกับเซิร์ฟเวอร์ Discord ที่คุณต้องการ

เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้

Python Libraries

Netmiko

Netmiko เป็นไลบรารี Python ที่รองรับหลายผู้ผลิตและทำให้การกำหนดค่าและ การจัดการอุปกรณ์เครือข่ายเป็นอัตโนมัติง่ายขึ้น ซึ่งมัgrnjuให้การติดต่อที่สม่ำเสมอและ ง่ายต่อการใช้งาน ในการจัดการอุปกรณ์เครือข่ายข้ามผู้ผลิตหลายราย เช่น เราเตอร์, สวิตช์, และไฟวอล์ท

Netmiko ใช้โปรโตคอล Secure Shell (SSH) เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่าย และให้ฟังก์ชันและเมทอดในการดำเนินการคำสั่งบนอุปกรณ์ รองรับผู้ผลิตอุปกรณ์เครือ ข่ายหลายราย เช่น Cisco, Juniper, Arista, และ Huawei

ด้วย Netmiko, ผู้ดูแลระบบและวิศวกรเครือข่ายสามารถอัตโนมัติงานที่พบบ่อย ในเครือข่าย เช่น กำหนดค่าอุปกรณ์, อัปเดตเฟิร์มแวร์, ดำเนินการสำรองข้อมูลและคืนค่า และการตรวจสอบเครือข่าย Netmiko ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับอุปกรณ์โดย โปรแกรมได้อย่างอัตโนมัติ ประหยัดเวลาและลดความน่าจะเป็นของข้อผิดพลาดหรือการ กำหนดค่าผิด

Netmiko ถูกสร้างขึ้นบน Paramiko SSH library และมีเซ็ตของเมทอดและ คุณสมบัติที่ขยายขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการอัตโนมัติเครือข่าย นอกจากนี้มันยังรองรับ การใช้กุญแจ SSH ที่กำหนดเองซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นไปตามข้อบังคับ ขององค์กร

เนื่องจาก Netmiko เป็นหนึ่งในไลบรารีที่เป็นเจ้าของของ Python ทำให้เราไม่ จำเป็นต้องติดตั้งมันโดยแยกออกมา

Command ที่ใช้ในการพัฒนา

Connection

- !create_connection < ip> <username> <password> คำสั่งนี้ใช้การ เพิ่มอุปกรณ์ของผู้ใช้ให้บอทได้รู้จัก และแสดงผลลัพธ์เป็นการเชื่อมต่อกับชื่อผู้ใช้ นั้นๆ และจำนวนเครื่องที่เชื่อมต่อ
- **!show_connection <index>** คำสั่งนี้ใช้ในการแสดงการเชื่อมต่อของผู้ใช้ที่ บอททำความรู้จัก

Help

- **!command_list** คำสั่งที่ใช้ในการดู command ทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้ โดยแสดงรายละเอียดของคำสั่งและลักษณะการใช้งานของแต่ละ command

Basic Configuration command list

- **!show_run <index>** คำสั่งนี้ใช้สำหรับแสดงการตั้งค่าปัจจุบันของอุปกรณ์ โดยส่งคำสั่ง "show run" ไปยังอุปกรณ์ และแสดงผลลัพธ์ที่ได้กลับไปยังช่อง สนทนาใน Discord
- **!show_run_int <index> <interface>** คำสั่งนี้ใช้สำหรับแสดงการตั้งค่า ของอินเตอร์เฟสที่กำหนด โดยส่งคำสั่ง "show run int {interface}" ไปยัง อุปกรณ์ และแสดงผลลัพธ์ที่ได้กลับไปยังช่องสนทนาใน Discord
- **!save_config <index>** คำสั่งนี้ใช้สำหรับบันทึกการตั้งค่าปัจจุบันของอุปกรณ์ โดยส่งคำสั่ง "wr" (write memory) ไปยังอุปกรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดที่ได้ทำไว้
- !hostname <index> <hostname> คำสั่งนี้ใช้สำหรับตั้งค่า Hostname ของอุปกรณ์ โดยรับพารามิเตอร์เป็นชื่อ Hostname ที่ต้องการตั้งค่า และส่ง คำสั่ง "hostname {hostname}" ไปยังอุปกรณ์

- **!vlan_ip_add <index> <vlan> <ip_address> <netmark>** คำสั่งนี้ใช้ สำหรับเพิ่มที่อยู่ IP สำหรับ VLAN บนอุปกรณ์ โดยรับพารามิเตอร์เป็น ID ของ VLAN, ที่อยู่ IP, และเมาส์ค์เน็ตเวิร์ก และส่งคำสั่ง "int {vlan}, ip add {ip_address} {netmask}" ไปยังอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มที่อยู่ IP
- **!vlan_no_shut <index> <id>** คำสั่งนี้ใช้สำหรับเปิดการใช้งาน VLAN บน อุปกรณ์ โดย<รับพารามิเตอร์เป็น ID ของ VLAN และส่งคำสั่ง "vlan {id}, no shut" ไปยังอุปกรณ์ เพื่อเปิดการใช้งาน VLAN
- !int_ip_add <index> <interface> <ip_address> <netmark> คำสั่งนี้ ใช้สำหรับเพิ่มที่อยู่ IP สำหรับอินเตอร์เฟสบนอุปกรณ์ โดยรับพารามิเตอร์เป็นชื่อ ของอินเตอร์เฟส, ที่อยู่ IP, และเมาส์ค์เน็ตเวิร์ก และส่งคำสั่ง "int {interface}", "no ip add", "ip add {ip_address} {netmask}" ไปยังอุปกรณ์
- !add_gateway <index> <ip_gateway> คำสั่งนี้ใช้สำหรับกำหนด IP
 Default Gateway บนอุปกรณ์ โดยรับพารามิเตอร์เป็นที่อยู่ IP ของเกตเวย์เริ่ม
 ต้น และส่งคำสั่ง "ip default-gateway {ip_gateway}" ไปยังอุปกรณ์ เพื่อ
 กำหนด IP Default Gateway
- !int_no_shut <index> <interface> คำสั่งนี้ใช้สำหรับเปิดการใช้งานอินเต อร์เฟสบนอุปกรณ์ โดยรับพารามิเตอร์เป็นชื่อของอินเตอร์เฟส และส่งคำสั่ง "int {interface}", "no shut" ไปยังอุปกรณ์ เพื่อเปิดการใช้งานอินเตอร์เฟส
- **!int_shut <index> <interface>** คำสั่งนี้ใช้สำหรับปิดการใช้งานอินเต อร์เฟสบนอุปกรณ์ โดยรับพารามิเตอร์เป็นชื่อของอินเตอร์เฟส และส่งคำสั่ง "int {interface}", "shut" ไปยังอุปกรณ์ เพื่อปิดการใช้งานอินเตอร์เฟส
- !banner <index> <string> คำสั่งนี้ใช้สำหรับตั้งค่า Banner Message of the Day (MOTD) บนอุปกรณ์ โดยรับพารามิเตอร์เป็นข้อความที่ต้องการให้ แสดง และส่งคำสั่ง "banner motd # {ข้อความ} #" ไปยังอุปกรณ์ เพื่อตั้งค่า ข้อความ MOTD

- **!vlan_ip_delete <index> <vlan>** คำสั่งที่ใช้ในการลบการกำหนดค่า IP address ออกจาก VLAN บนอุปกรณ์เครือข่าย โดยส่งคำสั่ง "int {vlan}", "no ip add" ไปยังอุปกรณ์
- **!vlan_shut <index> <vlan>** คำสั่งที่ใช้สำหรับปิดการทำงานของ VLAN บน อุปกรณ์เครือข่าย โดยมีการรับพารามิเตอร์เป็น vlan และส่งคำสั่ง "int vlan {vlan}", "shut" ไปยังอุปกรณ์
- !delete_gateway <index> <ip_gateway> คำสั่งที่ใช้ในการลบค่า
 Default Gateway จากอุปกรณ์เครือข่าย โดยมีการรับพารามิเตอร์เป็น
 ip_gateway และส่งคำสั่ง "no ip default-gateway {ip_gateway}" ไปยัง
 อุปกรณ์
- **!int_ip_delete <index> <interface>** คำสั่งที่ใช้ในการลบค่า IP address ของ Interface ของอุปกรณ์บนเครือข่าย โดยมีการรับพารามิเตอร์เป็น interface และส่งคำสั่ง "int {interface}", "no ip address" ไปยังอุปกรณ์
- !traceroute <index> <ip_address> <source_ip=None> คำสั่งที่ใช้ ทดสอบการสื่อสารจากต้นทางไปยังปลายทางคล้ายกับการ Ping แต่จะเก็บราย ละเอียดระหว่างการส่งข้อมูลไปในแต่ละ Hop ตลอดเส้นทางเพิ่มมา ทำให้เห็น เส้นทางจากต้นทางไปยังปลายทางทั้งหมด และเก็บค่า Round Trip Time (RTT) ของแต่ละ Hop

Troubleshooting Cisco Commands List

- !ping <index> <ip_address> คำสั่งนี้ใช้สำหรับทดสอบการเชื่อมต่อโดยส่ง แพคเกต PING ไปยังอุปกรณ์ที่กำหนด โดยรับพารามิเตอร์เป็น IP Address และส่งคำสั่ง "ping {ip_address}" ไปยังอุปกรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นจะแสดงผลลัพธ์ ในรูปแบบ Packets sent, Packets received, Packet loss

- **!show_vlan <index>** คำสั่งนี้ใช้สำหรับแสดงรายการของ VLAN บนอุปกรณ์ โดยส่งคำสั่ง "show vlan brief" ไปยังอุปกรณ์ และแสดงผลลัพธ์ที่ได้กลับไปยัง ช่องสนทนาใน Discord
- **!show_int <index>** คำสั่งนี้ใช้สำหรับแสดงรายการของ interface บน อุปกรณ์ โดยส่งคำสั่ง "show ip int brief" ไปยังอุปกรณ์ และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ กลับไปยังช่องสนทนาใน Discord
- **!show_hostname <index>** คำสั่งนี้ใช้สำหรับแสดง Hostname ของ อุปกรณ์ โดยส่งคำสั่ง "show run | include hostname" ไปยังอุปกรณ์ และ แสดงผลลัพธ์ที่ได้กลับไปยังช่องสนทนาใน Discord
- **!show_mac_table** คำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงตาราง MAC address จาก อุปกรณ์เครือข่าย โดยส่งคำสั่ง "show mac address-table" ไปยังอุปกรณ์ และแสดงผลลัพธ์ที่ได้กลับไปยังช่องสนทนาใน Discord

Routing and VLAN Commands

- !create_route <index> <dest_ip> <dest_mark> <next_hop> คำสั่ง นี้ใช้สำหรับเพิ่มเส้นทาง IP บนอุปกรณ์ โดยรับพารามิเตอร์เป็น destination IP address, subnet mask, และ next hop address และส่งคำสั่ง "ip route {des_ip} {des_mask} {next_hop}" ไปยังอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มเส้นทาง IP
- **!show_route <index>** คำสั่งนี้ใช้สำหรับแสดงตารางเส้นทาง IP (IP routing table) บนอุปกรณ์ โดยส่งคำสั่ง "show ip route" ไปยังอุปกรณ์ และ แสดงผลลัพธ์กลับไปยังช่องสนทนาใน Discord
- !delete_route <index> <dest_ip> <dest_mark> <next_hop> คำสั่ง
 ที่ใช้ในการลบเส้นทางการทำ routing ออกจาก routing table โดยรับพารา
 มิเตอร์ "dest_ip" network address ปลายทาง "dest_mark" subnet
 mask ของปลายทาง "next_hop" IP address ของ next hop จากนั้นใช้
 คำสั่ง "no ip route {dest_ip} {des_mask} {next_hop}"

- **!rip <index> <networks>** คำสั่งนี้ใช้สำหรับกำหนดค่า RIP (Routing Information Protocol) บนอุปกรณ์ โดยรับพารามิเตอร์เป็น network และส่ง คำสั่ง "router rip", "version 2", "no auto-summary", "network {networks}" ไปยังอุปกรณ์ *networks คือ IP address,IP address,...
- **!remove_rip_nw <index> <networks>** คำสั่งนี้ใช้ในการลบการกำหนดค่า เครือข่าย RIP (Routing Information Protocol) บนอุปกรณ์ โดยรับพารา มิเตอร์เป็น network และส่งคำสั่ง "router rip", "no network {networks}" ไปยังอุปกรณ์

*networks คือ IP address,IP address,...

- !disable_rip <index> คำสั่งนี้ใช้ในการปิดการใช้งาน RIP (Routing Information Protocol) บนอุปกรณ์ โดยส่งคำสั่ง "no router rip" ไปยัง อุปกรณ์
- **!show_rip <index>** คำสั่งนี้ใช้ในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโปรโตคอล RIP (Routing Information Protocol) บนอุปกรณ์ โดยส่งคำสั่ง "show ip rip database" ไปยังอุปกรณ์ และแสดงผลลัพธ์กลับไปยังช่องสนทนาใน Discord
- !eigrp <index> <networks> <asn> คำสั่งนี้ใช้ในการกำหนดค่า EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) บนอุปกรณ์ โดยรับ พารามิเตอร์เป็น networks, AS number และส่งคำสั่ง "router eigrp {asn}" , "network {network[0]} {network[1]}" ไปยังอุปกรณ์ *networks คือ IP address/subnet mask,IP address/subnet mask,...
 *network[0] คือ IP address
 - *network[1] คือ wildcard mask ที่ถูกแปลงมาจาก subnet mark
- !remove_eigrp_nw <index> <networks> <asn> คำสั่งนี้ใช้ในการลบ การกำหนดค่าเครือข่าย EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing

Protocol) บนอุปกรณ์ โดยรับพารามิเตอร์เป็น networks, AS number และ ส่งคำสั่ง "router eigrp {asn}", "no network {network[0]} {network[1]} " ไปยังอุปกรณ์

*networks คือ IP address/subnet mask,IP address/subnet mask,...

- *network[0] คือ IP address
- *network[1] คือ wildcard mask ที่ถูกแปลงมาจาก subnet mark
- !disable_eigrp <index> <asn> คำสั่งนี้ใช้ในการปิดการใช้งาน EIGRP
 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) บนอุปกรณ์
 โดยรับพารามิเตอร์เป็น AS number และส่งคำสั่ง "no router eigrp {asn}"
 ไปยังอุปกรณ์
- !show_eigrp <index> คำสั่งนี้ใช้ในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโปร
 โตคอล EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) บน
 อุปกรณ์ โดยส่งคำสั่ง "show ip eigrp topology", "show ip eigrp
 neighbors" ไปยังอุปกรณ์ และแสดงผลลัพธ์กลับไปยังช่องสนทนาใน Discord
- **!ospf <index> <networks>** คำสั่งนี้ใช้ในการกำหนดค่า OSPF (Open Shortest Path First) บนอุปกรณ์ โดยรับพารามิเตอร์เป็น networks และส่ง คำสั่ง "router ospf 1", "network {network[0]} {network[1]} area {network[2]}" ไปยังอุปกรณ์
 - *networks คือ IP address/subnet mask/area ID,IP address/subnet mask/area ID,...
 - *network[0] คือ IP address
 - *network[1] คือ wildcard mask ที่ถูกแปลงมาจาก subnet mark *network[2] คือ area ID
- !remove_ospf_nw <index> <networks> คำสั่งนี้ใช้ในการลบเครือข่ายที่ กำหนดไว้ในการกำหนดค่า OSPF (Open Shortest Path First) บนอุปกรณ์

โดยรับพารามิเตอร์เป็น networks และส่งคำสั่ง "no network {network[0]} {network[1]} area {network[2]}" ไปยังอุปกรณ์

- *network[0] คือ IP address
- *network[1] คือ wildcard mask ที่ถูกแปลงมาจาก subnet mark *network[2] คือ area ID
- **!disable_ospf <index>** คำสั่งนี้ใช้ในการปิดการใช้งาน OSPF (Open Shortest Path First) บนอุปกรณ์ โดยส่งคำสั่ง "no router ospf 1" ไปยัง อุปกรณ์และแสดงผลลัพธ์กลับไปยังช่องสนทนาใน Discord
- **!show_ospf <index>** คำสั่งนี้ใช้สำหรับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรโตคอล OSPF (Open Shortest Path First) โดยส่งคำสั่ง "show ip ospf database" ไป ยังอุปกรณ์ และแสดงผลลัพธ์กลับไปยังช่องสนทนาใน Discord
- !bgp <index> <networks> <neighbors> <asn> คำสั่งนี้ใช้สำหรับ กำหนดค่า BGP (Border Gateway Protocol) บนอุปกรณ์ มีการกำหนด neighbors ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการกำหนดการเชื่อมต่อระหว่างเรากับเครือ ข่ายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล BGP กัน โดยรับพารามิเตอร์เป็น networks, neighbors, AS number และส่งคำสั่ง "router bgp {asn}", "network {network[0]} mask {network[1]}", "neighbor {neighbor[0]} remote-as {neighbor[1]}" ไปยังอุปกรณ์
 - *networks คือ IP address/subnet mask,IP address/subnet mask,... *neighbors คือ IP address:asn, IP address:asn
- !remove_bgp_nw <index> <networks> <asn> คำสั่งนี้ใช้ในการลบ เครือข่ายที่กำหนดไว้จาก configuration ของ BGP บนอุปกรณ์ โดยรับพารา มิเตอร์เป็น networks, AS number และส่งคำสั่ง "router bgp {asn}", "no network {network[0]} mask {network[1]}" ไปยังอุปกรณ์ *networks คือ IP address/subnet mask,IP address/subnet mask,...

- !remove_bgp_neighbor <index> <neighbors> <asn> คำสั่งนี้ใช้ลบ เพื่อนบ้าน (neighbor) ออกจาก configuration ของ BGP บนอุปกรณ์ โดยรับ พารามิเตอร์เป็น neighbors, AS number และส่งคำสั่ง "router bgp {asn}", "no {neighbor[0]} remote-as {neighbor[1]}"
 *neighbors คือ IP address:asn,IP address:asn
- !disable_bgp <index> <asn> คำสั่งนี้ใช้สำหรับปิดการใช้งาน BGP (Border Gateway Protocol) บนอุปกรณ์ สำหรับ Autonomous System ที่ ระบุ โดยจะรับพารามิเตอร์เป็น AS Number และส่งคำสั่ง "no router bgp {asn}" ไปยังอุปกรณ์
- **!show_bgp <index>** คำสั่งใช้สำหรับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรโตคอล BGP (Border Gateway Protocol) และส่งคำสั่ง "show ip bgp" ไปยังอุปกรณ์ และแสดงผลลัพธ์กลับไปยังช่องสนทนาใน Discord
- **!show_spanning_tree <index>** คำสั่งนี้ใช้สำหรับแสดงข้อมูลการทำงาน ของ Spanning Tree Protocol (STP) บนอุปกรณ์ โดยส่งคำสั่ง "show spanning-tree" ไปยังอุปกรณ์ และแสดงผลลัพธ์กลับไปยังช่องสนทนาใน Discord
- !create_vlan <index> <id> คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้าง VLAN บนอุปกรณ์ โดย รับพารามิเตอร์เป็นหมายเลข ID ของ VLAN และส่งคำสั่ง "vlan {id}" ไปยัง อุปกรณ์ เพื่อสร้าง VLAN
- !delete_vlan <index> <id> คำสั่งที่ใช้สำหรับการลบ VLAN ออกจาก อุปกรณืบนเครือข่าย โดยรับพารามิเตอร์เป็นหมายเลข ID ของ VLAN และสั่ง คำสั่ง "no vlan {id}" ไปยังอุปกรณ์
- !int_switch_mode <index> <interface> <mode> คำสั่งนี้ใช้สำหรับ การเปลี่ยนโหมดของอินเตอร์เฟส เช่น access หรือ trunk โดยรับพารามิเตอร์ เป็นชื่อของอินเตอร์เฟส(interface) และโหมดที่ต้องการเปลี่ยน(mode) และส่ง คำสั่ง "int {interface}", "switchport mode {mode}" ไปยังอุปกรณ์

- !int_access_vlan <index> <interface> <vlan_id> คำสั่งนี้ใช้สำหรับ กำหนดการใช้งานพอร์ตในโหมด Switchport Access VLAN บนอุปกรณ์เครือ ข่าย โดยกำหนดให้พอร์ต(interface) ที่ระบุใช้งานใน VLAN ที่ระบุ ซึ่งมีการรับพารามิเตอร์เป็น interface, vlan_id และส่งคำสั่ง "int {interface} switchport access vlan {vlan_id}" ไปยังอุปกรณ์
- !router_on_a_stick <index> <interface> <vlan_id> <ip_address> <subnet_mask> คำสั่งใช้สำหรับการสร้าง sub-interface router โดยมีการ รับพารามิเตอร์เป็น interface, vlan_id, ip address, subnet mask และส่งคำสั่ง "int {interface}", "no shut", "shut", "exit", "int {interface}.{vlan_id}", "encapsulation dot1Q {vlan_id}", "ip address {ip_address} {subnet_mask}" ไปยังอุปกรณ์


วิธีใช้งาน BOT

- 1. อุปกรณ์เครือข่ายที่จะทำการเชื่อมต่อกับบอทต้อง config ให้พร้อมสำหรับการ SSH ก่อน
- 2. ผู้ใช้ต้องทำการเชิญบอทเข้าไปในเซิร์ฟดิสคอร์ดของตัวเอง โดยการสแกน QR ที่ ให้ไว้
- 3. ต้องโหลดโค้ดของผู้พัฒนาลงในเครื่องจาก Link Github : https://github.com/Pikachu051/config-it.git
- 4. เมื่อจะเริ่มใช้งานผู้ใช้ต้องทำการรันโค้ดก่อนเริ่มเสมอ
- 5. จากนั้นให้ผู้ใช้ทำการสร้างการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ โดยใช้คำสั่ง !create_connection
- 6. เมื่อต้องการทราบคำสั่งเพิ่มเติมสามารถใช้คำสั่ง !command_list




สำหรับการเชิญบอทเข้าเซิร์ฟ


ผลการทดลอง




รูปที่ 1 !create_connection 192.168.21.131 cisco cisco




รูปที่ 2 !show_connection



รูปที่ 3 !command_list



รูปที่ 4 !command_list




รูปที่ 5 !ping 1 192.168.21.132



รูปที่ 6 !show_hostname 1



รูปที่ 7 !show_int 1



รูปที่ 8 !show_vlan 2

```
19:54 Mad !show_run 1
19:54 BOT CONFIG_IT
       Connecting to 192.168.21.131...
    EONFIG_IT
        Success
        Connected to 192.168.21.131 successfully!
19:54 BOT CONFIG_IT
       Building configuration...
       Current configuration : 1350 bytes
       upgrade fpd auto
       version 12.4
       service timestamps debug datetime msec
       service timestamps log datetime msec
       no service password-encryption
       hostname R1
       boot-start-marker
       boot-end-marker
       logging message-counter syslog
       no aaa new-model
       ip source-route
       no ip icmp rate-limit unreachable
```

รูปที่ 9 !show_run 1

```
19:56 Mad !show_run_int1f0/0

19:56 EDT CONFIG_IT

Connecting to 192.168.21.131...

EDT CONFIG_IT

Success

Connected to 192.168.21.131 successfully!

EDT CONFIG_IT

Building configuration...

Current configuration : 87 bytes
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.21.131 255.255.255.0
duplex full
end
```

รูปที่ 10 !show_run_int 1 f0/0

19:56 Mac	!save_config 1
19:56 BOT	CONFIG_IT
	Connecting to 192.168.21.131
	CONFIG_IT
	Success Connected to 192.168.21.131 successfully!
ВОТ	CONFIG_IT
	Success Configuration has been saved!

รูปที่ 11 !save_config 1

```
19:57 Mad !hostname 1 R7

19:57 BoT CONFIG_IT

Connecting to 192.168.21.131...

BoT CONFIG_IT

Success

Connected to 192.168.21.131 successfully!

BoT CONFIG_IT

Hostname has been set to R7
```

รูปที่ 12 !hostname 1 R7

```
20:05 Mad !create_route 1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.21.1

20:05 BOT CONFIG_IT

Connecting to 192.168.21.131...

BOT CONFIG_IT

Success

Connected to 192.168.21.131 successfully!

BOT CONFIG_IT

Route has been added!
```

รูปที่ 13 !create_route 1

```
20:05 Mad !show route 1
20:05 BOT CONFIG_IT
         Connecting to 192.168.21.131...
20:05 BOT CONFIG_IT
           Success
           Connected to 192.168.21.131 successfully!
     EONFIG_IT
         Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
                  D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
                  E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
                 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
                  o - ODR, P - periodic downloaded static route
         Gateway of last resort is 192.168.21.1 to network 0.0.0.0
               192.168.21.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
               192.168.22.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
         5* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.21.1
```

รูปที่ 14 !show_route 1

```
20:23 Mad !show_spanning_tree 2
20:23 BOT CONFIG_IT
        Connecting to 192.168.21.132...
    BOT CONFIG_IT
         Success
         Connected to 192.168.21.132 successfully!
    BOT CONFIG_IT
        VI ANOGO1
          Spanning tree enabled protocol ieee
                    Priority 32769
Address aabb.cc00.0100
          Root ID
                      This bridge is the root
                     Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
          Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
                     Address aabb.cc00.0100
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 300 sec
        Interface
                             Role Sts Cost
                                                 Prio.Nbr Type
                             Desg FWD 100
                                                 128.1 Shr
                             Desg FWD 100
        Et0/1
                                                 128.2
                                                          Shr
        Et0/2
                             Desg FWD 100
                                                 128.3
        Et0/3
                             Desg FWD 100
                                                 128.4
        Et1/0
                             Desg FWD 100
                                                 128.5
                             Desg FWD 100
                                                 128.6
```

รูปที่ 15 !show_spanning_tree 2

```
20:29 Mad !banner 1 Authorized Users Only!
20:29 BOT CONFIG_IT

Connecting to 192.168.21.131...

BOT CONFIG_IT

Success

Connected to 192.168.21.131 successfully!

BOT CONFIG_IT

Banner has been set!
```

รูปที่ 16 !banner 1 Authorized Users Only!

```
20:30 Mad !create_vlan 2 20
20:30 BoT CONFIG_IT

Connecting to 192.168.21.132...

BoT CONFIG_IT

Success

Connected to 192.168.21.132 successfully!

BoT CONFIG_IT

VLAN 20 created.
```

รูปที่ 17 !create 1 vlan 20

```
Mad !vlan_ip_add 2 20 192.168.23.1 255.255.255.0

Connecting to 192.168.21.132...

BOT CONFIG_IT

Success

Connected to 192.168.21.132 successfully!

BOT CONFIG_IT

IP Address 192.168.23.1 and Subnet Mask 255.255.255.0 has been added to VLAN 20.
```

รูปที่ 18 !vlan_ip_add 2 20 192.168.23.1 255.255.255.0

```
Mad !vlan_no_shut 2 20

Mad !v
```

รูปที่ 19 !vlan_no_shut 2 20

```
# Mad !delete_vlan 2 20

# BOT CONFIG_IT

Connecting to 192.168.21.132...

BOT CONFIG_IT

Success

Connected to 192.168.21.132 successfully!

BOT CONFIG_IT

VLAN 20 has been deleted.
```

รูปที่ 20 !delete_vlan 2 20



รูปที่ 21 !int_ip_add 1 f1/1 192.168.23.2 255.255.255.0

```
Mad !add_gateway 1 192.168.21.1

Sol CONFIG_IT

Connecting to 192.168.21.131...

Success

Connected to 192.168.21.131 successfully!

BOI CONFIG_IT

IP Default Gateway 192.168.21.1 has been set on the device.
```

รูปที่ 22 !add_gateway 1 192.168.21.1

```
Mad !delete_gateway 1 192.168.21.1

BOT CONFIG_IT

Connecting to 192.168.21.131...

BOT CONFIG_IT

Success

Connected to 192.168.21.131 successfully!


BOT CONFIG_IT

IP Default Gateway 192.168.21.1 has been deleted.
```


รูปที่ 23 !delete_gateway 1 192.168.21.1



รูปที่ 24 !int_switch_mode 2 e1/1 access



รูปที่ 25 !int_no_shut 1 f1/1



รูปที่ 26 !rip 1 192.168.21.0, 192.168.22.0

```
Mad !remove_rip_nw 1 192.168.22.0

BOT CONFIG_IT

Connecting to 192.168.21.131...

BOT CONFIG_IT

Success

Connected to 192.168.21.131 successfully!

BOT CONFIG_IT

Success

The following RIP networks has been removed.

Network
192.168.22.0
```

รูปที่ 27 !remove_rip_nw 1 192.168.22.0

```
Mad !show_rip1

BOT CONFIG_IT

Connecting to 192.168.21.131...

BOT CONFIG_IT

Success

Connected to 192.168.21.131 successfully!


BOT CONFIG_IT

192.168.21.0/24 auto-summary
192.168.21.0/24 directly connected, FastEthernet0/0
192.168.22.0/24 is possibly down
192.168.22.0/24 is possibly down
```


รูปที่ 28 !show_rip 1



รูปที่ 29 !disable_rip 1




รูปที่ 30 !ospf 1 192.168.21.0/24/0,192.168.22.0/24/0




รูปที่ 31 !remove_ospf_nw 1 192.168.22.0/24/0

```
Mad !show_ospf1
BOT CONFIG_IT
   Connecting to 192.168.21.131...
BOT CONFIG_IT
    Success
    Connected to 192.168.21.131 successfully!
BOT CONFIG_IT
               OSPF Router with ID (192.168.23.2) (Process ID 1)
           Router Link States (Area 0)
   Link ID
                                                          Checksum Link count
                   ADV Router
                                   Age
                                                Seq#
   192.168.23.2
                   192.168.23.2
                                               0x80000002 0x00C3E9 1
```

รูปที่ 32 !show_ospf 1



รูปที่ 33 !disable_ospf 1




รูปที่ 34 !eigrp 1 192.168.21.0/24,192.168.22.0/24,192.168.23.0/24 1

รูปที่ 35 !remove_eigrp_nw 1 192.168.22.0/24 1

```
Mad !show_eigrp 1
BOT CONFIG_IT
   Connecting to 192.168.21.131...
BOT CONFIG_IT
    Success
    Connected to 192.168.21.131 successfully!
CONFIG_IT
   IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(192.168.23.2)
   Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
          r - reply Status, s - sia Status
   P 192.168.21.0/24, 1 successors, FD is 28160
          via Connected, FastEthernet0/0
   P 192.168.23.0/24, 1 successors, FD is 28160
          via Connected, FastEthernet1/1
   IP-EIGRP neighbors for process 1
   H Address
                                             Hold Uptime SRTT RTO Q Seq
                              Interface
                                                          (ms)
                                                                  Cnt Num
                                               13 00:05:41 11 200 0 5
   0 192.168.23.1
```

รูปที่ 36 !show_eigrp 1



รูปที่ 37 !disable_eigrp 11

	!bgp 1 192.168.21.0/24,192.168.22.0/24,192.168.23.0/24 192.168.23.1:25000 24000 CONFIG_IT
	Connecting to 192.168.21.131
вот	CONFIG_IT
	Success Connected to 192.168.21.131 successfully!
ВОТ	CONFIG_IT
	Success BGP has been configured with the following configuration AS Number 24000Networks Network 192.168.21.0 Subnet Mask 255.255.255.0 Network 192.168.22.0 Subnet Mask 255.255.255.0
	Network 192:168:23.0 Subnet Mask 255:255:255.0
	Neighbors
	Neighbor 192.168.23.1
	Neighbor ASN 25000

รูปที่ 38 !bgp 1 192.168.21.0/24,192.168.22.0/24,192.168.23.0/24 192.168.23.1:25000 24000

```
Mad !show_bgp 1

CONFIG_IT

Connecting to 192.168.21.131...

Success

Connected to 192.168.21.131 successfully!

EXIT CONFIG_IT

BGP table version is 7, local router ID is 192.168.23.2

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, r RIB-failure, S Stale

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 192.168.21.0 0.0.0.0 0 32768 i
*> 192.168.22.0 0.0.0.0 0 32768 i
*> 192.168.23.1 0 0.0.0.0 0 32768 i
*> 192.168.23.1 0 192.168.23.1 0 0.0.00 0 32768 i
*> 192.168.23.0 192.168.23.1 0 0.0.00 0 32768 i
*> 192.168.23.0 192.168.23.1 0 0.0.00 0 32768 i
*> 192.168.23.0 192.168.23.1 0 0.0.00 0 32768 i
*> 0.0.0.0 0 32768 i
```

รูปที่ 39 !show_bgp 1

```
Mad !remove_bgp_nw 1 192.168.22.0/24 24000

CONFIG_IT

Connecting to 192.168.21.131...

CONFIG_IT

Success

Connected to 192.168.21.131 successfully!

CONFIG_IT


Success

The following BGP networks has been removed.

Network
192.168.22.0

Subnet Mask
255.255.255.0
```

รูปที่ 40 !remove_bgp_nw 1 192.168.22.0/24 24000



รูปที่ 41 !remove_bgp_neighbor 1 192.168.23.1:25000 24000

Mad	d !disable_bgp 124000								
ВОТ	CONFIG_IT								
	Connecting to 192.168	.21.131							
DOT CONFIG_IT									
	Success								
	Connected to 192.168.21.13	31 successfully!							
EOT CONFIG_IT									
	Success								
	BGP has been disabled.								

รูปที่ 42 !disable_bgp 1 24000

```
Mad !delete_route 1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.21.1

EOT CONFIG_IT

Connecting to 192.168.21.131...

EOT CONFIG_IT

Success

Connected to 192.168.21.131 successfully!

EOT CONFIG_IT

Route has been deleted!
```

รูปที่ 43 !delete_route 1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.21.1

```
Mad !vlan_ip_delete 2 20

Bot CONFIG_IT

Connecting to 192.168.21.132...

Bot CONFIG_IT


Success

Connected to 192.168.21.132 successfully!

Bot CONFIG_IT

IP Address and Subnet Mask has been deleted from VLAN 20.
```


รูปที่ 44 !vlan_ip_delete 2 20




รูปที่ 45 !int_ip_delete 1 f1/1



รูปที่ 46 !int_access_vlan 2 e1/2 20



รูปที่ 47 !show_mac_table 2



รูปที่ 48 !vlan_shut 2 20

```
Mad !router_on_a_stick 1f1/1 20 192.168.23.1 255.255.255.0

EOT CONFIG_IT

Connecting to 192.168.21.131...

BOT CONFIG_IT

Success

Connected to 192.168.21.131 successfully!

BOT CONFIG_IT

Success

Router on a stick has been configured.
```

รูปที่ 49 !router_on_a_stick 1 f1/1 20 192.168.23.1 255.255.255.0

```
Mad !show_run_int1f1/1.20

BOT CONFIG_IT

Connecting to 192.168.21.131...

BOT CONFIG_IT

Success


Connected to 192.168.21.131 successfully!

BOT CONFIG_IT

Building configuration...

Current configuration : 99 bytes
!
interface FastEthernet1/1.20
encapsulation dot10 20
ip address 192.168.23.1 255.255.255.0
end
```

รูปที่ 50 !show_run_int 1 f1/1.20



รูปที่ 51 !traceroute 1 192.168.21.132

สรุปผลการทดลอง

ด้วยการสร้างบอท Discord ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้และดำเนินการ Config Router และ Switch ผ่าน SSH ด้วย Netmiko ผู้จัดได้ทำการสร้างช่องทางการสื่อสาร และการจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในแอพพลิเคชัน Discord

บอท Discord ที่เราสร้างขึ้นใช้ Discord.py library เพื่อเชื่อมต่อและโต้ตอบกับ เซิร์ฟเวอร์ Discord ผ่าน Discord API จากคำสั่งและการตอบกลับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้สามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ใช้งานในช่องแชทได้ ทำให้ไม่ต้องเข้า แอพลิเคชันอื่น และช่วยลดการเสียเวลา Config Router และ Switch

คำสั่งต่างๆ ใช้งานผ่าน Netmiko ซึ่งสร้างการเชื่อมต่อ SSH กับ Server ทำให้ สามารถส่งคำสั่งตาม Command ที่ผู้จัดทำเขียนขึ้นมาได้ commandที่ใช้จะเขียนตาม หลักของ Cisco และมีการปรับให้คำสั่งกระชับมากขึ้น เพื่อให้ใช้ได้รวดเร็วมากขึ้น รวมถึง การรับข้อมูลตอบกลับเพื่อส่งกลับให้ผู้ใช้ผ่านแชทของ Discord และสามารถใช้บริการได้ ทุกเมื่อขอเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการเครือข่ายของตนได้อย่าง รวดเร็วและสะดวกสบาย

ประโยชน์ที่ได้รับ

- 1. ได้นำความรู้จากในห้องเรียนมาต่อยอด
- 2. ง่ายต่อการใช้งานไม่ซับซ้อน
- 3. อำนวยความสะดวกแก่คนที่ต้องเดินทาง หรือ ทำงานนอกสถานที่

บรรณาณุกรม

- 1. การสร้าง Discord bot สืบค้นเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2567 , https://appmaster.io/th/blog/discord-bot-withiisraangaelaephimaipyangechirfew-r, https://www.youtube.com/watch?v=2k9x0s3awss
- 2. Netmiko: A Python Library สืบค้นวันที่ 31 มีนาคม 2567, https://medium.com/@cyber.stack/netmiko-a-python-library-for-managing-network-devices-7927c935e2da
- 3. Netmiko: A Python Library สืบค้นวันที่ 31 มีนาคม 2567, https://ktbyers.github.io/netmiko/docs/netmiko/index.html
- 4. Cisco command Cheat Sheet สืบค้นวันที่ 1 เมษายน 2567, https://www.netwrix.com/cisco_commands_cheat_sheet.html

หน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ

นางสาวชุติกาญจน์ ใจคง 65070053

- Coding + Testing, Document

นางสาวญาตาวี ฤกษประสูต 65070055

- Coding, Document, Slide

นายภูริพัทธ์ ชนะภัย 65070181

- Coding + Debugging

นายศุภชัย มณีรัตน์ 65070224 - Coding, Slide

นายสหชินเดช เกตุดี 65070232

- Coding + Testing + Debugging

นายสุทธิเกียรติ หัทยาสมบูรณ์ 65070240 - Coding, Document