# 目 录


Ħ	求		. I
第 1		KVM 简介及环境	
	1.1	KVM 介绍	. 1
	1.2	虚拟化概念	. 1
	1.3	QEMU 与 KVM	2
	1.4	Libvirt 与 KVM	. 2
第 2	章	KVM 安装	. 3
	2.1	环境准备	.3
		2.1.1 硬件环境	. 3
		2.1.2 系统环境	. 4
	2.2	创建虚拟机	.6
		2.2.1 查看磁盘空间大小	. 6
		2.2.2 上传镜像	. 6
		2.2.3 创建磁盘	. 6
		2.2.4 安装虚拟机	. 7
		2.2.5 VNC 连接创建好的虚拟机并安装系统	. 8
		2.2.6 KVM 桥接配置	. 9
第 3	章	KVM 的图形界面管理工具(virt-manager)	14

# 第1章 KVM 简介及环境

#### 1.1 KVM 介绍

Kernel-based Virtual Machine 的简称,是一个开源的系统虚拟化模块,自 Linux 2.6.20 之后集成在 Linux 的各个主要发行版本中。它使用 Linux 自身的调度器进行管理,所以相对于 Xen,其核心源码 很少。KVM 目前已成为学术界的主流 VMM 之一。

KVM 的虚拟化需要硬件支持(如 Intel VT 技术或者 AMD V 技术)。是基于硬件的完全虚拟化。而 Xen 早期则是基于软件模拟的 Para-Virtualization,新版本则是基于硬件支持的完全虚拟化。但 Xen 本身有自己的进程调度器,存储管理模块等,所以代码较为庞大。广为流传的商业系统虚拟化软件 VMware ESX 系列是基于软件模拟的 Full-Virtualization。



因为对进程管理比较麻烦,RedHat发布了一个开源项目 libvirt。libvirt有命令行工具也有 API,可以通过图形化界面,完成对虚拟机的管理。大多数管理平台通过 libvirt来完成对 KVM 虚拟机的管理;比如 Openstack、Cloudstack、OpenNebula等。

## 1.2 虚拟化概念

#### 1.软件模拟

优点: 能够模拟任何硬件,包括不存在的

缺点: 功能非常低效, 一般用于研究, 生产环境不同。

代表: QEM

#### 2.虚拟化层翻译

- 2.1 软件全虚拟化----VMware
- 2.2 半虚拟化----改动虚拟机的内核(linux) xen(被淘汰)
- 2.3 硬件支持的全虚拟化----KVM

#### 3.容器虚拟化 docker

#### 4.虚拟化分类

1.硬件虚拟化 硬件虚拟化代表: KVM

2.软件虚拟化 软件虚拟化代表: Qemu

提示:硬件虚拟化是需要 CPU 支持,如果 CPU 不支持将无法创建 KVM 虚拟机。Qemu 和 KVM 的最大区别就是,如果一台物理机内存直接 4G,创建一个 vm 虚拟机分配内存分 4G,在创建一个还可以分 4G。支持超配,但是 qemu 不支持

## 1.3 QEMU与KVM

QUME 是一个开源项目,实际就是一台硬件模拟器,可以模拟许多硬件,包括 X86 架构处理器、AMD64 架构处理器等。

QEMU 的优点是因为是纯软件模拟,所以可以在支持的平台模拟支持的设备。缺点是因为纯软件模拟,所以非常慢。

KVM 只是一个内核模块,只能提供 CPU 和内存; 所以还需要 QEMU 模拟 IO 设备;如磁盘、网卡等。

## 1.4 Libvirt 与 KVM

Libvirt 是一套开源的虚拟化管理工具,主要由3部分组成。

- 一套 API 的 lib 库,支持主流的编程语言,包括 C、Python、Ruby 等
- Libvirt 服务
- 命令行工具 virsh

Libvirt 可以实现对虚拟机的管理,比如虚拟机的创建、启动、关闭、暂停、恢复、迁移、销毁,以及对虚拟网卡、硬盘、CPU、内存等多种设备的热添加、

# 第2章 KVM 安装

#### 2.1 环境准备

#### 2.1.1 硬件环境

● 首先 bios 需要开启虚拟化。→



● 最后虚拟机开启虚拟化的配置 →



#### 虚拟化 Intel 使用的是 intel VT-X AMD 使用的是 AMD-V

创建虚拟机步骤

1.准备虚拟机硬盘

- 2.需要系统 iso 镜像
- 3.需要安装一个 vnc 的客户端来连接

#### 2.1.2 系统环境

```
[root@ Cent0S7-200 ~]# cat /etc/redhat-release
Cent0S Linux release 7.3.1611 (Core)
[root@ Cent0S7-200 ~]# uname -r
3.10.0-514.el7.x86_64
[root@ Cent0S7-200 ~]# getenforce
Disabled
[root@ Cent0S7-200 ~]# systemctl stop firewalld.service
```

#### ● 检查 CPU 是否支持虚拟化

vmx ##(for Intel CPU)

svm ## (for AMD CPU)

KVM 其实已经在 Centos7 内置到系统内核,无需安装。

```
[root@ Cent057-200 ~]# egrep -o '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
vmx
[root@ Cent057-200 ~]# grep -E '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36
clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tscarch_perfmon pebs
bts nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq vmx ssse3 cx16
pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor
lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm tpr_shadow vnmi ept vpid fsgsbase tsc_adjust smep
```

#### ● 检查 CPU 是否开启虑拟化

在 linux 平台下,我们可以通过 dmesg |grep kvm 命令来查看。如果 CPU 没有开启虚拟化的话,显示如下:

```
[root@localhost ~]# dmesg |grep kvm | kvm: disabled by bios | [root@localhost ~]# |
```

#### ● 安装 kvm 用户态模块

[root@ CentOS7-200 ~]# yum list|grep kvm

```
@updates
qemu-kvm.x86_64
                                    10:1.5.3-141.el7 4.6
qemu-kvm-common.x86 64
                                     10:1.5.3-141.el7 4.6
                                                                   @updates
gemu-kvm-tools.x86 64
                                     10:1.5.3-141.el7 4.6
                                                                  @updates
libvirt-daemon-kvm.x86 64
                                     3.2.0-14.el7_4.9
                                                                   updates
oci-kvm-hook.x86 64
                                     0.3-1.el7
                                                                epel
                                     3.11.8-7.el7
pcp-pmda-kvm.x86_64
                                                                 base
[root@ CentOS7-200 ~]# yum install qemu-kvm qemu-kvm-tools libvirt -y
```

libvirt 用来管理 kvm

kvm 属于内核态,不需要安装。但是需要一些类似于依赖的

#### ● 启动 libvirt

```
systemctl start libvirtd.service
systemctl enable libvirtd.service
```

启动之后我们可以使用 ifconfig 进行查看, libvirtd 已经为我们安装了一个桥接网卡

```
[root@ Cent0S7-200 ~]# ip a
5: virbr0: <NO-CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN qlen
1000
    link/ether 52:54:00:a5:70:e9 brd ff:ff:ff:ff:
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
```

libvirtd 为我们启动了一个 dnsmasqp, 这个主要是用来 dhcp 连接的,这个工具会给我们的虚拟机分配 IP 地址

```
[root@ Cent0S7-200 ~]# ps -ef|grep dns
nobody 8153 1 0 10:02 ? 00:00:00 /usr/sbin/dnsmasq
--conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.conf --leasefile-ro
--dhcp-script=/usr/libexec/libvirt_leaseshelper
root 8154 8153 0 10:02 ? 00:00:00 /usr/sbin/dnsmasq
--conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.conf --leasefile-ro
--dhcp-script=/usr/libexec/libvirt_leaseshelper
```

#### ● 关闭 selinux 和防火墙

#### 2.2 创建虚拟机

#### 2.2.1 查看磁盘空间大小

最好是 20G 以上

```
[root@ Cent0S7-200 ~]# df -h
Filesystem
                 Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/cl-root 28G 14G 15G 50% /
                        0 2.0G 0% /dev
devtmpfs
                2.0G
                        0 2.0G 0% /dev/shm
tmpfs
                2.0G
tmpfs
                2.0G 8.7M 2.0G 1% /run
                2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs
/dev/sda1
                1014M 121M 894M 12% /boot
tmpfs
                394M 0 394M 0% /run/user/0
```

#### 2.2.2 上传镜像

提示:如果使用 rz 上传镜像可能会出现错误,所以我们使用 dd 命令,复制系统的镜像。只需要挂载上光盘即可。

```
[root@ Cent0S7-200 ~]# cd /opt/
[root@ Cent0S7-200 opt]# dd if=/dev/cdrom of=/opt/Cent0S-7.3.iso
```

#### 2.2.3 创建磁盘

提示: qemu-img 软件包是我们安装 qemu-kvm-tools 依赖给安装上的

```
[root@ Cent0S7-200 opt]# qemu-img create -f qcow2 /opt/Cent0S-7.3-x86_64.qcow2 6G

Formatting '/opt/Cent0S-7.3-x86_64.qcow2', fmt=qcow2 size=6442450944 encryption=off
cluster_size=65536 lazy_refcounts=off
[root@ Cent0S7-200 opt]# ll
total 4277444
-rw-r--r-- 1 root root 4379901952 Apr 24 14:42 Cent0S-7.3.iso
-rw-r--r-- 1 root root 197120 Apr 24 14:43 Cent0S-7.3-x86_64.qcow2
```

-f 制定虚拟机格式 /opt/Centos 存放路径

6G 代表镜像大小

#### 磁盘格式介绍

raw----裸磁盘不支持快照

qcow2----支持快照。Openstack 使用的方式推荐使用这个。注意:关闭虚拟机后操作。

#### 区别:

全镜像格式(典型代表 raw),特点:设置多大就是多大,写入速度快,方便转换其他格式,性能最优,但是占用空间大。

稀疏格式(典型代表 qcow2),其特点:支持压缩、快照、镜像,更小的存储空间(即用多少占多少)qcow2 数据的基本组成单元是 cluster

raw 性能比 qcow2 快

raw 创建多大磁盘,就占用多大空间直接分配,qcow2 动态的用多大占用多大空间。

#### 2.2.4 安装虚拟机

```
[root@ CentOS7-200 opt]# yum install -y virt-install
[root@ CentOS7-200 opt]# virt-install --virt-type=kvm --name=c73 --vcpus=1 -r 1024
--cdrom=/opt/Cent0S-7.3.iso --network network=default --graphics vnc,listen=0.0.0.0
--noautoconsole --os-type=linux --os-variant=rhel7 --disk
path=/opt/CentOS-7.3-x86_64.qcow2,size=6,format=qcow2
默认连接端口是从 5900 开始的
[root@ CentOS7-200 opt]# virsh list
    Name
                                State
    c73
                                running
[root@ CentOS7-200 opt]# netstat -lntup|grep 5900
               0 0.0.0.0:5900
         0
                                       0.0.0.0:*
tcp
                                                             LISTEN
8440/gemu-kvm
```

#### virt-install 常用参数


- 1. -n --name= 客户端虚拟机名称
- 2. -r --ram= 客户端虚拟机分配的内存
- 3. -u --uuid= 客户端 UUID 默认不写时,系统会自动生成
- 4. --vcpus= 客户端的 vcpu 个数
- 5. -v --hvm 全虚拟化
- 6. -p --paravirt 半虚拟化

- 7. -l --location=localdir 安装源,有本地、nfs、http、ftp 几种,多用于 ks 网络安装
- 8. --vnc 使用 vnc ,另有--vnclient=监听的 IP --vncport = VNC 监听的端口
- 9. -c --cdrom= 光驱 安装途径
- 10. --disk= 使用不同选项作为磁盘使用安装介质
- 11. -w NETWORK, --network=NETWORK 连接客户机到主机网络
- 12. -s --file-size= 使用磁盘映像的大小 单位为 GB
- 13. -f --file= 作为磁盘映像使用的文件
- 14. --cpuset=设置哪个物理 CPU 能够被虚拟机使用
- 15. --os-type=OS TYPE 针对一类操作系统优化虚拟机配置(例如: 'linux', 'windows')
- 16. --os-variant=OS\_VARIANT 针对特定操作系统变体(例如'rhel6', 'winxp', 'win2k3') 进一步 优化虚拟机配置
- 17. --host-device=HOSTDEV 附加一个物理主机设备到客户机。HOSTDEV 是随着 libvirt 使用的一个节点设备名(具体设备如'virsh nodedev-list'的显示的结果)
- 18. --accelerate KVM 或 KQEMU 内核加速,这个选项是推荐最好加上。如果 KVM 和 KQEMU 都支持, KVM 加速器优先使用。
- 19. -x EXTRA, --extra-args=EXTRA 当执行从"--location"选项指定位置的客户机安装时,附加内核命令行参数到安装程序
- 20. --nographics "virt-install" 将默认使用--vnc 选项, 使用 nographics 指定没有控制台被分配给客户机

#### 2.2.5 VNC 连接创建好的虚拟机并安装系统



因为 centos7 默认网卡发生改变,我们需要修改内核参数,使用 eth0 作为网卡



光标移动到 Install CentOS 上, 按 tab 键 输入 net.ifnames=0 biosdevname=0 回车 **注意**: 如果查看 5900 端口开启,但是 VNC 无法连接 KVM 虚拟机时,看下防火墙是否开启。创建的虚机用 VNC 连接时从默认端口 5900 开始,即虚机一:10.0.0.200:5900 虚机二:10.0.0200:5901


虚拟机安装完成后是关闭了, 我们需要启动

<pre>[root@ CentOS7-200 opt]# virsh listall</pre>								
Id	Name	State						
-	c73	shut off						
[root	@ Cent0S7-200 opt]# virsh	start c73						

#c73 是虚拟机的名字,是我们创建的时候定义的

#### 2.2.6 KVM 桥接配置

## (建议先配置宿主机桥接网络→创建虚机)



在该模式下,宿主机会虚拟出来一张虚拟网卡作为宿主机本身的通信网卡,而宿主机的物理网卡则成为桥设备(交换机),所以虚拟机相当于在宿主机所在局域网内的一个单独的主机,他的行为和宿主机是同等地位的,没有依存关系。

安装好虚拟化组件(RHEL6.0 之后,系统自带的均是 KVM,已经没有 XEN 虚拟化的支持了),会自动生成一个 virbr0 这样的桥接设备

```
[root@ Cent0S7-200 ~]# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
docker0 8000.0242e20b14dc no
virbr0 8000.5254005f3794 yes virbr0-nic
```

Bridge 设备其实就是网桥设备,也就相当于想在的二层交换机,用于连接同一网段内的所有机器,所以我们的目的就是将网络设备 eth0 配置成 br0,此时 br0 就成为了所谓的交换机设备,我们物理机的 eth0 也是连接在上面的。

1. 查看物理机网卡设备信息

```
[root@ Cent0S7-200 ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
     valid lft forever preferred lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
     valid lft forever preferred lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc pfifo fast state UP qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:04:53:f6 brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.0.200/24 brd 10.0.0.255 scope global eth0
     valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::3972:1692:8fab:33d4/64 scope link
     valid lft forever preferred lft forever
3: eth1: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER UP> mtu 1500 gdisc pfifo fast state UP glen 1000
   link/ether 00:0c:29:04:53:00 brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.16.1.200/24 brd 172.16.1.255 scope global eth1
     valid lft forever preferred lft forever
   inet6 fe80::c754:24e2:801b:163/64 scope link
     valid_lft forever preferred_lft forever
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN
   link/ether 02:42:e2:0b:14:dc brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
     valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
link/ether 52:54:00:5f:37:94 brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
valid_lft forever preferred_lft forever
6: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master virbr0 state DOWN qlen 1000
link/ether 52:54:00:5f:37:94 brd ff:ff:ff:ff:ff
```

#### 2.配置桥接设备 br0

```
[root@ CentOS7-200 ~]# yum -y install bridge-utils
```

#### (1) 手动添加临时生效

```
[root@ CentOS7-200 ~]# brctl addbr br0
[root@ Cent0S7-200 ~]# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
docker0
           8000.0242e20b14dc no
virbr0 8000.5254005f3794 yes virbr0-nic
[root@ CentOS7-200 ~]# brctl addif br0 eth0
执行此步后,会导致 xshell 与宿主机断开连接,以下操作在宿主机完成.
删除 eth0 上面的 ip 地址,将 br0 上面添加上固定 ip 地址:
[root@ CentOS7-200 ~]# ip addr del dev eth0 10.0.0.200/24 //删除 eth0 上的 IP 地址
[root@ Cent0S7-200 ~]# ifconfig br0 10.0.0.200/24 up //配置 br0 的 IP 地址并启动设备
[root@ CentOS7-200 ~]# route add default gw 10.0.0.254 //重新加入默认网关
连接 xshell 查看是否生效
[root@ CentOS7-200 ~]# route -n
Kernel IP routing table
                         Genmask Flags Metric Ref Use Iface
Destination
            Gateway
0.0.0.0
            10.0.0.254
                         0.0.0.0
                                      UG 0
                                                0
                                                       0 br0
10.\overline{0.0.0} 0.0.0.\overline{0}
                        255.255.255.0 U 0 0
                                                        0 br0
172.16.1.0
                                                       0 eth1
            0.0.0.0
                         255.255.255.0 U 100 0
                         255.255.0.0 U
                                            0 0
                                                        0 docker0
172.17.0.0
            0.0.0.0
                          255.255.255.0 U 0 0
                                                       0 virbr0
192.168.122.0 0.0.0.0
[root@ CentOS7-200 ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
     valid lft forever preferred lft forever
```

```
inet6 ::1/128 scope host
     valid lft forever preferred lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc pfifo fast master br0 state
UP glen 1000
   link/ether 00:0c:29:04:53:f6 brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet6 fe80::3972:1692:8fab:33d4/64 scope link
     valid lft forever preferred lft forever
3: eth1: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER UP> mtu 1500 qdisc pfifo fast state UP qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:04:53:00 brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.16.1.200/24 brd 172.16.1.255 scope global eth1
     valid lft forever preferred lft forever
   inet6 fe80::c754:24e2:801b:163/64 scope link
     valid lft forever preferred lft forever
4: docker0: <NO-CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UP> mtu 1500 gdisc noqueue state DOWN
   link/ether 02:42:e2:0b:14:dc brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
     valid lft forever preferred lft forever
5: virbr0: <NO-CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN qlen
1000
   link/ether 52:54:00:5f:37:94 brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
     valid lft forever preferred lft forever
6: virbr0-nic: <BROADCAST, MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master virbr0 state DOWN
glen 1000
   link/ether 52:54:00:5f:37:94 brd ff:ff:ff:ff:ff
8: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:04:53:f6 brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.0.200/24 brd 10.0.0.255 scope global br0
     valid lft forever preferred lft forever
   inet6 fe80::20c:29ff:fe04:53f6/64 scope link
     valid_lft forever preferred_lft forever
[root@ CentOS7-200 ~]# ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (61.135.169.121) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 61.135.169.121 (61.135.169.121): icmp_seq=1 ttl=128 time=4.95 ms
64 bytes from 61.135.169.121 (61.135.169.121): icmp seq=2 ttl=128 time=4.19 ms
64 bytes from 61.135.169.121 (61.135.169.121): icmp_seq=3 ttl=128 time=6.30 ms
^C
--- www.a.shifen.com ping statistics ---
```

```
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms rtt min/avg/max/mdev = 4.194/5.151/6.301/0.872 ms
```

此时宿主机的 ip:10.0.0.200 已经绑定到 br0 网卡;但是服务器重启后就不能生效。

(2) 通过配置文件配置桥接设备永久生效

为 KVM 宿主机创建虚拟网卡,并将物理网卡作为桥设备

```
[root@ CentOS7-200 ~]# cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 .
[root@ CentOS7-200 opt]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
TYPE=Ethernet
ONBOOT=ves
BRIDGE=br0
NM CONTROLLED=no
[root@ Cent0S7-200 opt]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0
DEVICE=br0
TYPE=Bridge
ONBOOT=yes
B00TPR0T0=static
IPADDR=10.0.0.200
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.0.0.254
NM CONTROLLED=no
[root@ CentOS7-200 opt]# systemctl restart network.service
```

#### 通过 VNC 连接 KVM 虚机修改网卡配置文件

GATEWAY=10.0.0.254

DNS1=223.5.5.5 此处配置后则不需要手动添加/etc/resolv.conf

DNS2=1.1.1.1

[root@localhost ~]# cat /etc/resolv.conf #必须有否则 xshell 连不上
nameserver 223.5.5.5

[root@localhost ~]# ifup eth0

注意:此时宿主机还需要通过图形化工具设置网卡为桥接方式,否则无法 ping 通网关和外网。

# 第3章 KVM 的图形界面管理工具(virt-manager)

virt-manager 是用于管理 KVM 虚拟环境的主要工具, virt-manager 默认设置下需要使用 root 用户才能够使用该工具。当你想在 KVM hypervisor 服务器上托管虚拟机,由最终用户而非 root 用户访问这些虚拟机时并不总是很便利。

virt-manager 可以设置本机,同样也可以连接远程宿主机来管理。

利用 virt-manager、xmanager、xshell 启动界面来管理虚拟机,适合管理单机的 KVM.

#### 1.首先查看本机 sshd 是否开启 X11 转发

[root@ CentOS7-200 ~]# grep X11Forwarding /etc/ssh/sshd\_config --colour
X11Forwarding yes
# X11Forwarding no

#### 2.安装 xorg-x11

yum install -y xorg-x11-font-utils.x86\_64 xorg-x11-server-utils.x86\_64 xorg-x11-utils.x86\_64 xorg-x11-xauth.x86\_64 xorg-x11-xinit.x86\_64 xorg-x11-drv-ati-firmware

#### 3. 安装 libvirt

libvirt 是管理虚拟机的 API 库,不仅支持 KVM 虚拟机,也可以管理 Xen 等方案下的虚拟机。

[root@ Cent0S7-200 ~]# yum install virt-manager libvirt libvirt-Python python-virtinst libvirt-client virt-viewer qemu-kvm mesa-libglapi -y

因为我的主机是服务器,没有图形化界面,想要用 virt-manager 图形化安装虚拟机,还需要安装 X-window。


[root@ CentOS7-200 ~]# yum install libXdmcp libXmu libxkbfile xkeyboard-config

#### xorg-x11-xauth xorg-x11-xkb-utils -y

开启 libvirt 服务


systemctl start libvirtd.service
systemctl enable libvirtd.service

4. 安装好 xmanager 后,打开 xshell,在连接属性的 tunneing 中,勾选 Forwarding X11 connection to 选项,可以正常打开 virt-manager 的图形界面。




6. 启动 virt-manager


[root@ CentOS7-200 ~]# virt-manager





出现乱码,请安装以下包

yum install dejavu-sans-mono-fonts -y









# 第4章 kvm 虚拟化管理平台 WebVirtMgr

当 KVM 宿主机越来越多,需要对宿主机的状态进行调控,决定采用 WebVirtMgr 作为 kvm 虚拟化的 web 管理工具,图形化的 WEB,让人能更方便的查看 kvm 宿主机的情况和操作

WebVirtMgr 是近两年来发展较快,比较活跃,非常清新的一个 KVM 管理平台,提供对宿主机和虚机的统一管理,它有别于 kvm 自带的图形管理工具(virtual machine manager),让 kvm 管理变得更为可视化,对中小型 kvm 应用场景带来了更多方便。

WebVirtMgr采用几乎纯 Python 开发,其前端是基于 Python 的 Django, 后端是基于 Libvirt 的 Python 接口,将日常 kvm 的管理操作变的更加的可视化。

#### WebVirtMgr 特点:

操作简单,易于使用 通过 libvirt 的 API 接口对 kvm 进行管理 提供对虚拟机生命周期管理

#### WebVirtMgr 功能

#### 宿主机管理支持以下功能:

CPU 利用率 内存利用率 网络资源池管理

存储资源池管理

虚拟机镜像

虚拟机克隆

快照管理

日志管理

虚机迁移

## 虚拟机管理支持以下功能:

CPU 利用率

内存利用率

光盘管理

关/开/暂停虚拟机

安装虚拟机

VNC console 连接

创建快照

这里我将 webvirtmgr 服务器和 kvm 服务器放在同一台机器上部署的,即单机部署.