# Расширение знака в AX, DX, EAX,EDX

CBW	AX:=AL	
CWD	DX:AX:=AX	
CWDE	EAX := AX	
CDQ	EDX:EAX := EAX	

## Команды пересылки MOV OP1, OP2

nomungu nepeebuna 1410 v 01 1; 01 2		
OP1	OP2	
r8 r16 r32	r8, m8, i8 r16, m16, i16 r32, m32, i32	
m8 m16 m32	r8, i8 r16, i16 r32, i32	

### Команда обмена XCHG OP1, OP2

Romanga oomena 11cm of 1, of 2		
OP1	OP2	
r8 r16 r32	r8, m8 r16, m16 r32, m32	
m8 m16 m32	r8 r16 r32	

## Пересылка с расширением размера

доп. нулями доп. знаковым битом **MOVZX OP1, OP2; MOVSX OP1, OP2**;

OP1	OP2
r16	r8, m8
r32	r8, m8, r16, m16

# Загрузка исп. адреса LEA OP1, OP2

Hапример, LEA EAX,[ESP+4\*EBX+5]

## Арифметические команды КОП ОР1,ОР2:

ADD OP1, OP2 - OP1 := OP1 + OP2 SUB OP1, OP2 - OP1 := OP1 - OP2

СМР ОР1, ОР2 - только для флагов

ADC OP1, OP2 - OP1 := OP1 + OP2 + CF SBB OP1, OP2 - OP1 := OP1 - OP2 - CF

OP1 OP2

r8 r8, m8, i8
r16 r16, m16, i16
r32 r32, m32, i32

m8 r8, i8
m16 r16, i16

Операции меняют ZF, SF, CF, OF

r32, i32

m32

# Деление и умножение без знака (MUL, DIV) Деление и умножение знаковое (IMUL, IDIV)

MUL OP2 IMUL OP2	AX:=AL*OP2 DX:AX := AX*OP2 EDX:EAX := EAX*OP2	
DIV OP2 IDIV OP2	AL:=AX/OP2; AH:=AX%OP2 AX := DX:AX / OP2; DX - oct EAX := EDX:EAX / OP2; EDX := EDX:EAX % OP2	
OP1	OP2	
Не указывается	r8, r16, r32 m8, m16, m32	

CF=OF=0 если результат одинарный CF=OF=1 если результат двойной точности Внимание, OP2 – не может быть i8, i16, i32!

#### IMIII. OP1. OP2

1,012		
OP1	OP2	
r16	r16, m16, i16	
r32	r32, m32, i32	

Только знаковые, результат одинарной точности

## IMUL OP1, OP2, OP3

OP1	OP2	OP3
r16	r16, m16	i16
r32	r32, m32	i32

Только знаковые, результат одинарной точности

# Однооперандные команды

NEG OP1	OP1 := -OP1	
INC OP1	OP1 := OP1 + 1	
DEC OP1	OP1 := OP1 - 1	
NOT OP1	побитовая инверсия	
	OP1	
	r8, m8, r16, m16, r32, m32	

INC и DEC не меняют CF

## Логические команды (побитовые)

AND OP1, OP2	OP1 := OP1 & OP2
TEST OP1, OP2	OP1 & OP2 → флаги
OR OP1, OP2	OP1 := OP1   OP2
XOR OP1, OP2	OP1 := OP1 ^ OP2

Операнды и флаги такие же как и в арифметических командах

## Команды сдвига: КОП ОР1,ОР2

SHR OP1, OP2 - простой сдвиг, SHL OP1, OP2 вдвигается 0

SAR OP1, OP2 арифметический сдвиг, SAL OP1, OP2 при SAR вдвигается знак

ROR OP1, OP2 шиклический слвиг

ROL OP1, OP2

RCR OP1, OP2 - циклический сдвиг

RCL OP1, OP2 через СЕ

1102 011, 012	P - 3 2
OP1	OP2
r8, m8	CL, i8
r16, m16	CL, i8
r32, m32	CL, i8

CF = значение последнего сдвинутого бита

## SHRD OP1, OP2, OP3 - двойной сдвиг SHLD OP1, OP2 OP3

сдвигается ОР1:ОР2 как единый операнд

OP1	OP2	OP3
r16	r16, m16	CL, i8
r32	r32, m32	CL, i8

В операции СL берется по модулю 32.

# Адресация (забыть про сегм. регистры)

<имя переменной>, ds:[i32]

[BASE] + [i\*INDEX] + [i32]

BASE – любой 32-бит. регистр (EAX .. ESP)

INDEX – любой 32-бит. регистр кроме ESP

i = 1, 2, 4, 8.MOV EAX, [EAX+4\*EDX+20]

### Команды перехода

-----

#### Безусловный переход

JMP i32 переход по метке JMP r32 переход по регистру JMP m32 косвенный переход

## Условный переход: Ј\*\* Метка

JE, JZ = JNE, JNZ <> JG, JNLE > знаковый JGE, JNL >= знаковый JL, JNGE < знаковый JLE, JNG знаковый <= JA, JNBE без знака > JAE, JNB, JNC >= без знака JB, JNAE, JC <без знака JBE, JNA без знака JS по минусу

**JNS** по плюсу JO по ОБ **JNO** по not OF **JCXZ** по СХ=0 по ЕСХ=0 **JECXZ** 

# Организация цикла

### LOOP / LOOPE / LOOPNE Metka

Внимание, если изначально ЕСХ=0, то цикл выполнится 2<sup>32</sup> раз. Использовать JECXZ до цикла!

CF: CLC, STC, CMC CF:=0, CF:=1, CF:= not CF;

Процедуры

CALL i32 вызов по имени процедуры

CALL r32 вызов по регистру CALL m32 косвенный вызов

**RET** RET n

PUSH r/m/16/32, PUSHF, PUSHA, PUSHAD POP r/m/16/32, POPF, POPA, POPAD

Строковые команды

MOVSB, MOVSW, MOVSD пересылка LODSB, LODSW, LODSD загрузка STOSB, STOSW, STOSD запись

SCASB, SCASW, SCASD сканирование CMPSB, CMPSW, CMPSD сравнение CLD, STD – установка флага Direction

префиксы перед строковыми командами REP, REPE, REPNE (REPZ, REPNZ)

## Определение данных DB, DW, DD, DQ

спецификатор 5 dup (?) лля повторения

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

(полезно знать об их существовании)

LAHF - AH = Flags — загрузка флагов на AH SAHF - Flags = AH– пересылка флагов из АН -AL := mem[EBX+AL]**XLAT** 

## Пересылка при выполнении условия

**CMOVcc** (только 16/32 битовые) **SETcc r/m8**— условная установка байта Например, CMOVLE EAX,[EBX]; SETG CH

**BSWAP r16/ r32** реверс байтов

# Операции с отдельными битами

**BSF OP1,OP2** – номер первого единичного бита BSR OP1, OP2- номер последнего единичного бита OP1 = r16/r32: OP2=r16/ r32/ m16/ m32

ВТ ОР1,ОР2 – тестирование бита

ВТС ОР1,ОР2 – тестирование и очистка

BTS OP1, OP2 – тестирование и установка единицы **BTR OP1, OP2** – тестирование и инвертирование OP1=r16/ m16/ r32/ m32: OP2=r16/ r32/ i8

XADD OP1, OP2 = XCHG + ADD

**СМРХСНG** – сравнить и обменять (удобно для

реализации семафоров)