Solaris 10 5/08 安装指南:规划 安装和升级



Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A.

文件号码 820-4566-10 2008年4月 版权所有 2008 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 保留所有权利。

对于本文档中介绍的产品,Sun Microsystems, Inc. 对其所涉及的技术拥有相关的知识产权。需特别指出的是(但不局限于此),这些知识产权可能包含一项或多项美国专利,或在美国和其他国家/地区申请的待批专利。

美国政府权利 – 商业软件。政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 的标准许可协议,以及 FAR(Federal Acquisition Regulations,即"联邦政府采购法规")的适用条款及其补充条款。

本发行版可能包含由第三方开发的内容。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的,并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区种家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 黴标、Solaris 黴标、Java 咖啡杯黴标、docs.sun.com、 Java 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有 SPARC 商标的使用均已获得许可,它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 Sun[™] 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证,该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

本出版物所介绍的产品以及所包含的信息受美国出口控制法制约,并应遵守其他国家/地区的进出口法律。严禁将本产品直接或间接地用于核设施、导弹、生化武器或海上核设施,也不能直接或间接地出口给核设施、导弹、生化武器或海上核设施的最终用户。严禁出口或转口到美国禁运的国家/地区以及美国禁止出口清单中所包含的实体,包括但不限于被禁止的个人以及特别指定的国家/地区的公民。

本文档按"原样"提供,对于所有明示或默示的条件、陈述和担保,包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证,均不承担任何责任,除非此免责 声明的适用范围在法律上无效。

目录

	前言	7
## 15 ()		
第1部分	所有 Solaris 安装或升级的整体规划	11
1	在何处查找 Solaris 安装规划信息	
	在何处查找有关规划和系统要求的信息	13
2	Solaris 安装的新增功能	15
	Solaris 10 8/07 发行版中针对安装的新增功能	15
	在安装了非全局区域 (Non-global zone) 的情况下升级 Solaris OS	15
	新的 sysidkdb 工具可防止要求配置键盘	
	安装过程中可配置 NFSv4 域名	17
	Solaris 10 11/06 发行版中针对安装的新增功能	18
	使用受限制的联网配置文件增强了安全性	18
	安装 Solaris Trusted Extensions(高可靠扩展版)	19
	Solaris Flash 可以创建包含大文件的归档文件	19
	Solaris 10 1/06 发行版中针对 Solaris 安装的新增功能	19
	在安装了非全局区域 (Non-global zone) 的情况下升级 Solaris OS	20
	x86: 基于 GRUB 的引导	20
	Solaris 发行版的升级支持更改	21
	Solaris 10 3/05 发行版安装方面的新增功能	21
	Solaris 安装更改及安装标准	21
	自定义 JumpStart 安装软件包和修补程序增强功能	23
	在安装过程中配置多个网络接口	23
	SPARC: 64 位软件包更改	23
	使用自定义 JumpStart 安装方法创建新的引导环境	24
	精简网络软件组	24

	使用虚拟目录修改磁盘分区表	24
	x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改	24
3	Solaris 安装和升级(汇总信息)	27
	任务图:安装或升级 Solaris 软件	27
	从网络安装还是从 DVD 或 CD 安装?	29
	是初始安装,还是升级?	
	初始安装	
	升级	
	选择 Solaris 安装方法	
	Sun Java System Application Server Platform Edition 9	32
4	系统要求、原则和升级(规划)	33
	系统要求和建议	
	分配磁盘和交换空间	
	一般性的磁盘空间规划和建议	
	软件组的磁盘空间建议	
	升级规划	
	升级限制	
	升级程序	38
	通过安装 Solaris Flash 归档文件代替升级	39
	通过重新分配磁盘空间进行升级	40
	升级时使用修补程序分析器	41
	备份并重新启动系统进行升级	41
	规划网络安全性	41
	受限制安全性的特定信息	42
	在安装后修改安全性设置	43
	语言环境 (Locale) 值	43
	平台名称和平台组	44
	x86: 分区建议	44
	缺省的引导磁盘分区布局保留服务分区	45
	如何确定系统运行的 Solaris OS 版本	45

5	在安装或升级前收集信息(规划)	47
	安装核对表	47
	升级核对表	54
第2部分	了解与 GRUB、 Solaris Zones 和 RAID-1 卷相关的安装	63
6	x86:基于 GRUB 引导的 Solaris 安装	65
	x86:基于 GRUB 的引导(概述)	
	x86: 基于 GRUB 的引导的工作原理	66
	x86: GRUB 设备命名约定	
	x86: 在何处查找有关基于 GRUB 的安装的信息	
	x86:基于 GRUB 的引导(规划)	
	x86: 从网络上执行基于 GRUB 的安装	
	GRUB 主菜单说明	68
7	在系统中已安装了 Solaris Zones 的情况下进行升级(规划)	73
	Solaris Zones(概述)	
	在安装了非全局区域的情况下进行升级	
	在执行升级之前备份安装了区域的系统	
	非全局区域的磁盘空间需求	76
8	在安装过程中创建 RAID-1 卷(镜像)(概述)	77
	为什么使用 RAID-1 卷?	
	RAID-1 卷如何工作?	
	Solaris 卷管理器组件概述	
	状态数据库和状态数据库副本	
	RAID-1 卷(镜像)	
	RAID-0 卷(串联)	
	RAID-1 卷磁盘布局示例	82
9	在安装过程中创建 RAID-1 卷(镜像)(规划)	85
	系统要求	85
	状态数据库副本原则和要求	86
	为状态数据库副本选择片	86

选择状态数据库副本的数量80
将状态数据库副本分布在各个控制器中8
RAID-1 和 RAID-0 卷要求和原则8
自定义 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade 原则
如何选择磁盘和控制器90
选择片的原则
引导到单用户模式会导致镜像显示为需要维护9
词汇表
索引

前言

本书介绍如何在联网和非联网的基于 SPARC*体系结构的系统和基于 x86 体系结构的系统中对 Solaris™操作系统 (Operating System, OS) 的安装或升级进行规划。本书还对与安装相关的多种技术(例如,Solaris Zones、基于 GRUB 的引导以及在安装期间创建RAID-1 卷)进行了概述。

本书不包括关于如何设置系统硬件或其他外围设备的说明。

注-此 Solaris 发行版支持使用以下 SPARC 和 x86 系列处理器体系结构的系统: UltraSPARC*、SPARC64、AMD64、Pentium 和 Xeon EM64T。这些支持的系统可以在http://www.sun.com/bigadmin/hcl上的 Solaris OS: Hardware Compatibility Lists 中找到。本文档列举了在不同类型的平台上进行实现时的所有差别。

在本文档中,这些与 x86 相关的术语表示以下含义:

- "x86" 泛指 64 位和 32 位的 x86 兼容产品系列。
- "x64" 指出了有关 AMD64 或 EM64T 系统的特定 64 位信息。
- "32位 x86"指出了有关基于 x86 的系统的特定 32位信息。

若想了解本发行版支持哪些系统,请参见 Solaris 10 硬件兼容性列表。

目标读者

本书适用于负责安装 Solaris OS 的系统管理员。本书同时提供了以下两种类型的信息。

- 高级 Solaris 安装规划信息,适用于在联网环境中管理多台 Solaris 计算机的企业系统 管理员
- 基本 Solaris 安装规划信息,适用于不经常执行 Solaris 安装或升级的系统管理员

相关书籍

表 P-1 列出了适用于系统管理员的文档。

表P-1 您是否为安装 Solaris 的系统管理员?

描述	信息
是否需要从 DVD 或 CD 介质安装单系统? Solaris 安装程序将指导您逐步完成安装过程。	《Solaris 10 5/08 安装指南:基本安装》
是否需要在几乎不停机的情况下升级或修补系统?如果使用 Solaris Live Upgrade 进行升级,可减少系统停机时间。	《Solaris 10 5/08 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》
是否需要通过网络或 Internet 执行安全的安装?请使用 WAN Boot 来安装远程客户机。或者,是否需要通过网络从网络安装映像进行安装? Solaris 安装程序将指导您逐步完成安装过程。	《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》
是否需要在多台计算机上安装 Solaris?使用 JumpStart™ 可自动进行安装。	《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安 装》
是否需要快速安装或修补多个系统?请使用 Solaris Flash 软件创建 Solaris Flash 归档文件,然后在克隆系统上安装 OS 副本。	《Solaris 10 5/08 安装指南:Solaris Flash 归档文件(创建和安装)》
是否需要备份系统?	《系统管理指南:设备和文件系统》中的第24章"备份和恢复文件系统(概述)"
是否需要适用于此发行版的疑难解答信息、已知问题列表或修补 程序列表?	Solaris 发行说明
是否需要检验您的系统能否在 Solaris 上正常工作?	SPARC: Solaris Sun 硬件平台指南
是否需要检查在此发行版中添加、删除或更改了哪些软件包?	Solaris Package List
是否需要检验您的系统和设备能否与基于 Solaris SPARC 和 x86 的系统及其他第三方供应商产品一起工作?	适用于 x86 平台的《Solaris 硬件兼容性列表》

文档、支持和培训

Sun Web 站点提供有关以下附加资源的信息:

- 文档(http://www.sun.com/documentation/)
- 支持(http://www.sun.com/support/)
- 培训(http://www.sun.com/training/)

印刷约定

下表介绍了本书中的印刷约定。

表P-2 印刷约定

字体或符号	含义	示例
AaBbCc123	命令、文件和目录的名称; 计算机屏幕输出	编辑.login文件。
		使用 ls -a 列出所有文件。
		machine_name% you have mail.
AaBbCc123	用户键入的内容,与计算机屏幕输出的显示	machine_name% su
	不同 	Password:
aabbcc123	要使用实名或值替换的命令行占位符	删除文件的命令为 rm filename。
AaBbCc123	保留未译的新词或术语以及要强调的词	这些称为 Class 选项。
		注意 :有些强调的项目在联机时以粗体显示。
新词术语强调	新词或术语以及要强调的词	高速缓存 是存储在本地的副本。
		请勿保存文件。
《书名》	书名	阅读《用户指南》的第6章。

命令中的 shell 提示符示例

下表列出了 C shell、Bourne shell 和 Korn shell 的缺省 UNIX® 系统提示符和超级用户提示符。

表P-3 shell提示符

shell	提示符
C shell 提示符	machine_name%
C shell 超级用户提示符	machine_name#
Bourne shell 和 Korn shell 提示符	\$
Bourne shell 和 Korn shell 超级用户提示符	#

第 1 部分

所有 Solaris 安装或升级的整体规划

本部分指导您如何在使用安装程序时规划 Solaris 操作系统的安装或升级。

◆ ◆ ◆ 第 1 章

在何处查找 Solaris 安装规划信息

本书包含两部分:安装或升级的高级规划,以及与安装相关的多种技术的概述。本章提供本书的汇总信息。

在何处查找有关规划和系统要求的信息

《Solaris 10 5/08 安装指南:规划安装和升级》提供了系统要求和高级规划信息,如文件系统规划原则和升级规划以及其他更多信息。下面的列表介绍了此规划书籍中的章节,并提供了指向这些章节的链接。

章节说明	引用
本章介绍 Solaris 安装程序的新增功能。	第2章
本章提供有关在安装或升级 Solaris OS 之前需要做出哪些决定的信息。例如,决定何时使用网络安装映像或 DVD 介质以及所有 Solaris 安装程序的说明。	第3章
本章介绍安装或升级到 Solaris OS 的系统要求,还提供了关于规划磁盘空间和缺省的交换空间分配的一般原则。此外,还介绍了一些升级限制。	第4章
本章包含一些核对表,可帮助您收集安装或升级系统所需的全部信息。例如,如果您要执行交互式安装,此信息会很有用。您可以在核对表中找到 执行交互式安装所需的全部信息。	第5章
这些章节概述了与 Solaris OS 安装或升级有关的多种技术。同时,还提供了与这些技术相关的原则和要求。这些章节中包含有关基于 GRUB 的引导、Solaris Zones 分区技术以及可在安装时创建的 RAID-1 卷等信息。	第2部分



Solaris 安装的新增功能

本章介绍了 Solaris 安装程序中的新增功能。要查看 Solaris OS 的所有功能,请参见《Solaris 10 新增功能》。本章介绍以下各节。

- 第15页中的 "Solaris 10 8/07 发行版中针对安装的新增功能"
- 第18页中的 "Solaris 10 11/06 发行版中针对安装的新增功能"
- 第19页中的 "Solaris 10 1/06 发行版中针对 Solaris 安装的新增功能"
- 第 21 页中的 "Solaris 10 3/05 发行版安装方面的新增功能"

Solaris 10 8/07 发行版中针对安装的新增功能

在安装了非全局区域 (Non-global zone) 的情况下升级 Solaris OS

从 Solaris 10 8/07 发行版开始,你可以在安装了非全局区域的情况下升级 Solaris OS,而不必考虑早期发行版中存在的大多数限制。

注 - 升级时的唯一限制是关于 Solaris Flash 归档文件方面的。如果使用 Solaris Flash 归档文件来安装,则包含非全局区域的归档文件将无法正确安装在系统上。

为适应安装了非全局区域的系统所作的更改总结如下。

- 对于 Solaris 交互式安装程序,可以在安装了非全局区域的情况下使用 CD 和 DVD 升级或修补系统。也可使用 DVD 或 CD 的网络安装映像。以前只能使用 DVD 进行升级。升级或修补可能需要花费大量的时间,具体取决于安装的非全局区域的数量。
- 对于自动 JumpStart 安装,可以利用适用于升级或修补的任意关键字进行升级或修补。在早期发行版中,可以使用的关键字数量有限。升级或修补可能需要花费大量的时间,具体取决于安装的非全局区域的数量。

■ 对于 Solaris Live Upgrade,可以对安装了非全局区域的系统进行升级或修补。如果您的系统中安装了非全局区域,建议使用 Solaris Live Upgrade 作为升级程序或使用该程序添加修补程序。由于完成升级所需的时间随安装的非全局区域数量的增长而呈线性增长,因此其他升级程序可能需要花费大量的升级时间。如果使用 Solaris Live Upgrade 修补系统,无需使系统进入单用户模式,并且可以使系统的正常运行时间最大化。

Solaris Live Upgrade 可在非活动引导环境中创建 OS 的副本。可以在安装了非全局区域的情况下升级或修补非活动引导环境。随后,非活动引导环境能够被引导,成为新的引导环境。为适应安装了非全局区域的系统所作的更改如下:

■ 需要将新的软件包 SUNWlucfg 与其他 Solaris Live Upgrade 软件包(SUNWlur 和 SUNWluu)一起安装。不光是安装了非全局区域的系统,所有系统都需要该软件 包。

这三个软件包构成了使用 Solaris Live Upgrade 进行系统升级时所需的软件。这些软件包包括现有软件、新增功能和错误修复。如果在使用 Solaris Live Upgrade 前系统中没有安装这些软件包,则无法升级到目标发行版。

- 从当前运行的引导环境中创建新引导环境的操作与早期发行版大体相同,但有一个不同之处。您可以为非全局区域中的共享文件系统指定目标磁盘片。
 - -m选项的参数具有一个新的可选字段 zonename。使用该新字段,可以创建新的引导环境,并指定包含单独文件系统的区域。该参数将区域的文件系统放在新引导环境中的单独片上。
- lumount 命令现在可为非全局区域提供对其位于非活动引导环境中的相应的文件系统的访问。当全局区域管理员使用 lumount 命令挂载某个非活动引导环境时,也会为非全局区域挂载该引导环境。
- 引导环境比较功能得到增强。lucompare 命令现在可生成包括任意非全局区域内容的引导环境比较。
- 使用 lufslist 命令列出文件系统的功能得到增强,可显示全局区域和非全局区域的文件系统列表。

有关安装了非全局区域的系统的逐步升级过程或 Solaris Zones 分区技术的信息,请参见以下参考资料。

描述	更多信息
在安装了非全局区域的系统上使用 Solaris Live Upgrade 进行升级	《Solaris 10 5/08 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的第 9 章 "在安装了非全局区域的系统中升级 Solaris OS"
创建并使用非全局区域	《系统管理指南:Solaris Containers-资源管理和 Solaris Zones》
使用 JumpStart 进行升级	《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》

描述	更多信息
使用 Solaris 安装程序交互式 GUI 进行升级	《Solaris 10 5/08 安装指南:基本安装》

新的 sysidkdb 工具可防止要求配置键盘

在以下发行版中,此功能为新增功能:

- 对于 SPARC,从 Solaris 10 11/06 发行版开始
- 对于 x86, 从 Solaris 10 8/07 发行版开始

可利用 sysidkdb 工具配置您的 USB 语言及其相应的键盘布局。

将执行以下过程:

- 如果键盘为自识别键盘,则在安装过程中键盘语言和布局将自动进行配置。
- 如果键盘并非自识别键盘,则在安装过程中,sysidkdb工具将为您提供支持的键盘 布局列表,以便您为键盘配置选择布局。

SPARC:以前,USB 键盘在安装过程中自识别值假定为1。因此,所有非自识别键盘在安装过程中通常会配置为美国英语键盘布局。

注-PS/2键盘不是自识别键盘。在安装过程中,将要求您选择键盘布局。

使用 JumpStart 程序时防止出现提示

如果键盘不是自识别键盘,并且您希望在 JumpStart 安装过程中不要出现提示,请在 sysidcfg 文件中选择键盘语言。对于 JumpStart 安装,缺省设置为美国英语。要选择其 他语言及其相应的键盘布局,请在 sysidcfg 文件中设置键盘关键字。

有关更多信息,请参见以下内容之一:

- 《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的"使用 sysidcfg 文件进行预配置"
- sysidtool(1M)手册页
- sysidcfg(4)手册页

安装过程中可配置 NFSv4 域名

从 Solaris 10 8/07 发行版开始,可以在 Solaris OS 安装过程中定义 NFS 版本 4 域。以前,NFS 域名在安装后系统第一次重新引导过程中进行定义。

这一新增功能可从以下几方面影响安装:

■ sysidtool 命令包括一个增强的 sysidnfs4 程序。现在在安装过程中运行 sysidnfs4 程序以确定是否已针对网络配置 NFSv4 域。

有关详细信息,请参见 sysidtool(1M) 和 sysidnfs4(1M) 手册页。

在交互式安装过程中,将为用户提供从 OS 中自动派生的缺省 NFSv4 域名。用户可接受该缺省域名,或指定一个不同的 NFSv4 域。

- 作为 Solaris JumpStart 安装的一部分,sysidcfg 文件中提供了一个新的关键字。现在用户可以使用这一新的关键字 nfs4 domain 为 NFSv4 域指定值。
 - 有关该新关键字的详细信息,请参见 sysidnfs4(1M) 手册页。该手册页还提供了如何使用这一新的关键字的示例。
 - 有关 NFSv4 域名配置的详细信息,请参见《System Administration Guide: Network Services》。

Solaris 10 11/06 发行版中针对安装的新增功能

使用受限制的联网配置文件增强了安全性

从 Solaris 10 11/06 发行版开始,您可以在安装过程中为网络服务设置缺省行为,以便以更加安装的方式运行。在交互式安装(有人参与的安装)期间,安装配置选择屏幕中将提供此新安全性选项。对于自动 JumpStart 安装(无人参与的安装),您可以在sysidcfg 文件中使用新的 service_profile 关键字来选择受限制的网络配置文件。此安全性选项仅适用于初始安装。升级时会保留所有以前设置的服务。如有必要,可在升级后通过使用 netservices 命令对网络服务进行限制。

如果您选择限制网络安全性,将会完全禁用许多服务。其他服务仍处于启用状态,但这些服务会被限制为只能进行本地连接。安全 Shell 仍可用于对系统进行远程管理访问。

使用此受限制的联网配置文件,可以降低在 Internet 或 LAN 中的暴露风险。系统中的图形桌面仍完全可用,外发网络访问仍可照常进行。例如,您仍然可以访问图形界面,使用浏览器或电子邮件客户机以及挂载 NFSv4 文件共享。

可以在安装后,使用 netservices open 命令,或通过使用 SMF 命令启用各个服务来启用网络服务。请参见第 43 页中的 "在安装后修改安全性设置"。

有关此安全性选项的其他信息,请参见以下参考资料。

表2-1 有关受限制的网络配置文件的其他信息

描述	更多信息
网络服务的管理安全性	《系统管理指南:基本管理》中的"如何创建 SMF 配置文件"

表 2-1 有关受限制的网络配置文件的其他信息	(续)
描述	更多信息
在安装后重新打开网络服务	第43页中的"在安装后修改安全性设置"
规划安装配置	第41页中的"规划网络安全性"
在有人参与的安装期间选择受限制的网络安全性	《Solaris 10 5/08 安装指南:基本安装》中的第 2章 "使用 Solaris 安装程序执行安装(任务)"
为 JumpStart 安装设置受限制的网络安全性	《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的"service_profile 关键字"

安装 Solaris Trusted Extensions(高可靠扩展版)

从 Solaris 10 11/06 发行版开始,Solaris Trusted Extensions(高可靠扩展版)为 Solaris OS 提供多级别的安全性。借助此功能,您能够以灵活而高度安全的方式控制信息。现在,您可以基于数据敏感度而不只是数据拥有权来实施对数据的严格访问控制。

访问 Solaris 高可靠扩展版的安装与标准安装有所不同。有关这些安装差异的列表以及 Solaris Trusted Extensions(高可靠扩展版)的详细信息,请参见《Solaris Trusted Extensions Installation and Configuration》中的"Installing or Upgrading the Solaris OS for Trusted Extensions"。

Solaris Flash 可以创建包含大文件的归档文件

flarcreate 命令对于单个文件已不再有大小限制。您可以创建所包含单个文件超过 4 GB 的 Solaris Flash 归档文件。有以下两种归档实用程序可供使用:

- cpio 归档实用程序是缺省归档实用程序。单个文件不能超过 2 GB 或 4 GB。大小限制视所使用的 cpio 版本而定。
- 可移植的归档交换实用程序 pax 可以通过 -L pax 选项调用。如果指定了 -L pax 选项,则可创建对单个文件大小没有限制的归档文件。

有关更多信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:Solaris Flash 归档文件(创建和安装)》中的"创建包含大文件的归档文件"。

Solaris 10 1/06 发行版中针对 Solaris 安装的新增功能

本节介绍 Solaris 10 1/06 发行版中的以下新增安装功能。

在安装了非全局区域 (Non-global zone) 的情况下升级 Solaris OS

Solaris Zones 分区技术提供了在 Solaris 的单个实例(全局区域 (global zone))中配置非全局区域的功能。非全局区域是一个应用程序执行环境,其中的进程与所有其他区域隔离。从 Solaris 10 1/06 发行版开始,如果运行安装了非全局区域的系统,可以使用标准的 Solaris 升级程序进行升级。可以使用 Solaris 交互式安装程序或自定义 JumpStart 进行升级。在安装了非全局区域的情况下进行升级存在以下限制。

- 受支持的自定义 JumpStart 关键字的数量是有限的。有关支持的自定义 JumpStart 关键字列表,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》。
- 必须使用 Solaris Operating System DVD 或根据 DVD 创建的网络安装映像。您不能使用 Solaris Software CD 升级系统。有关使用该程序进行安装的更多信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:基本安装》中的第 2 章 "使用 Solaris 安装程序执行安装(任务)"。
- 在安装了非全局区域的系统上,不要使用 Solaris Live Upgrade 来升级系统。虽然可以使用 lucreate 命令创建引导环境,但是 luupgrade 命令无法升级安装了非全局区域的引导环境。在这种情况下,升级将失败并显示错误消息。

有关使用 Solaris 交互式安装程序的详细信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:基本安装》。

x86:基于 GRUB 的引导

从 Solaris 10 1/06 发行版开始,已经针对基于 x86 的系统在 Solaris OS 中采用了开放源代码 GNU GRand Unified Boot Loader (GRUB)。GRUB 负责将引导归档文件装入到系统的内存中。引导归档文件是一些关键文件的集合,在挂载根 (/) 文件系统之前的系统启动过程中需要引导归档文件。引导归档文件用于引导 Solaris OS。

最突出的更改是使用 GRUB 菜单替换了 Solaris Device Configuration Assistant。GRUB 菜单简化了对安装在系统上的不同操作系统的引导。当引导基于 x86 的系统时,即会显示 GRUB 菜单。通过 GRUB 菜单,可以使用方向键选择要安装的 OS 实例。如果没有进行选择,会引导缺省的 OS 实例。

基于 GRUB 的引导功能具有以下几点改进:

- 引导速度更快
- 从 USB CD 或 DVD 驱动器进行安装
- 能从 USB 存储设备进行引导
- 简化了用于 PXE 引导的 DHCP 设置(没有特定于供应商的选项)
- 删除了所有的 realmode 驱动程序
- 能使用 Solaris Live Upgrade 和 GRUB 菜单快速激活引导环境和回退到引导环境

有关 GRUB 的更多信息,请参阅以下各节。

任务	GRUB 任务	更多信息
安装	基于 GRUB 的引导的概述信息	第 65 页中的 "x86:基于 GRUB 的引导(概述)"
	基于GRUB的引导的安装规划	第 68 页中的 "x86: 基于 GRUB 的引导(规划)"
	如何使用 GRUB 菜单通过网络进行引导 和安装	《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的"使用 DVD 映像从网络安装系统"
	如何使用 GRUB 菜单和自定义 JumpStart 安装方法进行引导和安装	《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级 安装》中的"执行自定义 JumpStart 安装"
	如何使用 GRUB 菜单和 Solaris Live Upgrade 激活引导环境和回退到引导环境	■ 《Solaris 10 5/08 安装指南:Solaris Live Upgrade 和 升级规划》中的"激活引导环境"
		■ 《Solaris 10 5/08 安装指南: Solaris Live Upgrade 和 升级规划》中的第 6 章 "故障恢复:回退到初始引 导环境(任务)"
	找到 GRUB 菜单的 menu.lst 文件	《Solaris 10 5/08 安装指南: Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的"查找 GRUB 菜单的 menu.lst 文件(任务)"
系统管理	如何使用 GRUB 菜单执行系统管理任务	 《系统管理指南:基本管理》 《系统管理指南:设备和文件系统》 bootadm(1M) installgrub(1M)

注-GNU是"GNU's Not UNIX"的首字母缩写词。有关更多信息,请访问http://www.gnu.org。

Solaris发行版的升级支持更改

从 Solaris 10 1/06 发行版开始,可以从 Solaris 8、9 或 10 发行版升级 Solaris OS。不再支持从 Solaris 7 发行版进行升级。

Solaris 10 3/05 发行版安装方面的新增功能

本节描述 Solaris 10 3/05 发行版的以下新增安装功能。

Solaris安装更改及安装标准

从 Solaris 10 3/05 发行版开始,对 Solaris OS 的安装进行了一些更改,从而进一步简化和统一了安装过程。

这些更改包括:

- 此发行版提供一张安装 DVD 和几张安装 CD。Solaris Operating System DVD 中包括 所有安装 CD 的内容。
 - Solaris Software 1 该 CD 是唯一的可引导 CD。使用该 CD 可以访问 Solaris 安装图形用户界面 (GUI) 安装和基于控制台的安装,使用该 CD,您还可以通过 GUI和控制台来安装所洗的软件产品。
 - 其他 Solaris Operating System CD 这些 CD 中包含以下内容:
 - 软件提示您安装的 Solaris 软件包(如有必要)
 - 包括受支持和不受支持的软件的 ExtraValue 软件
 - 安装程序
 - 已经本地化的界面软件和文档
- 不再使用 Solaris Installation CD。
- 对于 CD 和 DVD 介质,GUI 安装为缺省安装(如果系统内存充足)。但是,您可以使用 text 引导选项来指定基于控制台的安装。
- 安装过程已得到简化,您可以在引导时选择语言支持,以后再选择语言环境。

注-非交互式 Solaris 自定义 JumpStart™ 安装方法没有变化。

要安装 OS,只需插入 Solaris Software - 1 CD 或 Solaris Operating System DVD,然后键入以下命令之一。

- 对于缺省的 GUI 安装(如果系统内存充足),请键入 boot cdrom。
- 对于基于控制台的安装, 请键入 boot cdrom text。

有关如何通过新的 text 引导选项使用 CD 或 DVD 《Solaris 10 5/08 安装指南:基本安装》介质安装 Solaris OS 的说明

有关使用 CD 介质来设置安装服务器的更改信息 《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》

访问GUI安装或基于控制台的安装

从 Solaris 10 3/05 发行版开始,可以选择软件安装环境:GUI 环境、窗口环境或非窗口环境。如果内存足够,则缺省情况下将显示 GUI。如果对 GUI 来说内存不足,则缺省情况下将显示其他环境。可以使用 nowin 或 text 引导选项来覆盖缺省值。但是,操作将受到系统内存量或远程安装的限制。另外,如果 Solaris 安装程序未检测到视频适配器,则该程序会自动在基于控制台的环境中进行显示。

有关特定的内存要求,请参见第33页中的"系统要求和建议"。

自定义 JumpStart 安装软件包和修补程序增强功能

从 Solaris 10 3/05 发行版开始,当使用自定义 JumpStart 安装方法安装和升级 Solaris OS 时,新的自定义会启用以下增强功能:

- 包含附加软件包的 Solaris Flash 安装
 - 自定义 JumpStart 配置文件 package 关键字已得到增强,可以同时安装 Solaris Flash 归档文件和附加软件包。例如,您可以在两台计算机上安装同一个基本归档文件,然后在每台计算机上分别安装一套不同的软件包。这些软件包不一定是 Solaris 操作系统分发的一部分。
- 附加软件包可以不是 Solaris 分发产品的一部分 package 关键字也得到增强,可以安装不属于 Solaris 分发产品的软件包。您不再需要编写安装后脚本以添加额外的软件包。
- 可以安装 Solaris OS 修补程序 使用新的自定义 JumpStart 配置文件 patch 关键字,可以安装 Solaris OS 修补程序。 通过此功能,可以安装修补程序文件中指定的一系列修补程序。

有关详细信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》。

在安装过程中配置多个网络接口

从 Solaris 10 3/05 发行版开始,使用 Solaris 安装程序,可以在安装过程中配置多个接口。可以在 sysidcfg 文件中预先为系统配置这些接口。也可以在安装过程中配置多个接口。有关更多信息,请参见以下文档:

- 《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》
- sysidtool(1M)
- sysidcfq(4)

SPARC: 64 位软件包更改

在以前的 Solaris 发行版中,Solaris 软件中的 32 位和 64 位组件使用了不同的软件包。从 Solaris 10 3/05 发行版开始,打包已简化,即在一个软件包中就提供了大多数的 32 位和 64 位组件。该组合软件包将保留原来的 32 位软件包的名称,而且不再提供 64 位软件包。

删除 64 位软件包简化了安装工作并提高了性能:

- 减少软件包的数量,从而简化包含软件包列表的自定义 JumpStart 脚本
- 仅使用包含分组软件功能的一个软件包可简化打包系统
- 减少需要安装的软件包数量,缩短了安装时间

使用下列约定重命名64位软件包:

- 如果存在与某个 64 位软件包对应的 32 位软件包,则使用该 32 位软件包的名称命名 该 64 位软件包。例如,以前在 SUNWcslx 中提供的诸如 /usr/lib/sparcv9/libc.so.1 64 位库,现在则在 SUNWcsl 中提供。不再提供 64 位 SUNWcslx 软件包。
- 如果某个软件包不存在对应的 32 位软件包,则从其名称中删除 "x" 后缀。例如,将 SUNW1394x 更改为 SUNW1394。

此更改意味着您可能需要修改自定义 JumpStart 脚本或其他软件包安装脚本,以便删除对 64 位软件包的引用。

使用自定义 JumpStart 安装方法创建新的引导环境

从 Solaris 10 3/05 发行版开始,当安装 Solaris 操作系统时,可以使用 JumpStart 安装方法创建空的引导环境。然后可以使用 Solaris Flash 归档文件填充这个空的引导环境,以备将来使用。

有关详细信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的第 8 章 "自定义 JumpStart(参考)"。

精简网络软件组

从 Solaris 10 3/05 发行版开始,可以通过在安装过程中选择或指定精简网络软件组 (SUNWCrnet) 来启用更少的网络服务,创建更为安全的系统。"精简网络"软件组提供了系统管理实用程序和基于文本的多用户控制台。SUNWCrnet 使系统能够识别网络接口。在安装过程中,您可以根据需要添加软件包并激活网络服务,从而自定义系统配置。

有关详细信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南: 自定义 JumpStart 和高级安装》。

使用虚拟目录修改磁盘分区表

从 Solaris 10 3/05 发行版开始,使用 Solaris 安装程序,可以从虚拟目录 (virtual table of contents, VTOC) 装入现有分片。现在可以在安装过程中保留和使用系统的现有磁盘分片表,而不使用安装程序的缺省磁盘布局。

x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改

从 Solaris 10 3/05 发行版开始,Solaris 安装程序中的一项新增功能是引导磁盘分区布局。缺省情况下,该布局可容纳基于 Sun x86 系统上的服务分区。此安装程序使您可以保留现有的服务分区。

新的缺省分区包括以下分区。

- 第一个分区-服务分区(系统上的原有大小)
- 第二个分区-x86引导分区(大约11 MB)
- 第三个分区 Solaris 操作系统分区 (引导磁盘上的剩余空间)

如果需要使用此缺省布局,请在 Solaris 安装程序提示您选择引导磁盘布局时,选择"缺省"。

注 - 如果在其上安装基于 x86 系统的 Solaris OS 的系统当前不包含服务分区,则 Solaris 安装程序不创建新的服务分区。要在系统中创建服务分区,请先使用系统的 Diagnostics CD 来创建服务分区。创建了服务分区之后,请安装 Solaris 操作系统。

有关如何创建服务分区的信息,请参见您的硬件文档。

有关更多信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》。



Solaris 安装和升级(汇总信息)

本章介绍一些有关在安装或升级 Solaris 操作系统 (Solaris OS) 之前需要做出哪些决定的信息。本章包含以下几节:

- 第27页中的"任务图:安装或升级 Solaris 软件"
- 第29页中的"从网络安装还是从 DVD 或 CD 安装?"
- 第30页中的"是初始安装,还是升级?"
- 第 30 页中的 "选择 Solaris 安装方法"
- 第41页中的"规划网络安全性"
- 第 32 页中的 "Sun Java System Application Server Platform Edition 9"

注-本书采用片这一术语,但某些 Solaris 文档和程序可能将片称为分区。

x86:为了避免混淆,本书对 x86 fdisk 分区与 Solaris fdisk 分区内的划分进行了区分。对 x86 fdisk 的划分称为分区。对 Solaris fdisk 分区内的划分称为片。

任务图:安装或升级 Solaris 软件

下面的任务图概述了利用任何安装程序安装或升级 Solaris OS 时所需的步骤。使用此任务图标识所有需要做出的决定,以便为您的环境进行最高效的安装。

表 3-1 任务图:安装或升级 Solaris 软件

任务	描述	参考
选择初始安装或升级。	确定您是要执行初始安装还是升级。	第 30 页中的 "是初始安装,还 是升级?"。
选择安装程序。	Solaris OS 提供了多个安装或升级程序。选择最适合于您的环境的安装方法。	第 30 页中的 "选择 Solaris 安装方法"。

表 3-1 任务图:安装或升级 Solaris 软件 (**续**)

任务	描述	参考
(Solaris 交互式安装程序) 选择缺省或自定义安装。	确定适合您的环境的安装类型: ■ 如果您使用图形用户界面 (GUI),则可以选择缺省或自定义安装:	有关 Solaris 安装程序的选项的信息,请参见第 5 章
	缺省安装将格式化硬盘,并安装一套预选软件。在自定义安装中,可以修改硬盘布局并选择要安装的软件。	
	■ 如果使用文本安装程序(非图形界面),则可以通过 选择缺省值或编辑这些值来选择要安装的软件。	
(仅适用于初始安装)选择 开放式网络安全性或受限制 的网络安全性。	对于初始安装,确定在安装期间是禁用网络服务还是将网络服务限制为只响应本地请求。缺省情况下,在安装过程中选择开放式网络安全性。	第 41 页中的 "规划网络安全性"
查看系统要求。另外,规划 并分配磁盘空间和交换空 间。	确定您的系统是否符合安装或升级的最低要求。在您的系统上,为要安装的 Solaris OS 组件分配磁盘空间。确定适合系统的交换空间布局。	第4章。
选择是从本地介质还是从网 络安装系统。	确定最适合您的环境的安装介质。	第 29 页中的 "从网络安装还是 从 DVD 或 CD 安装?"。
收集关于您的系统的信息。	■ 对于 Solaris 安装程序,请填写工作单以收集安装或升级时所需的全部信息。	■ 有关 Solaris 安装程序的信息,请参见下列任一文档:
	■ 对于自定义 JumpStart 安装方法,请确定在配置文件中使用的配置文件关键字。然后查看关键字描述,以查找所需的系统信息。	■ 对于初始安装: 第 47 页中的 "安装核对 表"
		■ 对于升级:第5章
		■ 有关自定义 JumpStart 安装方 法的信息,请参 见《Solaris 10 5/08 安装指南 :自定义 JumpStart 和高级安 装》中的第 8 章 "自定义 JumpStart(参考)"
(可选) 设置系统参数。	您可以预配置系统信息,以避免在安装或升级时被提示输入该信息。	《Solaris 10 5/08 安装指南:基于 网络的安装》中的第 2 章 "预配 置系统配置信息(任务)"。

表 3-1	任务图:	安装或升级 Solaris 软件	(续))

任务	描述	参考
(可选)准备从网络安装 Solaris 软件。	如果选择从网络安装 Solaris 软件,请完成以下任务。 《对于基于 x86 的系统)检验系统是否支持 PXE 创建一个安装服务器 创建一个引导服务器(如有必要) 配置一个 DHCP 服务器(如有必要) 设置将从网络安装的系统	要通过局域网进行安装,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的第6章"使用CD介质从网络进行安装(任务)"。 要通过广域网安装,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的第11章"使用WAN Boot 进行安装(任务)"。
(仅适用于升级) 在升级前 执行任务。	请备份系统并确定能否通过重新分配磁盘空间进行升级。	第37页中的"升级规划"。
执行安装或升级。	使用所选的 Solaris 安装方法来安装或升级 Solaris 软件。	提供安装程序详细说明的章节。
解答安装问题	当您遇到有关安装的问题时,请查看疑难解答信息。	《Solaris 10 5/08 安装指南:自定 义 JumpStart 和高级安装》中的 附录 A "疑难解答(任务)"。

从网络安装还是从 DVD 或 CD 安装?

Solaris 软件是在 DVD 或 CD 介质上分发的,因此您可以安装或升级可访问 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统。

可以将系统设置为通过远程 DVD 或 CD 映像从网络安装。在以下情况下,可能要对系统进行此种设置:

- 系统没有本地 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器
- 计划安装多个系统,但不想将磁盘插入每个本地驱动器来安装 Solaris 软件

可以使用所有 Solaris 安装方法从网络上安装系统。但是,通过使用 Solaris Flash 安装功能或自定义 JumpStart 安装从网络安装系统,您可以在一个大型企业中集中处理和自动完成安装过程。有关不同安装方法的更多详细信息,请参阅第 30 页中的 "选择 Solaris 安装方法"。

从网络安装 Solaris 软件时需要进行初始设置。有关准备从网络安装的信息,请选择以下一个选项。

有关准备从局域网安装的详细说明 《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的第 6 章 "使用 CD 介质从网络进行安装(任务)"

有关准备通过广域网安装的说明	《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的第 11 章 "使用 WAN Boot 进行安装(任务)"
有关如何使用 PXE 通过网络安装基于 x86 的客户机的说明	《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的"使用 PXE 通过网络进行引导和安装概述"

是初始安装,还是升级?

您可以选择执行初始安装,如果您的系统已经在运行 Solaris OS,则可升级系统。

初始安装

初始安装将用 Solaris OS 的新版本覆写系统磁盘。如果您的系统没有运行 Solaris OS,则必须执行初始安装。

如果您的系统已经在运行 Solaris OS,您也可以选择执行初始安装。如果要保存任何本地修改,则必须在安装之前对这些本地修改进行备份。这样在完成安装后,您就可以恢复这些本地修改。

您可以使用任何 Solaris 安装方法来执行初始安装。有关不同 Solaris 安装方法的详细信息,请参阅第 30 页中的 "选择 Solaris 安装方法"。

升级

可以使用两种升级方法升级 Solaris OS:标准升级和 Solaris Live Upgrade。标准升级尽可能多地保留 Solaris OS 的现有配置参数。Solaris Live Upgrade 创建当前系统的副本。可使用标准升级方法对此副本进行升级。然后,可通过简单的重新引导,将升级的Solaris OS 切换为当前系统。如果升级失败,则可通过重新引导切换到原来的 Solaris OS。Solaris Live Upgrade 允许系统在升级时继续运行,并允许在各个 Solaris OS 发行版之间切换。

有关升级和升级方法列表的更多信息,请参见第37页中的"升级规划"。

选择 Solaris 安装方法

Solaris OS 提供了多个安装或升级程序。每种安装方法都提供了不同功能,适用于特定的安装要求和环境。使用下表可帮助您确定使用哪种安装方法。

表3-2 选择安装方法

任务	安装方法	选择该程序的原因	参考
使用交互程序从 CD-ROM 或 DVD-ROM 介质安装系统。	Solaris 安装程序	■ 该程序将任务分成面板,提示您相关 的信息并提供缺省值。	《Solaris 10 5/08 安装 指南:基本安装》
		■ 当需要安装或升级多个系统时,该程序不是一种有效的方法。对于多个系统的批处理安装,请使用自定义 JumpStart 或 Solaris Flash 安装功能。	
通过局域网安装系统。	通过网络执行的 Solaris 安装程序	该程序使您能够在服务器上设置想要安装软件的映像,并将该映像安装到远程系统上。如果需要安装多个系统,可以通过自定义 JumpStart 和 Solaris Flash 安装方法,使用网络安装映像有效地安装或升级网络上的系统。	《Solaris 10 5/08 安装 指南:基于网络的安 装》中的第Ⅱ部分,"通 过局域网进行安装"
基于您创建的配置文件自动安装或升级多个系统。	自定义 JumpStart	该程序可以有效地安装多个系统。但是如果只有几个系统,创建自定义 JumpStart 环境将比较耗时。因此,对于只有几个系统的情况,请使用 Solaris 交互式安装程序。	《Solaris 10 5/08 安装 指南:自定义 JumpStart 和高级安 装》中的第 3 章 "准备 自定义 JumpStart 安装 (任务)"
在多个系统上复制相同的软件和配置。	Solaris Flash 归档文件	■ 该程序通过将所有 Solaris 软件包同时 安装到系统上,从而节省了安装时间。其他程序则是分别安装各个 Solaris 软件包并为每个软件包更新软件包映射。	《Solaris 10 5/08 安装 指南: Solaris Flash 归 档文件(创建和安 装)》中的第 1 章 "Solaris Flash(概 述)"
		■ Solaris Flash 归档文件是大文件,需要大量的磁盘空间。若要管理不同的安装配置或更改安装配置,可以考虑使用自定义 JumpStart 安装方法。或者,可以通过使用 JumpStart 结束脚本或嵌入式 Solaris Flash postdeployment 脚本实现系统特定的自定义。	
通过广域网 (WAN) 或 Internet 安装系统。	WAN Boot	如果想通过网络安装 Solaris Flash 归档文件,该程序可以确保安装的安全。	《Solaris 10 5/08 安装 指南:基于网络的安 装》中的第 9 章 "WAN Boot(概述)"

表3-2 选择安装方法 (续)		
任务	安装方法	选择该程序的原因	参考
升级正在运行的系统。	Solaris Live Upgrade	使用该程序,可以升级或添加修补程序以避免由于标准升级而导致系统停机使用该程序,可以对升级或新修补程序进行测试,而不会影响当前的OS	《Solaris 10 5/08 安装 指南: Solaris Live Upgrade 和升级规 划》中的第 2 章 "Solaris Live Upgrade (概述)"
安装 Solaris OS 之后,创建分离的应用程序环境。	Solaris Zones 分区技术	该程序会创建提供安全应用程序环境的隔离非全局区域。通过这种分隔,便阻止了在一个区域中运行的进程监视或影响在其他区域中运行的进程。	《系统管理指南 : Solaris Containers — 资源管理和 Solaris Zones》中的第 16 章 "Solaris Zones 介绍"

Sun Java System Application Server Platform Edition 9

使用 Sun Java System Application Server Platform Edition 9 可以广泛部署应用程序服务和 Web 服务。本软件随 Solaris OS 自动安装。可以在下列位置查找服务器的文档:

描述	更多信息
有关启动服务器的文档	《Sun Java System Application Server 9.1 Quick Start Guide》
有关完整的应用程序服务 器的文档集	http://docs.sun.com/app/docs/coll/1343.3
有关 JavaTM EE 5 教程	http://java.sun.com/javaee/5/docs/tutorial/doc/index.html

◆ ◆ ◆ 第 4 章

系统要求、原则和升级(规划)

本章介绍安装或升级到 Solaris OS 的系统要求,还提供了关于规划磁盘空间和缺省的交换空间分配的一般原则。本章包含以下几节:

- 第33页中的"系统要求和建议"
- 第34页中的"分配磁盘和交换空间"
- 第37页中的"升级规划"
- 第 43 页中的 "语言环境 (Locale) 值"
- 第44页中的"平台名称和平台组"
- 第44页中的 "x86:分区建议"
- 第45页中的"如何确定系统运行的 Solaris OS 版本"

系统要求和建议

表4-1 内存、交换和处理器建议

要求类型	大小
要安装或升级的内存 ■ SPARC:建议内存大小为 512 MB,至少要为 128 MB。 ■ x86 :建议内存大小为 512 MB,至少要为 256 MB。	
	注-某些可选安装功能仅在具有足够内存时才可启用。例如,如果在系统内存不足的情况下从 DVD 上安装,则要通过 Solaris 安装程序的文本安装程序来安装,而不能通过 GUI 来安装。有关这些内存要求的更多信息,请参见表 4-2。
交换区	缺省大小为 512 MB。
	注-可能需要自定义交换空间。交换空间基于系统的硬盘大小。
处理器要求	■ SPARC :要求使用 200 MHz 或更快的处理器。 ■ x86 :建议使用 120 MHz 或更快的处理器。需要硬件浮点支持。

您可以选择软件安装环境: GUI 环境、窗口环境或非窗口环境。如果内存足够,则缺省情况下将显示 GUI。如果因内存不足而无法显示 GUI,则缺省情况下将显示其他环境。可以使用 nowin 或 text 引导选项来覆盖缺省值。但是,您的操作将受到系统内存量或远程安装的限制。另外,如果 Solaris 安装程序未检测到视频适配器,则会自动显示在基于控制台的环境中。表 4-2 介绍了这些环境,并列出了显示各个环境所需的最低内存要求。

表4-2 显示选项的内存要求

内存	安装的类型	描述
■ SPARC: 64–511 MB ■ x86: 256-511 MB	基于文本	不包含图形,但提供窗口和打开其他窗口的功能。 如果使用 text 引导选项安装,并且系统有足够的内存,则会在窗口环境中进行安装。如果要通过 tip 行或使用 nowin 引导选项进行远程安装,则只能使用基于控制台的安装。
■ SPARC : 512 MB 或更大 ■ x86 : 512 MB	基于GUI	提供窗口、下拉式菜单、按钮、滚动条和图标式图 像。

分配磁盘和交换空间

在安装 Solaris 软件之前,可以通过一些高级规划来确定系统是否具有足够的磁盘空间。

一般性的磁盘空间规划和建议

如何规划磁盘空间因人而异。请根据您的需要考虑按以下条件分配空间。

表4-3 一般性的磁盘空间和交换空间规划

空间分配情况	描述
文件系统	对于您创建的每个文件系统,分配比您需要的磁盘空间多 30% 的空间,以便升级到未来的 Solaris 版本。
	缺省情况下,Solaris 安装方法只创建根目录(/)和/swap。当为OS服务分配了空间后,还将创建/export目录。如果要升级到主要的Solaris发行版,可能需要在安装时重新划分系统片,而且分配的空间应为所需空间的两倍。如果要升级到更新版,可通过分配用于今后升级的额外磁盘空间来避免重新划分系统片。Solaris更新版需要的磁盘空间比前一个发行版多大约10%。您可以为每个文件系统多分配30%的额外磁盘空间,从而为Solaris的多次更新留出空间。
/var 文件系统	如果要使用故障转储功能 savecore($1M$),请在 /var 文件系统中分配双倍于物理内存大小的空间。

表4-3 一般性的磁盘空间和交换空间规划 (续)

空间分配情况

描述

交换

在以下情况下, Solaris 安装程序分配缺省的 512 MB 的交换区域:

- 使用安装程序的磁盘分片自动布局
- 避免手动更改交换片的大小

缺省情况下,Solaris 安装程序通过放置交换片来分配交换空间,以便从第一个可用的磁盘柱面(在基于 SPARC 的系统上,一般是柱面 0)开始。在缺省磁盘布局中,这种放置方法为根 (/) 文件系统提供了最大的空间,并允许在升级时扩展根 (/) 文件系统。

如果您认为将来有可能需要扩大交换区域,则可以使用以下方式之一来放置交换片,使其 从另一个磁盘柱面开始。

- 对于 Solaris 安装程序,可以在柱面模式中自定义磁盘布局,并手动将交换片指定到所需位置。
- 对于自定义 JumpStart 安装程序,可以在配置文件中指定交换片。有关 JumpStart 配置文件的更多信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的"创建配置文件"。

有关交换空间的概述,请参见《系统管理指南:设备和文件系统》中的第21章"配置其他交换空间(任务)"。

提供主目录文件系统的服务器

缺省情况下,主目录通常位于 /export 文件系统中。

要安装的 Solaris 软件组

软件组是软件包的分组。在规划磁盘空间时,请记住可以向选择的软件组添加或从中删除个别的软件包。有关软件组的信息,请参见第 35 页中的 "软件组的磁盘空间建议"。

升级

- 如果要使用 Solaris Live Upgrade 对非活动引导环境进行升级,并且需要有关磁盘空间规划的信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南: Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的"Solaris Live Upgrade 磁盘空间要求"。
- 如果要使用 Solaris 安装程序或自定义 Jumpstart 规划磁盘空间,请参见第 40 页中的 "通过重新分配磁盘空间进行升级"
- 如果系统中已安装了非全局区域,请参见第76页中的"非全局区域的磁盘空间需求"

语言支持

例如,中文、日语或韩文。如果计划安装一种语言,请为该语言分配约 0.7 GB 的额外磁盘空间。如果计划安装所有语言支持,最多需要为语言支持分配约 2.5 GB 的额外磁盘空间,具体取决于您安装的软件组。

打印或邮件支持

分配其他空间。

其他软件或第三方软件

分配其他空间。

软件组的磁盘空间建议

Solaris 软件组是 Solaris 软件包的集合。每个软件组包括对不同功能和硬件驱动程序的支持。

■ 对于初始安装,请根据要在系统上执行的功能选择要安装的软件组。

■ 对于升级,必须升级到系统上安装的软件组。例如,如果已在系统上安装了最终用户 Solaris 软件组,则不能再使用升级选项升级到开发者 Solaris 软件组。但是,在升级期间可以向系统添加不属于当前已安装软件组的软件。

安装 Solaris 软件时,您可以选择向选定的 Solaris 软件组中添加或从中删除软件包。选择要添加或删除的软件包时,您需要了解软件依赖性以及 Solaris 软件的打包方法。

下图显示软件包的分组。"精简网络支持"包含最少数量的软件包,而"完整 Solaris 软件组加 OEM 支持"则包含所有软件包。




图 4-1 Solaris 软件组

表 4-4 列出了 Solaris 软件组以及安装每个软件组建议的所需磁盘空间量。

注-表4-4中建议的磁盘空间包含用于以下三项的空间。

- 交换空间
- 修补程序
- 附加软件包

您可能会发现软件组要求的磁盘空间小于该表中所列出的值。

表4-4 软件组的磁盘空间建议

软件组	描述	建议的磁盘空间
完整 Solaris 软件组加 OEM 支持	包含完整 Solaris 软件组以及附加的硬件驱动程序,包括安装时系统上没有的硬件的驱动程序。	6.8 GB
完整 Solaris 软件组	包含开发者 Solaris 软件组中的软件包以及服务器需要的其他软件。	6.7 GB
开发者 Solaris 软件组	包含最终用户 Solaris 软件组中的软件包以及用于软件开发的其他支持。附加的软件开发支持包括:库、头文件、手册页和程序设计工具。不包括编译器。	6.6 GB
最终用户 Solaris 软件组	包含的软件包提供引导和运行联网 Solaris 系统和公用桌面 环境所需的最少代码。	5.3 GB
核心系统支持软件组	包含的软件包提供引导和运行联网 Solaris 系统所需的最少代码。	2.0 GB
精简网络支持软件组	包含的软件包提供引导和运行 Solaris 系统所需的最少代码,网络服务支持有限。精简网络支持软件组提供基于文本的多用户控制台和系统管理实用程序。该软件组还使系统能够识别网络接口,但不能激活网络服务。	2.0 GB

升级规划

您可以使用以下三种不同的升级方法之一来升级系统: Solaris Live Upgrade、Solaris 安 装程序和自定义 JumpStart。

表4-5 Solaris升级方法

当前 Solaris OS	Solaris升级方法
Solaris 8 、 Solaris 9 、 Solaris 10	 Solaris Live Upgrade — 通过创建并升级所运行系统的副本升级系统 Solaris 安装程序 — 使用图形用户界面或命令行界面提供交互式升级 自定义 JumpStart 方法 — 提供自动升级

升级限制

下表中列出了在某些情况下升级系统时的限制。

问题	描述
升级到不同软件组	不能将系统升级为系统上未安装的软件组。例如,如果已在系统上安装了最终用户 Solaris 软件组,则不能再使用升级选项升级到开发者 Solaris 软件组。但是,在升级期间可以向系统添加不属于当前已安装软件组的软件。
在安装了非全局区域的情况下进行升级	可以利用 Solaris 安装程序、Solaris Live Upgrade 或 JumpStart 升级安装了非全局区域的系统。具有下列限制: 建议使用 Solaris Live Upgrade 程序来对系统进行升级或修补。由于完成升级所需的时间随安装的非全局区域数量的增长而呈线性增长,因此其他升级程序可能需要花费大量的升级时间。如果使用 Solaris Live Upgrade 修补系统,无需使系统进入单用户模式,并且可以使系统的正常运行时间最大化。
	■ 如果使用 Solaris Flash 归档文件来安装,则包含非全局区域的归档文件将 无法正确安装在系统上。
在使用 Veritas 文件系统时进行升级	在以下情况下使用 Veritas VxVM 文件系统时,Solaris 交互式安装程序和自定义 JumpStart 程序不会提供系统升级机会: M 所要升级的根文件系统受 Veritas 控制。例如,根 (/) 文件系统挂载在 /dev/vx/ 设备上。
	■ 在任何受 Veritas 控制的文件系统上安装了任何 Solaris 软件。例如,/usr 文件系统挂载在 /dev/vx/ 设备上。
	要在配置了 Veritas VxVM 之后进行升级,请使用以下方法之一: ■ 使用 Solaris Live Upgrade,具体过程参见《Solaris 10 5/08 安装指南: Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的"在运行 Veritas VxVm 时使用 Solaris Live Upgrade 进行升级,系统将发出警告音"。
	■ 如果已安装了非全局区域,则必须将受影响的文件系统从 VxVM 文件系统迁移至 UFS 文件系统。无法使用上一过程中所述的 Solaris Live Upgrade过程。

升级程序

可使用 Solaris 安装程序执行标准的交互式升级,或使用自定义 JumpStart 安装方法执行无人参与的升级。Solaris Live Upgrade 允许您升级正在运行的系统。

升级程序	描述	更多信息
Solaris Live Upgrade	允许您创建当前正在运行的系统的副本。可以升级该副本,然后进行重新引导,将已升级副本切换为当前正在运行的系统。使用 Solaris Live Upgrade 缩短了升级 Solaris OS 所需的停机时间。另外,使用 Solaris Live Upgrade 还可防止在升级过程中出现问题。例如,发生断电时可以从升级中恢复,因为正在升级的副本不是当前运行的系统。	见《Solaris 10 5/08 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的"Solaris

升级程序	描述	更多信息
Solaris 安装程序	指导您使用交互式 GUI 完成升级。	《Solaris 10 5/08 安装指南:基本安装》中的第 2 章 "使用 Solaris 安装程序执行安装(任务)"。
自定义 JumpStart 程序	提供自动升级。所需信息由配置文件以及可选的安装前和安装后脚本提供。在创建用于升级的自定义 JumpStart 配置文件时,请指定 install_type upgrade。升级前必须根据系统的磁盘配置和当前安装的软件,对自定义 JumpStart 配置文件进行测试。在要升级的系统上使用 pfinstall - D 命令测	■ 有关测试升级选项的更多信息,请 参阅《Solaris 10 5/08 安装指南:自 定义 JumpStart 和高级安装》中 的"测试配置文件"
	试配置文件。不能使用磁盘配置文件测试升级配置文件。	■ 有关创建升级配置文件的更多信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的"配置文件示例"
		■ 有关执行升级的更多信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的"执行自定义 JumpStart 安装"

通过安装 Solaris Flash 归档文件代替升级

Solaris Flash 安装功能提供了一种从主系统(可在多个克隆系统上复制)创建整个安装副本的方法。该副本称为 Solaris Flash 归档文件。您可以使用任意安装程序安装归档文件。



注意 - 当安装了非全局区域时,将无法正确创建 Solaris Flash 归档文件。Solaris Flash 功能与 Solaris Zones 分区技术不兼容。如果创建了 Solaris Flash 归档文件,当在下列条件下部署归档文件时,所生成的归档文件无法正确安装:

- 归档文件是在非全局区域中创建的
- 归档文件是在安装了非全局区域的全局区域中创建的

创建包含大文件的归档文件

创建 Solaris Flash 归档文件时使用的缺省复制方法是 cpio 实用程序。单个文件的大小不能超过 $4\,GB$ 。如果有大的单个文件,带有 -L pax 选项的 flarcreate 命令将使用 pax 实用程序创建对单个文件大小没有限制的归档文件。单个文件大小可以超过 $4\,GB$ 。

有关安装归档文件的信息,请参见下表。

安装程序	更多信息
Solaris Live Upgrade	《Solaris 10 5/08 安装指南:Solaris Live Upgrade 和 升级规划》中的"在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件"
自定义 JumpStart	《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的"准备使用自定义 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件"
Solaris 交互式安装	《Solaris 10 5/08 安装指南: Solaris Flash 归档文件(创建和安装)》中的第 4 章 "安装和管理 Solaris Flash 归档文件(任务)"
WANboot	《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的第 12章 "使用 WAN Boot 进行安装(任务)"

通过重新分配磁盘空间进行升级

Solaris 安装程序中的升级选项和自定义 JumpStart 程序中的 upgrade 关键字提供重新分配磁盘空间的功能。该重新分配功能将自动更改磁盘片的大小。如果当前文件系统没有足够的空间用于升级,可以重新分配磁盘空间。例如,文件系统可能由于以下原因需要更多空间来进行升级:

- 当前安装在系统上的 Solaris 软件组包含新发行版中的新软件。软件组中包括的任何新软件将被自动选定为在升级期间安装。
- 系统上现有软件的大小在新的发行版中已经增加。

自动布局功能尝试重新分配磁盘空间以适应文件系统新的大小要求。首先,自动布局尝试根据一组缺省约束重新分配空间。如果自动布局不能重新分配空间,则必须更改文件系统的约束。

注-自动布局不具备"扩充"文件系统的功能。自动布局按以下过程重新分配空间:

- 1. 备份需要更改的文件系统上的必要文件。
- 2. 根据文件系统的更改将磁盘重新分区。
- 3. 在升级之前恢复备份文件。
- 如果您使用的是 Solaris 安装程序,自动布局将无法确定如何重新分配磁盘空间,您 必须使用自定义 JumpStart 程序升级。
- 如果您使用自定义 JumpStart 方法进行升级,并且创建了升级配置文件,则磁盘空间可能是一个需要关注的问题。如果当前文件系统没有足够的磁盘空间用于升级,可以使用 backup_media 和 layout_constraint 关键字重新分配磁盘空间。有关如何在配置文件中使用 backup_media 和 layout_constraint 关键字的示例,请参阅《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的"配置文件示例"。

升级时使用修补程序分析器

如果要升级到最初的 Solaris 10 3/05 发行版之后的以下发行版之一,修补程序分析器会在您的系统上执行分析。

- Solaris 10 1/06 发行版
- Solaris 10 6/06 发行版

如果已在运行 Solaris OS,并且已安装了各个修补程序,则升级到后续的 Solaris 10 发行版将会导致以下结果:

- 作为上述其中一个发行版的一部分提供的所有修补程序都将重新应用到您的系统中。您不能退出这些修补程序。
- 任何先前已安装到系统上、但没有包含在上述其中一个发行版中的修补程序都将被删除。

可以使用修补程序分析器来确定应删除哪些修补程序(如果有)。有关使用修补程序分析器的详细说明,请参阅《Solaris 10 5/08 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的附录 C "升级时使用修补程序分析器(任务)"。

备份并重新启动系统进行升级

强烈建议您在升级到 Solaris OS 之前备份现有文件系统。如果将文件系统复制到可移除介质(例如磁带),则可以防止数据丢失、损坏或破坏。

- 有关备份系统的详细说明,请参阅《系统管理指南:设备和文件系统》中的第24章"备份和恢复文件系统(概述)"。
- 要在安装了非全局区域时备份系统,请参见《系统管理指南: Solaris Containers 资源管理和 Solaris Zones》中的第 26 章 "Solaris Zones 管理(概述)"。

在早期发行版中,重新启动机制允许在断电或发生其他类似问题后继续进行升级。从 Solaris 10 8/07 发行版开始,重新启动机制不可靠。如果发生问题,则可能无法重新开始升级。

规划网络安全性

从 Solaris 10 11/06 发行版开始,您可以在初始安装期间选择更改网络安全性设置,以便禁用除安全 Shell 之外的所有网络服务,或对这些服务进行限制以使它们只响应本地请求。此选项可最大限度地减少远程攻击者可能会尝试利用的潜在漏洞。此外,基于此选项,客户可以只启用他们需要的服务。此安全性选项仅在初始安装期间可用,在升级期间不可用。升级时会保留以前设置的所有服务。如有必要,可在升级后通过使用 netservices 命令对网络服务进行限制。

根据所用安装程序的不同,您可以选择在缺省情况下使服务保持启用状态,也可以选择限制网络服务:

- 对于 Solaris 交互式安装,您可以像以前的 Solaris 发行版中那样,选择在缺省情况下启用网络服务。或者,您可以选择相应选项来限制网络服务。有关实际安装的详细描述,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:基本安装》中的第 2 章 "使用 Solaris 安装程序执行安装(任务)"。
- 对于自动 JumpStart 安装,您可以在 sysidcfg 文件中使用新关键字 service_profile 来设置此安全性限制。有关此关键字的详细信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的"service_profile 关键字"。

受限制安全性的特定信息

如果您选择限制网络安全性,将会完全禁用许多服务。其他服务仍处于启用状态,但 这些服务会被限制为只能进行本地连接。安全 Shell 仍然处于完全启用状态。

例如,下表列出了在 Solaris 10 11/06 发行版中被限制为只能进行本地连接的网络服务。

表 4-6 Solaris 10 11/06 SMF 受限制服务

服务	FMRI	属性
rpcbind	svc:/network/rpc/bind	config/local_only
syslogd	svc:/system/system-log	config/log_from_remote
sendmail	<pre>svc:/network/smtp:sendmail</pre>	config/local_only
smcwebserver	<pre>svc:/system/ webconsole:console</pre>	options/tcp_listen
WBEM	svc:/application/ management/wbem	options/tcp_listen
X服务器	<pre>svc:/application/ x11/x11-server</pre>	options/tcp_listen
dtlogin	svc:/application/ graphical-login/cde-login	dtlogin/args
ToolTalk	svc:/network/ rpccde-ttdbserver:tcp	proto=ticotsord
dtcm	svc:/network/ rpccde-calendar-manager	proto=ticits
BSD打印	svc:/application/ print/rfc1179:default	bind_addr=localhost

在安装后修改安全性设置

使用受限制的网络安全性功能时,所有受影响的服务都由服务管理框架 (Service Management Framework, SMF) 控制。任何单个网络服务都可在初始安装后通过使用 svcadm 和 svccfg 命令来启用。

可以通过从 SMF 升级文件(位于 /var/svc/profile)调用 netservices 命令来实现受限制的网络访问。netservices 命令可用于切换服务启动行为。

要手动禁用网络服务,请运行以下命令:

netservices limited

可在已升级的系统中使用此命令(缺省情况下这些系统未进行任何更改)。也可以使 用此命令在启用各个服务后重建受限状态。

同样,可以像以前的Solaris发行版中那样,通过运行以下命令启用缺省服务:

netservices open

有关修改安全性设置的详细信息,请参见《系统管理指南:基本管理》中的"如何创建 SMF 配置文件"。另请参见以下手册页。

- netservices(1M)
- svcadm(1M)
- svccfq(1M)命令。

语言环境(Locale)值

作为安装的一部分,您可以预配置希望系统使用的语言环境。**语言环境**确定如何用特定语言在特定地区显示联机信息。一种语言可能包含多个语言环境以适应区域差别的需要(例如日期和时间格式、数字和货币惯例以及拼写等方面的差别)。

可以在自定义 JumpStart 配置文件或 sysidcfg 文件中预配置系统语言环境。

任务	更多信息
在配置文件中设置语言环境	《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的"创建配置文件"
在 sysidcfg 文件中设置语言环境	《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中 的"使用 sysidcfg 文件进行预配置"
语言环境值列表	《国际语言环境指南》

平台名称和平台组

在为网络安装添加客户机时,必须了解系统体系结构(平台组)。如果正在写入自定义 JumpStart 安装规则文件,则需要知道平台名称。

下面是平台名称和平台组的一些示例。有关基于 SPARC 的系统的完整列表,请参见 http://docs.sun.com/ 上的 Solaris Sun 硬件平台指南。

表4-7 平台名称和平台组的示例

系统	平台名称	平台组
Sun Fire	T2000	sun4v
Sun Blade $^{\mathrm{TM}}$	SUNW - Sun-Blade-100	sun4u
基于 x86	і86рс	і86рс

注 - 您还可以在正在运行的系统上使用 uname - i 命令确定系统的**平台名称**,或者使用 uname - m 命令确定系统的**平台组**。

x86:分区建议

在基于 x86 的系统上使用 Solaris OS 时,请遵循下列原则对系统进行分区。

Solaris 安装程序使用缺省的引导磁盘分区布局。这些分区称为 fdisk 分区。fdisk 分区是磁盘驱动器的一个逻辑分区,专用于基于 x86 的系统上的特定操作系统。要安装 Solaris 软件,必须在基于 x86 的系统上至少设置一个 Solaris fdisk 分区。基于 x86 的系统允许在一个磁盘上最多设置四个不同的 fdisk 分区。这些分区可用于保留单独的操作系统。每个操作系统必须位于唯一的 fdisk 分区上。每个系统在每个磁盘上只能有一个 Solaris fdisk 分区。

表 4-8 x86: 缺省分区

分区	分区名称	分区大小
第一个分区(在 部分系统上)	诊断分区或服务分区	系统上的现有大小。

第二个分区(在 部分系统中)	x86引导分区	■ 如果您执行的是初始安装,不会创建该分区。 ■ 如果您执行升级并且系统没有 x86 引导分区,不 会创建该分区。
		■ 如果您执行升级并且系统有 x86 引导分区: ■ 如果需要该分区从一个引导设备引导至另一个引导设备,则 x86 引导分区将保留在系统中。
第三个分区	Solaris OS 分区	■ 如果不需要该分区引导其他引导设备,则 x86 引导分区将被删除。该分区的内容将被 移到根分区中。 引导磁盘上的剩余空间。

缺省的引导磁盘分区布局保留服务分区

Solaris 安装程序使用缺省的引导磁盘分区布局来提供诊断或服务分区。如果系统当前包含诊断分区或服务分区,则可通过缺省的引导磁盘分区布局来保留该分区。

注-如果安装 Solaris OS 的基于 x86 的系统当前不包含诊断分区或服务分区,则缺省情况下,安装程序不会创建新的诊断分区或服务分区。如果要在系统上创建诊断分区或服务分区,请参见您的硬件文档。

如何确定系统运行的 Solaris OS 版本

/ t+ \

要查看您的系统运行的 Solaris 软件的版本,请键入以下任一命令。

\$ uname -a

cat命令提供更为详细的信息。

\$ cat /etc/release



在安装或升级前收集信息(规划)

本章包含一些核对表,可帮助您收集安装或升级系统所需的全部信息。

- 第47页中的"安装核对表"
- 第54页中的"升级核对表"

安装核对表

使用以下核对表可以收集安装 Solaris OS 所需的信息。不必收集工作单中要求的所有信息,只需要收集适用于您的系统的信息即可。

表5-1 安装核对表

安装信息	描述或示例	答案一缺省值带有星号(*)标记
网络连接	系统是否联网?	已联网/未联网
网络安全性	从 Solaris 10 11/06 发行版开始,您可以在初始安装期间选择更改网络安全性设置,以便禁用除安全 Shell 之外的所有网络服务,或对这些服务进行限制以使它们只响应本地请求。此安全性选项仅在初始安装期间可用,在升级期间不可用。升级时会保留所有以前设置的服务。如有必要,可在升级后通过使用 netservices 命令对网络服务进行限制。在安装期间,可以选择受限制的网络安全性。或者,可以像以前的 Solaris 发行版中那样,启用为数较多的一组服务。如果无法确定,可以放心地选择受限制的网络安全性选项,因为任何服务都可在安装后单独启用。有关这些选项的详细信息,请参见第 41 页中的 "规划网络安全性"。可以在安装后,使用 netservices open 命令,或通过使用SMF命令启用各个服务来启用网络服务。请参见第 43 页中的 "在安装后修改安全性设置"。	受限制的/开放式网络安全性

表 5-1 安装核对表 (续)

安装信息		描述或示例	答案-缺省值带有星号(*)标记
DHCP		系统是否可以使用动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 配置其网络接口?	是/否*
		DHCP 提供安装所需的网络参数。	
如果您没有	IP地址	如果您没有使用 DHCP,请提供系统的 IP 地址。	
使用 DHCP,请		示例: 172.31.255.255	
记录网络地址。		要在运行的系统中查找此信息,请键入以下命令。	
北。		# ypmatch host-name hosts	
	子网	如果您没有使用 DHCP,系统是子网的一部分吗?	
		如果是,子网的网络掩码是什么?	
		示例: 255.255.255.0	
		要在运行的系统中查找此信息,请键入以下命令。	
		# more /etc/netmasks	
	IPv6	您想在此计算机上启用 IPv6 吗?	是/否*
		IPv6 是 TCP/IP Internet 协议的一部分,它通过增加更高的安全性并扩充 Internet 地址,使得 IP 寻址更加方便。	
主机名		您为系统选择的主机名。	
		要在运行的系统中查找此信息,请键入以下命令。	
		# uname -n	
Kerberos		您想在此计算机上配置 Kerberos 安全性吗?	是/否*
		如果想,请收集此信息:	
		缺省领域:	
		管理服务器:	
		第一个 KDC:	
		(可选)其他 KDC:	
		Kerberos 服务是一种客户机/服务器的体系结构,用于通过网络提供安全事务。	

表5-1 安装核对表 (续)

安装信息		描述或示例	答案-缺省值带有星号(*)标记
如果系统使	命名服务	此系统应该使用哪个命名服务?	NIS+/NIS/DNS/LDAP/无
用命名服 务,请提供		要在运行的系统中查找此信息,请键入以下命令。	
下列信息。		# cat /etc/nsswitch.conf	
		命名服务将信息存储在中心区域,这样用户、计算机和应用 程序均能够通过网络进行通信。例如,存储的信息可以是主 机名和地址或用户名和口令。	
	域名	提供驻留系统的域的名称。	
		在安裝过程中可以选择缺省 NFSv4 域名,也可以指定自定义 NFSv4 域名。 ■ 有关如何在正在运行的系统中查找域名的说明,请参 见《System Administration Guide: Network Services》中 的"Checking for the NFS Version 4 Domain"	
		■ 要在 sysidcfg 文件中预配置 NFSv4 域名,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的"nfs4_domain 关键字"	

表5-1 安装核对表 (续)

安装信息		描述或示例	答案-缺省值带有星号(*)标记
	NIS+和 NIS	您想指定一个名称服务器还是想让安装程序查找一个?	指定一个/查找一个*
		如果想指定一个名称服务器,请提供以下信息。	
		服务器的主机名:	
		■ 对于 NIS 客户机,请键入以下命令以显示服务器的主机 名:	
		# ypwhich	
		■ 对于 NIS+ 客户机,请键入以下命令以显示服务器的主机 名:	
		# nisping	
		服务器的 IP 地址:	
		■ 对于 NIS 客户机,请键入以下命令以显示服务器的 IP 地址:	
		# ypmatch nameserver-name hosts	
		■ 对于 NIS+ 客户机,请键入以下命令以显示服务器的 IP 地址:	
		<pre># nismatch nameserver-name hosts.org_dir</pre>	
		网络信息服务 (Network Information Service, NIS) 通过对各种网络信息(如计算机名和地址)进行集中式控制,使得网络管理更加容易。	
	DNS	提供 DNS 服务器的 IP 地址。必须至少输入一个 IP 地址,但最多可以输入三个地址。	
		服务器的 IP 地址:	
		要显示服务器的IP地址,请键入以下命令。	
		# getent hosts dns	
		进行 DNS 查询时,可以输入要查找的域列表。	
		要查找的域列表:	
		域名系统 (domain name system, DNS) 是 Inetnet 为 TCP/IP 网络提供的命名服务。DNS 提供主机名与 IP 地址的映射服务,并通过使用计算机名代替数字 IP 地址简化了通信。DNS还可以用作进行邮件管理的数据库。	

表 5-1 安装核对表 (续)

安装信息		描述或示例	答案-缺省值带有星号(*)标记
	LDAP	提供有关LDAP配置文件的以下信息。	
		配置文件名:	
		配置文件服务器:	
		如果要在 LDAP 配置文件中指定代理信任级别,请收集此信息。	
		代理绑定独特名称:	
		代理绑定口令:	
		轻量目录访问协议 (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP) 定义了相对简单的协议,用于更新和搜索基于 TCP/IP 运行的目录。	
缺省路由		您是想指定一个缺省路由 IP 地址,还是想让 Solaris 安装程序查找一个?	检测一个 IP 地址*/指定一个 IP 地址/无
		缺省路由为两个物理网络之间转发通信提供桥梁。IP 地址是 标识网络上每一个主机的唯一数字。	
		您有如下选择: ■ 可以指定 IP 地址。并使用指定的 IP 地址创建 /etc/defaultrouter 文件。系统重新引导时,指定的 IP 地址成为缺省路由。	
		■ 您可以让 Solaris 安装程序检测 IP 地址。但是系统必须在一个子网上,该子网包含一个通过使用 ICMP 路由器发现协议发布自己的路由器。如果您使用命令行界面,该软件将在系统引导时检测 IP 地址。	
		■ 如果您没有路由器或者不希望软件现在检测 IP 地址,可以选择"无"。重新引导时软件自动尝试检测 IP 地址。	
时区		您想如何指定缺省时区?	地区*
			GMT 偏移
			时区文件
超级用户口名	<u></u>	提供系统的超级用户口令。	

表 5-1 安装核对表 (续)

安装信息	描述或示例	答案-缺省值带有星号(*)标记
键盘	在以下发行版中,此功能为新增功能: 对于 SPARC,从 Solaris 10 11/06 发行版开始 对于 x86,从 Solaris 10 8/07 发行版开始	
	如果键盘为自识别键盘,则在安装过程中键盘语言和布局将自动进行配置。如果键盘并非自识别键盘,则在安装过程中,sysidkdb工具将为您提供支持的键盘布局列表,以便您为键盘配置选择布局。	
	SPARC:以前,USB键盘在安装过程中自识别值假定为1。因此,所有非自识别键盘在安装过程中通常会配置为美国英语键盘布局。	
	有关详细信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的"使用 sysidcfg 文件进行预配置"。	
语言环境	您想安装对哪个地理区域的支持?	
	注 - 语言环境可由 NIS 或 NIS+ 进行预配置。有关详细信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的"sysidcfg 文件关键字"。	
SPARC : Power Management	您想使用 Power Management 吗?	是*/否
(仅在支持 Power Management 的 SPARC 系统上 可用)	注-如果您的系统安装了能源之星版本3或更高版本,您不 会被提示此信息。	
自动重新引导或弹出 CD/DVD	软件安装后是否自动重新引导?	是*/否
	软件安装后是否自动弹出 CD/DVD?	是*/否
缺省安装或自定义安装	您是想执行缺省安装还是想自定义安装? ■ 选择"缺省"安装可以格式化整个硬盘,并安装一组预先选择的软件。 ■ 选择"自定义安装"以修改硬盘布局,并选择您要安装的软件。	缺省安装*/自定义安装
	注-文本安装程序不会提示您选择"缺省安装"或"自定义安装"。要执行缺省安装,请接受文本安装程序中提供的缺省值。要执行自定义安装,请在文本安装程序屏幕上编辑相应的值。	

表5-1 安装核对表 (续)

安装信息	描述或示例	答案-缺省值带有星号(*)标记
软件组	您想安装哪个 Solaris 软件组?	整个软件组附加 OEM
		整个*
		开发者
		最终用户
		核心
		精简联网
自定义软件包选择	您想在安装的 Solaris 软件组中添加或删除软件包吗?	
	注-选择要添加或删除的软件包时,您需要了解软件依赖性以及 Solaris 软件的打包方法。	
选择磁盘	您想在哪个磁盘上安装 Solaris 软件?	
	示例: c0t0d0	
x86:fdisk分区	您想创建、删除或修改 Solaris fdisk 分区吗?	
	为文件系统布局选择的每一个磁盘都必须有一个 Solaris fdisk 分区。	
	如果您的系统当前具有服务分区,则缺省情况下 Solaris 安装程序将保留该服务分区。如果您希望不保留服务分区,则必须自定义 fdisk 分区。有关保留服务分区的更多信息,请参见第 45 页中的 "缺省的引导磁盘分区布局保留服务分区"。	
	是否要为自定义fdisk分区而选择磁盘?	是/否*
	是否要自定义 fdisk 分区?	是/否*
保留数据	您想保留安装 Solaris 软件的磁盘上的所有现有数据吗?	是/否*
自动布局文件系统	您希望安装程序在磁盘上自动布局文件系统吗?	是*/否
	如果想,哪些文件系统可用于自动布局?	
	示例:/、/opt、/var	
	如果不想,则必须提供文件系统的配置信息。	
	注 - 在缺省情况下,Solaris 安装程序 GUI 将对文件系统自动进行布局。	

表 5-1 安装核对表 (续)

安装信息	描述或示例	答案-缺省值带有星号(*)标记
挂载远程文件系统	此系统是否需要访问另一文件系统上的软件?	是/否*
	如果是,请提供以下有关远程文件系统的信息。	
	服务器:	
	IP 地址:	
	远程文件系统:	
	本地挂载点:	
如果是通过 tip 行进行安装。 请按照以下说明执行操作。	确保所显示的窗口宽度和长度至少分别为80列和24行。有 关更多信息,请参见tip(1)。	
	要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty 命令。有关更多信息,请参见手册页 stty(1)。	
检查以太网连接。	如果系统是网络的一部分,请检验系统中是否连接了以太网 连接器或类似的网络适配器。	
查看有关规划的一章和其他相	■ 查看第4章中的全部内容或其中特定的小节。	
关文档。	■ 查看位于 http://docs.sun.com的《Solaris 10 5/08 发行说明》和供应商发行说明,确保新的 Solaris 发行版支持您所使用的软件。	
	■ 查看以下资料,确保您的硬件受支持:	
	《Solaris 硬件兼容性列表》SPARC: http://docs.sun.com上的 Solaris Sun 硬件平台指南	
	■ 查看系统附带的文档,确保 Solaris 发行版支持您的系统和设备。	

升级核对表

使用以下核对表可以收集升级 Solaris OS 所需的信息。不必收集核对表中要求的所有信息,只需要收集适用于您的系统的信息即可。如果您通过网络执行升级,安装程序将基于当前的系统配置为您提供信息。

您不能更改基本系统标识,如主机名或 IP 地址。安装程序可能会提示您输入基本系统标识,但是您必须输入初始值。如果您使用 Solaris 安装程序升级,当您试图改变这些值中的任何一个时,升级将失败。

表5-2 升级核对表

升级信息		描述或示例	答案-缺省值带有星号(*)标记
网络连接		系统是否联网?	已联网/未联网
		系统是否可以使用动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 配置其网络 接口?	是/否*
		DHCP 提供安装所需的网络参数。	
如果您没有使 用 DHCP,请	IP 地址	如果您没有使用 DHCP,请提供系统的 IP 地址。	
记录网络地址。		示例: 172.31.255.255	
		要在运行的系统中查找此信息,请键入以下命令。	
		# ypmatch host-name hosts	
	子网	如果您没有使用 DHCP,系统是子网的一部分吗?	
		如果是,子网的网络掩码是什么?	
		示例: 255.255.255.0	
		要在运行的系统中查找此信息,请键入以下命令。	
		# more /etc/netmasks	
	IPv6	您想在此计算机上启用 IPv6 吗?	是/否*
		IPv6 是 TCP/IP Internet 协议的一部分,它通过增加更高的安全性并扩充 Internet 地址,使得 IP 寻址更加方便。	
主机名		您为系统选择的主机名。	
		要在运行的系统中查找此信息,请键入以下命令。	
		# uname -n	

表5-2 升级核对表 (续)

升级信息		描述或示例	答案-缺省值带有星号(*)标记
Kerberos		您想在此计算机上配置 Kerberos 安全性吗?	是/否*
		如果想,请收集此信息:	
		缺省领域:	
		 管理服务器 :	
		第一个 KDC:	
		(可选) 其他 KDC:	
		Kerberos 服务是一种客户机/服务器的体系结构,用于通过网络提供安全事务。	
如果系统使用	命名服务	此系统应该使用哪个命名服务?	NIS+/NIS/DNS/LDAP/无
命名服务,请 提供下列信 息。		要在运行的系统中查找此信息,请键入以下命令。	
		# cat /etc/nsswitch.conf	
		命名服务将信息存储在中心区域,这样用户、 计算机和应用程序均能够通过网络进行通信。 例如,存储的信息可以是主机名和地址或用户 名和口令。	
	域名	提供驻留系统的域的名称。	
		在安装过程中可以选择缺省 NFSv4 域名,也可以指定自定义 NFSv4 域名。 有关如何在正在运行的系统中查找域名的说明,请参见《System Administration Guide: Network Services》中的"Checking for the NFS Version 4 Domain" 安在 sysidcfg 文件中预配置 NFSv4 域名,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的"nfs4_domain 关键字"	

表 5-2 升级核对表 (**续**)

升级信息		描述或示例	答案-缺省值带有星号(*)标记
	NIS+和NIS	您想指定一个名称服务器还是想让安装程序查 找一个?	指定一个/查找一个*
		如果想指定一个名称服务器,请提供以下信息。	
		服务器的主机名:	
		■ 对于 NIS 客户机,请键入以下命令以显示服 务器的主机名:	
		# ypwhich	
		■ 对于 NIS+ 客户机,请键入以下命令以显示服务器的主机名:	
		# nisping	
		服务器的 IP 地址:	
		■ 对于 NIS 客户机,请键入以下命令以显示服务器的 IP 地址:	
		# ypmatch nameserver-name hosts	
		■ 对于 NIS+ 客户机,请键入以下命令以显示服务器的 IP 地址:	
		<pre># nismatch nameserver-name hosts.org_dir</pre>	
		网络信息服务 (Network Information Service, NIS) 通过对各种网络信息(如计算机名和地址)进 行集中式控制,使得网络管理更加容易。	

表5-2 升级核对表 (续)

升级信息		描述或示例	答案-缺省值带有星号(*)标记
	DNS	提供 DNS 服务器的 IP 地址。必须至少输入一个 IP 地址,但最多可以输入三个地址。	
		服务器的 IP 地址:	
		要显示服务器的 IP 地址,请键入以下命令。	
		# getent hosts dns	
		进行 DNS 查询时,可以输入要查找的域列表。	
		要查找的域列表:	
		域名系统 (domain name system, DNS) 是 Inetnet 为 TCP/IP 网络提供的命名服务。DNS 提供主机名与 IP 地址的映射服务,并通过使用计算机名代替数字 IP 地址简化了通信。DNS 还可以用作进行邮件管理的数据库。	
	LDAP	提供有关LDAP配置文件的以下信息。	
		配置文件名:	
		配置文件服务器:	
		如果要在LDAP配置文件中指定代理信任级别, 请收集此信息。	
		代理绑定独特名称:	
		代理绑定口令:	
		轻量目录访问协议 (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP) 定义了相对简单的协议,用于更新和搜索基于 TCP/IP 运行的目录。	

表 5-2 升级核对表 (续)

升级信息	描述或示例	答案-缺省值带有星号(*)标记
缺省路由	您是想指定一个缺省路由 IP 地址,还是想让 Solaris 安装程序查找一个?	检测一个 IP 地址*/指定一个 IP 地址/无
	缺省路由为两个物理网络之间转发通信提供桥梁。IP 地址是标识网络上每一个主机的唯一数字。	
	您有如下选择: ■ 可以指定 IP 地址。并使用指定的 IP 地址创建 /etc/defaultrouter 文件。系统重新引导时,指定的 IP 地址成为缺省路由。	
	■ 您可以让 Solaris 安装程序检测 IP 地址。但是系统必须在一个子网上,该子网包含一个通过使用 ICMP 路由器发现协议发布自己的路由器。如果您使用命令行界面,该软件将在系统引导时检测 IP 地址。	
	■ 如果您没有路由器或者不希望软件现在检测 IP 地址,可以选择"无"。重新引导时软件自 动尝试检测 IP 地址。	
时区	您想如何指定缺省时区?	地区*
		GMT 偏移
		时区文件
超级用户口令	提供系统的超级用户口令。	
缺省安装或自定义安装	您是想执行缺省安装还是想自定义安装? 选择"缺省"安装可以格式化整个硬盘,并安装一组预先选择的软件。 选择"自定义安装"以修改硬盘布局,并选择您要安装的软件。	缺省安装*/自定义安装
	注-文本安装程序不会提示您选择"缺省安装"或"自定义安装"。要执行缺省安装,请接受文本安装程序中提供的缺省值。要执行自定义安装,请在文本安装程序屏幕上编辑相应的值。	

表5-2 升级核对表 (续)

升级信息	描述或示例	答案-缺省值带有星号(*)标记
键盘	在以下发行版中,此功能为新增功能: 对于 SPARC,从 Solaris 10 11/06 发行版开始 对于 x86,从 Solaris 10 8/07 发行版开始	
	如果键盘为自识别键盘,则在安装过程中键盘语言和布局将自动进行配置。如果键盘并非自识别键盘,则在安装过程中,sysidkdb工具将为您提供支持的键盘布局列表,以便您为键盘配置选择布局。	
	SPARC:以前,USB键盘在安装过程中自识别值假定为1。因此,所有非自识别键盘在安装过程中通常会配置为美国英语键盘布局。	
	有关详细信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南 :基于网络的安装》中的"使用 sysidcfg 文件进行 预配置"。	
语言环境	您想安装对哪个地理区域的支持?	
	注 - 语言环境可由 NIS 或 NIS+进行预配置。有 关详细信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南: 基于网络的安装》中的"sysidcfg 文件关键字"。	
SPARC: Power Management(仅在支	您想使用 Power Management 吗?	是/否
持 Power Management 的 SPARC 系统 上可用)	注-如果您的系统安装了能源之星版本3或更高版本,您不会被提示此信息。	
自动重新引导或弹出 CD/DVD	软件安装后是否自动重新引导?	是*/否
	软件安装后是否自动弹出 CD/DVD?	是*/否
磁盘空间重新分配	是否希望安装程序对磁盘上的系统自动进行重 新布局?	是/否*
	如果是,哪个文件系统可用于自动布局?	
	示例:/、/opt、/var	
	如果不是,则必须提供系统配置信息。	
如果是通过 tip 行进行安装。请按照以下说明执行操作。	确保所显示的窗口宽度和长度至少分别为80列和24行。有关更多信息,请参见tip(1)。	
	要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty 命令。有关更多信息,请参见手册页 stty(1)。	
检查以太网连接。	如果系统是网络的一部分,请检验系统中是否 连接了以太网连接器或类似的网络适配器。	

表 5-2 升级核对表 (续)

升级信息	描述或示例	答案-缺省值带有星号(*)标记
Solaris Live Upgrade 使用	■ 确定创建新的引导环境和升级引导环境的资源需求。有关详细信息,请参阅《Solaris 10 5/08 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的第 3 章 "Solaris Live Upgrade(规划)"。 ■ 如果使用 RAID-1 卷,请确定要求。有关详细信息,请参阅《Solaris 10 5/08 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的"为文件系统选择片的原则"。	
检查系统是否具有"快速服务"软件。	如果通过使用 init 0 命令关闭系统来运行升级 过程,而且正在使用 Prestoserve 软件,则可能丢 失数据。有关关机说明,请参见"快速服务"文 档。	
检查需要的修补程序。	访问 http://sunsolve.sun.com 可以获取最新的修补程序列表。	
查看有关规划的一章和其他相关文档。	■ 查看第 4 章中的全部内容或其中特定的小节。 ■ 查看位于 http://docs.sun.com的《Solaris 10 5/08 发行说明》和供应商发行说明,确保新的 Solaris 发行版支持您所使用的软件。 ■ 查看《Solaris 10 5/08 Sun Hardware Platform	
	■ 查看《Solaris 10 5/08 Sun Hardware Platform Guide》,确保您的硬件受支持。 ■ 查看系统附带的文档,确保 Solaris 发行版支持您的系统和设备。	

第 2 部分

了解与GRUB、Solaris Zones 和 RAID-1 卷相关的安装

本部分对与 Solaris OS 安装或升级相关的多种技术进行了概述,还提供了一些原则和要求。

- 基于 x86 的系统中的基于 GRUB 的引导
- Solaris Zones 分区技术
- Solaris 卷管理器 (Solaris Volume Manager) 组件(例如 RAID-1 卷)



x86: 基于 GRUB 引导的 Solaris 安装

本章介绍在基于 x86 的系统中,与 Solaris 安装相关的基于 GRUB 的引导。本章包含以下几节:

- 第65页中的 "x86:基于 GRUB 的引导(概述)"
- 第68页中的 "x86:基于 GRUB 的引导 (规划)"

x86: 基于 GRUB 的引导(概述)

GRUB 是开放源代码的引导装载器, Solaris OS 已将其作为缺省的引导装载器。

注-基于GRUB的引导在基于SPARC的系统上不可用。

引导装载器是打开系统电源后第一个运行的软件程序。打开基于 x86 的系统后,基本输入/输出系统 (Basic Input/Output System, BIOS) 将初始化 CPU、内存和平台硬件。初始 化阶段完成后,BIOS 从所配置的引导设备装入引导装载器,然后将对系统的控制传送 给引导装载器。

GRUB 是开放源代码的引导装载器,它带有一个简单的菜单界面,该界面中所包含的引导选项是在一个配置文件中预先定义的。GRUB 还具有命令行界面,可以通过菜单界面对它进行访问来执行各种引导命令。在 Solaris OS 中,GRUB 的实现符合多引导规范。在 http://www.gnu.org/software/grub/grub.html 中有该规范的详细介绍。

因为 Solaris 内核与多引导规范完全兼容,所以可使用 GRUB 来引导基于 Solaris x86 的系统。使用 GRUB,可以更轻松地引导和安装各种操作系统。例如,在一个系统上,可以单独引导以下操作系统:

- Solaris OS
- Microsoft Windows

注 - GRUB 会对 Microsoft Windows 分区进行检测,但不会验证该 OS 是否能够引导。

GRUB的一个重要优点是直观的文件系统和内核可执行格式,这使得无需记录内核在磁盘上的物理位置即可装入操作系统。使用基于 GRUB 的引导,内核的装入由其文件名、驱动器及所在分区来指定。基于 GRUB 的引导取代了 Solaris Device Configuration Assistant,并使用 GRUB 菜单简化了引导过程。

x86:基于GRUB的引导的工作原理

GRUB 获得了系统控制后,菜单将显示在控制台上。在 GRUB 菜单中,可以执行以下操作:

- 选择一个项以引导系统
- 使用内置 GRUB 编辑菜单修改引导项
- 从命令行手动装入 OS 内核

可配置的超时可用于引导缺省的OS项。按任意键将异常中止对缺省OS项的引导。

要查看 GRUB 菜单的示例,请参见第 68 页中的 "GRUB 主菜单说明"。

x86: GRUB 设备命名约定

GRUB 使用的设备命名约定与以前的 Solaris OS 版本稍有不同。了解 GRUB 设备命名约定可以帮助您在系统上配置 GRUB 时正确指定驱动器和分区信息。

下表介绍了 GRUB 设备命名约定。

表6-1 GRUB设备的命名约定

设备名	描述
(fd0),(fd1)	第一个软盘,第二个软盘
(nd)	网络设备
(hd0,0),(hd0,1)	第一个 bios 磁盘的第一个和第二个 fdisk 分区
(hd0,0,a),(hd0,0,b)	第一个 bios 磁盘的第一个 fdisk 分区上的 Solaris/BSD 片 0 和片 1

注 - 所有的 GRUB 设备名称都必须括在括号中。分区号从 $\mathbf{0}$ (零) 算起,而不是从 $\mathbf{1}$ 算起。

有关 fdisk 分区的更多信息,请参见《系统管理指南:设备和文件系统》中的"fdisk 分区创建准则"。

x86: 在何处查找有关基于 GRUB 的安装的信息

有关这些更改的更多信息,请参见以下参考资料。

表6-2 在何处查找有关基于 GRUB 的安装的信息

主题	GRUB 菜单任务	更多信息
安装	从 Solaris OS CD 或 DVD 介质安装	《Solaris 10 5/08 安装指南:基本安装》。
	从网络安装映像安装	《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的第 II 部分, "通过局域网进行安装"
	为网络安装配置 DHCP 服务器	《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的"使用 DHCP 服务预配置系统配置信息(任务)"
	使用自定义 JumpStart 程序安装	《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的"执行自定义 JumpStart 安 装"
	使用 Solaris Live Upgrade 激活或 回退到引导环境	■ 《Solaris 10 5/08 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的"激活引导环 境"
		■ 《Solaris 10 5/08 安装指南: Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的第 6 章 "故障恢复: 回退到初始引导环境(任务)"
系统管理	有关 GRUB 和管理任务的更多详细信息	《系统管理指南:基本管理》中的第 11 章 "基于 GRUB 的引导(任务)"

x86:基于 GRUB 的引导(规划)

本节介绍了基于 GRUB 的引导的基础知识,并介绍了 GRUB 菜单。

安装 Solaris OS 时,在缺省情况下,系统上会安装两个 GRUB 菜单项。第一项是 Solaris OS。第二项是故障安全引导归档文件,将用于系统恢复。作为 Solaris 软件安装和升级过程的一部分,Solaris GRUB 菜单项将自动安装和更新。这些项由 OS 直接管理,不应该手动编辑。

在标准 Solaris OS 安装过程中,无需修改系统 BIOS 设置即可将 GRUB 安装在 Solaris fdisk 分区上。如果 OS 不在 BIOS 引导磁盘上,需要执行以下操作之一:

- 修改 BIOS 设置。
- 使用引导管理器引导至 Solaris 分区。有关更多详细信息,请查看您的引导管理器。

首选方法是在引导磁盘上安装 Solaris OS。如果计算机上安装了多个操作系统,可以向menu. 1st 文件中添加项。这些项将会在下次引导系统时显示在 GRUB 菜单上。

有关多个操作系统的其他信息,请参见《系统管理指南:基本管理》中的"在 GRUB 引导环境中如何支持多个操作系统"。

x86: 从网络上执行基于 GRUB 的安装

执行基于 GRUB 的网络引导时需要为 PXE 客户机配置的 DHCP 服务器和提供 tftp 服务的安装服务器。DHCP 服务器必须能够响应 DHCP 类、PXEClient 和 GRUBClient。DHCP 响应必须包含以下信息:

- 文件服务器的 IP 地址
- 引导文件(pxegrub)的名称

注-rpc.bootparamd,执行网络引导时服务器端通常需要该程序,而基于 GRUB 进行网络引导时不需要。

如果没有可用的 PXE 或 DHCP 服务器,可以从 CD-ROM 或本地磁盘装入 GRUB。然后可以手动配置 GRUB 中的网络并从文件服务器上下载多引导程序和引导归档文件。

有关更多信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:基于网络的安装》中的"使用 PXE 通过网络进行引导和安装概述"。

GRUB主菜单说明

启动基于 x86 的系统时,会显示 GRUB 菜单。该菜单提供用于选择的引导项列表。引导项是安装在系统上的 OS 实例。GRUB 菜单是基于 menu.lst 文件的,该文件是一个配置文件。menu.lst 文件由 Solaris 安装程序创建并可以在安装后进行修改。menu.lst 文件指定在 GRUB 菜单中显示的 OS 实例列表。

- 如果安装或升级 Solaris OS,则会自动更新 GRUB 菜单。然后,该 Solaris OS 将显示为新的引导项。
- 如果安装 Solaris OS 以外的 OS, 必须修改 menu. 1st 配置文件以包含新的 OS 实例。添加新的 OS 实例可使新的引导项在下次引导系统时出现在 GRUB 菜单中。

示例6-1 GRUB主菜单

在以下示例中,GRUB主菜单显示了 Solaris 和 Microsoft Windows 操作系统。还列出了 Solaris Live Upgrade 引导环境,命名为 second_disk。请参见以下每个菜单项的说明。

GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)

Use the $^{^{\prime}}$ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line.

Solaris failsafe 指定在 Solaris OS 损坏时可用于恢复的引导归档文件。

second disk 指定 Solaris Live Upgrade 引导环境。second disk 引导环境是作为

Solaris OS 的副本创建的,并使用 luactivate 命令升级和激活。该引

导环境可用干引导。

Windows 指定 Microsoft Windows OS。GRUB 会对这些分区进行检测,但不会

验证该 OS 是否能够引导。

GRUB menu.lst 文件说明

GRUB menu.lst 文件列出了 GRUB 主菜单的内容。GRUB 主菜单列出了安装在系统上的所有 OS 实例的引导项,包括 Solaris Live Upgrade 引导环境。Solaris 软件升级过程保留了您对该文件所做的任何更改。

对 menu.lst 文件所做的任何修订将与 Solaris Live Upgrade 项一起显示在 GRUB 主菜单上。对该文件所做的任何更改将在下次重新引导系统时生效。您可以出于以下目的修订该文件:

- 要添加非 Solaris 操作系统的 GRUB 菜单项
- 要自定义引导行为,如在GRUB菜单上指定缺省OS



注意 – 请勿使用 GRUB menu . lst 文件修改 Solaris Live Upgrade 项,因为修改该项会导致 Solaris Live Upgrade 失败。

尽管可以使用 menu.lst 文件自定义引导行为,如使用内核调试程序引导,但首选的自定义方法是使用 eeprom 命令。如果使用 menu.lst 文件来自定义,则在软件升级过程中,Solaris OS 项可能会被修改,对文件的更改随后可能会丢失。

有关如何使用 eeprom 命令的信息,请参见《系统管理指南:基本管理》中的"如何使用 eeprom 命令设置 Solaris 引导参数"。

示例 6-2 Menu.lst 文件 menu.lst 文件样例如下所示: default 0 timeout 10 title Solaris root (hd0,0,a) kernel /platform/i86pc/multiboot -B console=ttya module /platform/i86pc/boot archive title Solaris failsafe root (hd0.0.a) kernel /boot/multiboot -B console=ttya -s module /boot/x86.miniroot.safe #---- second disk - ADDED BY LIVE UPGRADE - DO NOT EDIT ---title second disk root (hd0,1,a) kernel /platform/i86pc/multiboot module /platform/i86pc/boot archive title second disk failsafe root (hd0.1.a) kernel /boot/multiboot kernel/unix -s module /boot/x86.miniroot-safe #---- second disk ------ END LIVE UPGRADE ----title Windows root (hd0,0) chainloader -1

指定超时期满后要引导的项。要更改缺省值,可以通过更改编号指定列表中的另一项。第一个标题的计数从零开始。例如,将缺省值更改为2以自动引导至second disk引导环境。

default

示例 6-2 Menu.lst 文件 (**续**)

timeout

指定了在引导缺省项前等待用户输入的时间 (秒)。如果未指定超时值,则需要选择一 项。

title OS 名称

指定操作系统的名称。

- 如果是 Solaris Live Upgrade 引导环境,则 OS 名称就是当创建新引导环境时所赋予的名称。在上例中,Solaris Live Upgrade 引导环境名为 second disk。
- 如果是故障安全引导归档文件,则该引导归档文件用于恢复损坏的主 OS。在上例中,Solaris 故障安全和 second_disk 故障安全是Solaris 和 second_disk 操作系统的恢复引导归档文件。

root (hd0,0,a)

指定要装入文件的磁盘、分区和片。GRUB 会自动检测文件系统类型。

kernel /platform/i86pc/multiboot

指定多引导程序。kernel 命令后必须始终跟有多引导程序。multiboot 后面的字符串被传送给Solaris OS(没有解释)。

有关多个操作系统的完整描述,请参见《系统管理指南:基本管理》中的"在 GRUB 引导环境中如何支持多个操作系统"。

查找 menu.lst 文件以更改 GRUB 菜单

必须始终使用 bootadm 命令查找 GRUB 菜单的 menu.lst 文件。使用 list-menu 子命令查找活动的 GRUB 菜单。menu.lst 文件列出了安装在系统上的所有操作系统。该文件的内容指定在 GRUB 菜单上显示的操作系统的列表。如果想对该文件进行更改,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的"查找 GRUB 菜单的menu.lst 文件(任务)"。

◆ ◆ ◆ 第 7 章

在系统中已安装了 Solaris Zones 的情况下 进行升级(规划)

本章对在配置了非全局区域时,Solaris Zones 分区技术如何与升级 Solaris OS 相关联进行了概述。

本章包含以下几节:

- 第73页中的 "Solaris Zones(概述)"
- 第74页中的"在安装了非全局区域的情况下进行升级"1
- 第76页中的"非全局区域的磁盘空间需求"

Solaris Zones (概述)

Solaris Zones 分区技术用于虚拟化操作系统服务,提供安全的隔离环境以便运行应用程序。非全局区域是在 Solaris OS 的单个实例中创建的虚拟化操作系统环境。在创建非全局区域时,会构建一个应用程序执行环境,其中的进程与系统的其余部分隔离。这种隔离可防止在一个非全局区域中运行的进程监视或影响在其他非全局区域中运行的进程。对于正在运行的进程,即使具有超级用户凭证也不能查看或影响其他区域中的活动。非全局区域还提供一个抽象层,用于将应用程序与部署应用程序的计算机的物理属性分隔开。例如,物理设备路径就属于这些属性。

每个 Solaris 系统均含有一个全局区域。全局区域具有双重功能。全局区域既是系统的缺省区域,也是在系统范围内进行管理控制的区域。如果全局管理员未创建任何非全局区域,则所有进程都会在全局区域中运行。只能从全局区域配置、安装、管理或卸载非全局区域。只有全局区域才可从系统硬件进行引导。只能在全局区域中进行系统基础设施(如物理设备)的管理、路由或动态重新配置 (dynamic reconfiguration, DR)。在全局区域中运行的具有适当权限的进程可以访问与非全局区域关联的对象。

描述	更多信息
以下各节介绍了如何对安装了非全局区域的系统 进行升级。	第74页中的"在安装了非全局区域的情况下进行 升级"
有关非全局区域创建和配置的完整信息	《系统管理指南:Solaris Containers-资源管理和 Solaris Zones》中的第 16 章 "Solaris Zones 介绍"

在安装了非全局区域的情况下进行升级

Solaris OS 安装完成后,可安装并配置非全局区域。可在安装了非全局区域的情况下升级 Solaris OS。如果您安装了标记的非全局区域,则在升级过程中将忽略这些区域。为适应安装了非全局区域的系统所作的更改总结如下。

- 对于 Solaris 交互式安装程序,可在安装了非全局区域的情况下对系统进行升级或修补。升级或修补可能需要花费大量的时间,具体取决于安装的非全局区域的数量。有关使用该程序进行安装的更多信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:基本安装》中的第 2 章 "使用 Solaris 安装程序执行安装(任务)"。
- 对于自动 JumpStart 安装,可以利用适用于升级或修补的任意关键字进行升级或修补。升级或修补可能需要花费大量的时间,具体取决于安装的非全局区域的数量。有关使用该程序进行安装的更多信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》。
- 对于 Solaris Live Upgrade,可以对安装了非全局区域的系统进行升级或修补。如果您的系统中安装了非全局区域,建议使用 Solaris Live Upgrade 作为升级程序或使用该程序添加修补程序。由于完成升级所需的时间随安装的非全局区域数量的增长而呈线性增长,因此其他升级程序可能需要花费大量的升级时间。如果使用 Solaris Live Upgrade 修补系统,无需使系统进入单用户模式,并且可以使系统的正常运行时间最大化。为适应安装了非全局区域的系统所作的更改如下:
 - 需要将新的软件包 SUNWlucfg 与其他 Solaris Live Upgrade 软件包(SUNWlur 和 SUNWluu)一起安装。
 - 从当前运行的引导环境中创建新引导环境的操作保持不变,但有一个不同之处。您可以为非全局区域中的共享文件系统指定目标片。该不同之处在下列情况下发生:
 - 在当前引导环境中,使用 zonecfg add fs 命令为非全局区域创建单独的文件系统
 - 该单独文件系统驻留在共享文件系统中,如 /zone/root/export

为避免该单独文件系统在新的引导环境中共享,已将 lucreate 命令更改为允许为非全局区域的单独文件系统指定目标片。-m选项的参数具有一个新的可选字段 zonename。该新字段将非全局区域的单独文件系统放在新引导环境的单独片上。有关设置具有单独文件系统的非全局区域的更多信息,请参见 zonecfg(1M)。

注-缺省情况下,除关键文件系统(根(/)、/usr和/opt文件系统)外的任意文件系统均可在当前引导环境与新的引导环境之间共享。更新活动引导环境中的可共享文件也会更新非活动引导环境中的数据。/export文件系统是共享文件系统的一个示例。如果您使用-m选项和 zonename 选项,则非全局区域的共享文件系统将复制到单独的片上,并且数据不可共享。该选项可防止利用 zonecfg add fs命令创建的非全局区域在引导环境之间共享。

- 引导环境比较功能得到增强。lucompare 命令现在可生成包括任意非全局区域内 容的引导环境比较。
- lumount 命令现在可为非全局区域提供对其位于非活动引导环境中的相应的单独 文件系统的访问。当全局区域管理员使用 lumount 命令挂载某个非活动引导环境 时,也会为非全局区域挂载该引导环境。
- 使用 lufslist 命令列出文件系统的功能得到增强,可显示全局区域和非全局区域的文件系统列表。

有关在安装了非全局区域的情况下使用 Solaris Live Upgrade 的逐步说明,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的第 9 章 "在安装了非全局区域的系统中升级 Solaris OS"。

表7-1 升级安装了非全局区域的系统时的限制

程序或条件 描述 Solaris Flash 归档文件 安装了非全局区域后,将无法正确创建 Solaris Flash 归档文件。 Solaris Flash 功能与 Solaris Zones 分区技术不兼容。如果创建了 Solaris Flash 归档文件, 当在下列条件下部署归档文件时, 所生成 的归档文件无法正确安装: 归档文件是在非全局区域中创建的。 归档文件是在安装了非全局区域的全局区域中创建的。 有关使用 Solaris Flash 归档文件的更多信息,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南: Solaris Flash 归档文件(创建和安装)》。 在某些情况下,不得使用带有 任何可通过-R或等效选项来接受替换的根(/)文件系统的命令,在 -R 选项或等效选项的命令。 以下情况成立时不得使用: ■ 命令在全局区域中运行。 ■ 备用根(/)文件系统指向非全局区域内的任意路径。 例如,pkgadd 实用程序的 -R root path 选项将通过到非全局区域中 根(/)文件系统的路径从全局区域运行。 有关接受备用根(/)文件系统的实用程序列表,以及有关区域的更 多信息,请参见《系统管理指南:Solaris Containers - 资源管理和

Solaris Zones》中的"从全局区域中访问非全局区域的限制"。

表7-1 升级安装了非全局区域的系统时的限制 (续)			
程序或条件	描述		
ZFS 文件系统和非全局区域	如果非全局区域位于 ZFS 文件系统中, 全局区域。	则升级过程中无法升级该非	

在执行升级之前备份安装了区域的系统

执行升级前,您应该备份 Solaris 系统上的全局区域和非全局区域。有关备份安装了区域的系统的信息,请参见《系统管理指南:Solaris Containers — 资源管理和 Solaris Zones》中的第 26 章 "Solaris Zones 管理(概述)"。

非全局区域的磁盘空间需求

在安装全局区域时,请确保保留足够的磁盘空间以容纳可能创建的所有区域。每个非全局区域的磁盘空间需求可能不同。

不限制每个区域可消耗的磁盘空间量。全局区域管理员负责限制空间。即使小型单处理器系统也可支持同时运行多个区域。全局区域中安装的软件包的特征将影响所创建的非全局区域的空间要求。软件包的数量和空间需求为相关因素。

有关完整的规划要求和建议,请参见《系统管理指南:Solaris Containers — 资源管理和Solaris Zones》中的第 18 章 "规划和配置非全局区域(任务)"。



在安装过程中创建 RAID-1 卷(镜像)(概述)

本章讨论为根(/)文件系统创建RAID-1卷(镜像)的优点。本章还介绍了为文件系统创建镜像所需的Solaris 卷管理器组件。本章包括以下主题。

- 第77页中的"为什么使用 RAID-1 卷?"
- 第78页中的 "RAID-1 卷如何工作?"
- 第80页中的 "Solaris 卷管理器组件概述"
- 第82页中的 "RAID-1 卷磁盘布局示例"

有关特定于 Solaris Live Upgrade 或 JumpStart 的其他信息,请参见以下参考资料:

- 对于 Solaris Live Upgrade: 《Solaris 10 5/08 安装指南: Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的"创建 RAID-1 卷(镜像卷)文件系统的一般原则"
- 对于 JumpStart:
 - 《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的"filesys 配置文件 关键字(创建 RAID-1 卷)"
 - 《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的"metadb 配置文件 关键字(创建状态数据库副本)"

为什么使用 RAID-1 卷?

在安装或升级过程中,可以创建 RAID-1 卷以便在多个物理磁盘上复制系统数据。通过在不同的磁盘上复制数据,您可以保护数据,防止磁盘毁坏或发生故障时数据丢失。

Solaris 自定义 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade 安装方法使用 Solaris 卷管理器技术创建镜像文件系统的 RAID-1 卷。Solaris 卷管理器提供了一种通过使用卷来可靠地管理磁盘的有效方法。在 Solaris 卷管理器中可以启用串联、分组和其他复杂配置。使用自定义 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade 安装方法可以执行这些任务中的一些任务,例如为根(/) 文件系统创建 RAID-1 卷。可以在安装或升级过程中创建 RAID-1 卷,这样就不必在安装之后创建这些卷了。

■ 有关原则,请参见第 87 页中的 "自定义 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade 原则"。

■ 有关复杂的 Solaris 卷管理器软件和组件的详细信息,请参见《Solaris Volume Manager 管理指南》。

RAID-1 卷如何工作?

Solaris 卷管理器使用虚拟磁盘管理物理磁盘及其关联数据。在 Solaris 卷管理器中,虚拟磁盘称作**卷**。**卷**是系统中作为一个单独逻辑设备出现的一组物理片。在标准的UNIX*术语中,卷实际上称作伪设备或虚拟设备。


从应用程序或文件系统(例如 UFS)的角度看,卷在功能上等同于物理磁盘。Solaris 卷管理器可将定向到卷的 I/O 请求转换成定向到基础成员磁盘的 I/O 请求。Solaris 卷管理器卷是由片(磁盘分区)或其他 Solaris 卷管理器卷构建而成的。

使用卷可提高性能并增加数据的可用性。在某些情况下,卷还可以提高 I/O 性能。在功能方面,卷与片特性相同。卷与片很相像,对于最终用户、应用程序和文件系统是透明的。与物理设备一样,您可以使用 Solaris 卷管理器软件通过块或原始设备名称来访问卷。根据使用的是块或原始设备,卷名称也会有所不同。自定义 JumpStart 安装方法和 Solaris Live Upgrade 支持使用块设备来创建镜像的文件系统。有关卷名称的详细信息,请参见第 88 页中的 "自定义 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade 的 RAID 卷名要求和原则"。


在使用 RAID-0 卷(单片串联)创建 RAID-1 卷时, Solaris 卷管理器在 RAID-0 子镜像 上复制数据,并将这些子镜像视为一个卷。

图 8-1 显示在两个物理磁盘上复制根 (/) 文件系统的镜像。

具有 2 个物理磁盘的原有系统



具有 2 个 RAID-0 卷 (子镜像) 的 镜像根文件系统



d30 - RAID-1 券 (镜像)

d31 - 单片串联 (子镜像)

d32-单片串联 (子镜像)

图 8-1 在两个磁盘上的根 (/) 文件系统上创建 RAID-1 卷

图 8-1 显示了具有下列配置的系统。

- 名为 d30 的镜像由名为 d31 和 d32 的子镜像组成。镜像 d30 将根 (/) 文件系统中的数据复制到两个子镜像上。
- hdisk0上的根(/)文件系统包含在名为d31的单片串联中。
- 将根(/)文件系统复制到名为 hdisk1 的硬盘中。此副本为名为 d32 的单片串联。

Solaris 卷管理器组件概述

自定义 JumpStart 安装方法和 Solaris Live Upgrade 使您可以创建复制数据所需的以下组件。

- 状态数据库和状态数据库副本 (metadbs)
- 具有单片串联(子镜像)的 RAID-1 卷(镜像)

本节简要介绍这些组件。有关这些组件的完整信息,请参见《Solaris Volume Manager管理指南》。

状态数据库和状态数据库副本

状态数据库是指在物理磁盘上存储信息的数据库。该数据库记录并跟踪对配置所做的 更改。当配置或状态发生更改时,Solaris 卷管理器将自动更新状态数据库。例如,创 建新卷是一种配置更改,而子镜像失败则是一种状态更改。

状态数据库实际上是多个复制的数据库副本的集合。每一份数据库(称作**状态数据库副本**)都可以确保状态数据库中的数据始终有效。拥有多份状态数据库可以防止发生 单点故障时数据丢失。状态数据库可以跟踪所有已知状态数据库副本的位置和状态。

在创建状态数据库及其状态数据库副本之前,Solaris 卷管理器无法进行操作。Solaris 卷管理器配置中必须具有操作状态数据库。

状态数据库副本可确保状态数据库中的数据始终有效。当状态数据库被更新时,所有 状态数据库副本也被更新。每次只更新一个副本的内容,以防止如果系统崩溃,所有 更新副本都遭到破坏。

如果系统丢失了一个状态数据库副本,Solaris 卷管理器必须确定哪些状态数据库副本中仍包含有效数据。Solaris 卷管理器将使用**多数一致算法**确定此信息。在此算法中,只有当多数(半数+1个)数据库副本可用并一致时,才会认为其中的任何数据库副本是有效的。根据此多数一致算法,设置磁盘配置时,您必须至少创建三个状态数据库副本。如果三个状态数据库副本中至少有两个可用,则可能取得一致。

缺省情况下,每个状态数据库副本占用的磁盘存储为4MB(8192磁盘扇区)。副本可以存储在以下设备中:

- 专用本地磁盘片
- 仅适用于 Solaris Live Upgrade:
 - 将作为券的一部分的本地片
 - 将作为 UFS 日志设备的一部分的本地片

副本不能存储在根(/)、swap或/usr片上,也不能存储在包含现有文件系统或数据的片上。副本存储后,可以将卷或文件系统放置在同一个片上。

一个片上可以存储多个状态数据库副本。但是,将状态数据库副本放在一个片上,发 生单点故障时系统很容易受到损坏。

描述	更多信息
在使用自定义 JumpStart 或 Solaris Live Upgrade 安装 RAID-1 卷时,请查看下列原则和要求。	第86页中的"状态数据库副本原则和要求"
获取有关状态数据库和状态数据库副本的更多详 细信息。	《Solaris Volume Manager 管理指南》

RAID-1卷(镜像)

RAID-1卷(**即镜像**)是指保留有 RAID-0卷(单片串联)中相同数据副本的卷。配置 RAID-1卷后,仅可以将该卷用作物理片。您可以复制任何文件系统,包括现有文件系统。也可以将 RAID-1卷用于任何应用程序,如数据库。

使用 RAID-1 卷来镜像文件系统既有优点,也有缺点:

- 有了 RAID-1 卷,可同时从两个 RAID-0 卷读取数据(每一个卷都可以处理任何请求),使性能得到了提高。如果一个物理磁盘出现故障,可以继续使用镜像,从而不会造成性能降低或数据丢失。
- 使用 RAID-1 卷要求在磁盘方面进行投入。至少需要两倍于数据量的磁盘空间量。
- 由于 Solaris 卷管理器软件必须写入所有 RAID-0 卷,因此复制数据还会增加将写入 请求写入磁盘所需的时间。

描述	更多信息
规划 RAID-1 卷	第 87 页中的 "RAID-1 和 RAID-0 卷要求和原则"
有关 RAID-1 卷的详细信息	《Solaris Volume Manager 管理指南》

RAID-0卷(串联)

RAID-0 卷是单片串联。该串联是一个卷,其数据按一定顺序进行组织并存储在各个组件中,形成了一个逻辑存储单元。使用自定义 JumpStart 安装方法和 Solaris Live Upgrade 不能创建分组或其他复杂的 Solaris 卷管理器卷。

在安装或升级过程中,可以创建 RAID-1 卷(镜像)并将 RAID-0 卷附加到这些镜像中。**镜像的** RAID-0 卷称作**子镜像**。一个镜像由一个或多个 RAID-0 卷组成。安装后,通过用 Solaris 卷管理器软件管理 RAID-1 镜像卷,您可以管理不同 RAID-0 子镜像卷上的数据。


使用自定义 JumpStart 安装方法,您可以创建最多包含两个子镜像的镜像。使用 Solaris Live Upgrade,您可以创建最多包含三个子镜像的镜像。实际上,两个子镜像就足够了。第三个子镜像使您可以在其中一个子镜像处于脱机状态下进行联机备份,同时又能保持数据的冗余性。

描述	更多信息
规划 RAID-0 卷	第 87 页中的 "RAID-1 和 RAID-0 卷要求和原则"
有关 RAID-0 卷的详细信息	《Solaris Volume Manager 管理指南》

RAID-1 卷磁盘布局示例

下图显示了在两个物理磁盘上复制根文件系统 (/) 的 RAID-1 卷。状态数据库副本 (metadbs) 放置在两个磁盘上。

具有 2 个物理磁盘的原有系统



具有 2 个 RAID-0 卷和状态数据库副本 (metadbs) 的镜像文件系统

d30 - RAID-1 券 (镜像)

metadbs

d31 - 单片串联 (子镜像)

d32-单片串联 (子镜像)

图 8-2 RAID-1 卷磁盘布局

图 8-2 中显示了具有下列配置的系统。

- 名为 d30 的镜像由名为 d31 和 d32 的子镜像组成。镜像 d30 将根 (/) 文件系统中的数据复制到两个子镜像上。
- hdisk0上的根(/)文件系统包含在名为d31的单片串联中。

metadbs

- 将根(/)文件系统复制到名为 hdisk1的硬盘中。此副本为名为 d32 的单片串联。
- 在以下两个片上都创建状态数据库副本: hdisk0 和 hdisk1。

描述	更多信息
JumpStart 配置文件示例	《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的"配置文件示例"
Solaris Live Upgrade 分步操作过程	《Solaris 10 5/08 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的"在 RAID-1 卷(镜像)上创建引导环境"



在安装过程中创建 RAID-1 卷 (镜像) (规 划)

本章说明使用自定义 JumpStart 或 Solaris Live Upgrade 安装方法创建 RAID-1 卷所必须遵循的要求和原则。

本章包括以下主题。

- 第85页中的"系统要求"
- 第86页中的"状态数据库副本原则和要求"
- 第87页中的 "RAID-1和 RAID-0卷要求和原则"
- 第91页中的"引导到单用户模式会导致镜像显示为需要维护"

有关特定于 Solaris Live Upgrade 或 JumpStart 的其他信息,请参见以下参考资料:

- 对于 Solaris Live Upgrade: 《Solaris 10 5/08 安装指南: Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的"创建 RAID-1 卷(镜像卷)文件系统的一般原则"
- 对于 JumpStart:
 - 《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的"filesys 配置文件关键字(创建 RAID-1 卷)"
 - 《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的"metadb 配置文件关键字(创建状态数据库副本)"

系统要求

要创建 RAID-1 卷以便复制特定片上的数据,必须直接附加计划要使用的磁盘,且该磁盘必须在安装过程中可用于系统。

状态数据库副本原则和要求

您应该将状态数据库副本分布在多个片、驱动器和控制器中,以避免发生单点故障。一般希望在单个组件发生故障时大部分副本完好。如果丢失了一个副本,例如当设备发生故障时,可能会导致运行 Solaris 卷管理器软件或重新引导系统时出现问题。要运行 Solaris 卷管理器软件,要求至少有一半副本可用,但是要重新引导为多用户模式,则需多数(半数以上)副本都可用。

有关创建和管理状态数据库副本的详细说明,请参见《Solaris Volume Manager 管理指南》。

为状态数据库副本选择片

在为状态数据库副本选择片之前,请考虑以下原则和建议。

任务	描述
选择专用片	应在专用片上创建状态数据库副本,每个副本至少需要 4 MB。如果需要,您可以在将要用作 RAID-0 或 RAID-1 卷一部分的片上创建状态数据库副本。必须在将片增加到卷之前创建副本。
调整片的大小	缺省情况下,状态数据库副本的大小为 4 MB 或 8192 个磁盘块。由于磁盘片可能不会这么小,因此您可以调整片的大小以存储状态数据库副本。有关调整片大小的信息,请参见《系统管理指南:设备和文件系统》中的第 12 章 "管理磁盘(任务)"。
选择未使用的片	可以在未使用的片上创建状态数据库副本。为状态数据库副本保留的那部分 片不应该用作任何其它用途。
	不能在现有文件系统、根 (/) 文件系统、/usr 文件系统和 swap 文件系统中创建状态数据库副本。如有需要,可以通过分配 swap 的空间来创建新片(假设片名可用),然后再将状态数据库副本放在新片上。
选择成为卷的片	将状态数据库副本放在作为卷的一部分的片上时,由于副本占用了空间,卷 的容量减小。副本使用的空间向上取整到下一个柱面边界,卷将跳过此空 间。

选择状态数据库副本的数量

选择状态数据库副本的数量之前,请考虑以下几条原则。

- 建议每个 Solaris 卷管理器磁盘集的状态数据库副本数量最少为 3, 最多为 50。建议 遵循以下原则:
 - 对于只有一个驱动器的系统:将三个副本全部放在一个片上。
 - 对于具有两个到四个驱动器的系统:一个驱动器上放置两个副本。
 - 对于具有五个或更多驱动器的系统:一个驱动器上放置一个副本。

- 额外的状态数据库副本可提高镜像的性能。通常,您需要为每个增加到系统中的镜像增加两个副本。
- 如果将 RAID-1 卷用于小规模的随机 I/O(例如,数据库的随机 I/O),则需要考虑 副本的数量。要获得最佳性能,请确保未连接到 RAID-1 卷的片上(且最好位于磁 盘和控制器上)的每个 RAID-1 卷都至少具有两个附加副本。

将状态数据库副本分布在各个控制器中

如果存在多个控制器,则副本应在所有控制器上尽可能地均匀分布。如果某个控制器 出现故障,此策略可以提供冗余性,并有助于平衡负载。如果控制器上存在多个磁 盘,则每个控制器上至少有两个磁盘应存储副本。

RAID-1和RAID-0卷要求和原则

使用 RAID-1 卷 (镜像) 和 RAID-0 卷 (单片串联) 时,请考虑下列原则。

自定义JumpStart和Solaris Live Upgrade原则

自定义 JumpStart 安装方法和 Solaris Live Upgrade 支持 Solaris 卷管理器软件提供的一部分功能。当使用这些安装程序创建镜像文件系统时,请考虑以下原则。

安装程序	支持的功能	不支持的功能
自定义 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade	■ 支持 RAID-0 和 RAID-1 卷,但不支持其他 Solaris 卷管理器组件,如 RAID-5 卷。 ■ 支持 RAID-0 卷,但仅作为单片串联。	在 Solaris 卷管理器中,RAID-0 卷可以指磁盘条带或磁盘串联。在安装或升级过程中,不能创建RAID-0 分组卷。
自定义 JumpStart	■ 仅支持在初始安装过程中创建 RAID-1 卷。 ■ 最多可以为每个 RAID-1 卷创建两个 RAID-0 卷(子镜像)。两个子镜像通常就可以为大 多数应用程序提供足够的数据冗余,且磁盘 驱动器的开销较小。	

安装程序	支持的功能	不支持的功能
Solaris Live Upgrade	■ 最多可以为每个 RAID-1 卷创建三个 RAID-0 卷(子镜像)。三个子镜像使您可以在一个子镜像脱机的情况下执行备份,同时维护剩下的两个子镜像以保持持续的数据冗余。	不支持三个以上 RAID-0 卷。
	■ 支持在升级过程中创建 RAID-1。	
	有关示例,请参见《Solaris 10 5/08 安装指南 :Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的"在 RAID-1 卷(镜像)上创建引导环境"。	
使用 RAID-1 卷创建 和安装 Solaris Flash	可以从已配置了 Solaris 卷管理器 RAID-1 卷的主系统创建 Solaris Flash 归档文件。Solaris Flash 创建软件删除归档文件中的所有 RAID-1 卷信息,以保持克隆系统的完整性。使用自定义 JumpStart,可以使用 JumpStart 配置文件重新生成 RAID-1 卷。使用 Solaris Live Upgrade,创建配置了 RAID-1 卷的引导环境并安装归档文件。Solaris 安装程序无法用于安装带有 Solaris Flash 归档文件的 RAID-1 卷。	文件来部署 Veritas VxVM 软件,则必须在配置 VxVM 文件系统之前创建归档文件。然后,必须 在应用归档文件并重新启动系统之后单独配置克
	有关 JumpStart 配置文件中 RAID-1 卷的示例,请 参见《Solaris 10 5/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的"配置文件示例"。	隆系统。

自定义 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade 的 RAID 卷名要求和原则

为卷指定名称时,请遵守下列规则。

- 使用将片编号和磁盘编号映射到卷编号的命名方法。
- 卷名必须以字母 d 开头,后面跟一个数字,例如 d0。
- Solaris 卷管理器具有 128 个缺省卷名,编号为 0 到 127。下面的列表显示了一些卷名示例。
 - 设备 /dev/md/dsk/d0一块卷 d0
 - 设备 /dev/md/dsk/d1-块卷 d1
- 为每一特定类型卷指定范围。例如,为 RAID-1 卷指定范围 0 至 20,为 RAID-0 卷指 定范围 21 到 40。

Solaris Live Upgrade的 RAID 卷命名约定

使用 Solaris Live Upgrade 创建 RAID-1 卷(镜像)和 RAID-0 卷(子镜像)时,可以让软件检测并指定卷名,也可以手动指定名称。如果让软件检测卷名,软件将指定第一个可用的镜像或子镜像名。如果指定镜像名,则指定的卷名以 0 结尾,以便安装可以使用以 1 或 2 结尾的卷名作为子镜像名。如果指定子镜像名,则指定的卷名以 1 或 2 结

尾。如果指定的编号不正确,则将无法创建镜像。例如,若指定的镜像名以编号 1 或 2 结尾(d1 或 d2),那么如果该镜像名与子镜像名重复的话,Solaris Live Upgrade 将无法创建该镜像。

注 - 在以前的发行版中,可以输入缩写形式的卷名。从 Solaris 10 8/07 发行版开始,只能输入完整的卷名。例如,只能为镜像指定完整的卷名,如 /dev/md/dsk/d10。

示例9-1 Solaris Live Upgrade: 让软件检测并命名镜像和子镜像

在本示例中,使用 Solaris Live Upgrade 指定卷名。仅使用 RAID-1 卷 d0 和 d1。对于镜像 d10,Solaris Live Upgrade 选择 d2 作为设备 c0t0d0s0 的子镜像名,并选择 d3 作为设备 c1t0d0s0 的子镜像名。

lucreate -n newbe -m /:/dev/md/dsk/d10:mirror,ufs -m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:attach
-m /:/dev/dsk/c1t0d0s0:attach

示例9-2 Solaris Live Upgrade:指定镜像和子镜像的名称

在本示例中,在命令中指定卷名。对于镜像 d10,d11 是设备 c0t0d0s0 的子镜像名,d12 是设备 c1t0d0s0 的子镜像名。

lucreate -n newbe -m /:/dev/md/dsk/d10:mirror,ufs -m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,/dev/md/dsk/d11:attach
-m /:/dev/dsk/c1t0d0s0,/dev/md/dsk/d12:attach

有关 Solaris 卷管理器命名要求的详细信息,请参见《Solaris Volume Manager 管理指南》。

自定义JumpStart的 RAID 卷命名约定

使用自定义 JumpStart 安装方法创建 RAID-1 卷(镜像)和 RAID-0 卷(子镜像)时,可以让软件检测并指定镜像的卷名,也可以在配置文件中指定卷名。

- 如果让软件检测卷名,则软件将指定第一个可用的卷编号。
- 如果在配置文件中指定卷名,则指定的镜像名以 0 结尾,以便安装可以使用以 1 和 2 结尾的卷名作为子镜像名。

注-如果指定的编号不正确,则将无法创建镜像。例如,如果指定的镜像名以1或2 结尾(d1或d2),则在镜像名与子镜像名相同时,JumpStart 将无法创建该镜像。 注 - 可以缩写物理磁盘片和 Solaris 卷管理器卷的名称。缩写是能够唯一标识设备的最短名称。例如,

- Solaris 卷管理器卷可由其 d**数字** 标志来标识,因此, /dev/md/dsk/d10 可以简化为 d10。
- 如果系统包含一个控制器和多个磁盘,则可以使用 t0d0s0;但如果包含多个控制器,则应使用 c0t0d0s0。

示例9-3 计软件检测镜像和子镜像的名称

在以下配置文件示例中,将第一个可用的卷编号指定给镜像。如果下一个以 0 结尾的可用镜像名为 d10,则将卷名 d11 和 d12 指定给子镜像。

filesvs

mirror c0t0d0s1 /

示例9-4 指定镜像和子镜像的名称

在以下配置文件示例中,在配置文件中将镜像编号指定为d30。软件将根据镜像编号和第一个可用的子镜像指定子镜像名。子镜像被命名为d31和d32。

filesys

mirror:d30 c0t1d0s0 c0t0d0s0 /

有关 Solaris 卷管理器命名要求的详细信息,请参见《Solaris Volume Manager 管理指南》。

如何选择磁盘和控制器

当选择用来镜像文件系统的磁盘和控制器时,请考虑以下几条原则。

- 使用位于不同控制器上的组件,以增加可同时执行的读取和写入操作的数量。
- 使不同子镜像的片位于不同的磁盘和控制器中。如果同一镜像的两个和多个子镜像的片位于同一个磁盘上,则对数据的保护作用将大大降低。
- 将子镜像分布在不同的控制器中,因为控制器及相关电缆比磁盘更容易发生故障。 此做法还可以提高镜像性能。
- 对一个镜像使用同一类型的磁盘和控制器。特别是对于旧的 SCSI 存储设备,不同模型或品牌的磁盘或控制器的性能差别很大。一个镜像中存在多种不同的性能级别可能会导致性能大大降低。

选择片的原则

当选择要用来镜像文件系统的片时,请考虑以下几条原则。

- 任何文件系统,包括根(/)、swap和/usr,都可以使用镜像。任何应用程序(例如数据库)也可以使用镜像。
- 确保子镜像片的大小相同。不同大小的子镜像会导致部分磁盘空间不能使用。
- 如果镜像的文件系统中附加的第一个子镜像不是从柱面 0 开始,则其他所有子镜像都不能从柱面 0 开始。如果试图将从柱面 0 开始的子镜像附加到某个镜像,而该镜像中初始的子镜像不是从柱面 0 开始,则将显示以下错误消息:

can't attach

labeled submirror to an unlabeled mirror

必须确保要附加到镜像的所有子镜像都是从柱面 0 开始的,或者都不是从柱面 0 开始的。

所有子镜像的开始柱面不必相同,但是所有子镜像必须都包括或都不包括柱面0。

引导到单用户模式会导致镜像显示为需要维护

如果将具有根(/)、/usr和 swap 文件系统镜像的系统引导到单用户模式,则系统会指示需要对这些镜像进行维护。当使用 metastat 命令查看这些镜像时,这些镜像,甚至可能系统中的全部镜像,都将显示"需要维护"状态。

虽然该情况看起来有一定的潜在危险,但不必担心。当将系统引导到单用户模式时,metasync - r 命令(通常在引导系统以重新同步镜像时发生)将被中止。系统重新引导后,metasync - r 命令将运行并重新同步所有镜像。

如果此中断会造成较大影响,请手动运行 metasync - r 命令。

有关 metasync 的更多信息,请参见 metasync(1M) 手册页和《Solaris Volume Manager 管理指南》。

词汇表

3DES ([三重 DES] 三重数据加密标准)。一种对称密钥加密方法,可提供 168 位密钥长度。

AES (高级加密标准) 一种对称加密方法,可提供 128 位块数据加密技术。美国政府在 2000 年 10 月采用该算法的 Riindael 变型作为加密标准,AES 从而取代了 DES 成为政府的加密标

准。

bootlog-cgi 程序 一种 CGI 程序,使 Web 服务器可以在 WAN Boot 安装期间收集和存储远程客户机的引导和

安装控制台的消息。

certstore 文件 一种文件,包含用于特定客户机系统的数字证书。在 SSL 协商过程中,可能会要求客户机

向服务器提供证书文件。服务器使用该文件来验证客户机的身份。

CGI (公共网关接口)一种接口,外部程序通过该接口与HTTP服务器进行通信。为使用 CGI 而编写的程序称为 CGI 程序或 CGI 脚本。CGI 程序可以处理格式或分析输出,而服务器通

川编与的住序体为 CGI 住序以 CGI 脚本。 CGI 住序可以处理恰式以分析制出, 川服务

常不能执行这些操作。

DES (数据加密标准) 一种对称密钥加密方法,开发于 1975 年并在 1981 年由 ANSI 标准化为

ANSI X.3.92。DES 使用 56 位密钥。

DHCP (动态主机配置协议)一种应用层协议。它使TCP/IP 网络上的每台计算机或客户机可以

从一台或多台指定的和集中维护的 DHCP 服务器上提取 IP 地址和其他网络配置信息。此

工具减少了维护和管理大型 IP 网络的额外费用。

加密 通过使信息变得不可理解来防止未经授权的信息使用的过程。加密基于称为密钥的密码,

密钥用于解密信息。另请参见解密。

/etc/netboot 目录 此目录位于 WAN Boot 服务器上,包含 WAN Boot 安装所需的客户机配置信息和安全数

据。

/etc **目录** 包含关键系统配置文件和维护命令的目录。

/export 文件系统 OS 服务器上与网络上的其他系统共享的文件系统。例如,/export 文件系统可以包含无盘

客户机的根(/)文件系统和交换空间以及网络用户的起始目录。无盘客户机的引导和运行

依赖于 OS 服务器上的 /export 文件系统。

fdisk分区 磁盘驱动器的一个逻辑分区,专用于基于 x86 的系统上的特定操作系统。要安装 Solaris 软

件,必须在基于 x86 的系统上至少设置一个 Solaris fdisk 分区。基于 x86 的系统允许在一个 磁盘上最多设置四个不同的 fdisk 分区。这些分区可用于保留单独的操作系统。每个操作 系统必须位于唯一的 fdisk 分区上。每个系统在每个磁盘上只能有一个 Solaris fdisk 分

X.

文件系统 在 SunOS™ 操作系统中,您可以访问的文件和目录的树状网络。

引导装载器。该菜单显示系统中已安装的操作系统列表。使用 GRUB 可以轻松地引导各种

不同的操作系统,如 Solaris OS、Linux 和 Microsoft Windows。

这些命令以更改引导行为。

GRUB 主菜单 仅适用于 x86: 引导菜单,列出系统中已安装的操作系统。使用该菜单,无需修改 BIOS 或

fdisk分区设置即可轻松地引导操作系统。

HMAC 用于进行消息验证的加密散列方法。HMAC与重复加密散列函数(例如 MD5 或 SHA-1)

以及机密共享密钥配合使用。HMAC的加密能力取决于基础散列函数的特性。

HTTP (超文本传输协议) (n,)从远程主机提取超文本对象的 Internet 协议。该协议基于

TCP/IP •

HTTP的安全版本,通过使用安全套接字层(SSL)实现。

IPv6 IPv6是 Internet 协议 (IP) 的一个版本(版本 6),是从当前版本 IPv4(版本 4)演化而来的

版本。使用定义的转换机制部署 IPv6 不会破坏当前的操作。此外,IPv6 还提供了一个平台

以便应用新的 Internet 功能。

JumpStart 安装 一种安装类型,在此类安装中,通过使用工厂安装的 JumpStart 软件自动将 Solaris 软件安

装在系统上。

JumpStart 目录 当对自定义 JumpStart 安装使用配置文件软盘时, JumpStart 目录是软盘上包含全部基本自

定义 JumpStart 文件的根目录。当对自定义 JumpStart 安装使用配置文件服务器时,

JumpStart 目录是服务器上包含全部基本自定义 JumpStart 文件的目录。

Kerberos 一种网络验证协议,它使用强大的密钥加密技术,使客户机和服务器能够通过不安全的网

络连接向对方证明自己的身份。

keystore **文件** 一种文件,包含由客户机和服务器共享的密钥。在 WAN Boot 安装期间,客户机系统使用

密钥验证服务器的完整性, 或解密从服务器传输来的数据和文件。

LAN (局域网)一组邻近的计算机系统,通过某种连接硬件和软件的方式可以进行通信。

LDAP (轻量目录访问协议)一种标准的、可扩展的目录访问协议,由 LDAP 命名服务客户机和

服务器用于进行相互通信。

Manifest 段 Solaris Flash 归档文件的一个段,用于验证克隆系统。Manifest 段列出了系统上要保留的、

要添加到克隆系统的或者要从克隆系统中删除的文件。该段仅用于提供信息,它以内部格

式列出文件,不能用于脚本。

MD5 (消息摘要 5) 一种迭代式加密散列函数,用于进行消息验证(包含数字签名)。此函数

于 1991 年由 Rivest 开发。

menu.lst 文件 仅适用于 x86: 列出系统中安装的所有操作系统的文件。该文件的内容指定在 GRUB 菜单

上显示的操作系统的列表。使用该菜单,无需修改 BIOS 或 fdisk 分区设置即可轻松地引导

操作系统。

Miniroot Solaris 安装介质中所包含的最小可引导根 (/) 文件系统。miniroot 由安装和升级系统时所需

的 Solaris 软件组成。在基于 x86 的系统中,miniroot 会被复制到系统中,以作为故障安全

引导归档文件使用。请参见故障安全引导归档文件。

NIS SunOS 4.0(最低版本)网络信息服务。一种分布式网络数据库,包含有关网络上的系统和

用户的关键信息。NIS数据库存储在主服务器和全部从属服务器上。

NIS+ SunOS 5.0 (最低版本) 网络信息服务。NIS+取代了NIS (即 SunOS 4.0 [最低版本] 网络信

息服务)。

/opt 文件系统 包含第三方和非捆绑软件的挂载点的文件系统。

OS 服务器 向网络上的系统提供服务的系统。要为无盘客户机提供服务,OS 服务器必须为每个无盘

客户机的根(/)文件系统和交换空间(/export/root 和 /export/swap)留出磁盘空间。

Power Management 自动保存系统状态并在系统空闲 30 分钟后将其关闭的软件。当您在符合美国环保署的能源

之星标准的版本 2 的系统中安装 Solaris 软件时,系统将缺省安装 Power Management 软件。 例如,基于 sun4u SPARC 的系统即是一种缺省安装 Power Management 的系统。接下来重新

引导之后,系统会提示您启用或禁用 Power Management 软件。

能源之星标准要求系统或显示器在不活动之后自动进入"休眠状态"(功耗 30 瓦或更低)。

RAID-0卷 一类可以是条状或串联的卷。这些组件也称为子镜像。条状和串联是镜像的基本生成块。

RAID-1卷 一类通过保留多个副本复制数据的卷。RAID-1卷由一个或多个称为**子镜像**的 RAID-0卷组

成。RAID-1卷有时称为镜像。

rules.ok 文件 生成的 rules 文件的版本。自定义 JumpStart 安装软件需要使用 rules.ok 文件将系统与配

置文件进行匹配。要创建 rules.ok 文件,必须使用 check 脚本。

rules **文件** 一种文本文件,包含用于您希望自动安装的每组系统或单个系统的规则。每个规则根据一

个或多个系统属性区分一组系统。rules 文件将每组系统链接到一个配置文件,该配置文件是定义如何在该组中的每个系统上安装 Solaris 软件的文本文件。rules 文件在自定义

JumpStart 安装中使用。另请参见配置文件。

SHA1 (安全散列算法)可以在长度小于 264 的任意输入上运行以生成消息摘要的算法。

Solaris DVD 或 CD 映像 安装在系统中的 Solaris 软件,该软件可以通过 Solaris DVD 或 CD 访问,也可以通过复制了

Solaris DVD 或 CD 映像的安装服务器的硬盘访问。

Solaris Flash 一种 Solaris 安装功能,利用该功能,您可以在一个系统(称为**主系统**)上创建文件的归档

文件。然后您可以使用此归档文件安装其他系统,使其他系统的配置与主系统相同。另请

参见归档文件。

Solaris Live Upgrade 一种升级方法,使得当活动引导环境仍在运行时可以升级复制的引导环境,从而消除了生

产环境的停机时间。

Solaris Zones 用于虚拟化操作系统服务的软件分区技术,提供安全的隔离环境以便运行应用程序。在创

建非全局区域时,会构建一个应用程序执行环境,其中的进程与所有其他区域隔离。该隔离禁止一个区域中运行的进程监视或影响任何其他区域中运行的进程。另请参见**全局区域**

和非全局区域。

Solaris 安装程序

一个图形用户界面 (GUI) 或命令行界面 (CLI) 安装程序,它使用向导面板指导您逐步安装 Solaris 软件和第三方软件。

sysidcfa文件

一种文件,在其中可以指定一套预先配置系统的特殊系统配置关键字。

truststore 文件

一种文件,包含一个或多个数字证书。在 WAN Boot 安装期间,客户机系统将通过查看 truststore 文件中的数据来验证尝试执行安装的服务器的标识。

URL

(统一资源定位器)服务器和客户机用于请求文档的寻址系统。URL 通常被称为位置。URL 的格式是 protocol://machine:bort/document。

URL 样例为 http://www.example.com/index.html。

/usr 文件系统

独立系统或服务器上包含许多标准 UNIX 程序的文件系统。与服务器共享大型 /usr 文件系统而不是维护本地副本,从而最大限度地减少在系统上安装和运行 Solaris 软件所需的总磁盘空间。

/var 文件系统

一种文件系统或目录(位于独立系统上),包含可能在系统的生命周期内不断更改或增长的系统文件。这些文件包括系统日志、vi 文件、邮件文件和 UUCP 文件。

WAN

(广域网)一种网络,通过使用电话、光纤或卫星链接连接位于不同地点的多个局域网(LAN)或系统。

WAN Boot Miniroot

已被修改为执行 WAN Boot 安装的一种 Miniroot。WAN Boot Miniroot 包含 Solaris Miniroot中的软件的子集。另请参见Miniroot。

WAN Boot 安装

一种安装类型,使您可以使用 HTTP 或 HTTPS 通过广域网 (WAN) 引导和安装软件。WAN Boot 安装方法使您可以通过公共网络传输加密的 Solaris Flash 归档文件,以及在远程客户机上执行自定义 JumpStart 安装。

WAN Boot 服务器

一种 Web 服务器,提供在 WAN Boot 安装期间使用的配置文件和安全文件。

wanboot-cgi 程序

CGI 程序,用于检索和传输在 WAN Boot 安装中使用的数据和文件。

wanboot.conf 文件

一种文本文件,在其中可以指定执行 WAN Boot 安装所需的配置信息和安全设置。

wanboot 程序

二级引导程序,用于装入执行 WAN 引导安装所需的 WAN Boot Miniroot、客户机配置文件和安装文件。对于 WAN Boot 安装,wanboot 二进制程序执行类似 ufsboot 或 inetboot 二级引导程序的任务。

安全套接字层

(SSL) 在双方(客户机和服务器)之间建立安全连接的软件库,用于实现 HTTPS,即 HTTP 的安全版本。

安装服务器

提供 Solaris DVD 或 CD 映像的服务器,网络上的其他系统可以通过该服务器(也称为**介质服务器**)安装 Solaris。通过将 Solaris DVD 或 CD 映像复制到服务器的硬盘上可以创建安装服务器。

差别归档文件

一种 Solaris Flash 归档文件,仅包含两个系统映像(未更改的主映像和已更新的主映像) 之间的差别。差别归档文件包含要在克隆系统上保留、更改或删除的文件。差别更新只更 改指定的文件,并仅限于所包含的软件与未更改的主映像一致的系统。

超级用户

特殊用户,具有执行所有管理任务的权限。该超级用户可以读取和写入任何文件,执行任何程序,以及给任何程序发出中止信号。

初始安装 覆写当前运行的软件或初始化空白磁盘的安装。

Solaris OS 的初始安装将使用新版本的 Solaris OS 覆写一个或多个系统磁盘。如果您的系统没有运行 Solaris OS,则必须执行初始安装。如果您的系统正在运行可升级的 Solaris OS 版

本,则初始安装会覆写磁盘并且不保留 OS 或本地修改。

串联 RAID-0 卷。如果片被串联,则数据将被写入第一个可用片,直到该片被写满。该片写满

后,数据将依次写入下一个片。串联不提供数据冗余,除非它包含在镜像中。另请参见

RAID-0 卷。

磁盘 一个或一套磁化介质的圆盘,形成同心的磁轨和扇区,用于存储文件等数据。另请参见光

盘。

磁盘配置文件 表示磁盘结构 (例如,字节/扇区、标志、片)的文件。磁盘配置文件使您能够使用

pfinstall 从单个系统测试不同大小磁盘上的配置文件。

簇 软件包(软件模块)的逻辑集合。Solaris 软件分为多个**软件组**,其中每一个软件组都由簇

和软件包组成。

独立不需要其他任何计算机支持的计算机。

方向键 数字小键盘上的四个方向键之一。

非联网系统 未连接到网络或不依赖于其他系统的系统。

非全局区域 在 Solaris Operating System 的单个实例中创建的虚拟操作系统环境。一个或多个应用程序

可在非全局区域中运行,不与系统的其余部分交互。非全局区域也称为区域。另请参见

Solaris Zones 和全局区域。

服务器 管理资源并向客户机提供服务的网络设备。

格式化 将数据放入结构或将磁盘分成若干扇区以接收数据。

根 项分层结构中的顶层项。根是其他所有项均由此向下派生的唯一项。请参见根目录或根

(/) 文件系统。

(/)文件系统 系统的基础,并且永远不会卸载。根(/)文件系统包含对系统操作至关重要的目录和文

件,例如内核、设备驱动器和用于启动(引导)系统的程序。

根目录 顶层目录,其他所有目录均由此向下派生。

更新 一种安装过程或执行安装的过程,更改系统上同一类型软件。与升级不同,更新可能会使

系统降级。与初始安装不同,系统上必须存在要安装的同一类型软件,才能进行更新。

公钥 在公钥加密中使用的加密密钥。

公钥密码学 一种密码系统,它使用两种密钥:所有人都知道的公钥和只有消息接收者知道的私钥。

功能键 标有 F1、F2、F3 等的 10 个或更多个键盘键之一,这些键映射到特定的任务。

故障安全引导归档文件

仅适用于 x86: 当主引导归档文件被破坏时,用于进行恢复的引导归档文件。该引导归档文件用于在没有挂载根 (/) 文件系统的情况下启动系统。该引导归档文件在 GRUB 菜单中被称为故障安全。该归档文件的主要作用是重新生成通常用于引导系统的主引导归档文件。请参见引导归档文件。

挂载

访问某个磁盘上的目录的过程,该磁盘可以是正在提出挂载请求的计算机上的磁盘,也可以是网络上的远程磁盘。要挂载文件系统,您需要本地系统上的挂载点和要挂载的文件系统的名称(例如/usr)。

挂载点

一种工作站目录,可在此目录下挂载远程计算机上的文件系统。

关键文件系统

Solaris OS 需要的文件系统。使用 Solaris Live Upgrade 时,这些文件系统在活动和非活动引导环境的 vfstab 文件中是独立的挂载点。示例文件系统有 root (/)、/usr、/var 以及/opt。这些文件系统总是从源环境被复制到非活动的引导环境。

光盘

光盘,与磁盘相对,与压缩光盘 (CD) 市场上的常用拼写一致。例如,CD-ROM 或 DVD-ROM 就是光盘。

归档文件

一种文件,包含从主系统复制的文件的集合。该文件还包含有关归档文件的标识信息,例如名称和归档文件的创建日期。当您在系统上安装归档文件后,该系统就将包含主系统的确切配置信息。

归档文件可以是差别归档文件,即仅包含两种系统映像(未更改的主映像和已更新的主映像)之间的差别的 Solaris Flash 归档文件。差别归档文件包含要在克隆系统上保留、更改或删除的文件。差别更新只更改指定的文件,并仅限于所包含的软件与未更改的主映像一致的系统。

规则

为配置文件指定一个或多个系统属性的一系列值。规则在自定义 JumpStart 安装中使用。

核心软件组

一种软件组,包含在系统中引导和运行 Solaris OS 所需的最低数量的软件。核心软件组包括一些运行公用桌面环境 (CDE) 桌面所需的联网软件和驱动程序。核心软件组不包括 CDE 软件。

回退

返回到先前运行的环境。当您正在激活一个环境,而指定用于引导的引导环境失败或出现 不良行为时,可以使用回退。

交换空间

临时保留内存区内容(直至它被重新装入内存)的片或文件。也称为 / swap 或 swap 文件系统。

结束脚本

一种用户定义的 Bourne shell 脚本,在 rules 文件中指定,该脚本在 Solaris 软件安装在系统上之后、系统重新引导之前执行任务。可以对自定义 JumpStart 安装使用结束脚本。

解察

将编码数据转换为纯文本的过程。另请参见加密。

介质服务器

请参见安装服务器。

精简网络支持软件组

一种软件组,包含在有限的网络服务支持下引导和运行 Solaris 系统所需的最少数量的代码。精简网络软件组提供基于多用户文本的控制台和系统管理实用程序。该软件组还使系统能够识别网络接口,但不能激活网络服务。

镜像

请参见 RAID-1 卷。

卷 一组物理片或其他卷,在系统中显示为单个逻辑设备。对应用程序或文件系统来说,卷在

功能上等同于物理磁盘。

在某些命令行公用程序中,卷称作元设备。在标准 UNIX 术语中,卷也称为**伪设备**或**虚拟**

设备。

卷管理器 一种程序,提供管理 DVD-ROM、CD-ROM 和软盘上的数据和获得对这些数据的访问的机

制。

开发者 Solaris 软件组 一种软件组,包含最终用户 Solaris 软件组以及用于开发软件的库(包括文件、手册页和编

程工具)。

开始脚本 用户定义的 Bourne shell 脚本,在 rules 文件中指定,该脚本在 Solaris 软件安装在系统上之

前执行任务。只能对自定义 JumpStart 安装使用开始脚本。

可共享文件系统 像 /export/home 和 /swap 这样的用户自定义文件的文件系统。当您使用 Solaris Live

Upgrade 时,这些文件系统在活动和非活动的引导环境之间可以共享。可共享文件系统在活动和非活动引导环境的 vfstab 文件中包含同一挂载点。更新活动引导环境中的可共享文件也会更新非活动引导环境中的数据。缺省情况下,可共享文件系统是共享的,但是您可

以指定目标盘片, 然后复制该文件系统。

克隆系统 通过使用 Solaris Flash 归档文件安装的系统。克隆系统与主系统具有相同的安装配置。

客户机 在用于通信的客户机/服务器模型中,客户机是远程访问计算服务器资源(例如计算能力和

大容量内存)的处理机。

联网系统 为了通信和共享信息而通过硬件和软件连接起来的一组系统(称为主机)。称为局域网

(LAN)。系统联网时通常需要一个或多个服务器。

逻辑设备 位于一个或多个磁盘上的一组物理片,在系统中显示为单个设备。逻辑设备在 Solaris 卷管

理器中称为卷。对应用程序或文件系统来说,卷在功能上等同于物理磁盘。

密钥 用于加密或解密数据的密码。另请参见加密。

面板 用于组织窗口、对话框或 applet 中内容的容器。面板可以收集并确认用户输入。面板可由

向导使用,并按照一定的顺序来完成指定的任务。

名称服务器 为网络上的系统提供命名服务的服务器。

命令行 一种字符串,以命令开始,其后常跟参数(包括选项、文件名和其他表达式),以行结束

符结束。

命名服务 一个分布式网络数据库,它包含网络上所有系统的关键系统信息,以便系统能够彼此通

信。使用命名服务,可以在网络范围的基础上维护、管理和访问系统信息。如果不使用命名服务,则每个系统必须在本地 /etc 文件中维护各自的系统信息副本。Sun 支持以下命名

服务: LDAP、NIS和NIS+。

派生的配置文件 一种在自定义 JumpStart 安装过程中由开始脚本动态创建的配置文件。

配置文件 一种文本文件,用于定义在使用自定义 JumpStart 方法时如何安装 Solaris 软件。例如,配

置文件可以定义要安装的软件组。每个规则指定一个配置文件,如果系统与此规则相匹配,该文件就可以定义系统的安装方式。通常为每个规则创建一个不同的配置文件。但

是,同一配置文件可以用于多个规则。另请参见 rules 文件。

配置文件服务器 在 JumpStart 目录中包含全部基本自定义 JumpStart 文件的服务器。

配置文件软盘 在根目录(JumpStart 目录)中包含全部基本自定义 JumpStart 文件的软盘。

片 软件将磁盘空间分成的单元。

平台名称 uname -i 命令的输出。例如,Ultra 60 的平台名称是 SUNW,Ultra-60。

平台组 供应商出于发行特定软件的目的定义的硬件平台组。i86pc 和 sun4u 都属于有效的平台组。

区域 请参见非全局区域

全局区域 在 Solaris Zones 中,全局区域既是系统的缺省区域,也是用于系统范围内管理控制的区

域。只能从全局区域配置、安装、管理或卸载非全局区域。只能在全局区域中进行系统基础设施(如物理设备)的管理、路由或动态重新配置 (dynamic reconfiguration, DR)。全局区域中运行的具有适当权限的进程可访问与其他区域关联的对象。另请参见 *Solaris Zones*

和非全局区域。

软件包 组合成单个实体以进行模块化安装的软件集合。Solaris 软件分为多个**软件组**,其中每一个

软件组都由簇和软件包组成。

软件组 Solaris 软件的逻辑分组(簇和软件包)。在 Solaris 安装期间,您可以安装以下软件组之一

:核心软件组、最终用户 Solaris 软件组、开发者 Solaris 软件组或完整 Solaris 软件组,以及

仅用于 SPARC 系统的完整 Solaris 软件组加 OEM 支持。

散列 通过进行一些输入并生成明显比输入短的数字而生成的数字。同一个输出值始终针对同一

个输入生成。散列函数可用于表搜索算法、错误检测和篡改检测。如果用于篡改检测,选择散列函数可以使得很难找到生成同一个散列结果的两个输入。MD5 和 SHA-1 是单向散列函数的示例。例如,消息摘要可以接受可变长度的输入(例如磁盘文件),然后将其缩

减为较小的值。

散列法 将字符串更改为表示初始字符串的值或密钥的过程。

升级 一种安装过程,将文件和现有文件合并,并尽可能地保留修改。

升级 Solaris OS 会将 Solaris OS 的新版本与系统的一个或多个磁盘上的现有文件合并。升级

将最大限度地保留您对 Solaris OS 的前一版本所做的修改。

升级选项 Solaris 安装程序提供的一种选项。升级过程将新版本的 Solaris 与磁盘上现有的文件合并。

升级还尽可能多地保存自上次安装 Solaris 以来的本地修改。

实用程序 一种标准程序,通常在购买计算机时免费装备,用于进行计算机的内务处理。

数字证书 一种不可传送、不可伪造的数字文件,由通信双方均已信任的第三方颁发。

私钥 在公钥加密中使用的解密密钥。

探测关键字

一种语法元素,当使用自定义 JumpStart 方法进行安装时,可以提取有关系统的属性信息。探测关键字不需要您按照规则的要求设置匹配条件以及运行配置文件。另请参见规则。

完整 Solaris 软件组

包含完整 Solaris 发行版的软件组。

完整 Solaris 软件组加 OEM 支持 包含完整 Solaris 发行版以及附加 OEM 硬件支持的软件组。在基于 SPARC 的服务器上安装 Solaris 软件时建议使用此软件组。

网络安装

一种安装软件的方式,通过网络将软件从带有 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器的系统安装 到没有 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器的系统。网络安装需要**名称服务器**和**安装服务器**。

文档根目录

Web 服务器上的分层结构的根目录,其中包含要向正在访问 Web 服务器的用户显示的文件、映像和数据。

文件服务器

为网络上的系统存储软件和文件的服务器。

无盘客户机

网络上的一种客户机,它的所有磁盘存储均依赖干服务器。

系统配置文件

(system.conf) 一种文本文件,在其中可以指定要在 WAN Boot 安装中使用的 sysidcfg 文件和自定义 JumpStart 文件的位置。

校验和

用于对组进行校验的一组数据项的相加结果。数据项可以是数字,也可以是在计算校验和 期间被视为数字的其他字符串。校验和的值可以验证两台设备之间的通信是否成功。

卸载

取消对某个磁盘目录的访问的过程,该磁盘可以连接到计算机上,也可以连接到网络上的远程磁盘。

修补程序分析器

可以手动运行或作为 Solaris 安装程序的一部分运行的脚本。修补程序分析器在您的系统上执行分析,以确定升级到 Solaris 更新时要删除的修补程序(如果有)。

引류

将系统软件装入内存并启动该软件。

引导服务器

一种服务器系统,可以为同一网络子网上的客户机系统提供启动所需的程序和信息。如果安装服务器与要安装 Solaris 软件的系统位于不同的子网上,则必须通过网络安装引导服务器。

引导归档文件

仅适用于 x86:引导归档文件是用于引导 Solaris OS 的关键文件集合。在挂载根 (/) 文件系统前,系统启动过程中将需要这些文件。系统中将维护以下两个引导归档文件:

- 在系统中用于引导 Solaris OS 的引导归档文件。该引导归档文件有时被称为主引导归档文件。
- 当主引导归档文件被破坏时,用于进行恢复的引导归档文件。该引导归档文件用于在没有挂载根(/)文件系统的情况下启动系统。在 GRUB 菜单中,该引导归档文件被称为故障安全。该归档文件的主要作用是重新生成通常用于引导系统的主引导归档文件。

引导环境

强制性文件系统(磁盘片和挂载点)的集合,对 Solaris OS 的运行至关重要。这些磁盘片可以位于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。

活动的引导环境是当前引导的引导环境。一次只能引导一个活动的引导环境。非活动引导环境是当前未引导的引导环境,但可以处于等待在下一次重新引导时被激活的状态。

程。

硬链接 引用磁盘上的文件的目录项。多个此类目录项可以引用同一个物理文件。

语言环境 共享同一种语言、风俗或文化习俗的地理区域、政治区域或社区(美国英语表示为

en US, 英国英语表示为 en UK)。

域 Internet 命名分层结构的一部分。域表示本地网络上一组共享管理文件的系统。

域名 分配给本地网络上一组共享管理文件的系统的名称。网络信息服务 (NIS) 数据库必须有域

名才能正常工作。域名包括一系列用句点分隔的组件名称(例如: tundra.mpk.ca.us)。

在一个域名中,越靠右的组件名称所标识的网域范畴越广(通常指远程区域)。

元设备 请参见**卷**。

证书颁发机构 (CA) 可信任的第三方组织或公司,可以颁发用于创建数字签名和公钥/私钥对的数字证

书。CA可以保证被授予唯一证书的个体的真实身份。

主机名 使网络上的其他系统能够识别某个系统的名称。该名称在特定域内(通常指的是在任何一

个组织内)的所有系统中必须是唯一的。主机名可以是字母、数字和减号(-)的任意组

合, 但不能以减号开头或结束。

主系统 用于创建 Solaris Flash 归档文件的系统。系统配置保存在归档文件中。

主引导归档文件 引导归档文件,用于在系统中引导 Solaris OS。该引导归档文件有时被称为主引导归档文

件。请参见引导归档文件。

状态数据库 一种数据库,用于存储有关 Solaris 卷管理器配置状态的信息。状态数据库是多个复制的数

据库副本的集合。每个副本都称为一个状态数据库副本。状态数据库可以跟踪所有已知状

态数据库副本的位置和状态。

状态数据库副本 状态数据库的副本。副本可以确保数据库中的数据有效。

子镜像 请参见 RAID-0 卷。

子网 为了简化路由将单个逻辑网络分为较小物理网络的解决方案。

子网掩码 用于从 Internet 地址中选择子网寻址位的位掩码。掩码长 32 位,它选择 Internet 地址的网

络部分和1位或多位的本地部分。

自定义 JumpStart 一种安装类型,在此类安装中,基于用户自定义的配置文件,将 Solaris 软件自动安装在系

统上。您可以为不同类型的用户和系统创建自定义的配置文件。自定义 JumpStart 安装是

您创建的一种 JumpStart 安装。

自定义探测文件 一种必须与 rules 文件位于同一个 JumpStart 目录中的文件,它是一个 Bourne shell 脚本,

包含两种函数:探测函数和比较函数。探测函数收集您需要的信息或进行实际的工作,并设置您定义的相应的 SI_环境变量。探测函数成为探测关键字。比较函数调用相应的探测函数并比较探测函数的输出,如果关键字匹配则返回 0,如果关键字不匹配则返回 1。比较

函数成为规则关键字。另请参见 rules 文件。

最终用户 Solaris 软件组 一种软件组,包含核心软件组以及向最终用户推荐的软件,包括公用桌面环境 (CDE) 和台

式软件。

作业

将由计算机系统完成的用户自定义任务。

索引

F Flash, 请参见归档文件 I IP 地址 指定缺省路由, 51,59	R RAID-0卷 定义,81 概念性概述,81 原则,87-91 RAID-1卷 创建信息,87 定义,81 概念性概述,81 和磁盘几何参数,87
J JumpStart, 防止安装过程中出现提示,17	原则,87-91
K Kerberos 要配置的信息,48,56 M menu.lst 文件,描述,69-71	Solaris Flash, 请参见归档文件 Solaris Live Upgrade, 选择安装程序, 30 Solaris Zones 分区技术 磁盘空间需求, 76 升级, 74 使用 Solaris Flash 归档文件安装, 75 Solaris 安装的新增功能, 15 Solaris 交互式安装程序, 选择安装程序, 30 stty命令, 54,60
N NFSv4 域名,新增功能, 17	安 安全安装, 19 安装 建议的磁盘空间, 34-37 利用 Solaris Flash 归档文件, 39

安装(**续**) 任务概述,27 通过网络 规划,29-30 与升级比较、30

串

申联 创建信息,87 定义,81 概念性概述,81

磁

磁盘空间 规划,34-37 为非全局区域规划,76 要求,软件组,36

大

大型文件处理, Solaris Flash 归档文件, 19

多

多数一致算法,80

非

非全局区域 磁盘空间需求,76 升级,74 使用 Solaris Flash 归档文件安装,75 新增功能,15

服

服务分区,安装过程中保留(基于 x86 的系统), 45

副

副本,80

概

概述,基于 GRUB 的引导, 65-67

归

归档文件 安装, 39 大型文件处理, 19 描述, 31 使用 Solaris Flash 归档文件安装, 75 选择安装程序, 30

规

规划 初始安装与升级比较,30 磁盘空间,34-37 基于 GRUB 的引导,68 任务概述,27 通过网络安装,29-30 选择安装程序,30

核

核心系统支持软件组 大小,36 描述,35-37

基

基于 GRUB 的引导 概述, 65-67 工作原理, 66 规划, 68 描述

menu.lst 文件, 69-71

基于 GRUB 的引导,描述 (**续**) 主菜单,68 设备命名约定,66-67 通过网络,68 新增功能,20 基于 x86 的系统的引导,20

键

键盘,配置语言,新增功能,17

精

精简网络支持软件组 大小,36 描述,35-37

镜

镜像,**请参见**RAID-1卷

卷

卷

概念性概述,78 命名约定,88 使用,78 虚拟磁盘,78

开

开发者 Solaris 软件组 大小, 36 描述, 35-37

可

可信 Solaris, 新增功能, 19

软

软件组 大小,36 描述,36 升级,41

设

设备命名约定 在 GRUB 中, 66-67

升

升级

安装了非全局区域,74 非全局区域,新增功能,15 建议的磁盘空间,34-37 利用 Solaris Flash 归档文件 描述,39 任务概述,27 与初始安装比较,30

完

完整 Solaris 软件组 大小, 36 描述, 35-37 完整 Solaris 软件组加 OEM 支持 大小, 36 描述, 35-37

ΧХ

网络配置, NFSv4 域名, 17 网络引导, 利用 GRUB, 68

为

为安装做准备 安装前需要的信息、47-54 为安装做准备(续) 准备系统以便安装、47

修

修补程序、61

要

要求

磁盘空间, 34-37 内存, 33

引

引导

RAID-1 卷和单用户模式, 91 利用 GRUB, 概述, 65-67 利用 GRUB 从网络, 要求, 68 引导磁盘分区布局, 新缺省值(基于 x86 的系统) , 45 引导装载器, GRUB, 65-67

语

语言,配置键盘,17

元

元设备,请参见卷

状

状态数据库 定义,80-81 概念性概述,80-81 状态数据库副本,80 定义,80 基本操作,80 状态数据库副本 (**续**) 使用,80 位置,86,87 在一个片上创建多个,86

最小数量、86

子

子镜像、**请参见**请参见 RAID-0 卷

自

自定义 JumpStart 安装,选择安装程序, 30

最

最终用户 Solaris 软件组 大小, 36 描述, 35-37