

ITA_利用手順マニュアル

Terraform-driver

一第1.9版 一

Copyright © NEC Corporation 2020. All rights reserved.

免責事項

本書の内容はすべて日本電気株式会社が所有する著作権に保護されています。

本書の内容の一部または全部を無断で転載および複写することは禁止されています。

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。

日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任を負いません。

日本電気株式会社は、本書の内容に関し、その正確性、有用性、確実性その他いかなる保証もいたしません。

商標

- · LinuxはLinus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Apache、Apache Tomcat、Tomcatは、Apache Software Foundationの登録商標または商標です。
- · Terraformは、HashiCorpの登録商標または商標です。

その他、本書に記載のシステム名、会社名、製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。 なお、® マーク、TM マークは本書に明記しておりません。

※本書では「Exastro IT Automation」を「ITA」として記載します。

目次

目次	2
はじめに	
1 Terraform driver 概要	4
1.1 Terraform について	4
1.2 Terrform driver について	4
2 Terraform driver での変数取り扱い	5
	5
	5
3 Terraform driver コンソールメニュー構成	6
3.1 メニュー/画面一覧	6
4 Terraform driver 利用手順	7
** ***	7
5 Terraform driver での Policy の適用	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10
6 Terraform driver 機能·操作方法説明	
	11
	11
	12
	12
5 — —	14
•	16
	19
	21
	23
•	25
•	27
,	29
6.2.10 Movement-Module 紐付	
6.2.11 代入値自動登録	
6.2.12 代入值管理	
6.2.13 作業実行	
6.2.14 作業状態確認	
=*	42
6.2.16 連携先 Terrraform 管理	
7 構築コード記述方法	
·-·	45
•	45
	46
8 運用操作	
	47
8.2 メンテナンス方法について	48

はじめに

本書では、ITA の機能および操作方法について説明します。

1 Terraform driver 概要

本章では Terraform および Terraform driver について説明します。

1.1 Terraform について

Terraform とは HashiCorp 社が提供するインフラストラクチャを効率化するオーケストレーションツールです。

HCL(HashiCorp Configuration Language)という言語でコード化したインフラストラクチャ構成について、実行計画を生成したうえで構築を実行します。

また、Policy as Code によるアクセスポリシーをコード化して管理することが可能です。

Terraform の詳細情報については、Terraform の製品マニュアルを参照してください。

1.2 Terrform driver について

Terraform deriver は ITA システムのオプションとして機能し、ITA システムで登録した Terraform に対し、Organization の作成、Workspace の作成、作業の実行(Plan / PolicyCheck / Apply) および作業ログの取得を行うことができます。

作業の実行(Plan / Apply)に利用する Module ファイルや、PolicyCheck を行うための Policy ファイルを ITA システム上で部品化し、再利用できるよう管理することができます。



図 1.2-1 ITA システム概要

また、Terraform driver は、Module 中の変数を画面から設定することができます。詳細は本書「<u>2 Terraform</u> driver での変数取り扱い」をご参照ください。

2 Terraform driver での変数取り扱い

2.1 変数の種類

Terraform driver では、Module 中の変数の具体値を ITA の設定画面から設定することができます。

※設定方法の詳細は、本書「6.2.12 代入値管理」を参照してください。

Module 中の変数で、ITA の変数として扱える変数は以下の 1 種類があります。

種類	内容
通常変数	変数名に対して具体値を 1 つ定義できる変数です。 Module 内の変数は HCL(HashiCorp Configuration Language)の変数ルールに従い以下の形式で記述してください。この場合「xxx」が Module から変数として抜出されます。 variable "xxx" { ~省略~ }

2.2 変数の抜出および具体値登録

ITA にアップロードされた Module 素材から変数を抜出して具体値を登録できます。

抜出した変数の具体値は「<u>6.2.11</u>代入値自動登録」「<u>6.2.12</u>代入値管理」で具体値を登録します。 登録された変数と具体値は、作業実行時に Terraform 側の Workspace で管理する Variables に対し、「変数名」が「Key」、「具体値」が「Value」として登録されます。

3 Terraform driver コンソールメニュー構成

本章では、ITA コンソールのメニュー構成について説明しますなお、Web コンソールへのログイン方法、およびメニュー画面の構成要素/基本的な操作については、「ファーストステップガイド」を参照してください。

3.1 メニュー/画面一覧

① ITA 基本コンソールのメニュー

Terraform driver で利用する ITA 基本コンソールのメニュー一覧を以下に記述します。

表 3.1-1 基本コンソール メニュー/画面一覧

N	ю	メニューグループ	メニュー・画面	説明
1		ITA	投入オペレーション	オペレーション一覧をメンテナンス(閲覧/登録/更新/廃止)できます。
1		基本コンソール	一覧	

② Terraform driver コンソールのメニュー

Terraform driver コンソールのメニュー一覧を以下に記述します。

表 3.1-2Terraform driver コンソール メニュー/画面一覧

		·	Ver コンソール メーユー/画画一見
No	メニューグループ	メニュー・画面	説明
1		インターフェース情報	ITA と連携する Terraform の情報を管理します。
2		Organizations 管理	Terraform で利用する Organization の情報を管理します。
3		Workspaces 管理	Terraform で利用する Workspace の情報を管理します。
4		Movement 一覧	Symphony に登録する Movement の一覧を管理します。
5		Module 素材集	Module ファイルを管理します。
6		Policies 管理	Policy ファイルを管理します。
7		Policy Sets 管理	Policy Set を管理します。Policy Set は Policy および Workspace と 紐づけることで、作業実行時に対象の Workspace に対して Policy を 有効にします。
8		PolicySet-Policy 紐付 管理	PolicySet と Policy の紐付けを管理します。
9	Terraform	PolicySet-Workspace 紐付管理	PolicySet とWorkspace の紐付けを管理します。
10		Movement-Module 紐 付	Movement と Module 素材の関連付けを管理します。
11		代入値自動登録	パラメータシートのメニューに登録されているオペレーション毎の項目 や値を紐付ける Movement と変数を管理します
12		代入値管理	変数の代入値を管理します。
13		作業実行	作業実行す MMovement とオペレーションを選択し実行を指示します。
14		作業状態確認	作業実行状態を表示します。
15		作業管理	作業実行履歴を管理します。
16		連携先 Terrraform 管理	ITA と連携されている Terraform に登録されている Organization, Workspace, Policy, PolicySet の一覧表示および削除をすることができます。

4 Terraform driver 利用手順

各 Terraform コンソールの利用手順について説明します


4.1 Terraform 作業フロー

各 Terraform コンソールにおける標準的な作業フローは以下のとおりです。

各作業の詳細は次項に記載しています。

ITA 基本コンソールの利用方法は、「利用手順マニュアル_基本コンソール」を参照してください。

以下は、Terraform で作業を実行するまでの流れです。





● 作業フロー詳細と参照先

① 投入オペレーション名の登録

ITA 基本コンソールのオペレーション一覧の画面から、作業用の投入オペレーション名を登録します。 詳細は「<u>6.1.1</u> オペレーション一覧」を参照してください。

② インターフェース情報の登録

ITA システムと連携する Terraform の情報を登録します。 詳細は「6.2.1 インターフェース情報」を参照してください。

③ Organization の登録と連携

Organization の情報を登録し、Terraform との連携を行います。 詳細は「<u>6.2.2</u> Organizations 管理」を参照してください。

④ Workspace の登録と連携

Workspace の情報を登録し、Terraform との連携を行います。 詳細は「<u>6.2.3</u> Workspaces 管理」を参照してください。

⑤ 作業パターン(Movement)の登録

作業用の Movement を登録します。 詳細は「<u>6.2.4 M</u>ovement 一覧」を参照してください。

⑥ Module 素材の登録

作業で実行する Module ファイルを登録します。 詳細は「6.2.5 Module 素材集」を参照してください。

⑦ Policy の登録(必要に応じて実施)

作業実行前に行う PolicyCheck で実行する Policy ファイルを登録します。 詳細は「6.2.6 Policies 管理」を参照してください。

⑧ PolicySet の登録(必要に応じて実施)

Policy を適用する Workspace と紐付けるための PolicySet を登録します。 詳細は「<u>6.2.7</u> Policy Sets 管理」を参照してください。

9 PolicySet に Policy を指定

PolicySet と Policy の紐付けを登録します。 詳細は「<u>6.2.8</u> PolicySet-Policy 紐付管理」を参照してください。

⑩ PolicySet に Workspace を指定

PolicySet と Workspace の紐付けを登録します。 詳細は「<u>6.2.9</u> PolicySet-Workspace 紐付管理」を参照してください。

① Movement に Module 素材を指定

登録した Movement に Module 素材を指定します。 詳細は「6.2.10 Movement-Module 紐付」を参照してください。

① 変数値の設定(必要に応じて実施)

Movement に登録した Module 素材内で定義した変数の値を設定します。変数を利用していない場合、 設定は不要です。

詳細は「6.2.12代入値管理」を参照してください。

① 作業実行

実行日時、投入オペレーションを選択して設定して処理の実行を指示します。 詳細は「<u>6.2.13</u>作業実行」を参照してください。

14 作業状態確認

実行した作業の状態がリアルタイムで表示されます。 また、作業の緊急停止や、実行ログ、エラーログを監視することができます。 詳細は「6.2.14 作業状態確認」を参照してください。

⑤ 作業履歴確認

実行した作業の一覧が表示され履歴が確認できます。 詳細は「<u>6.2.15</u>作業管理」を参照してください。

5 Terraform driver での Policy の適用

5.1 Policy/PolicySet/Workspace の紐付けについて

Policy を適用させるために、Policy に関する各設定登録をした後に紐付設定をする必要があります。

最初に「<u>6.2.6</u> Policies 管理」で登録した Policy と「<u>6.2.7 Policy Sets 管理</u>」で登録した PolicySet を「<u>6.2.8</u> PolicySet-Policy 紐付管理」にて紐付けをします。

次に「<u>6.2.3 Workspaces 管理</u>」で登録した Workspace と「<u>6.2.7 Policy Sets 管理</u>」で登録した PolicySet を「<u>6.2.9 PolicySet-Workspace 紐付管理</u>」にて紐付けをします。

作業実行時に Movement に紐付いた Workspace に対し、PolicySet とそれに紐付けられた Policy が適用されます。




図 5.1-1 Policy/PolicySet/Workspace の紐付けについて

6 Terraform driver 機能・操作方法説明

本章では、Terraform driverで利用する各コンソールの機能について説明します。

6.1 基本コンソール

本節では、ITA 基本コンソールでの操作について記載します。 本作業は ITA 基本コンソールマニュアルを参照して、ITA 基本コンソール画面内で作業を実施してください。

6.1.1 オペレーション一覧

(1) [オペレーション一覧]画面では、オーケストレータで実行する作業対象ホストに対するオペレーションを 管理します。作業は ITA 基本コンソール内メニューより選択します。




図 6.1-1 サブメニュー画面(オペレーション一覧)

登録方法の詳細は、関連マニュアルの「利用手順マニュアル 基本コンソール」をご参照下さい。

6.2 Terraform driver コンソール

本節では、Terraform コンソールでの操作について記載します。

6.2.1 インターフェース情報

(1) [インターフェース情報]では、ITA システムと連携する Terraform の情報をメンテナンス(閲覧/更新)することができます。連携対象となる Terraform の Hostname と、Terraform の User が発行した User Token が必要となります。




図 6.2.1-1 サブメニュー画面(インターフェース情報)

(2) 「一覧」-「更新」ボタンより、インターフェース情報の登録を行います。 インターフェース情報が未登録または、複数レコード登録されている状態で作業実行した場合、作業実 行は想定外エラーとなります。



図 6.2.1-2 登録画面(インターフェース情報)

(3) インターフェース情報画面の項目一覧は以下のとおりです。

表 6.2.1-1 項目一覧(インタフェース情報)

項目	説明	入力 必須	入力形式	制約事項
Hostname	ITA システムが連携する対象である Terraform の	0	手動入力	最大長 256 バイト
	Hostname を入力します。			
User Token	Terraform の[User Settings]より発行した User	0	手動入力	最大長 256 バイト

項目		説明	入力 必須	入力形式	制約事項
		Token を入力します。			
Proxy	Address	プロキシサーバのアドレスを入力します。		手動入力	
		ITA がプロキシ環境下にある場合、Terraform までの			
		疎通のために設定が必要な場合があります。			
	Port	プロキシサーバのポートを入力します。		手動入力	
		ITA がプロキシ環境下にある場合、Terraform までの			
		疎通のために設定が必要な場合があります。			
状態監視周	男期(単位ミ	「6.2.14 作業状態確認」で表示されるログのリフレッ	0	手動入力	最小値 1000 ミリ秒
リ秒)		シュ間隔を入力します。通常は 3000 ミリ秒程度が推			
		奨値です。			
進行状態表	示行数	「 <u>6.2.14 作業状態確認</u> 」での進行ログ·エラーログの	0	手動入力	-
		最大表示行数を入力します。			
		ステータスが[未実行]、[準備中]、[実行中]、[実行中			
		(遅延)]の場合、指定した行数でログを出力します。			
		ステータスが[完了]、[完了(異常)]、[想定外エラー]、			
		[緊急停止]、[未実行(予約)]、[予約取消]の場合、指			
		定した行数ではなくすべてのログを出力します。			
		環境毎にチューニングを要しますが、通常は 1000 行			
		程度が推奨値です。			
NULL 連携		代入値自動登録設定でパラメータシートの具体値が	0	リスト選択	
		NULL(空白)の場合に 、代入値管理への登録 を			
		NULL(空白)の値で行うか設定します。代入値自動登			
		録設定メニューの「NULL 連携」が空白の場合この値			
		が適用されます。			
		・「有効」の場合、パラメータシートの値がどのような			
		値でも代入値管理への登録が行われます。			
		・「無効」の場合、パラメータシートに値が入っている			
		場合のみ代入値管理への登録が行われます。			
備考		自由記述欄です。	-	手動入力	最大長 4000 バイト

6.2.2 Organizations 管理

(1) [Organizations 管理]では、Terraform で利用する Organization についてのメンテナンス (閲覧/登録/ 更新/廃止)を行います。また、ITA システムに登録した Organization を Terraform へ連携(登録/更新/削除)することができます。




図 6.2.2-1 サブメニュー画面(Organizations 管理)

(2) 「登録」-「登録開始」ボタンより、Organization 情報の登録を行います。



図 6.2.2-2 登録画面(Organizations 管理)

(3) Organization を「登録」した後、「一覧/更新」より「連携状態チェック」ボタンをクリックすると、 Terraform との連携状態を確認できます。連携状態に応じて Terrraform への連携(登録/更新/削除) ボタンがアクティブに変わり、クリックすることで Terraform との連携を実行できます。 Organization が Terraform に連携(登録)されていない状態で作業実行した場合、作業実行は想定外 エラーとなります。

「<u>6.2.1 インターフェース情報</u>」で登録した「Hostname」および「User Token」に誤りがあると、Terraform との連携が失敗し、連携状態に以下のメッセージが表示されます。

『Terraform との接続に失敗しました。インターフェース情報を確認して下さい。』

Workspaces 管理ボタンをクリックすると、対象の Organization の「6.2.3 Workspaces 管理」へ遷移します。



図 6.2.2-3 Terraform 連携(Organizations 管理)

(4) Organizations 管理画面の項目一覧は以下のとおりです。

表 6.2.2-1 項目一覧(Organizations 管理)

		及 0.2.2-1 共日 見(Organization)	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		
Ŋ	目	説明	入力 必須	入力形式	制約事項
Organizatio	n Name	Organization の名前を入力します。	0	手動入力	最大長 40 バイト
		半角英数字と記号 (アンダーバーとハイフ			
		ン)のみ利用可能です。			
Email address		Organization の Email address を入力します。	0	手動入力	最大長 128 バイト
Terraform	連携状態	連携状態チェックを実行するボタンです。	-	-	
連携	チェック				
	連携状態	対象の Organization について、Terraform との連	-	-	
		携状態が表示されます。			
		Terraform 側に登録されていない場合は『登録な			
		し』。登録されているが Email address に差異が			
		ある場合は『更新あり』。登録されている場合は			
		『登録済み』と表示されます。			
	登録	登録を実行するボタンです。『登録なし』の場合に	-	-	
		アクティブ化されます。クリックすることで			
		Terraform に対象の Organization を登録します。			
	更新	更新を実行するボタンです。『更新あり』の場合に	-	-	
		アクティブ化されます。クリックすることで			
		Terraformに登録されている対象の Organization			
		の Email address を更新します。			
	削除	削除を実行するボタンです。『登録済み』『更新あ	-	-	
		り』の場合にアクティブ化されます。クリックするこ			
		とで Terraform に登録されている対象の			
		Organization を削除します。			
		※削除した Organization は元に戻すことができ			
		ません。また、Organization 配下にある			
		Workspace も削除されます。			
Workspaces	 s 管理	「6.2.3 Workspaces 管理」へ遷移するボタンで	-	-	
		す。			
備考		自由記述欄です。	-	手動入力	最大長 4000 バイト

6.2.3 Workspaces 管理

(1) [Workspaces 管理]では、Terraform で利用する Workspace についてのメンテナンス(閲覧/登録/更新/廃止/リソース削除)を行います。また、ITA システムに登録した Workspace を Terraform へ連携(登録/更新/削除/リソース削除)することができます。Workspace は Organization に紐付くため、先に「6.2.2 Organizations 管理」で対象を登録しておく必要があります。




図 6.2.3-1 サブメニュー画面(Workspaces 管理)

(2) 「登録」-「登録開始」ボタンより、Workspace 情報の登録を行います。



図 6.2.3-2 登録画面(Workspaces 管理)

(3) Workspace を「登録」した後、「一覧/更新」より「連携状態チェック」ボタンをクリックすると、Terraform との連携状態を確認できます。連携状態に応じて Terrraform への連携(登録/更新/削除/リソース削除)ボタンがアクティブに変わり、クリックすることで Terraform との連携を実行できます。

Organization が Terraform に連携(登録)されていない状態で作業実行した場合、作業実行は想定外エラーとなります。

「<u>6.2.1 インターフェース情報</u>」で登録した「Hostname」および「User Token」に誤りがあると、Terraform との連携が失敗し、連携状態に以下のメッセージが表示されます。

『Terraform との接続に失敗しました。インターフェース情報を確認して下さい。』

また、選択した Organization が Terraform に連携(登録)されていない場合も同様のメッセージが表示されます。

Organization のリンクをクリックすると、対象の「<u>6.2.2 Organizations 管理</u>」へと遷移します。 Movement 一覧ボタンをクリックすると、対象の Organization:Workspace の「<u>6.2.4 Movement 一覧</u>」 へ遷移します。 PolicySet-Workspace 紐付管理ボタンをクリックすると、対象の Organization:Workspace の「<u>6.2.8</u> <u>PolicySet-Policy 紐付管理</u>」へ遷移します。




図 6.2.3-2 Terraform 連携(Workspaces 管理)

(4) Workspaces 管理画面の項目一覧は以下のとおりです。

表 6.2.3-1 項目一覧(Workspaces 管理)

	項目		説明	入力 必須	入力形式	制約事項
Organization Name			「 <u>6.2.2 Organizations 管理</u> 」にて登録した		リスト選択	
			Organization Name を選択します。			
Workspace I	Name		Workspace の名前を入力します。	0	手動入力	最大長 90
	·		半角英数字と記号 (アンダーバーとハイフ			バイト
			ン)のみ利用可能です。			
Terraform Ve	ersion		Terraform のバージョンを入力します。空欄の場		手動入力	
			合は連携(登録)時に最新のバージョンが自動的			
			に適用されます。			
Terraform	連携	連携状態	連携状態チェックを実行するボタンです。	-	-	
連携		チェック				
		連携状態	対象の Workspace について、Terraform との連	-	-	
			携状態が表示されます。			
			Terraform 側に登録されていない場合は『登録な			
			し』。登録されているが Terraform Version に差異			
			がある場合は『更新あり』。登録されている場合は			
			『登録済み』と表示されます。			
		登録	登録を実行するボタンです。『登録なし』の場合に	-	-	
			アクティブ化されます。クリックすることで			

						4000 /	バイト
備考			自由記述欄です。	-	手動入力	最大	、長
紐付管理			タンです。				
PolicySet-Workspace			「 <u>6.2.8 PolicySet-Policy 紐付管理</u> 」へ遷移するボ	-	-		
Movement -	 - - 覧		「 <u>6.2.4 Movement 一覧</u> 」へ遷移するボタンです。	-	-		
			の削除が実行されます。				
			象の Workspace ごとに構成・管理されたリソース				
			リックすると「 <u>6.2.14</u> 作業状態確認」に遷移し、対				
			クリックすると確認ダイアログが表示され[OK]をク				
			の場合にアクティブ化されます。				
			除を実行するボタンです。『登録済み』『更新あり』				
	リソース削除		Workspace ごとに構成・管理されたリソースの削	-	-		
			元に戻すことができません。				
			Workspace を削除します。 ※Workspace を削除するとリソースの削除は実				
			とで Terraform に登録されている対象の Workspaceを削除します。				
			り』の場合にアクティブ化されます。クリックするこ				
		削除	削除を実行するボタンです。『登録済み』『更新あ	-	-		
		de IBA	の Terraform Version を更新します。				
			Terraform に登録されている対象の Workspace				
			アクティブ化されます。クリックすることで				
		更新	更新を実行するボタンです。『更新あり』の場合に	-	-		
			Terraform に対象の Workspace を登録します。				

6.2.4 Movement 一覧

(1) [Movement 一覧]では、Movement 名についてのメンテナンス (閲覧/登録/更新/廃止)を行います。 Movement は Terraform 利用情報として Organization:Workspace と紐付ける必要があるため、先に「6.2.2 Organizations 管理」「6.2.3 Workspaces 管理」で対象を登録しておく必要があります。




図 6.2.4-1 サブメニュー画面(Movement 一覧)

(2) 「登録」-「登録開始」ボタンより、Movement 情報の登録を行います。



図 6.2.4-2 登録画面(Movement 一覧)

(3) Movement-Module 紐付ボタンをクリックすると対象の Movement の「6.2.10 Movement-Module 紐 付」へ遷移します。



図 6.2.4-3 サブメニュー画面 (Movement 一覧)

(4) Movement 一覧画面の項目は以下の通りです。

表 6.2.4-1 項目一覧(Movement 一覧)

項目		説明	入力 必須	入力形式	制約事項
Movement	名	Movement の名称を入力します。	0	手動入力	最大長 256 バイト
オーケストレ	ノ ータ	『Terraform』が自動で入力されます。	-	-	-
遅延タイマ-	_	Movement が指定期間遅延した場合にステータ	-	手動入力	-
		スを遅延として警告表示したい場合に指定期間(1			
		~)を入力します。(単位:分)			
		未入力の場合は警告表示しません。			
Terraform	Organization	「 <u>6.2.3 Workspaces 管理</u> 」にて登録した	0	リスト選択	
利用情報	:Workspace	(Organization と紐付く)Workspace を選択しま			
		す。			
Movement-Module 紐付		「6.2.10 Movement-Module 紐付」へ遷移するボ	-	-	
		タンです。			
備考		自由記述欄です。	-	手動入力	最大長 4000 バイト

6.2.5 Module 素材集

(1) [Module 素材集]ではユーザーが作成した Module のメンテナンス (閲覧/登録/更新/廃止)を行います。

Module の記述などに関しては、「7.1 Module の記述」を参照してください。




図 6.2.5-1 サブメニュー画面(Module 素材集)

(2) 「登録」-「登録開始」ボタンより、Movement 情報の登録を行います。




図 6.2.5-2 登録画面(Module 素材集)

「登録」の前に、「Module 素材」を「事前アップロード(①)」してください。「アップロード状況(②)」に Module のファイル名が表示されたのを確認してから、「登録」ボタンを押してください。



(3) Movement-Module 紐付ボタンをクリックすると対象の Movement の「6.2.10 Movement-Module 紐付」へ遷移します。



図 6.2.5-3 サブメニュー画面(Module 素材集)

(4) Module 素材集の項目一覧は以下のとおりです。

表 6.2.5-1 項目一覧(Module 素材集)

	> 0:=:0 : XM 28 (o store : XM)							
項目	説明	入力 必須	入力形式	制約事項				
Module 素材名	ITA で管理する Module 素材名を入力します。	0	手動入力	最大長 256 バイト				
Module 素材	作成した Module ファイルをアップロードします。	0	ファイル 選択	最大サイズ 4G バイト				
Movement-	「 <u>6.2.10 Movement-Module 紐付</u> 」へ遷移するボタンで	-	-					
Module 紐付	す。							
備考	自由記述欄です。	-	手動入力	最大長 4000 バイト				

(5) BackYard の処理で Module ファイル内に定義している変数を抜出します。抜出した変数は「6.2.11 代入値自動登録」や「6.2.12 代入値管理」で具体値の登録が可能になります。 抜出する タイミングはリアルタイムではありませんので「6.2.11 代入値自動登録」や「6.2.12 代入値管理」で変数が扱えるまでに時間がかかる**1 場合があります。

※1 抜出のタイミングは「<u>8.2 メンテナンス方法について</u>」の「③起動周期の変更」に記載していますので、そちらをご参照ください

6.2.6 Policies 管理

(1) [Policies 管理]ではユーザーが作成した Policy のメンテナンス(閲覧/登録/更新/廃止)を行います。Policy の記述など関しては、「7.2 Policy の記述」を参照してください。





図 6.2.6-1 サブメニュー画面(Policies 管理)

(2) 「登録」-「登録開始」ボタンより、Policy の登録を行います。



図 6.2.6-2 登録画面(Policies 管理)

「登録」の前に、「Policy素材」を「事前アップロード(①)」してください。「アップロード状況(②)」に Playbook のファイル名が表示されたのを確認してから、「登録」ボタンを押してください。



(3) PolicySet-Policy 紐付管理ボタンをクリックすると、「6.2.8 PolicySet-Policy 紐付管理」へ遷移します。



図 6.2.6-3 サブメニュー画面(Policies 管理)

(4) Policies 管理の項目一覧は以下のとおりです。

表 6.2.6-1 項目一覧(Policies 管理)

項目	説明	入力 必須	入力形式	制約事項
Policy 名	ITA で管理する Policy 名を入力します。	0	手動入力	最大長 256 バイト
Policy 素材	作成した Policy ファイルをアップロードします。	0	ファイル選択	最大サイズ 4G バイト
PolicySet-Policy 紐付 管理	「 <u>6.2.8 PolicySet-Policy 紐付管</u> <u>理</u> 」へ遷移するボタンです。	-	-	
備考	自由記述欄です。	-	手動入力	最大長 4000 バイト

6.2.7 Policy Sets 管理

(1) [Policy Sets 管理]では Policy Set のメンテナンス(閲覧/登録/更新/廃止)を行います。 Policy Set は「6.2.8 PolicySet-Policy 紐付管理」「6.2.9 PolicySet-Workspace 紐付管理」で Policy および Workspace と紐付けることで、作業実行時に Workspace に対して Policy を適用させます。




図 6.2.7-1 サブメニュー画面(Policy Sets 管理)

(2)「登録」-「登録開始」ボタンより、PolicySet の登録を行います。



図 6.2.7-2 登録画面(Policy Sets 管理)

(3) PolicySet-Policy 紐付管理ボタンをクリックすると、「<u>6.2.8 PolicySet-Policy 紐付管理</u>」へ遷移します。 また、PolicySet-Workspaces 紐付管理ボタンをクリックすると、「<u>6.2.9 PolicySet-Workspace 紐付管</u> 理」へ遷移します。



図 6.2.7-3 サブメニュー画面(Policy Sets 管理)

(4) Policy Sets 管理の項目一覧は以下のとおりです。

表 6.2.7-1 項目一覧(PolicySets 管理)

項目	説明	入力 必須	入力形式	制約事項
PolicySet 名	ITA で管理する PolicySet 名を入力します。	0	手動入力	最大長 256 バイト
PolicySet-Policy	「 <u>6.2.8 PolicySet-Policy 紐付管理</u> 」へ遷移するボタンで	-	-	
紐付管理	す。			
PolicySet-Workspaces	「 <u>6.2.9 PolicySet-Workspace 紐付管理</u> 」へ遷移するボタ	-	-	
紐付管理	ンです。			
備考	自由記述欄です。	-	手動入力	最大長 4000 バイト

6.2.8 PolicySet-Policy 紐付管理

(1) [PolicySet-Policy 紐付管理]では、「6.2.6 Policies 管理」で作成した Policy と「6.2.7 Policy Sets 管理」 で作成した PolicySet の紐付けについてメンテナンス(閲覧/登録/更新/廃止)を行います。



図 6.2.8-1 サブメニュー画面(PolicySet-Policy 紐付管理)

(2) 「登録」-「登録開始」ボタンより、PolicySet-Policy 紐付の登録を行います。



図 6.2.8-2 登録画面(PolicySet-Policy 紐付管理)

(3) Policy Set のリンクをクリックすると、対象の「6.2.7 Policy Sets 管理」へ遷移します。また、Policy のリンクをクリックすると、対象の「6.2.6 Policies 管理」へ遷移します。



図 6.2.8-3 サブメニュー画面(PolicySet-Policy 紐付管理)

(4) PolicySet-Policy 紐付管理の項目一覧は以下のとおりです。

表 6.2.8-1 項目一覧(PolicySet-Policy 紐付け管理)

項目	説明	入力 必須	入力形式	制約事項
Policy Set	「 <u>6.2.7 Policy Sets 管理</u> 」にて登録したを PolicySet 名を	0	リスト選択	

	選択します。			
Policy	「 <u>6.2.6 Policies 管理</u> 」にて登録したを Policy 名を選択し	0	リスト選択	
	ます。			
備考	自由記述欄です。	-	手動入力	最大長 4000 バイト

6.2.9 PolicySet-Workspace 紐付管理

(1) [PolicySet-Workspace 紐付管理]では、「<u>6.2.3 Workspaces 管理</u>」で作成した Workspace と「<u>6.2.7 Policy Sets 管理</u>」で作成した PolicySet の紐付けについてメンテナンス(閲覧/登録/更新/廃止)を行います。




図 6.2.9-1 サブメニュー画面 (PolicySet-Workspace 紐付管理)

(2) 「登録」-「登録開始」ボタンより、PolicySet-Workspace 紐付の登録を行います。



図 6.2.9-2 登録画面(PolicySet-Workspace 紐付管理)

(3) Policy Set のリンクをクリックすると、対象の「<u>6.2.7 Policy Sets 管理</u>」へ遷移します。 また、Organization:Workspace のリンクをクリックすると、対象の「<u>6.2.3 Workspaces 管理</u>」へ遷移します。



図 6.2.9-3 サブメニュー画面 (PolicySet-Workspace 紐付管理)

(4) PolicySet-Workspace 紐付管理の項目一覧は以下のとおりです。

表 6.2.9-1 項目一覧(PolicySet-Workspace 紐付け管理)

A circ i Ma 25% cirches de l'alla de					
項目	説明	入力 必須	入力形式	制約事項	
Policy Set	「 <u>6.2.7 Policy Sets 管理</u> 」にて登録したを PolicySet 名を 選択します。	0	リスト選択		
Organization:Workspace	「 <u>6.2.3 Workspaces</u> 管理」にて登録した(Organization と 紐付く)Workspace を選択します。	0	リスト選択		
 備考	自由記述欄です。	-	手動入力	最大長 4000 バイト	

6.2.10 Movement-Module 紐付

(1) [Movement-Module 紐付]では、Movement で実行する Module 素材のメンテナンス(閲覧/登録/更新/廃止)を行います。

Movement に対して複数の Module 素材を紐付けることが可能です。



図 6.2.10-1 サブメニュー画面(Movement-Module 紐付)

(2) 「登録」-「登録開始」ボタンより、Movement-Module 紐付の登録を行います。



図 6.2.10-2 登録画面(Movement-Module 紐付)

(3) Movement のリンクをクリックすると、「6.2.4 Movement 一覧」へ遷移します。 また、Module 素材のリンクをクリックすると、「6.2.5 Module 素材集」へ遷移します。



図 6.2.10-3 サブメニュー画面 (Movement-Module 紐付)

(4) Movement-Module 紐付の項目一覧は以下のとおりです。

表 6.2.10-1 項目一覧(Movement-Module 紐付)

項目	説明	入力 必須	入力形式	制約事項
Movement	「 <u>6.2.4 Movement 一覧</u> 」にて登録した Movement を選択します。	0	リスト選択	1
Module 素材	「 <u>6.2.5 Module 素材集</u> 」で登録した Module 素材を選択します。	0	リスト選択	1
備考	自由記述欄です。	-	手動入力	最大長 4000 バイト

6.2.11 代入値自動登録

- (1) [代入値自動登録]では、メニュー作成機能で作成したパラメータシート(オペレーションあり)と、 Movement の変数を紐付けます。登録した情報は BackYard の処理により代入値管理に反映されます。
 - _7.3 BackYard コンテンツ(2)代入値自動登録設定に反映ルールを記載しています。




図 6.2.11-1 サブメニュー画面(代入値自動登録)

(2) 「登録」-「登録開始」ボタンより、代入値管理を行います。



図 6.2.11-2 登録画面(代入値自動登録)

(3) メニューID または、メニュー名のリンクをクリックすると、対象のメニューへ遷移します。



図 6.2.11-3 サブメニュー画面(代入値自動登録)

(4) 登録画面の項目一覧は以下のとおりです。

表 6.2.11-1 項目一覧(代入値自動登録)

カラム		説明	入力	入力形式	制約事項
メニューグループ:メニュー		11 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	必須		
メニュークル-	ーフ : メニュー	メニュー作成機能で作成したパラメータシート(オペ	0	リスト選択	
		レーションあり)が表示 されます。 該当のパラメー			
		タシートを選択します。			
項目		選択したパラメータシートの項目が表示されます。	0	リスト選択	
		対象の項目を選択します。			
登録方式		Value 型:項目の設定値を紐付けた変数の具体値	0	リスト選択	
		とする場合に選択します。			
		Key 型:項目の名称を紐付けた変数の具体値とす			
		る場合に選択します。			
		項目の設定値が空白の場合は紐付け対象外となり			
		ます。			
		Key-Value 型:項目の名称(Key)と設定値(Value)を			
		紐付けた変数の具体値とする場合に選択します。			
Movement		Movement 一覧で登録した Movement が表示さ	0	リスト選択	
		れます。Movement を選択します。			
Key	変数名	Movement-Module 紐付で登録した資材で使用して	0	リスト選択	登録方式で Key 型
情報		いる変数が表示されます。	または		または Key-Value 型を
		Key 型で具体値に紐付けたい変数を選択します。	/		選択した場合は必須
Value	変数名	Movement-Module 紐付で登録した資材で使用して	0	リスト選択	登録方式で Value 型
情報		いる変数が表示されます。	または		または Key-Value 型を
		Value 型で具体値に紐付けたい変数を選択します。	/		選択した場合は必須
HCL 設定		「OFF」または「ON」を選択します。	0	リスト選択	
		BackYard の処理により代入値管理に反映する際、			
		選択した値が引き継がれます。			
NULL 連携		パラメータシートの具体値が NULL(空白)の場合	-	リスト選択	-
		に、代入値管理への登録を NULL(空白)の値で行う			
		か設定します。			
		│ ・「有効」の場合、パラメータシートの値がどのような			
		値でも代入値管理への登録が行われます。			
		・「無効」の場合、パラメータシートに値が入っている			
		場合のみ代入値管理への登録が行われます。			
		・空白の場合、インターフェース情報の「NULL 連携」			
		の値が適用されます。			
		自由記述欄です。	-	手動入力	最大長 4000 バイト
		l .		l .	l .

6.2.12 代入値管理

(1) [代入値管理]では、オペレーションごとに、対象の Movement で利用される Module 内の変数に代入する具体値をメンテナンス(閲覧/登録/更新/廃止)できます。



図 6.2.12-1 サブメニュー画面(代入値管理)

(2) 「登録」-「登録開始」ボタンより、代入値管理を行います。



図 6.2.12-2 登録画面(代入値管理)

代入値管理の変数は、「6.2.5 Module素材集」で登録されたファイルの情報から反映されます。

※ 反映のタイミングは「<u>8.2 メンテナンス方法について</u>」の「③起動周期の変更」に記載していますので、そちらをご参照ください

(3) 代入値管理に登録した変数は、作業実行時に Terraform 側の Workspace で管理する Variables に対し、「変数名」が「Key」、「具体値」が「Value」として登録されます。

「HCL 設定」を「ON」にしていた場合は「HCL」にチェックが入った状態で登録されます。

「Sensitive 設定」を「ON」にしていた場合は「Sensitive」にチェックが入った状態で登録されます。

(4) 代入値管理の項目一覧は以下のとおりです。

表 6.2.12-1 項目一覧(代入値管理)

項目	説明	入力 必須	入力形式	制約事項
オペレーション	対象のオペレーションを選択します。	0	リスト選択	-
Movement	対象の Movement を選択します。	0	リスト選択	-
変数名	Movement-Module 紐付にて登録されている Module 素	0	リスト選択	-
	材の中から、選択された Movement にアタッチしている変			
	数名が表示されます。変数を選択します。			
HCL 設定	「OFF」または「ON」を選択します。	0	リスト選択	
	「ON」を選択した場合、Terraform 側の Workspace に登			
	録する際にその変数に対する「HCL」を有効にします。変			
	数に文字列以外の値を設定する際などに設定します。			
Sensitive 設定	「OFF」または「ON」を選択します。	0	リスト選択	
	「ON」を選択した場合、具体値を暗号化し ITA 上で表示さ			
	せないようにします。			
	また Terraform 側の Workspace に登録する際にその変			
	数に対する「Sensitive」を有効にし、具体値を表示させな			
	いようにします。			
具体値	オペレーション/Movement で使用する変数の具体値を入	0	手動入力	最大長 8192 バイト
	カします。			
備考	自由記述欄です。	-	手動入力	最大長 4000 バイト

6.2.13 作業実行

(1) 作業の実行を指示します。Movement 一覧、オペレーション一覧からそれぞれラジオボタンで選択し、 実行ボタンを押すと、「6.2.14 作業状態確認」に遷移し、実行されます。




図 6.2.13-1 サブメニュー画面(作業実行)

① 予約日時の指定

「予約日時」を入力することで、実行および Plan 確認を予約することができます。 「予約日時」には、未来の日時のみ登録可能です。

② Movement の指定

「6.2.4 Movement 一覧」で登録した Movement を選択します。

③ オペレーションの指定

「6.1.1 オペレーション一覧」で登録したオペレーションを選択します。

4 実行

「実行」ボタンをクリックすると、「6.2.14 作業状態確認」に遷移し、作業が実行されます。 Plan および PolicyCheck 完了後に Apply が自動で実行されます。

⑤ Plan 確認

「Plan 確認」ボタンをクリックすると、「実行」ボタンをクリックした場合同様に作業実行が開始されますが、Plan および PolicyCheck 完了後に RUN に対し「Discard Run」が適用され、Apply は実行されません。

(2) Output ブロックを含む Module が Conductor から実行された場合、Output ブロックに書かれた内容が データリレイストレージパス(Conductor 実行時、各 Movement で共有するディレクトリを、ITA サーバ から見たディレクトリパス)に json 形式ファイルで保存されます。

このファイルを使用することにより、同一 Conductor の別の Movement で Terraform が出力した値を使用することができます。

ファイルパス

[データリレイストレージパス]/[Conductor インスタンス ID]/terraform output [作業 No].json

例:/exastro/data_relay_storage/conductor/000000001/terraform_output_000000001.json

データリレイストレージパス・・・[Conductor]-[Conductor インターフェース情報]メニューの[データリレイストレージパス]

Conductor インスタンス ID・・・[Conductor]-[Conductor 作業一覧]メニューの[Conductor インスタンス ID](左 0 埋め 10 桁)

作業 No.···[Terraform]-[作業管理]メニューの[作業 No.](左 0 埋め 10 桁)

記述例

```
variable "VAR_sample" {
  type = string
  default = "sample_string"
}
output "output_sample" {
  value = "${var.VAR_sample}"
}
```

出力例

```
| "output_sample": "sample_string"
```

6.2.14 作業状態確認

(1) 作業の実行状態を監視します。




図 6.2.14-1 サブメニュー画面(作業状態確認)

① 実行状態表示

実行状況に即し、「ステータス」が表示されます。

「実行種別」には Plan 確認の場合には「Plan 確認」、Workspace ごとに構成・管理されたリソースの削除(「6.2.3Workspaces 管理」と「6.2.16 連携先 Terrraform 管理」から実行されます。)の場合は「リソース削除」、それ以外の場合には「通常」が入ります。

「進行状況(Plan ログ)」「進行状況(PolicyCheck ログ)」「進行状況(Apply ログ)」には Terraform で実行する Plan / PolicyCheck / Apply の各実行状況のログが表示されます。

ステータスが想定外エラーで終了した場合、「6.2.1 1/29-7ェース情報」の登録不備や、「6.2.2 1/29 Organizations 管理」「6.2.3 1/29 Workspaces 管理」での Terraform との連携(登録)がされていない、あるいはその他の Web コンテンツの登録不備が原因であれば、「進行状況(エラーログ)」にメッセージが表示されます。

それ以外のエラーの場合は「進行状況(エラーログ)」にメッセージが表示されません。この場合は、 プロセスのログにエラー情報が記録されます。必要に応じてプロセスのログを確認ください。 ※プロセスのログは「8.2 メンテナンス方法について」の「④ログファイル名」に記載していますので、そちらをご参照ください。

「呼出元 Symphony」には、どの Symphony から実行されたかを表示します。Terraform ドライバ から直接実行した場合や Conductor から実行した場合は空欄になります。

「呼出元 Conductor」には、どの Conductor から実行されたかを表示します。Terraform ドライバ から直接実行した場合や Symphony から実行した場合は空欄になります。

「実行ユーザ」には、作業実行メニューより「実行」ボタンを押下した際のログインユーザが表示されます。

「Terraform 利用情報」に表示される「RUN-ID」は Terraform 側で管理する実行管理の ID で、Backyard コンテンツによる Terraform との連携処理の際に利用されます。

※「実行種別」が「リソース削除」の場合は下記の項目が設定されません。

- ·呼出元 Symphony
- ·呼出元 Conductor
- ·Movement(ID、名称、遅延データ(分))
- ・オペレーション(No.、名称、ID)
- •代入值
- ・入力データ(投入データ)

② 代入值確認

「確認」ボタンで「6.2.12代入値管理」が表示され、作業対象のオペレーションと Movement に絞り込んだ代入値が表示されます。

③ 緊急停止/予約取り消し

「緊急停止」ボタンで構築作業を停止させることができます。

また、実行前の「予約実行」の作業の場合は、「予約取消」ボタンが表示されます。「予約取消」ボタンで予約実行が取り消せます。

4) ログ検索

実行ログ、エラーログは、フィルタリングができます。各ログのフィルタのテキストボックスに検索したい文字列を入力し、「該当行のみ表示」のチェックボックスをチェックすることで該当する行だけが表示されます。

実行ログ、エラーログのリフレッシュ表示間隔と最大表示行数を、「6.2.1 インターフェース情報」の「状態監視周期(単位ミリ秒)」と「進行状態表示行数」で設定できます。

⑤ 投入データ

実行した Module 素材、Policy 素材および設定した代入値の一覧を json 形式で取得したファイルを格納した zip 形式ファイルをダウンロードすることができます。

格納されているファイルは以下の通りです。

表 6.2.14-1 投入データ格納ファイル

ディレクトリ名	ファイル名	説明
-	(投入した Module 素材	投入した Module 素材ファイルが zip ファイルの直下にすべて
	ファイル名)	格納されます。
-	(投入した Policy 素材フ	投入した Policy 素材ファイルが zip ファイルの直下にすべて
	ァイル名)	格納されます。
variables	variables.json	設定した各代入値についての「変数名(key)」「具体値
		(value)」「HCL 設定」「Sensitive 設定」の設定値を json 形式
		で取得したファイルです。
		Sensitive 設定が ON(true)の場合は具体値には null が設定
		されます。

⑥ 結果データ

実行ログ、エラーログおよび、Terraform が生成した state ファイルを格納した zip 形式ファイルを ダウンロードすることができます。

格納されているファイルは以下の通りです。

表 6.2.14-2 結果データ格納ファイル

	双 0.2.	
ディレクトリ名	ファイル名	説明
-	plan.log	進行状況(Plan ログ)に出力された内容を記載した log ファイ
		ルです。
-	policyCheck.log	進行状況(policyCheck ログ)に出力された内容を記載した
		log ファイルです。
	apply.log	進行状況(Apply ログ)に出力された内容を記載した log ファイ
		ルです。
	error.log	進行状況(エラーログ)に出力された内容を記載した log ファイ
		ルです。
-	sv-XXXXXX.tfstate	Terraform が生成した state ファイルです。ファイル名は
		Terraform が作成するため、実行毎に異なります。
		バックアップ用途として、暗号化された状態で保存されていま
		す。

6.2.15 作業管理

(1) 作業の履歴を閲覧できます。

条件を指定し「フィルタ」ボタンをクリックすると、作業一覧テーブルを表示します。

「作業状態確認」ボタンで、「6.2.14 作業状態確認」に遷移し、実行状態の詳細を見ることができます。




図 6.2.15-1 サブメニュー画面(作業管理)

6.2.16 連携先 Terrraform 管理

(1) 「6.2.1 インターフェース情報」に登録した情報をもとに Terraform へ接続し、Terraform に登録されている Organizaiton / Workspace / Policy / PolicySet の一覧をそれぞれ表示できます。 表示された一覧から ITA に登録された対象を、Terraform から削除することができます。 Workspace ごとに構成・管理されたリソースの削除を実行することができます。 また、PolicySet に紐付いた Workspace および Policy の紐付けを解除することができます。

図 6.2.16-1 サブメニュー画面(連携先 Terraform 管理)

(2) 各一覧取得により表示される項目一覧は以下の通りです。

表 6.2.16-1 項目一覧(Organization 登録管理)

及 0.2.10 1		
項目	説明	
Organization	Terraform に登録されている Organization の名前です。	
Name		
Email address	Organization に登録されている Email address です。	
ITA の登録状態	対象の Organization Name が「 <u>6.2.2</u> Organizations 管理」に登録されている場合は「登録済み」と表示さ	
	れます。登録されていない場合は「未登録」と表示されます。	
削除	ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示され[OK]をクリックすると対象の Organization が Terraform	
	上から削除されます。	
	※削除した Organization は元に戻すことができません。	

表 6.2.16-2 項目一覧(Workspace 登録管理)

項目	説明
Organization	対象の Workspace と紐付いている Organization の名前です。
Name	
Workspace Name	Terraform に登録されている Workspace の名前です。
Terraform Version	対象の Workspace に設定されている Terraform Version です。
ITA の登録状態	対象の Workspace Name が「 <u>6.2.3</u> Workspaces 管理」に登録されている場合は「登録済み」と表示され
	ます。登録されていない場合は「未登録」と表示されます。
リソース削除	ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示され[OK]をクリックすると「 <u>6.2.14</u> 作業状態確認」に遷移し、
	対象の Workspace ごとに構成・管理されたリソースの削除が実行されます。
	※削除したリソースは元に戻すことができません。
削除	ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示され[OK]をクリックすると対象の Workspace が Terraform 上

	から削除されます。
	※Workspace を削除するとリソースの削除は実行することができません。また、削除した Workspace は
	元に戻すことができません。

表 6.2.16-3 項目一覧(Policy 登録管理)

	衣 0.2.10-0
項目	説明
Organization	対象の Policy と紐付いている Organization の名前です。
Name	
Policy Name	Terraform に登録されている Policy の名前です。
ITA の登録状態	対象の Policy Name が「 <u>6.2.6</u> Policies 管理」に登録されている場合は「登録済み」と表示されます。登録
	されていない場合は「未登録」と表示されます。
Policy Code をダ	リンクをクリックすると、対象の Policy の Policy Code ファイルをダウンロードできます。
ウンロード	
削除	ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示され[OK]をクリックすると対象の Policy が Terraform 上から
	削除されます。
	※削除した Policy は元に戻すことができません。

表 6.2.16-4 項目一覧(PolicySet 登録管理)

項目	説明
Organization	対象の PolicySet と紐付いている Organization の名前です。
Name	
PolicySet Name	対象の PolicySet の名前です。
紐付 Workspace	対象の PolicySet に紐付いている Workspace の名前です。
紐付 Policy	対象の PolicySet に紐付いている Policy の名前です。
ITA の登録状態	対象の PolicySet Name が「 <u>6.2.7</u> Policy Sets 管理」に登録されている場合は「登録済み」と表示されま
	す。登録されていない場合は「未登録」と表示されます。
削除/紐付解除	PolicySet Name に対しては「削除」ボタンが、紐付 Workspace および紐付 Policy に対しては「紐付解除」
	ボタンが表示されます。
	「削除」ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示され[OK]をクリックすると対象の PolicySet が
	Terraform 上から削除されます。
	「紐付解除」ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示され[OK]をクリックすると対象の Workspace もし
	くは Policy の PolicySet との紐付けが解除されます。
	※削除した PolicySet は元に戻すことができません。

7 構築コード記述方法

Terraform driver で Module および Policy の記述について説明します。

7.1 Module の記述

Module ファイルは、HCL(HashiCorp Configuration Language)という HashiCorp 社独自の言語により記述します。

HCL の詳細については、Terraform の製品マニュアルを参照してください。

7.2 Policy の記述

Policy ファイルは、Sentinel language いう HashiCorp 社独自の言語により記述します。

Sentinel language の詳細については、Terraform の製品マニュアルを参照してください。

7.3 BackYard コンテンツ

(1) 変数自動登録

「6.2.5 Module 素材集」に登録した Module 素材ファイルから変数を抽出します。 変数の抽出ルールについては「2.1 変数の種類」をご参照ください。 なお、取出すタイミングは「Terraform 変数自動登録」プロセスの起動周期に依存します。

(2) 代入值自動登録設定

連携対象としたパラメータシートのオペレーションの項目の設定値と紐付けた Movement と変数の情報を代入値管理に反映します。

なお、取出すタイミングは「Terraform 自動登録設定」プロセスの起動周期に依存します。

代入値管理は複数の操作者が更新を行います。最終更新者が他操作者の場合は反映処理をしません。

代入値自動登録設定のデータを反映したい場合は、代入値管理で該当レコードを廃止にする操作を 行ってください。

代入値管理への反映ルールを以下に記載します。

① 代入値自動登録に登録されている情報を代入値管理へ反映時

			該当レコードあり		
代入値管理	該当レコード		≠具体	本値	該当レコード
の状態	なし	=具体値	最終更	新者	廃止中
			BackYard 処理	他操作者	
代入値管理	新規レコード		該当レコードの		廃止レコード
への反映	追加	_	具体値更新	_	復活

[※] 該当レコード:オペレーション+Movement+変数名+HCL 設定+アクセス権が同一のレコードの意

② 代入値自動登録に登録されていない情報(代入値管理のみに登録)を代入値管理へ反映

少了法签班	該当レコードあり		
代入値管理 の状態	最終更新者		
の仏感	BackYard 処理	他操作者	
代入値管理への反映	該当レコード廃止	-	

③ HCL 設定について

代入値自動登録に設定した「HCL 設定」の値は代入値管理に反映する際に同じ値が設定されます。

④ Sensitive 設定について

連携対象としたパラメータシートの項目が「パスワード」の場合は代入値管理に反映する際に「Sensitive 設定」が ON で設定されます。それ以外の場合は OFF で設定されます。

⑤ アクセス許可ロールについて

連連携対象としたパラメータシートのレコードに設定されたオペレーションのアクセス許可ロールと、代入値自動登録のレコードに設定された Movement のアクセス許可ロールを参照し、一致しているすべてのアクセス許可ロールが代入値管理に反映する際に設定されます。

どちらもアクセス許可ロールが設定されていない場合(空欄の場合)は、代入値管理に反映する際も空欄が設定されます。

また、一致するアクセス許可ロールが一つも無い場合は代入値管理にレコードが作成されません。

8 運用操作

本機能を活用する操作は、クライアント PC のブラウザ画面からのユーザー利用による入力だけでなく、システム運用・保守による操作もあります。用意している運用・保守の操作は次のとおりです。

8.1 メンテナンス

Terraform-driver のプロセスの開始/停止/再起動に必要なファイルは以下となります。

説明	対象ファイル名
Terraform 作業実行監視	ky_terraform_execute-workflow.service
未実行作業の実行を行う。	
Terraform 作業実行監視	ky_terraform_checkcondition-workflow.service
実行中作業の状態確認およびログ取得を行う。	
Terraform 変数自動登録	ky_terraform_varsautolistup-workflow.service
アップロードした Module 素材から変数の取出しを行う。	
Terraform 自動登録設定 ky_terraform_valautosetup-workflow.service	
代入値自動登録に設定された情報を代入値管理に反映を行う。	

対象ファイルは「/usr/lib/systemd/system」に格納されています。 プロセス起動/停止/再起動の方法は次の通りです。 root 権限でコマンドを実行してください。

① プロセス起動

systemctl start ky_terraform_execute-workflow.service

① プロセス停止

systemctl stop ky_terraform_execute-workflow.service

② プロセス再起動

systemctl restart ky_terraform_execute-workflow.service

各対象ファイル名に置き換えて起動/停止/再起動を行ってください。

8.2 メンテナンス方法について

① NORMAL レベルへの変更

以下のファイルの 8 行目「DEBUG」を「NORMAL」に書き換えます。 ログレベル設定ファイル: <インストールディレクトリ>/ita-root/confs/backyardconfs/ita_env

② DEBUG レベルへの変更

以下のファイルの 8 行目「NORMAL」を「DEBUG」に書き換えます。 ログレベル設定ファイル: <インストールディレクトリ>/ita-root/confs/backyardconfs/ita_env

③ 起動周期の変更

各対象ファイルの ExecStart の 5 番目のパラメータを変更します。(単位:秒) 例外を除き起動周期はデフォルト値の使用をしてください。

書き換え後、プロセス再起動(restart)後に有効になります。

④ ログファイル名

プロセス名	ログファイル名
ky_terraform_execute-workflow	ky_terraform_execute-workflow_YYYYMMDD.log
ky_terraform_checkcondition-workflow	ky_terraform_checkcondition-workflow_YYYYMMDD.log
ky_terraform_varsautolistup-workflow	ky_terraform_varsautolistup-workflow_YYYYMMDD.log
ky_terraform_valautosetup-workflow	ky_terraform_valautosetup-workflow_YYYYMMDD.log

ログファイルの出力先: <インストールディレクトリ>/ita-root/logs/backyardlogs