

Выключение стенда

Пояснение

В состав коллекции **oVirt Ansible Collection** входит роль **shutdown_env**, с помощью которой можно совершить корректное выключение всего стендса.

В отличии от простого выключения хоста, виртуальные машины завершаются командой **shutdown**, в то время как при выключении хоста происходит терминация ВМ. Также если zVirt развернут в режиме **HostedEngine**, то перед выключением стендса будет произведен перевод Менеджера управления в режим глобального обслуживания.

В примерах использования ниже предполагается, что Playbook запускается с **Менеджера управления**, информация о запуске Playbook с внешнего хоста представлена во [Введении в автоматизацию работы zVirt с помощью Ansible](#).

1. Использование роли

1. Создайте playbook со следующим содержимым:

```
YAML | □
---
- name: zVirt shutdown environment
  hosts: localhost
  connection: local
  gather_facts: false

  vars:
    engine_url: https://zvirt.vlab.local/ovirt-engine/api # Здесь нужно
      указать FQDN Менеджера управления
    engine_user: admin@internal
    engine_password: admin
    engine_cafile: /etc/pki/ovirt-engine/ca.pem

  roles:
    - ovirt.shutdown_env
```

2. Запустите playbook `ansible-playbook shutdown.yml`

2. Включение HostedEngine

- После включения стенда, подключитесь к хосту, на котором был установлен Менеджер управления, и выполните команду:

```
hosted-engine --vm-status
```

BASH | □

- После того, как вы убедитесь, что менеджер управления включился, отключите режим обслуживания с помощью команды:

```
hosted-engine --set-maintenance --mode=none
```

BASH | □

Импорт OVA-файлов в zVirt с помощью "Ansible"

Пояснение

Коллекция Ansible **ovirt** предоставляет возможность импорта ВМ из OVA-файла. Примеры использования предполагают запуск Playbook с **Менеджера управления**, подробная информацию о запуске Playbook с внешнего хоста представлена во [Введении в автоматизацию работы zVirt с помощью Ansible](#).

1. Пример использования

Ниже представлен пример импорта ВМ из OVA-файла в zVirt:

```
YAML | □
---
- name: OVA import
  hosts: localhost
  connection: local
  gather_facts: false

  tasks:
    - name: Login
      ovirt_auth:
        url: "https://uruk-zvirtsa-srv.uruk.local/ovirt-engine/api"
        username: "ansible@internal"
        password: "password"
      register:loggedin
    - name: Import
      ovirt_vm:
        auth: "{{ ovirt_auth }}"
        cluster: Default
        name: Imported_VM
        host: zvirt-host.domain.local
        timeout: 1800
        poll_interval: 30
        kvm:
          name: Imported_VM
          url: ova:///ova/import_vm.ova
          storage_domain: Default
    - name: Logout
      ovirt_auth:
        ovirt_auth: "{{ ovirt_auth }}"
```

```
state: absent
when: notloggedin.skipped | default(false)
```

Путь до OVA указывается в блоке **kvm: url**. На директорию и сам OVA-файл необходимо назначить владельца vdsm:kvm, для этого необходимо выполнить команду:

```
chown 36:36 /ova/import_vm.ova
```



Введение в автоматизацию работы zVirt с помощью Ansible

1. Запуск Playbook с Менеджера управления.



на Менеджере управления Ansible используется для контроля и автоматизации процессов zVirt, обновлять **ansible** или **ansible-core** не рекомендуется.

1.1. Подготовка к работе

Для взаимодействия с zVirt с помощью Ansible, необходимо установить коллекцию **ovirt.ovirt**. Установить коллекцию можно с помощью команды

```
ansible-galaxy collection install ovirt.ovirt
```

1.2. Аутентификация в zVirt

Для исполнения модулей **ovirt.ovirt**, необходимо в **Роли Ansible** или **Playbook** авторизоваться в zVirt с помощью модуля **ovirt_auth**. В данном модуле используются URL-адрес API менеджера управления zVirt, **имя пользователя** и **пароль**.



- имя пользователя задаётся полностью, вместе с пространством имён. Внутренние учётные записи имеют пространство имён **internal**, разделителем имени пользователя и пространства имён служит символ @.
- использовать пользователя **admin** не рекомендуется. Рекомендуется создать отдельного пользователя с правами **superuser** и защищённым паролем.

```
- name: Login
  ovirt_auth:
    url: "https://zvirt.example.ru/ovirt-engine/api"
    username: "ansible@internal"
    password: "password"
```

YAML |



Для zVirt версии 4.2 и выше, если вместо AAA JDBC используется Keycloak, необходимо использовать пространство имен **internalss0**.

Данный модуль задаёт переменную **auth**, которая в дальнейшем вызывается другими модулями. Для вызова данной переменной при выполнении **task**, необходимо указать её в самом модуле. Ниже представлен пример с модулем **ovirt_vm**:

```
- name: Create VM
  ovirt_vm:
    auth: "{{ ovirt_auth }}"
    state: present
    name: VM_Name
    cluster: Cluster_Name
```

YAML | □

1.3. Сброс токена аутентификации

Важно отметить, что если запуск Playbook осуществляется с использованием пользователя, для которого ограничено количество одновременных сессий, то необходимо в конце Playbook добавить Task, который завершит сеанс по завершению Playbook, иначе пользовательская сессия останется активна, что будет препятствовать последующим запускам Ansible Playbook. Лучшей практикой написания Playbook является пример ниже:

```
tasks:
- name: Login
  ovirt_auth:
    url: "https://zvirt.example.ru/ovirt-engine/api"
    username: "ansible@internal"
    password: "password"
  register: loggedin

- task1
- task2
- task3

- name: Logout from oVirt
  ovirt_auth:
    state: absent
    ovirt_auth: "{{ ovirt_auth }}"
  when: not loggedin.skipped | default(false)
```

YAML | □

В данном примере сначала выполняется аутентификация, затем выполняются рабочие Task'и.

При выполнении **Login** Task'a регистрируется переменная **loggedin**. После всех задач следуют Task, удаляющий токен аутентификации.

Принцип работы следующий: используется полученный ранее в качестве переменной токен аутентификации и ему придаётся статус **absent**, что и является удалением токена. У

Task'и также используется условие, проверяющее была ли аутентификация через переменную **loggedin**.

2. Запуск Playbook с внешнего хоста.

2.1. Установка Ansible

Установка с помощью менеджера пакетов:

Ansible входит в репозиторий **epel-release**, перед установкой Ansible нужно установить репозиторий, это можно сделать командой:

```
dnf install -y epel-release
```

BASH | ↗

После успешной установки `epel-release`, можно установить Ansible с помощью команды:

```
dnf install -y ansible
```

BASH | ↗

Установка с помощью Python pip:

1. Команда для установки с Python может отличаться в зависимости от версии: **Python 2** или **Python 3**. Версию **Python 2** можно узнать с помощью команды `python --version`.

Если установлен **Python 3**, то версию можно узнать командой `python3 --version`.

2. Чтобы установить Ansible с помощью Python модуля `pip`

- В случае с **Python 2**, нужно ввести команду:

```
pip install ansible
```

BASH | ↗

Либо

```
python -m pip install ansible
```

BASH | ↗

- В случае с **Python 3**, необходимо ввести команду:

```
pip3 install ansible
```

BASH | ↗

Либо

```
python3 -m pip install ansible
```

BASH | ↗



При работе с **pip**, рекомендуется добавлять ключ **--user** при установке от пользователя, не являющегося **root**, чтобы установленный Ansible можно было запускать под этим пользователем.

1. Проверить корректно ли установился **ansible** можно с помощью команды:

```
ansible --version
```

BASH | ↗

Требования:

1. Python >= 2.7 ИЛИ Python >= 3.6
2. ovirt-engine-sdk-python

2.2. Установка коллекции

Взаимодействие с zVirt осуществляется с помощью модулей коллекции **ovirt.ovirt**.

Если Ansible устанавливался как пакет **rpm/deb** или с помощью системы управления пакетами Python **pip**, данная коллекция может быть предустановлена.

Проверить список установленных коллекций можно с помощью команды `ansible-galaxy collection list`.

Если среди установленных коллекций отсутствует `ovirt.ovirt`, установить её можно с помощью команды `ansible-galaxy collection install ovirt.ovirt`.

Чтобы использовать модуль в собственных `playbook`, нужно указать в качестве task `ovirt.ovirt.ovirt_vm`

2.3. Аутентификация в zVirt

Для исполнения модулей **ovirt.ovirt**, необходимо в Роли *Ansible* или *Playbook* авторизоваться в zVirt с помощью модуля **ovirt_auth**. В данном модуле используются URL-адрес API менеджера управления zVirt, имя пользователя и пароль.



Имя пользователя задаётся полностью, включая пространство имён. Внутренние учётные записи имеют пространство имён **internal**, разделителем имени пользователя и пространства имён служит символ @.



Использовать пользователя **admin** не рекомендуется. Рекомендуется создать отдельного пользователя с правами **superuser** и защищённым паролем.

```
- name: Login
  ovirt_auth:
    url: "https://zvirt.example.ru/ovirt-engine/api"
    username: "ansible@internal"
    password: "password"
```

YAML | ▾

Данный модуль задаёт переменную **auth**, которая в дальнейшем вызывается другими модулями. Для вызова данной переменной при выполнении **task**, необходимо указать её в самом модуле. Ниже представлен пример с модулем **ovirt_vm**:

```
- name: Create VM
  ovirt_vm:
    auth: "{{ ovirt_auth }}"
    state: present
    name: VM_Name
    cluster: Cluster_Name
```

YAML | ▾

Все модули и их вызовы описаны в [официальном руководстве Ansible](#)

2.4. Сброс токена аутентификации

Важно отметить, что если запуск Playbook осуществляется с использованием пользователя, для которого ограничено количество одновременных сессий, то необходимо в конце Playbook добавить Task, который завершит сеанс по завершению Playbook, иначе пользовательская сессия останется активна, что будет препятствовать последующим запускам Ansible Playbook.

Лучшей практикой написания Playbook является пример ниже:

```
tasks:
- name: Login
  ovirt_auth:
    url: "https://zvirt.example.ru/ovirt-engine/api"
    username: "ansible@internal"
    password: "password"
  register:loggedin

- task1
- task2
- task3

- name: Logout from oVirt
  ovirt_auth:
```

YAML | ▾

```
state: absent
ovirt_auth: "{{ ovirt_auth }}"
when: notloggedin.skipped | default(false)
```

В данном примере сначала выполняется аутентификация, затем выполняются рабочие Task'и.

При выполнении **Login** Task'a регистрируется переменная `loggedin`. После всех задач следуют Task, удаляющий токен аутентификации.

Принцип работы следующий: используется полученный ранее в качестве переменной токен аутентификации и ему придаётся статус **absent**, что и является удалением токена. У Task'и также используется условие, проверяющее была ли аутентификация через переменную `loggedin`.

2.5. Запуск Playbook

При запуске Playbook с внешнего хоста, в качестве хоста **Play** нужно указать **localhost**, так как дальнейшие операции со zVirt будут проводиться при подключении к API zVirt.

Playbook ниже является корректным примером:

```
---
- name: zVirt Playbook
  hosts: localhost
  connection: local
  gather_facts: false

  tasks:
    - name: Login
      ovirt_auth:
        url: "https://zvirt.example.ru/ovirt-engine/api"
        username: "ansible@internal"
        password: "password"
    - name: Second Task
    - name: Third Task
```



запуск **Playbook** с Task'ами для zVirt настоятельно не рекомендуется с указанием хоста, отличного от **localhost**, и тем более группы хостов. При запуске **Playbook** с указанием иного хоста в лучшем случае может завершиться ошибкой, если не установлены необходимые SDK. Если же SDK установлены и хостов в группе 2 то, например, Task будет запущен и отправлена команда в API с каждого из хостов, что может привести к проблемам.

3. Коллекция Ovirt Ansible Collection

Для работы с zVirt можно использовать коллекцию oVirt Ansible Collection, доступная для скачивания в [архиве](#).

В данную коллекцию включены несколько шаблонов ролей, примеров работы с коллекцией **ovirt.ovirt**, а также плагинов.

Чтобы начать пользоваться ролями из данной коллекции, необходимо копировать каталог **roles** из архива на хост, с которого будет запускаться **playbook**, и включить роль в **playbook**, как на примере ниже:

```
YAML | □  
----  
- name: Test Playbook  
  hosts: Host  
  become: true  
  
  roles:  
    - engine_setup
```

3.1. Описание ролей

disaster_recovery: данная роль позволяет управлять сценариями аварийного восстановления;

- **image_template**: данная роль позволяет создавать шаблоны из внешних образов. Пример применения в [инструкции по работе с шаблонами с помощью Ansible](#).
- **infra**: данная роль позволяет настраивать инфраструктуру zVirt, в том числе пул мас-адресов, центры данных, кластеры, сети, хосты, пользователей и группы. Пример применения в [инструкции по управлению инфраструктурой кластера с помощью Ansible](#).
- **remove_stale_lun**: данная роль итерируется на всех хостах в центре данных и удаляет устаревшие LUN-устройства со всех хостов. Пример применения в [инструкции по удалению устаревших LUN на хостах средствами Ansible](#).
- **shutdown_env**: данная роль выключает весь стенд zVirt. Пример применения в [инструкции по выключению стенда с помощью Ansible](#).
- **vm_infra**: данная роль позволяет управлять инфраструктурой виртуальных машин в zVirt. Пример применения в [инструкции по управлению инфраструктурой виртуальных машин с помощью Ansible](#).

Управление инфраструктурой кластера с помощью Ansible

Пояснение

Для управления не виртуальной инфраструктурой кластера, для Ansible существует роль **infra**, входящая в состав **oVirt Ansible Collection**.

С помощью данной роли можно управлять следующими сущностями кластера:

- центрами данных
- пулами MAC-адресов
- кластерами и профилями кластеров
- хостами
- сетями
- доменами хранения
- пользователями и правами
- внешними провайдерами

Также для управления инфраструктурой кластера можно управлять с помощью модулей Ansible коллекции **ovirt.ovirt**.

В примерах использования ниже предполагается, что Playbook запускается с **Менеджера управления**, информация о запуске Playbook с внешнего хоста представлена во [Введении в автоматизацию работы zVirt с помощью Ansible](#).

1. Использование роли

Инфраструктура, которая необходима в качестве результата, при использовании роли, в Playbook описывается в качестве переменных, которые далее передаются роли. Все переменные можно посмотреть в инструкции **README.md**, которая находится в каталоге с ролью.

Обязательными являются переменные, необходимые для авторизации в zVirt:

```
vars:  
  engine_fqdn: ovirt-engine.example.com  
  engine_user: ansible@internal
```

YAML |

```
engine_password: 123456
engine_cafel: /etc/pki/ovirt-engine/ca.pem
```

2. Управление кластером

В кластере можно настроить свойства кластера, в том числе **Memory Ballooning**, **тип CPU**, **политики оптимизации памяти**, **политики миграции** и так далее. С помощью роли можно задать 1 из 2 преднастроенных профилей кластера: **production** и **development**.

Различия профилей представлены ниже

Production	
Parameter	Value
ballooning	false
ksm	false
host_reason	true
vm_reason	true
memory_policy	disabled
migration_policy	suspend_workload
scheduling_policy	evenly_distributed
ha_reservation	true
fence_enabled	true
fence_skip_if_connectivity_broken	true
fence_skip_if_sd_active	true

Development	
Parameter	Value
ballooning	true
ksm	true
host_reason	false
vm_reason	false
memory_policy	server
migration_policy	post_copy

Переменные для управления кластером необходимо указывать в виде списка, в котором перечислены кластеры и их параметры:

```
vars:
  clusters:
    - name: Cluster1
      cpu_type: Inter Conroe Family
      profile: production
    - name: Cluster2
      state: present
      cpu_type: AMD Opteron G3
```

YAML |

```
ballooning: true  
memory_policy: server
```

3. Управление хостами

Переменные для хостов можно перечислить в отдельном файле, либо через список **hosts**.

Если хосты перечислены в отдельном файле, в Playbook это можно указать так:

```
vars:  
  hosts_var_name: ovirt_hosts
```

[YAML](#) | [JSON](#)

Либо можно перечислить в виде переменных в самом Playbook:

```
vars:  
  hosts:  
    - name: Host1  
      address: 1.2.3.4  
      cluster: Default  
      password: 12345  
      hosted_engine: deploy          # Хост будет подготовлен для размещения НЕ  
    - name: Host2  
      address: 1.2.3.5  
      cluster: production  
      password: 12345  
      state: present                # Хост будет добавлен в кластер, значение  
      present используется по умолчанию  
      hosted_engine: undeploy        # Хост будет перенастроен таким образом,  
      чтобы Hosted Engine мог быть размещён на данном хосте  
    - name: Host3  
      address: 1.2.3.6  
      cluster: development  
      password: 12345  
      state: absent                 # Хост будет удалён из кластера
```

[YAML](#) | [JSON](#)

Список хостов в отдельном файле перечисляется также, как в Playbook и должен иметь такой же вид.

4. Управление доменами хранения

Для управления доменами хранения, перечислите их в списке **storages**

```
vars:  
  storages:  
    nfs_storage:
```

[YAML](#) | [JSON](#)

```

master: true # Указывает мастер домен, при добавлении
нескольких доменов сразу,
# параметр master укажет какой необходимо
добавить первым
state: present
nfs:
  address: 10.11.12.13
  path: /path/to/storage
iscsi_storage:
  state: present
  iscsi:
    target: iqn.2023-04.zvirt.ru:storage
    port: 3260
    address: 10.11.12.14
    username: user
    password: password
    lun_id: LUN ID
export_storage:
  domain_function: export
  nfs:
    address: 10.11.12.15
    path: /path/to/storage-export
iso_storage:
  domain_function: iso
  nfs:
    address: 10.11.12.16
    path: /path/to/storage-iso

```

5. Управление сетями

Управления сетями можно разделить на управление логическими сетями кластера и управление сетями хостов.

```

# Логические сети
vars:
  logical_networks:
    - name: mynetwork
      clusters:
        - name: Default
          assigned: yes
          required: no
          display: no
          migration: yes
          gluster: no
# Сети хостов
host_networks:
  - name: host1
    check: true

```

```

save: true
bond:
  name: bond0
  mode: 2
  interfaces:
    - eth2
    - eth3
networks:
  - name: mynetwork
    boot_protocol: dhcp

```

Параметр **check** и **save** соответствуют флагкам

[Проверить соединение между хостом и Engine] и

[Проверить соединение между хостом и Engine], описание которых можно посмотреть в настройке сетей хоста.

6. Управление пользователями

Управление пользователями, группами и правами имеет следующий вид:

```

vars:
users:
  - name: first.user
    authz_name: internal-authz
    password: 123456
    valid_to: "2018-01-01 00:00:00Z"
  - name: second.user
    authz_name: internal-authz
    password: 123456
    valid_to: "2018-01-01 00:00:00Z"
  - name: third.user
    authz_name: internal-authz
    state: absent                                # Удаление пользователя
user_groups:
  - name: admins
    authz_name: internal-authz
    users:
      - first.user
      - second.user
permissions:
  - state: present
    user_name: first.user
    authz_name: internal-authz
    role: SuperUser
    object_type: cluster
    object_name: production
  - state: present
    group_name: admins

```

```
authz_name: internal-authz
role: UserVmManager
object_type: cluster
object_name: development
```



Управление инфраструктурой виртуальных машин с помощью Ansible

Пояснение

В состав **oVirt Ansible Collection** входит роль **vm_infra**. Данная роль позволяет управлять инфраструктурой виртуальных машин в zVirt. Также данная роль также позволяет вести **Inventory-файл** созданных машин и группировать их на основе тэгов.

Примеры использования предполагают запуск **Playbook** с **Менеджера управления**, подробная информацию о запуске **Playbook** с внешнего хоста представлена во [Введение в автоматизацию работы zVirt с помощью Ansible](#).

1. Использование

1.1. Общая структура

Для работы с данной ролью нужно использовать определённую структуру Playbook. Данная структура состоит из 3 условных блоков:

1. переменные, описывающие профиль виртуальной машины
2. переменная, состоящая из составного списка
3. запуск роли

Создание ВМ в данной роли с использованием профилей является лучшей практикой.

Пример Playbook представлен ниже:

```
YAML | □
- name: zVirt VM Infra
  hosts: localhost
  connection: local
  gather_facts: false

  vars:
    engine_fqdn: zvirt-engine.example.ru
    engine_user: ansible@internal
    engine_password: ansible
    engine_cafile: /etc/pki/ovirt-engine/ca.pem

  # Ниже указывается профиль для виртуальных машин, которые в дальнейшем будут
```

```

выполнять роль веб-сервера

httpd_vm:
    cluster: some_cluster
    # Параметр domain ниже отвечает за домен виртуальной машины, а не домен
хранения
    domain: example.ru
    template: some_template
    memory: 2GiB
    # Количество CPU задаётся параметром cores
    cores: 2
    # Под параметром disks задаются виртуальные диски VM
    disks:
        - size: 20GiB
            name: data
            storage_domain: some_storage_domain
            interface: virtio
    # Под параметром nics задаются сетевые интерфейсы
    nics:
        - name: ovirtmgmt
            network: ovirtmgmt
            profile: ovirtmgmt

    # Далее указывается профиль для виртуальных машин, которые будут выполнять
роль базы данных
db_vm:
    cluster: some_cluster
    domain: example.ru
    template: some_template
    memory: 4GiB
    cores: 1
    disks:
        - size: 50GiB
            name: data
            storage_domain: some_storage_domain
            interface: virtio
    nics:
        - name: ovirtmgmt
            network: ovirtmgmt
            profile: ovirtmgmt

    # В списке vms указывается список самих виртуальных машин, которые будут
созданы во время работы роли
vms:
    - name: postgresql-vm-0
        tag: database-servers
        profile: "{{ db_vm }}"
    - name: postgresql-vm-1
        tag: database-servers
        profile: "{{ db_vm }}"
    - name: apache-vm
        tag: web-servers

```

```
profile: "{{ httpd_vm }}"
```

```
roles:
```

```
- vm_infra
```

Управления разрешениями на виртуальные машины zVirt с помощью Ansible

Пояснение

При необходимости назначение разных прав на большое количество виртуальных машин или иных ресурсов zVirt, эту задачу можно автоматизировать с помощью Ansible.

Для работы с разрешениями в коллекции Ansible **ovirt.ovirt** существует модуль **ovirt_permission**.

С помощью данного модуля можно управлять правами следующих ресурсов:

- центры данных
- кластеры
- хосты
- сети
- домены хранения
- диски
- ВМ и их шаблонами

И некоторыми другими сущностями в zVirt. Полную информацию можно получить в официальной документации Ansible на коллекцию **ovirt.ovirt`** и модуль **ovirt_permission** в частности.

В примерах использования ниже предполагается, что Playbook запускается с **Менеджера управления**, информация о запуске Playbook с внешнего хоста представлена во [Введении в автоматизацию работы zVirt с помощью Ansible](#).

1. Пример использования: назначение прав на ВМ

Чтобы назначить права на виртуальные машины с помощью Ansible, необходимо составить **playbook** следующего вида:

```
- name:  
  hosts: localhost
```

YAML | ▾

```

connection: local
gather_facts: false

tasks:
  - name: login
    ovirt_auth:
      url: "https://zvirt.example.ru/ovirt-engine/api"
      username: "ansible@internal"
      password: "password"
    register: loggedin
  - name: Change Permissions
    ovirt_permission:
      auth: "{{ ovirt_auth }}"
      state: present # Указывает
      user_name: myuser # Если будет
      указан параметр user_name, то права будут выданы данному пользователю
      # group_name: mygroup # Либо можно
      указать параметр group_name и выдать права на ресурс группе
      authz_name: internal-authz # В данном
      параметре указывается провайдер авторизации. По умолчанию провайдером
      авторизации для локальных пользователей является internal-authz
      # authz_name: zvirt.domain.ru # Если
      необходимо назначить права для доменной группы, нужно указать ваш домен
      object_type: vm # В параметре
      object_type указывает тип объекта, например, VM, домен хранения или хост
      object_name: "{{ item }}" # В object_name
      задаётся имя объекта и при необходимости выдать права на большое количество
      объектов можно воспользоваться циклом, передав список названий прямо в Playbook
      или внешним файлом
      # object_id: ** ID ** # Можно
      использовать вместо object_name, позволяет указывать ID объектов вместо имён
      role: SuperUser # Здесь
      указывается какую роль задать при добавлении пользователя / группы в разрешения
      на объект
      loop:
        - VM1
        - VM2
  - name: Logout
    ovirt_auth:
      ovirt_auth: "{{ ovirt_auth }}"
      state: absent
    when: not loggedin.skipped | default(false)

```

В примере выше на виртуальные машины **VM1** и **VM2** выдаются права пользователю локальному **myuser**. По завершению выполнения Playbook, у пользователя будут права роли **SuperUser** на данные виртуальные машины.



Руководство по REST API для SDN

Версия zVirt: 4.2

1. Введение

Для поддержки и управления структурой программно-управляемых сетей посредством архитектуры REST предоставляется API для SDN на базе сервиса 'zvirt-engine-backend'.

Данное API дополняет оригинальное REST API zVirt и придерживается основных принципов его построения, но в отличии от оригинального реализует доступ по HTTP(S) протоколу, без реализации SDK.

Эта документация служит справочником по REST API для SDN. Она предназначена для предоставления разработчикам и администраторам инструкций и примеров, которые помогут использовать функциональные возможности программно-управляемых сетей через API.

2. Предварительные требования к API

Предварительные требования для использования REST API для SDN:

- Сетевая установка zVirt Engine, включающая API.
- Клиент или программная библиотека, которая инициирует и получает HTTP-запросы от сервера API. Например:
 - Инструмент командной строки cURL.
 - RESTClient — отладчик для веб-служб RESTful.
 - Postman — HTTP-клиент для тестирования API.
- Знание протокола передачи гипертекста (HTTP), протокола, используемого для взаимодействия с REST API. Инженерная рабочая группа Интернета публикует запрос комментариев (RFC) с объяснением протокола передачи гипертекста по адресу <http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt>.
- Знание расширяемого языка разметки (XML) или нотации объектов JavaScript (JSON), которые API использует для создания представлений ресурсов. W3C предоставляет полную спецификацию XML на <http://www.w3.org/TR/xml>. ECMA International предоставляет бесплатную публикацию по JSON на <http://www.json.org>.

3. Аутентификация и безопасность

Предпочтительным механизмом аутентификации является [OAuth 2.0](#), как описано в [RFC 6749](#).

OAuth — это сложный протокол с несколькими механизмами получения токенов авторизации и доступа. Для использования с API поддерживается только предоставление учетных данных владельца ресурса, как описано в [разделе 4.3 RFC 6749](#).

Сначала необходимо получить **токен**, отправив имя пользователя и пароль в службу единого входа Менеджера управления:

```
POST /ovirt-engine/sso/oauth/token HTTP/1.1
Host: myengine.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Accept: application/json
```

Тело запроса должно содержать параметры `grant_type` , `scope` , `username` и `password` :

Таблица 1. Параметры
запроса токена OAuth

Имя	Значение
<code>grant_type</code>	<code>password</code>
<code>scope</code>	<code>ovirt-app-api</code>
<code>username</code>	<code>admin@internal</code>
<code>password</code>	<code>mypassword</code>

Эти параметры должны быть представлены в [URL кодировке](#). Например, символ @ в имени пользователя должен быть закодирован как `%40` . Результирующее тело запроса будет примерно таким:

```
grant_type=password&scope=ovirt-app-
api&username=admin%40internal&password=mypassword
```

! Параметр `scope` описан как необязательный в OAuth RFC, но при использовании его с API он является обязательным, и его значение должно быть `ovirt-app-api`.

Если имя пользователя и пароль верны, служба единого входа Менеджера управления ответит документом JSON, подобным этому:

```
{  
    "access_token": "fqbR1ftzh8wBCviLxJcYuV5oSDI=",  
    "token_type": "bearer",  
    "scope": "...",  
    ...  
}
```

Для целей аутентификации API единственной подходящей парой имя/значение является `access_token`. Ни в коем случае не манипулируйте этим; используйте его точно так, как это предусмотрено службой единого входа.

После получения токена его можно использовать для выполнения запросов к API, включив его в заголовок HTTP `Authorization` и используя схему `Bearer`. Например, чтобы получить список виртуальных машин, отправьте такой запрос:

```
GET /ovirt-engine/api/vms HTTP/1.1  
Host: myengine.example.com  
Accept: application/xml  
Authorization: Bearer fqbR1ftzh8wBCviLxJcYuV5oSDI=
```

Токен можно использовать несколько раз для нескольких запросов, но в конечном итоге срок его действия истечет. По истечении этого срока сервер отклонит запрос с кодом ответа HTTP **401**:

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
```

В этом случае требуется новый токен, так как служба единого входа Менеджера управления в настоящее время не поддерживает обновление токенов. Новый токен можно запросить тем же способом, который описан выше.

3.1. Ролевая модель

При обращении к REST API для SDN от имени пользователя необходимо учитывать, что у пользователя должны быть роли SDN Manager, SDN ACL Manager, со следующими привилегиями:


- `SDN_INFRASTRUCTURE_MANAGEMENT`, используется для всех запросов на создание, редактирование и удаление логических сетей, внешних сетей, подсетей, маршрутизаторов и интерфейсов маршрутизатора;
- `SDN_ROUTER_CONFIGURATION` используется для запросов, редактирующих NAT, таблицу маршрутов и внешний интерфейс маршрутизаторов;
- `SDN_ACL_MANAGEMENT` используется для запросов, связанных с созданием, редактированием и удалением групп безопасности и правил безопасности;

- SDN_ACL_CONFIGURATION используется для запросов, связанных с добавлением/удалением групп безопасности на портах, а также с управлением политикой безопасности портов.

Для добавления необходимых ролей и привилегий пользователю необходимо:

- Создать пользователя через **Портал Keycloak**, для этого:

- Подключитесь к порталу Keycloak;




- Перейдите во вкладку **Users** и нажмите [**Add User**];

Username	Email	Last name	First name
admin@zvirt	admin@localhost	-	-
anpolishuk	anpolishchuk@orionsoft.ru	polischuk	an
system	system@system	-	-


- Задайте пользователю имя в поле **Username** и добавьте в группу **ovirt-administrator** в поле **Groups**;

- После создания пользователя, перейдите в его свойства и во вкладке **Credentials** задайте пароль нажав на [**Set password**];




- Настроить роли и привилегии пользователя, для этого:
 - На Портале администрирования перейдите в **Управление > Пользователи**.


Нажмите [Добавить], в параметрах поиска в качестве базы пользователей укажите **internalss0 (internalkeycloak-authz)** и введите имя пользователя в поисковой строке. После обнаружения пользователя, выделите его в списке и нажмите [Добавить и закрыть].



- Для снятия ограничений по количеству сессий и времени сессии, выделите пользователя из списка нажмите [Управление сессиями] и в полях **Количество сессий** и **Время сессий(минуты)** установите значение **0**;



- Для добавления привилегий пользователю необходимо открыть свойства пользователя, далее во вкладке **Разрешения** нажать **[Добавление системных разрешений]** выбрать из списка роли **SDNACLManager** и **SDNManager**.



3.2. TLS/SSL-сертификация

API zVirt требует защищенного протокола передачи гипертекста (HTTPS) для безопасного взаимодействия с клиентским программным обеспечением. Это включает в себя получение сертификата ЦС, используемого сервером, и его импорт в хранилище сертификатов вашего клиента.

3.2.1. Получение CA сертификата

Вы можете получить CA сертификат от Менеджера управления zVirt и передать его на клиентскую машину одним из следующих способов:

Способ 1

Предпочтительный метод получения CA сертификата — использовать инструмент командной строки `openssl s_client` для выполнения реального рукопожатия TLS с сервером, а затем извлечь сертификаты, которые он представляет. Запустите команду следующим образом:

```
$ openssl s_client \
-connect myengine.example.com:443 \
-showcerts \
< /dev/null
```

Эта команда подключится к серверу и отобразит вывод, подобный следующему:

```
CONNECTED(00000003)
depth=1 C = US, O = Example Inc., CN = myengine.example.com.23416
verify error:num=19:self signed certificate in certificate chain
---
Certificate chain
0 s:/C=US/O=Example Inc./CN=myengine.example.com
    i:/C=US/O=Example Inc./CN=myengine.example.com.23416
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEaTCCA1GgAwIBAgICEAQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwSTELMAkGA1UEBhMCVVMx
FTATBgNVBAoTDEV4YW1wbGUgSW5jLjEjMCEGA1UEAxMaZW5naW5lNDEuZXhhbXBs
SVlJe7e5FTEtHJGTAeWWM6dGbsFhip5VXM0gfqg=
-----END CERTIFICATE-----
1 s:/C=US/O=Example Inc./CN=myengine.example.com.23416
    i:/C=US/O=Example Inc./CN=myengine.example.com.23416
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDxjCCAq6gAwIBAgICEAAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwSTELMAkGA1UEBhMCVVMx
FTATBgNVBAoTDEV4YW1wbGUgSW5jLjEjMCEGA1UEAxMaZW5naW5lNDEuZXhhbXBs
Pkyg1rQHR6ebGQ==
-----END CERTIFICATE-----
```

Текст между маркерами -----BEGIN CERTIFICATE----- и -----END CERTIFICATE----- показывает сертификаты, представленные сервером. Первый — это сертификат самого сервера, а последний — CA сертификат. Скопируйте CA сертификат вместе с метками в файл **ca.crt**. Результат должен выглядеть так:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDxjCCAq6gAwIBAgICEAAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwSTELMAkGA1UEBhMCVVMx
FTATBgNVBAoTDEV4YW1wbGUgSW5jLjEjMCEGA1UEAxMaZW5naW5lNDEuZXhhbXBs
Pkyg1rQHR6ebGQ==
-----END CERTIFICATE-----
```



Это самый надежный способ получить CA сертификат, используемый сервером. Остальные описанные здесь способы сработают в большинстве случаев, но они не дадут правильный CA сертификат, если он был вручную заменен администратором сервера.

Способ 2

Если вы не можете использовать описанный выше метод `openssl s_client`, вы можете вместо этого использовать инструмент командной строки для загрузки CA сертификата из Менеджера управления zVirt.

Примеры инструментов командной строки включают `curl` и `wget`, оба из которых доступны на нескольких платформах.

При использовании `curl`:

```
$ curl \
--output ca.crt \
'http://myengine.example.com/ovirt-engine/services/pki-resource?resource=ca-
certificate&format=X509-PEM-CA'
```

При использовании wget:

```
$ wget \
--output-document ca.crt \
'http://myengine.example.com/ovirt-engine/services/pki-resource?resource=ca-
certificate&format=X509-PEM-CA'
```

Способ 3

С помощью веб-браузера перейдите к сертификату, расположенному по адресу:

```
https://myengine.example.com/ovirt-engine/services/pki-resource?resource=ca-
certificate&format=X509-PEM-CA
```

В зависимости от выбранного браузера сертификат загружается или импортируется в хранилище ключей браузера.

- Если браузер загружает сертификат: сохраните файл как **ca.crt**.
- Если браузер импортирует сертификат: экспортируйте его из параметров сертификации браузера и сохраните как **ca.crt**.

Способ 4

Войдите в Менеджер управления, экспортируйте сертификат из хранилища доверенных сертификатов и скопируйте его на свой клиентский компьютер.

1. Войдите на машину с Менеджером управления как *root*.
2. Экспортируйте сертификат из хранилища доверенных сертификатов с помощью утилиты *keytool*:

```
keytool \
-keystore /etc/pki/ovirt-engine/.truststore \
-storepass mypass \
-exportcert \
-alias cacert \
/rfc \
-file ca.crt
```

Это создает файл сертификата с именем **ca.crt**.

3. Скопируйте сертификат на клиентскую машину с помощью команды *scp*:

```
$ scp ca.crt myuser@myclient.example.com:/home/myuser/.
```

□

Каждый из этих методов приводит к созданию файла сертификата с именем **ca.crt** на клиентском компьютере. Затем вы должны импортировать этот файл в хранилище сертификатов клиента.

3.2.2. Импорт сертификата в клиент

Импорт сертификата клиенту зависит от того, как клиент хранит и интерпретирует сертификаты. Дополнительную информацию об импорте сертификата см. в документации вашего клиента.

4. Общие понятия

4.1. Типы

API использует концепцию **типов** для описания различных видов принимаемых и возвращаемых объектов.

Существует три соответствующих вида типов:

- Примитивные типы - Описывают простые виды объектов, такие как `string` (строки) или `integer` (целые числа).
- Перечисляемые типы - Описывают списки допустимых значений, таких как `status` или `DiskFormat`.
- Структурированные типы - Описывают структурированные объекты с несколькими атрибутами и ссылками, например `subnet` или `network`.

4.2. Идентифицируемые типы

Многие из типов, используемых API, представляют собой идентифицируемые объекты, объекты, которые имеют уникальный идентификатор и существуют независимо от других объектов.

4.3. Объекты

Объекты — это отдельные экземпляры типов, поддерживаемых API. Например, логическая сеть с идентификатором `3d6ff755` является объектом типа **Network**.

4.4. Коллекции

Коллекция — это набор объектов одного типа.

4.5. Представления

Состояние объектов должно быть представлено при их передаче между клиентом и сервером. API поддерживает XML и JSON в качестве представления состояния объектов как для ввода, так и для вывода.

5. Сервисы

Модель REST API основана на ресурсах. Ресурс в рамках данного руководства рассматривается как сервис, выполняющий операции только над одной сущностью (entity).

Существует два соответствующих вида сервисов:

- **Сервисы, управляющие коллекцией объектов** - эти сервисы отвечают за перечисление существующих объектов и добавление новых объектов. Например, сервис **Networks** отвечает за управление набором логических сетей, доступных в системе.
- **Сервисы, управляющие конкретным объектом** - эти сервисы отвечают за получение, обновление, удаление и выполнение действий в определенных объектах. Например, сервис **Subnet** отвечает за управление конкретной логической подсетью.

Каждый сервис доступен по определенному пути внутри сервера. Например, сервис, управляющий набором логических сетей, доступных в системе, доступен по пути `/ovn/networks`, а сервис, управляющий логической сетью с идентификатором **123**, доступен по пути `/ovn/networks/123`.

Все виды сервисов имеют набор **методов**, представляющих операции, которые они могут выполнять. Сервисы, управляющие коллекциями объектов, обычно имеют методы `list` и `add`. Сервисы, управляющие определенными объектами, обычно имеют методы `get`, `update` и `remove`. Кроме того, сервисы могут также иметь методы **action**, представляющие менее распространенные операции.

Для более обычных методов существует прямое сопоставление между именем метода и именем метода HTTP:

Имя метода	HTTP-метод
add	POST
get	GET
list	GET
update	PUT

Имя метода	HTTP-метод
remove	DELETE

Путь, используемый в HTTP-запросе — это путь сервиса с префиксом `/zvirt-engine-backend/v3/ovn/`.

Существуют групповые сервисы, выполняющие действия над типом сущностей (например, логический маршрутизатор), такие как получить список объектов, создать новый объект, так и сервисы непосредственно конкретной сущности (сервис конкретного логического маршрутизатора), позволяющий выполнять операции над конкретной сущностью (добавить/удалить интерфейс маршрутизатора).

5.1. Особенности сервисов

Некоторые сервисы могут быть определены как самостоятельные или быть вложенными в другие сервисы. Параметры запросов к вложенным сервисам, как правило, соответствуют базовому применению.

В качестве примера рассмотрим сервис `/routers/{router:id}`, который содержит в себе вложенные сервисы:

- `/gateway` и все относящиеся к нему запросы, описанные в группе **Gateway**.

Применение сервисов `/gateway` в сервисе `/routers/{router:id}` позволяет выполнять операции только с параметрами внешнего подключения данного логического маршрутизатора.

Например, GET-запрос `/zvirt-engine-backend/v3/ovn/routers/{router:id}/gateway` возвращает такие параметры внешнего подключения как, описание внешней сети (`network_id`), параметры порта (`port_id`), прикрепленный IP-адрес (`external_fixed_ips`), информацию о шасси (`gateway_chassis`).

```
{
    "network_id": "5289bbbf-7780-4b6e-9a9e-6f04bc1c084d",
    "port_id": "c14ac60d-18b0-451b-8bb6-3253c261a7a4",
    "external_fixed_ips": [
        {
            "ip_address": "10.252.22.55",
            "subnet_id": "7b9ef105-246b-4cde-b5b5-c594f277b78b",
            "link": [
                {
                    "rel": "subnet",
                    "href": "/v3/ovn/subnets/7b9ef105-246b-4cde-b5b5-"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

JSON |

```

c594f277b78b"
        }
    ]
},
"gateway_chassis": [
{
    "id": "6be8b4c8-9029-4795-b5f6-3706b05d7a10",
    "name": "lrp412e6583-5683-48d1-8c9c-
41e33757d79d_h1zv42.apolishchuk.local",
    "chassis_name": "h1zv42.apolishchuk.local",
    "chassis_hostname": "h1zv42.apolishchuk.local",
    "priority": 0
}
],
"mac": "02:0a:53:c7:f1:cf",
"link": [
{
    "rel": "network",
    "href": "/v3/ovn/external_networks/5289bbbf-7780-4b6e-9a9e-
6f04bc1c084d"
}
]
}

```

- **/interfaces** и все относящиеся к нему запросы, описанные в группе **interfaces**.

Применение сервисов **/interfaces** в сервисе **/routers/{router:id}** позволяет выполнять операции только над внутренними интерфейсами, относящимися к соответствующему логическому маршрутизатору.

Например, GET-запрос **/zvirt-engine-**

backend/v3/ovn/routers/{router:id}/interfaces возвращает информацию о прикрепленной логической сети, подсети и IP-адресе внутреннего интерфейса маршрутизатора.

+

```

[
{
    "id": "c50fd8c2-87ff-4fee-8b12-348ff91e837a",
    "network_id": "196dd3e8-c618-4ba9-a322-5a1066583359",
    "subnet_id": "c50fd8c2-87ff-4fee-8b12-348ff91e837a",
    "port_id": "6474207d-95d9-4169-8e81-e0feac52811d",
    "fixed_ip": "192.168.1.254",
    "link": [
        {
            "rel": "network",
            "href": "/v3/ovn/networks/196dd3e8-c618-4ba9-a322-5a1066583359"
        },

```

```

        {
          "rel": "subnet",
          "href": "/v3/ovn/subnets/c50fd8c2-87ff-4fee-8b12-348ff91e837a"
        }
      ]
    },
    {
      "id": "f1485029-085f-4bdd-91a2-daf238090ec0",
      "network_id": "a2fa6485-da0d-462a-91a6-debeb4312db2",
      "subnet_id": "f1485029-085f-4bdd-91a2-daf238090ec0",
      "port_id": "d6fea39c-1f70-414d-8b01-9a7a9e6469f4",
      "fixed_ip": "10.10.10.55",
      "link": [
        {
          "rel": "network",
          "href": "/v3/ovn/networks/a2fa6485-da0d-462a-91a6-debeb4312db2"
        },
        {
          "rel": "subnet",
          "href": "/v3/ovn/subnets/f1485029-085f-4bdd-91a2-daf238090ec0"
        }
      ]
    }
  ]
]

```

- **/nat** и все относящиеся к нему запросы, описанные в группе **nat**.

Применение сервисов **/nat** в сервисе **/routers/{router:id}** позволяет выполнять операции только над механизмами NAT, относящимися к соответствующему логическому маршрутизатору.

Например, GET-запрос **/zvirt-engine-backend/v3/ovn/routers/{router:id}/nat** возвращает информацию о типе NAT, IP-адреса внешнего и внутреннего интерфеса используемого для преобразования для конкретного маршрутизатора.

```

[{
  {
    "id": "8b33b202-e5c0-482b-8326-f484fb3c4f07",
    "external_ip": "10.252.22.23",
    "logical_ip": "192.168.1.1",
    "external_mac": "56:6f:5c:ac:00:04",
    "logical_port": "6dcf1122-4183-412f-86de-97d3d0ddb2c5",
    "type": "fip"
  }
}]

```

5.2. Описание представления сервисов



 Схема данных для сервисов находится в процессе исследования и описания.

Для получения недостающей информации на данный момент можно использовать выполнить GET-запрос к нужному существующему объекту и использовать результаты вывода для PUT и POST запросов.

Например, необходимо создать новую подсеть. Для этого предварительно сделайте GET-запрос к существующему списку подсетей. В теле ответа будет содержаться необходимая схема.

Пример ответа:

```
[  
  {  
    "id": "3c73f210-e60d-40a6-a00c-94ba896acc43",  
    "name": "outsubnet2",  
    "cidr": "10.252.22.0/24",  
    "network_id": "377da53f-8252-4f6f-81e7-54df3e1a84d8",  
    "dns_nameservers": [],  
    "gateway_ip": "10.252.22.100",  
    "link": [  
      {  
        "rel": "network",  
        "href": "/v3/ovn/external_networks/377da53f-8252-4f6f-81e7-  
54df3e1a84d8"  
      }  
    ]  
  }  
]
```

Из примера выше, для создания логической подсети нужны следующие данные:

- `name` - имя логической подсети (обязательно)
- `cidr` - IP-адрес подсети с маской (обязательно)
- `network_id` - идентификатор логической сети(обязательно)
- `gateway_ip` - адрес шлюза(обязательно)
- `dns_nameservers` - IP-адрес DNS сервера (не обязательно)

Следовательно в теле POST-запроса `/subnets` указать следующие обязательные параметры:

```
{  
  "name": "API-subnet",  
  "cidr": "10.252.23.0/24",  
  "gateway_ip": "10.252.23.254",  
  "network_id": "377da53f-8252-4f6f-81e7-54df3e1a88e2",  
  "dns_nameservers": [  
    "10.252.10.10"  
  ]  
}
```

5.3. Описание интерфейса отображения сервисов

Описанные ниже методы сервисов расположены во фрейме, который содержит интерактивные элементы, обеспечивающие удобное представление.

The screenshot shows a user interface for managing services. On the left is a sidebar with a blue border containing a tree view of service categories. A green arrow points from the number 3 in the sidebar to a specific method entry in the main panel. The main panel has a white background and contains a header with a 'POST' button and a URL. Below the header is a detailed description of the method, including parameters and examples. At the top right of the main panel is a button labeled 'Expand all | Collapse all sections' with a small number '1' next to it. The overall layout is clean and organized, typical of modern API documentation tools.

Общие элементы управления

1. Инструменты управления отображением:

- Expand all - позволяет развернуть все категории.
- Collapse all - позволяет свернуть все категории.

2. Список категорий. При клике на заголовок категории можно свернуть/развернуть ее содержимое.

3. Список сервисов и их методов в категории. При клике на строку метода можно свернуть/развернуть его описание.

The screenshot displays a detailed description of a service method. At the top, there is a header with a 'PUT' button and a URL. Below the header is a title 'Изменение бонда iSCSI'. The main area is divided into two sections: 'REQUEST' on the left and 'RESPONSE' on the right. The 'REQUEST' section includes fields for 'QUERY-STRING PARAMETERS', 'REQUEST BODY', and 'REQUEST HEADERS'. The 'RESPONSE' section includes a status code '200', a 'DESCRIPTION' field, and a table for 'OBJECT' fields. A green arrow points from the number 2 in the sidebar to the 'REQUEST' section. Another green arrow points from the number 3 in the sidebar to the 'RESPONSE' section. The table for 'OBJECT' fields is as follows:

Field	Type	Description
description	string	Описание бонда
name *	string	Имя бонда
id	string	Уникальный идентификатор бонда
- data_center	object	Центр данных, для которого создан бонд iSCSI
- id	string	Идентификатор центра данных
- networks	object	Список сетей, подключенных к бонду iSCSI
- network	array of object	Список сетей, подключенных к бонду iSCSI
- id	string	Идентификатор сети
- storage_connections	object	Список подключений к хранилищу, включенных в бонд
- storage_connection	array of object	Список подключений к хранилищу, включенных в бонд
- id	string	Идентификатор подключения к хранилищу

Элементы управления в описании методов

1. Общее и подробное описание метода.

2. Поле параметров запроса:

- **query-string parameters** - параметры передаваемые в строке запроса (например, /ovirt-engine/api/datacenters?max=3)
- **request body** - содержимое тела запроса. На вкладке **Example** представлен пример, на вкладке **Schema** - схема данных.

Тело запроса применяется только в POST- и PUT-запросах.



На вкладке **Schema** представлено подробное описание параметров объекта. По умолчанию описание отображается в односторочном формате, поэтому часть описания может быть не видна. Для отображения полного формата нажмите **Multiline description**.

- **request headers** - список специфических параметров, которые необходимо включить в заголовок запроса.

3. Поле параметров ответа:

- В верхней части содержит возвращаемые коды с описанием. В большинстве случаев представлен только пример успешного выполнения, но могут встретиться дополнительные коды (см. скрин ниже). Поскольку все методы используют одинаковый набор кодов ответа, их описание вынесено в таблицу в разделе обработка ошибок.

Field	Type	Description
description	string	Описание бонда
name *	string	Имя бонда
- id	object	Уникальный идентификатор бонда
- data_center	object	Центр данных, для которого создан бонд (iSCSI)
- networks	array of object	Список сетей, подключенных к бонду (iSCSI)
- network	object	Идентификатор сети
- storage_connections	object	Список подключений к хранилищам, включенных в бонд
- storage_connection	array of object	
- id	string	Идентификатор подключения к хранилищу

- На вкладке **Example** представлен пример, на вкладке **Schema** - схема данных.



На вкладке **Schema** представлено подробное описание параметров объекта. По умолчанию описание отображается в односторочном формате, поэтому часть описания может быть не видна. Для отображения полного формата нажмите **Multiline description**.

5.4. Сервисы логических сетей

Сервис логических сетей позволяет средствами API управлять программно-определяемыми логическими сетями.

Сети > Управляемые сети					
Сети		Подсети	Порты	Маршрутизаторы	Внешние сети
+ Создать сеть		Редактировать	Удалить		
Имя	Центр данных	MTU	Поддержка групп безопасности		
int-net2	ovs	1442	<input checked="" type="checkbox"/>		
int-net	ovs	1442	<input checked="" type="checkbox"/>		
api_net	ovs	1442	<input checked="" type="checkbox"/>		

5.4.1. Описание методов логических сетей

Введите запрос

[Expand all](#) | [Collapse all](#) sections

Логические сети

Сервисы, связанные с управлением логическими сетями

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/networks

POST /zvirt-engine-backend/v3/ovn/networks

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/networks/{networks:id}

PUT /zvirt-engine-backend/v3/ovn/networks/{networks:id}

DELETE /zvirt-engine-backend/v3/ovn/networks/{networks:id}

GET /zvirt-engine-backend/v3/v3/ovn/networks/csv

5.5. Сервисы внешних сетей

Описанные ниже методы, используются для управления внешними сетями средствами API.

Сети > Внешние сети					
Сети		Подсети	Порты	Маршрутизаторы	Внешние сети
+ Создать внешнюю сеть		Редактировать	Удалить		
Имя	Сеть zVirt	Тэг VLAN	Центр данных	MTU	Поддержка групп безопа...
outnet2	ovirtmgmt		ovs	1500	<input checked="" type="checkbox"/>
outnet1	ovirtmgmt		ovs	1500	<input checked="" type="checkbox"/>

5.5.1. Описание методов внешних сетей

Введите запрос

[Expand all](#) | [Collapse all](#) sections

Внешние сети

Сервисы, связанные с управлением внешними сетями

GET

/zvirt-engine-backend/v3/ovn/external_networks

POST

/zvirt-engine-backend/v3/ovn/external_networks

GET

/zvirt-engine-backend/v3/ovn/external_networks/csv

GET

/zvirt-engine-backend/v3/ovn/external_networks/{id}

PUT

/zvirt-engine-backend/v3/ovn/external_networks/{id}

5.6. Сервисы подсетей

Описанные ниже методы, используются для управления подсетями средствами API.

Имя	Сеть	CIDR	Адрес шлюза	DNS-сервер
outsubnet2	outnet2	10.252.22.0/24	10.252.22.100	
int-subnet2	int-net2	192.168.2.0/24	192.168.2.1	
int-subnet	int-net	192.168.1.0/24	192.168.1.254	
out-subnet1	outnet1	10.252.22.0/24	10.252.22.254	

5.6.1. Описание методов подсетей

Введите запрос

[Expand all](#) | [Collapse all](#) sections

Логические подсети

Сервисы, связанные с управление логическими подсетями

GET

/zvirt-engine-backend/v3/ovn/subnets

OVN Subnets Controller V3

POST

/zvirt-engine-backend/v3/ovn/subnets

GET

/zvirt-engine-backend/v3/ovn/subnets/csv

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/subnets/{id}

PUT /zvirt-engine-backend/v3/ovn/subnets/{id}

DELETE /zvirt-engine-backend/v3/ovn/subnets/{id}

5.7. Сервисы маршрутизаторов

Описанные ниже методы, используются для управления логическими маршрутизаторами средствами API.

The screenshot shows the 'Router' section of the ZVirt Engine Backend interface. On the left, there is a table listing two routers: 'router1' and 'router2'. The table columns include 'Имя' (Name), 'Внешний адрес' (External Address), 'Хосты' (Hosts), 'Интерфейсы' (Interfaces), and 'Трансляции' (Translations). Router 1 has an external address of 10.252.22.55 and Router 2 has an external address of 10.252.22.56. Both routers have one host each (h2zy42.apolishchuk.l...). The 'Маршрутизаторы' tab is selected in the top navigation bar. On the right, a detailed view of 'router1' is shown, including its ID (5f495340-b656-4fa8-a64d-603a3d47ad6c) and name (router1). It also lists associated interfaces and translation rules.

Логический маршрутизатор имеет достаточно сложную структуру корневого объекта и имеет отдельные методы по работе с вложенными сущностями, такими как механизмы NAT, таблица маршрутизации и шасси.

Свойства объекта можно поделить на следующие категории:

1. Свойства самого роутера (id, name);
2. Свойства внешнего подключения (gateway);
3. Список NAT;
4. Список маршрутов;
5. Список интерфейсов.

Вся работа с маршрутизаторами происходит непосредственно через сервис роутера, в том числе и с вложенными сущностями.

5.7.1. Описание методов маршрутизаторов

Введите запрос

[Expand all](#) | [Collapse all](#) sections

Логические маршрутизаторы

Сервисы, связанные с управлением логическим маршрутизаторами

GET	/zvirt-engine-backend/v3/ovn/routers/{id}
PUT	/zvirt-engine-backend/v3/ovn/routers/{id}
DELETE	/zvirt-engine-backend/v3/ovn/routers/{id}
GET	/zvirt-engine-backend/v3/ovn/routers/{id}/gateway
PUT	/zvirt-engine-backend/v3/ovn/routers/{id}/gateway
DELETE	/zvirt-engine-backend/v3/ovn/routers/{id}/gateway
GET	/zvirt-engine-backend/v3/ovn/routers/{id}/interfaces
POST	/zvirt-engine-backend/v3/ovn/routers/{id}/interfaces
GET	/zvirt-engine-backend/v3/ovn/routers/{id}/interfaces/{interface_id}
DELETE	/zvirt-engine-backend/v3/ovn/routers/{id}/interfaces/{interface_id}
GET	/zvirt-engine-backend/v3/ovn/routers/{id}/nat
PUT	/zvirt-engine-backend/v3/ovn/routers/{id}/nat
GET	/zvirt-engine-backend/v3/ovn/routers/{id}/routes
PUT	/zvirt-engine-backend/v3/ovn/routers/{id}/routes

5.8. Сервисы логических портов

Описанные ниже методы, используются для управления логическими портами средствами API.

Вирт...	Имя	Сеть	Тип адресации	MAC-адрес	IP-адрес	Маршрут по ум...	DNS-сер...
vm2	nic1	int-net2	Динамическая	56:6f:5c:ac:00:01	192.168.2.2	192.168.2.1	-
vm2	nic2	int-net	Динамическая	56:6f:5c:ac:00:04	192.168.1.4	192.168.1.254	-
vm1	nic1	int-net	Статическая	56:6f:5c:ac:00:00	192.168.1.2	192.168.1.254	-
vm3	nic1	int-net	Динамическая	56:6f:5c:ac:00:02	192.168.1.3	192.168.1.254	-

Общая информация

ID объекта: 8c1cellf-9cc2-4147-80c0-f1ccac1d3998
ID устройства: f7f12ede2-d3d5-44b2-838f-6240dabb0f6e
Имя: nic1
MAC-адрес: 56:6f:5c:ac:00:01
Группы безопасности: Выкл.
Правила безопасности: Выкл.
Тип адресации: Динамическая
IP-адрес: 192.168.2.2

Правила безопасности

Модель логического порта будет разделена на несколько дочерних объектов:

1. Список присвоенных адресов (fixed_ips);
2. Объект безопасности порта - флаг и список доступных пар MAC/IP порта;
3. Объект правил безопасности - флаг и список присвоенных групп безопасности порта;

Такое разбиение позволяет разгрузить объект порта от проверок, а также предоставить конкретные вызовы для различных видов модификации порта.

5.8.1. Описание методов логических портов

Введите запрос

[Expand all](#) | [Collapse all](#) sections

Логические порты

Сервисы, связанные с управлением логическими портами

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/csv

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/{id}

PUT /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/{id}

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/{id}/assign

DELETE /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/{id}/assign

POST /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/{id}/assign/{mirrorId}

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/{id}/mirrors

PUT /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/{id}/mirrors

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/{id}/security

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/{id}/security/acl

PUT /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/{id}/security/acl

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/{id}/security/acl/groups

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/{id}/security/policy

PUT /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/{id}/security/policy

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/{id}/vm

5.9. Сервис правил безопасности

На данный момент в системе существует два отдельных сервиса, связанных с правилами безопасности:

1. Сервис групп безопасности;
2. Сервис правил безопасности.

Причем, правила безопасности имеют ссылку на группы безопасности, и структура сервисом повторяет аналогичную структуру в провайдере.

5.9.1. Описание методов правил безопасности

Введите запрос

[Expand all](#) | [Collapse all](#) sections

Правила и группы безопасности

Сервисы, связанные с управлением правилами и группами безопасности.

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/security/groups

POST /zvirt-engine-backend/v3/ovn/security/groups

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/security/groups/csv

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/security/groups/{groupId}

PUT /zvirt-engine-backend/v3/ovn/security/groups/{groupId}

DELETE /zvirt-engine-backend/v3/ovn/security/groups/{groupId}

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/security/groups/{groupId}/rules

POST /zvirt-engine-backend/v3/ovn/security/groups/{groupId}/rules

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/security/groups/{groupId}/rules/csv

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/security/groups/{groupId}/rules/{ruleId}

DELETE /zvirt-engine-backend/v3/ovn/security/groups/{groupId}/rules/{ruleId}

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/security/rules

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/security/rules/csv

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/security/rules/{ruleId}

5.10. Сервис методов зеркалирования

Описанные ниже методы, используются для управления методами зеркалирования средствами API.

Имя	Тип	Трафик	Источники	Слушатели	Назначение
mirror2	GRE	Весь	4	0	10.10.10.10
mirror2_1	GRE	Весь	4	0	10.10.10.20
mirror1	LOCAL	Весь	3	0	vm2 vm2 vm3

5.10.1. Описание методов зеркалирования

Введите запрос

[Expand all](#) | [Collapse all](#) sections

Зеркалирование

Сервисы, связанные с управлением механизмами зеркалирования на логических портах.

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/mirrors

POST /zvirt-engine-backend/v3/ovn/mirrors

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/mirrors/csv

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/mirrors/{id}

PUT /zvirt-engine-backend/v3/ovn/mirrors/{id}

DELETE /zvirt-engine-backend/v3/ovn/mirrors/{id}

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/mirrors/{id}/listeners

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/mirrors/{id}/sources

GET /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/{id}/mirrors

PUT /zvirt-engine-backend/v3/ovn/ports/{id}/mirrors

6. Типы данных

В этом разделе описываются примитивные типы данных, поддерживаемые API.

6.1. Тип данных `string`

Конечная последовательность символов [Unicode](#).

6.2. Тип данных `boolean`

Представляет собой понятия "ложь (`false`)" и "истина (`true`)", используемые в математической логике.

Допустимыми значениями являются строки `false` и `true`.

Регистр игнорируется Менеджером, поэтому, например, `False` и `FALSE` также являются допустимыми значениями. Однако сервер всегда будет возвращать значения в нижнем регистре.

Для обратной совместимости со старыми версиями Менеджера также принимаются значения `0` и `1`. Значение `0` имеет тот же смысл, что и `false`, а `1` - тот же смысл, что и `true`. Страйтесь не использовать эти значения, поскольку в будущем их поддержка может быть прекращена.

6.3. Тип данных `integer`

Представляет собой математическое понятие целого числа.

Допустимыми значениями являются конечные последовательности десятичных цифр.

В настоящее время Менеджер реализует этот тип с помощью знакового 32-битного целого числа, поэтому минимальное значение равно -2^{31} (-2147483648), а максимальное $-2^{31}-1$ (2147483647).

Однако в системе есть некоторые атрибуты, для которых диапазон значений, возможных при использовании 32 бит, недостаточен. В этих исключительных случаях Менеджер использует 64-битные целые числа, в частности, для следующих атрибутов:

- `Disk.actual_size`
- `Disk.provisioned_size`
- `GlusterClient.bytes_read`
- `GlusterClient.bytes_written`
- `Host.max_scheduling_memory`
- `Host.memory`
- `HostNic.speed`
- `LogicalUnit.size`

- MemoryPolicy.guaranteed
- NumaNode.memory
- QuotaStorageLimit.limit
- StorageDomain.available
- StorageDomain.used
- StorageDomain.committed
- VmBase.memory

Для этих исключений минимальное значение равно -2^{63} (-9223372036854775808), а максимальное - $2^{63}-1$ (9223372036854775807).



В будущем тип **integer** будет реализован с использованием целых чисел с неограниченной точностью, поэтому указанные выше ограничения и исключения со временем исчезнут.

6.4. Тип данных **decimal**

Представляет собой математическое понятие действительного числа.

В настоящее время Менеджер реализует этот тип, используя 32-битные числа [IEEE 754](#) с плавающей запятой одинарной точности.

Для некоторых атрибутов такой точности недостаточно. В этих исключительных случаях Менеджер использует 64-битные числа с плавающей запятой двойной точности, в частности, для следующих атрибутов:

- QuotaStorageLimit.usage
- QuotaStorageLimit.memory_limit
- QuotaStorageLimit.memory_usage



В будущем десятичный тип будет реализован с использованием десятичных чисел неограниченной точности, поэтому описанные выше ограничения и исключения со временем исчезнут.

6.5. Тип данных **date**

Представляет собой дату и время.

Формат, возвращаемый Менеджером, соответствует формату, описанному в [спецификации XML Schema](#) при запросе XML. Например, для получения XML-представления виртуальной машины можно отправить такой запрос:

```
GET /ovirt-engine/api/vms/123
```

```
Accept: application/xml
```



Тело ответа будет содержать следующий XML-документ:

```
<vm id="123" href="/ovirt-engine/api/vms/123">
  ...
  <creation_time>2016-09-08T09:53:35.138+03:00</creation_time>
  ...
</vm>
```



При запросе JSON-представления Менеджер использует другой формат: целое число, содержащее количество миллисекунд с 1 января 1970 года, называемое также временем эпохи. Например, если послать такой запрос для получения JSON-представления виртуальной машины:

```
GET /ovirt-engine/api/vms/123
```

```
Accept: application/json
```



Тело ответа будет содержать следующий JSON-документ:

```
{
  "id": "123",
  "href": "/ovirt-engine/api/vms/123",
  ...
  "creation_time": 1472564909990,
  ...
}
```



В обоих случаях даты, возвращаемые Менеджером, используют часовой пояс, настроенный на сервере, где он запущен, в приведенных примерах это UTC+3.