Kab-board, extension pour navigateur

Chrome, Edge, Brave, Opera : le clavier et le correcteur kabyles dans le navigateur.
Manuel d'utilisation, version 0.2

4 novembre 2026

Résumé

L'extension Kab-board apporte le clavier et le correcteur kabyles dans les navigateurs Chrome, Edge, Brave, Opera et Chromium : les lettres kabyles depuis votre clavier habituel, six propositions sous le mot, les fautes soulignées pendant que vous écrivez, la dictée en kabyle et les outils d'Asegzawal. Le but : écrire et corriger le kabyle là où l'on rédige du texte dans le navigateur, Microsoft 365 en ligne compris. Ce manuel en décrit l'installation et chaque fonction. Les captures sont faites dans Chrome ; dans Edge, Brave et Opera, tout se passe de la même façon. L'extension se suffit à elle-même : le correcteur, le modèle de langue et le modèle vocal de Kab-board sont dedans, et tournent dans le navigateur. Rien à installer à côté, et rien n'est envoyé sur Internet.




Figure 1 – Dans un champ de message : la barre des propositions sous le mot « ruhaɣ ».

Kab-board, clavier et correcteur kabyles. Licence GNU GPL version 3 ou ultérieure. Le lexique et le modèle de langue sont publiés sous licence CC BY-SA 4.0, doi 10.5281/zenodo.22112059. La dictée utilise le modèle vocal Mmeslay (Aomer Gaya Ouldali), sous licence GNU GPL version 3.

Sommaire

1 À quoi elle sert **3**

2 Guide d'installation **3**

3 Écrire les lettres kabyles **4**

4 La barre des propositions **5**

5 Les mots soulignés **7**

6 La correction automatique, si vous le voulez **9**

7 Le bouton Kab-board **9**

8 Les outils dans la page **10**

9 Dicter en kabyle **13**

10 La page « Écrire et relire » **14**

11 Écrire avec v ou avec b **15**

12 Les réglages **16**

13 Où Kab-board se tait **17**

14 Vos données **18**

15 Si le correcteur ne se charge pas **18**

16 Retirer l'extension **21**

17 En cas de souci **21**

1 À quoi elle sert

Le but de l'extension : écrire et corriger le kabyle **là où l'on rédige du texte** dans le navigateur : les zones de texte des messages, des documents, des publications et des formulaires. Elle marche notamment dans **Microsoft 365 en ligne**, par exemple dans Word ouvert dans le navigateur, où le complément Kab-board pour Word ne peut pas s'installer. Elle marche aussi dans les messageries (WhatsApp Web…), les réseaux sociaux et les formulaires.

Tout est dans l'extension. Le correcteur de Kab-board pour Android (1,58 million de formes, un modèle de langue, un modèle vocal) est dans l'extension et tourne dans le navigateur, sur l'ordinateur. Il donne les mêmes propositions, les mêmes soulignés et la même dictée que l'application Android. Rien ne passe par Internet.

2 Guide d'installation

Il faut un navigateur récent : Google Chrome 116 ou plus récent, Microsoft Edge, Brave, Opera ou Chromium, sous Windows, macOS ou Linux. Rien d'autre à installer.

2.1 Télécharger l'extension

L'extension se télécharge avec les autres versions de Kab-board, sur la page Télécharger du site des manuels : `https://kab-board-manuel-utilisation.netlify.app/telecharger/`. C'est le fichier `kab-board-navigateur-0.2.2.zip`, d'environ 245 Mo : le correcteur, le modèle de langue et le modèle vocal sont dedans.

2.2 L'ajouter au navigateur, en mode développeur

1. **Décompressez** l'archive dans un dossier où elle restera, par exemple vos Documents.
2. **Ouvrez** `chrome://extensions` dans la barre d'adresse (`edge://extensions` dans Edge, `brave://extensions` dans Brave, `opera://extensions` dans Opera).
3. **Allumez** Mode développeur, en haut à droite.
4. **Cliquez sur** Charger l'extension non empaquetée et choisissez le dossier décompressé, celui qui contient `manifest.json`.

Pourquoi le mode développeur. Kab-board n'est pas encore sur le Chrome Web Store, et hors du Web Store, Chrome n'installe une extension que de cette façon. Laissez son dossier là où il est : Chrome le relit à chaque démarrage. Si vous le déplacez, chargez-la de nouveau depuis sa nouvelle place.




Figure 2 – L'extension chargée en mode développeur : Kab-board, allumée.

2.3 Épingler le bouton

Cliquez sur l'icône en forme de pièce de puzzle, à droite de la barre d'adresse, puis sur la punaise à côté de Kab-board. Son bouton reste alors visible : il donne les réglages et les outils (section 7).

2.4 La première fois

À l'ajout de l'extension, sa page de réglages s'ouvre. En haut, « Prêt, sur cet ordinateur » dit que tout est en place. Le correcteur se prépare au premier champ où vous écrivez, en cinq secondes environ ; la frappe des lettres kabyles marche déjà pendant ce temps. Les onglets déjà ouverts n'ont pas besoin d'être rechargés.

3 Écrire les lettres kabyles

Cliquez dans n'importe quel champ d'une page et tapez comme on parle : Kab-board écrit la lettre kabyle à la place des deux lettres tapées l'une après l'autre. AltGr donne aussi les lettres directement.

Vous tapez	Kab-board écrit
`gh`	ɣ
`dh`	ḍ
`kh`	x
`aa`	ɛ
`ou`	u
AltGr + `g`, `e`	ɣ, ɛ
AltGr + `d`, `h`, `t`, `z`, `s`	ḍ, ḥ, ṭ, ẓ, ṣ
AltGr + `c`, `j`, `r`	č, ǧ, ṛ

Un effacement juste après une conversion la défait : `gh` redevient `gh`, pour l'écrire pour de

bon. `Ctrl+Z` la défait aussi, comme toute frappe. Sur un clavier sans touche AltGr, les paires de lettres suffisent.

4 La barre des propositions

Pendant que vous tapez un mot, une petite barre s'ouvre juste sous lui, avec six propositions, à la casse du mot tapé. Le trait sous chacune dit ce qu'elle est :

Couleur	Ce que c'est
vert	La correction en contexte : ce que le correcteur choisirait, compte tenu des mots d'avant.
bleu	Les autres candidats pour ce mot.
ocre	De 1 à 3 lettres, les mots qui commencent ainsi ; le mot fini, ceux qui viennent souvent après.




Figure 3 – Trois lettres : les mots qui commencent par « tam ».

Rien n'est corrigé d'office. L'espace écrit le mot tel que vous l'avez tapé. Les propositions ne s'écrivent que si vous les choisissez. Au bout de la barre, le micro lance la dictée (section 9) et le logo de Kab-board ouvre les outils (section 8).




Figure 4 – Le mot fini : la suite probable, en ocre.

4.1 Choisir une proposition

- un clic sur la proposition ;
- ou un chiffre de `1` à `6` : 1 pour la première, 2 pour la deuxième, et ainsi de suite. En AZERTY, les chiffres se tapent avec Maj, ou au pavé numérique ;
- `Échap` cache la barre sans rien écrire.

La proposition remplace le mot tapé, suivie d'une espace s'il n'y en a pas déjà une. Au milieu d'un mot, la barre propose pour ce qui précède le curseur, et la proposition remplace le mot entier. Les chiffres ne choisissent que pendant qu'un mot s'écrit : après une espace, ils s'écrivent normalement.

4.2 Les possessifs : « tamurt iw » → « tamurt-iw »

Un possessif (*iw*, *ik*, *im*, *is*, *nneɣ*, *nwen*…) s'attache au mot d'avant par un tiret. Tapez-le comme un mot à part : la barre propose les deux mots rattachés, en tête, et les écrit en une fois. Jamais par-dessus une virgule.




Figure 5 – « tamurt iw » : « tamurt-iw » en tête, en vert.



Figure 6 – Choisi : les deux mots n'en font qu'un, et la barre propose la suite.

5 Les mots soulignés

Pendant que vous écrivez, Kab-board relit la phrase où vous êtes et souligne les mots à revoir :

- **en rouge**, un mot que le correcteur ne connaît pas : une faute probable ;
- **en bleu**, un mot qu'il connaît, mais que la phrase écrirait autrement : un doute.

« tamurt iw » se souligne d'un seul tenant. Le mot que vous êtes en train de taper n'est pas souligné avant d'être fini. Le correcteur de Chrome, qui ne connaît pas le kabyle et soulignerait chaque mot, se tait dans le champ ; il revient si vous éteignez Kab-board.




Figure 7 – Les mots à revoir : en bleu les doutes, en rouge « tamurt iw », à écrire en un seul mot.

5.1 La carte d'un mot

Un clic sur un mot souligné ouvre sa carte :

- les propositions : un clic remplace le mot ;
- Garder mon mot : le mot reste tel quel et n'est plus souligné ;
- Ajouter à mon dictionnaire : il ne sera plus jamais souligné (section 12.1) ;
- Asegzawal : la fiche du mot.




Figure 8 – La carte de « tamettut » : dans ce contexte, plutôt « tmeṭṭut ».

5.2 Dans les éditeurs riches

Kab-board écrit et souligne aussi dans les éditeurs de texte des sites (messageries, réseaux sociaux, outils de rédaction), sans toucher au texte : les soulignés sont dessinés par le navigateur, et `Ctrl+Z` défait ce que Kab-board a écrit.




Figure 9 – Dans un éditeur riche : les mêmes soulignés.

6 La correction automatique, si vous le voulez

Elle est éteinte au départ. Allumée (bouton Kab-board › Réglages de l'écriture › Correction automatique), elle corrige à l'espace un mot que le correcteur ne connaît pas, par sa correction en contexte. Elle ne touche jamais à un mot connu, à un nom propre au milieu d'une phrase, à un sigle, à un mot de « mon dictionnaire » ni à un mot que vous avez gardé. Juste après, `Retour arrière` rend le mot que vous aviez tapé.

7 Le bouton Kab-board

Le bouton de l'extension, à droite de la barre d'adresse, ouvre ce panneau :

- Clavier kabyle : l'allumer ou l'éteindre partout (`Alt+Maj+K`) ;
- Sur *ce site* : l'éteindre seulement sur le site ouvert ;
- Graphie v ou b (section 11) ;
- Dicter, Relire le champ, les lettres kabyles à cliquer, Écrire et relire ;
- Asegzawal et la recherche du français au kabyle ;
- le mot du jour, qu'un clic sur Copier met dans le presse-papiers ;
- Réglages de l'écriture, et en bas Tous les réglages, mon dictionnaire.

Dans Réglages de l'écriture, chaque fonction s'allume ou s'éteint : écrire comme on parle, AltGr + une lettre, la barre des propositions, le choix avec 1 à 6, la proposition du mot suivant, les fautes soulignées, la correction automatique.




Figure 10 – Le bouton Kab-board : en haut du panneau, et plus bas, les réglages de l'écriture.




Figure 11 – Asegzawal dans le panneau : la fiche de « aɣrum ». On tape « aghrum », gh devient ɣ.

8 Les outils dans la page

Le logo de Kab-board, au bout de la barre des propositions, ouvre les outils sans quitter le champ où vous écrivez. Ils ne prennent jamais le curseur : ce qu'ils écrivent va au curseur du champ.




Figure 12 – Les outils : Dicter, Asegzawal, du français au kabyle, Relire, le mot du jour, les lettres kabyles, Écrire et relire, Réglages.

8.1 Asegzawal : la fiche d'un mot

Le sens du mot sous le curseur, sa catégorie, et ses états libre et d'annexion quand le lexique les connaît.




Figure 13 – La fiche de « aɣrum » : pain, galette.

8.2 Du français au kabyle

Tapez un mot français : les mots kabyles qui le traduisent, avec leur sens.




Figure 14 – « pain » : aɣrum, iɣerman, lxebz…

8.3 Le mot du jour, les lettres kabyles

Le mot du jour est le même pour tout le monde, chaque jour : Insérer l'écrit au curseur. Les lettres kabyles s'écrivent d'un clic, en majuscules avec Majuscules.




Figure 15 – Le mot du jour, et les lettres kabyles à cliquer.

8.4 Relire un champ, et tout corriger

Relire (ou `Alt+Maj+R`) liste les mots à revoir du champ, chacun avec quatre propositions au plus, Garder, Ajouter à mon dictionnaire et Asegzawal. Tout corriger remplace chaque mot par sa première proposition. Si du texte est sélectionné, seule la sélection est relue.




Figure 16 – Relire : 5 mots à revoir, et « Tout corriger ».

8.5 Le clic droit

Sur une sélection ou dans un champ, le clic droit propose Relire avec Kab-board, Dicter en kabyle, Asegzawal : « … » et Du français au kabyle : « … ». Il marche aussi sur un texte que l'on ne peut pas modifier, dans une page.

9 Dicter en kabyle

1. Cliquez dans le champ, puis sur le micro au bout de la barre (ou `Alt+Maj+D`).
2. Parlez en kabyle.
3. Cliquez sur Arrêter (ou de nouveau `Alt+Maj+D`) : le texte s'écrit au curseur, 30 secondes au plus.

La toute première fois, Chrome demande l'accès au micro dans un onglet : cliquez sur Autoriser le micro, puis acceptez quand Chrome le demande.



Figure 17 – L'onglet qui demande le micro, une seule fois.




Figure 18 – La dictée écoute : « J'écoute… », et le bouton Arrêter.




Figure 19 – Le texte dicté, écrit au curseur : « ilaq ad teččem kra n lḥağa ».

Le texte dicté n'est jamais corrigé d'office : les mots à revoir se soulignent, et Relire la dictée les liste. La voix est transcrite dans le navigateur, par le modèle vocal de Kab-board, et n'est gardée que le temps de la transcrire : elle n'est écrite nulle part.

10 La page « Écrire et relire »

Certaines pages ne laissent écrire aucune extension : Google Docs, qui dessine son texte lui-même, les pages de Chrome, le Chrome Web Store. Pour elles, Écrire et relire (dans le bouton Kab-board ou les outils) ouvre une page où tout Kab-board marche : écrivez, relisez, puis Copier le texte et collez-le où vous voulez. Le texte est gardé dans le navigateur, sur cet ordinateur, jusqu'à ce que vous l'effaciez.




Figure 20 – « Écrire et relire » : la barre, les soulignés, et les outils en haut.

11 Écrire avec v ou avec b

Certains écrivent *avrid*, d'autres *abrid*. Choisissez dans le bouton Kab-board ou les réglages. Le réglage vaut pour tout : les propositions, la prédiction, la fiche, la recherche, le mot du jour et la dictée. Au départ, c'est v, comme sur le téléphone. Il est gardé avec les autres réglages de l'extension, et vous suit sur vos autres ordinateurs si la synchronisation de Chrome est allumée.




Figure 21 – En graphie b, la prédiction propose « tbeddel » (« tveddel » en graphie v, figure 4).

12 Les réglages

Bouton Kab-board › Tous les réglages, mon dictionnaire ouvre la page des réglages :

- le clavier kabyle, la graphie et chaque fonction de l'écriture, comme dans le bouton ;
- mon dictionnaire (section 12.1) ;
- les sites où Kab-board se tait ;
- les raccourcis (section 12.3) ;
- ce que devient ce que vous écrivez (section 14).




Figure 22 – La page des réglages.

12.1 Mon dictionnaire

Les mots que Kab-board ne souligne jamais : des noms propres, des mots rares, des mots de votre parler. Ajoutez-les dans la page des réglages, ou depuis la carte d'un mot souligné. Ils sont gardés dans Chrome, sur cet ordinateur. Importer un fichier… ajoute d'un coup les mots d'un fichier texte, un par ligne : celui de Kab-board pour Windows, par exemple (`mots-a-moi.txt`). Exporter en fait un fichier, à garder ou à importer ailleurs.

12.2 Les sites où Kab-board se tait

Tapez l'adresse d'un site (par exemple `exemple.com`) puis Ajouter : Kab-board ne fait plus rien sur ce site. Le bouton Kab-board › Sur *ce site* fait la même chose pour le site ouvert.

12.3 Les raccourcis

Raccourci	Ce qu'il fait
`Alt+Maj+K`	allumer ou éteindre le clavier kabyle
`Alt+Maj+D`	dicter dans le champ où l'on écrit ; encore une fois pour arrêter
`Alt+Maj+R`	relire le champ où l'on écrit
`1` à `6`	choisir une proposition de la barre
`Échap`	cacher la barre

Chrome peut laisser un raccourci sans touche, quand il en utilise déjà la combinaison : c'est arrivé à `Alt+Maj+R` lors de nos essais. Changer les raccourcis, dans les réglages, ouvre `chrome://extensions/shortcuts`, où l'on en choisit un autre.




Figure 23 – Les raccourcis de Kab-board dans Chrome : le crayon en change un.

13 Où Kab-board se tait

- Dans un **mot de passe**, même rendu visible, un code à usage unique, un numéro de carte, un champ d'adresse électronique : ni conversion, ni barre, ni souligné. Ces champs ne sont jamais lus.

- Dans la barre d'adresse de Chrome, où l'on tape une adresse ou une recherche : aucune extension n'y a accès.
- Dans les éditeurs de code des sites (CodeMirror, Monaco, Ace).
- Dans Google Docs, les pages de Chrome et le Chrome Web Store, où aucune extension ne peut écrire : utilisez « Écrire et relire » (section 10).
- Sur les sites que vous avez choisis, et partout quand le clavier kabyle est éteint.

14 Vos données

Ce que vous écrivez ne quitte pas l'ordinateur. Le correcteur et le modèle vocal sont dans l'extension, qui n'ouvre aucune connexion vers Internet : tout se calcule dans le navigateur. La voix de la dictée n'est gardée que le temps de la transcrire, en mémoire. Les mots de passe, les codes et les numéros de carte ne sont jamais lus.

Ce que l'extension demande	**Pour quoi faire**
stockage	garder vos réglages et « mon dictionnaire »
menus contextuels	le clic droit
document hors écran	le correcteur, chargé une fois pour tous les onglets, et le micro pendant la dictée
accès aux sites	écrire et souligner dans les champs des pages, y compris dans les onglets déjà ouverts

Le correcteur ne se charge qu'au premier champ où vous écrivez, en cinq secondes environ, et occupe alors à peu près 750 Mo de mémoire. Au bout de vingt minutes sans rien lui demander, il se libère, et se recharge au champ suivant.

15 Si le correcteur ne se charge pas

Sur un ordinateur qui manque de mémoire, ou si l'archive a été mal décompressée, le correcteur peut ne pas se charger. L'extension écrit encore les lettres kabyles, mais ne propose ni ne corrige rien. Elle le dit une fois dans la page, son bouton le dit, et l'icône de l'extension porte un « ! ».

Les réglages de l'extension (bouton Kab-board, puis Tous les réglages, mon dictionnaire) disent alors, en rouge, la cause exacte, et ce qu'il faut faire :

- **Mémoire insuffisante** : fermez des onglets et d'autres programmes (ou redémarrez l'ordinateur), puis cliquez sur Réessayer.
- **Fichier manquant, incomplet ou abîmé** : l'archive a été mal décompressée. Retéléchargez-la, décompressez-la entièrement, supprimez Kab-board de `chrome://extensions` et chargez de nouveau le dossier.
- **WebAssembly désactivé** : mettez le navigateur à jour ; dans Edge, la « sécurité renforcée » peut le bloquer.

Ouvrir le bouton Kab-board ou les réglages recharge aussi le correcteur.

En bas des réglages, Journal du correcteur montre chaque étape du dernier chargement : les fichiers lus, la mémoire de l'appareil, l'erreur. Copier le journal le met dans le presse-papiers, pour l'envoyer si le correcteur ne se charge toujours pas. Rien n'en part tout seul.




Figure 24 – Le correcteur ne se charge pas : « ruhagh » devient bien « ruhaɣ », mais sans propositions ; la page et le bouton le disent.




Figure 25 – La page des réglages, quand la mémoire manque : la cause, et ce qu'il faut faire.



Figure 26 – Le journal du chargement du correcteur.

16 Retirer l'extension

`chrome://extensions`, puis Supprimer sur la carte de Kab-board (ou un clic droit sur son bouton, puis Supprimer de Chrome). Vos réglages et « mon dictionnaire » partent avec elle : exportez d'abord votre dictionnaire si vous voulez le garder (section 12.1).

17 En cas de souci

Ce que vous voyez	**Que faire**
« Le correcteur ne se charge pas »	Lisez la cause, en rouge, dans les réglages de l'extension, et faites ce qu'ils disent (section 15).
Pas de barre sous le mot	Le correcteur se prépare : attendez quelques secondes. Vérifiez aussi que le clavier kabyle est allumé, sur ce site aussi, et que Barre des propositions est cochée.
Rien ne se passe dans une page	C'est peut-être un mot de passe, un éditeur de code, Google Docs ou une page de Chrome : utilisez « Écrire et relire ».
La touche 1 écrit « & »	Clavier AZERTY : Maj + `&`, ou le pavé numérique.
« gh » s'écrit ɣ alors que je voulais gh	Effacez une fois juste après : « gh » revient.
La dictée dit qu'elle n'a pas le micro	Autorisez le micro dans l'onglet qui s'ouvre, ou dans les paramètres du site de Chrome.
`Alt+Maj+R` ne fait rien	Chrome ne lui a pas donné de touche : choisissez-en une dans `chrome://extensions/shortcuts`.
L'extension chargée en mode développeur a disparu après une mise à jour du dossier	Rechargez-la (flèche ronde sur sa carte, dans `chrome://extensions`).

Pour signaler un problème : écrivez à kab.board15@gmail.com.