


KAB - BOARD

# Le correcteur kabyle pour Microsoft Word

Manuel d'utilisation · version 0.3



Installation, relecture, corrections, dictée, désinstallation.  
Tout se calcule sur votre ordinateur : rien n'est envoyé sur Internet.

# Sommaire

---

- 1 Ce qu'il faut
- 2 Installer Kab-board
- 3 L'onglet Kab-board dans Word
- 4 Choisir la graphie : v ou b
- 5 Enlever les vagues rouges du correcteur français
- 6 Ouvrir le volet et attendre le correcteur
- 7 Relire un document
- 8 Corriger un mot
- 9 Remplacer partout
- 10 Les possessifs : « tamurt iw » → « tamurt-iw »
- 11 Passer d'un mot à l'autre, arrêter la relecture
- 12 Relire seulement une partie
- 13 Mon dictionnaire
- 14 Dicter en kabyle
- 15 Annuler, enregistrer, imprimer
- 16 Vos données
- 17 Désinstaller
- 18 En cas de souci

Kab-board, correcteur kabyle. Licence GNU GPL version 3 ou ultérieure. Le modèle de langue et le lexique sont publiés sous licence CC BY-SA 4.0, doi 10.5281/zenodo.22112059.

# 1 Ce qu'il faut

---

- **Windows 10 ou 11**, en 64 bits (presque tous les ordinateurs récents).
- **Microsoft Word 2013 ou plus récent**, y compris Word de Microsoft 365.
- Environ **700 Mo** d'espace libre.
- Pour la dictée seulement : un **micro** (celui d'un portable, d'un casque ou d'une webcam suffit).

Il n'y a rien d'autre à installer. Le correcteur emporte tout avec lui : le lexique kabyle de 1,58 million de formes, le modèle de langue, le modèle de dictée, et le programme qui les fait tourner.

## Ce qui ne marche pas

Word pour Mac, Word en ligne (dans le navigateur) et Word sur téléphone n'acceptent pas ce genre de complément.

Pas besoin d'être administrateur de l'ordinateur : Kab-board s'installe dans votre compte Windows, comme une application personnelle.

## 2 Installer Kab-board

L'installateur est un seul fichier : `kab-board-word-setup-0.3.exe` (environ 250 Mo).

### Étape 1 : lancer l'installateur


Double-cliquez sur le fichier.

#### « Windows a protégé votre ordinateur »

L'installateur n'est pas signé numériquement, alors Windows peut afficher cet écran bleu la première fois. Cliquez sur `Informations complémentaires`, puis sur `Exécuter quand même`.

### Étape 2 : confirmer

Une seule fenêtre s'ouvre. Cliquez sur `Installer`.




La seule question posée par l'installateur.

Si Word est ouvert, l'installateur propose de le fermer : enregistrez d'abord vos documents.

### Étape 3 : patienter


L'installation dure **deux à trois minutes**. À la fin, l'installateur affiche un moment « Préparation du correcteur... » : il prépare ce qui permettra à Word de démarrer le correcteur plus vite.



Les fichiers se copient dans votre compte.

#### Étape 4 : terminer

Cliquez sur **Terminer**. C'est installé.




Fin de l'installation.

## Mise à jour

Pour passer à une nouvelle version, lancez simplement le nouvel installateur : il remplace l'ancienne version et garde votre dictionnaire et vos réglages.

## 3 L'onglet Kab-board dans Word

Ouvrez Word. Un nouvel onglet **Kab-board** apparaît dans le ruban, à droite de « Aide ». Cliquez dessus :




L'onglet Kab-board et ses deux groupes, « Kabyle » et « Outils ».

| Bouton                      | À quoi il sert                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Correcteur kabyle           | Ouvre ou ferme le volet Kab-board, à droite de la page.             |
| Relire le document          | Cherche les mots douteux dans tout le document (§ 7).               |
| Relire la sélection         | Seulement les paragraphes sélectionnés, ou celui du curseur (§ 12). |
| Dicter                      | Écrit au curseur ce que vous dites en kabyle (§ 14).                |
| Graphie                     | Écrire avec v ou avec b (§ 4).                                      |
| Ne pas vérifier en français | Enlève les vagues rouges du correcteur français (§ 5).              |
| Revérifier en français      | L'inverse, pour un passage en français.                             |
| Mon dictionnaire            | Les mots que le correcteur ne doit plus signaler (§ 13).            |

## 4 Choisir la graphie : v ou b

Le kabyle s'écrit de deux façons pour certains sons : avec **v** ou avec **b**. Choisissez la vôtre dans la liste **Graphie** du ruban :



La liste « Graphie » : « Écrire avec v » ou « Écrire avec b ».

On peut aussi la choisir en haut du volet. Le choix est **retenu** d'une fois sur l'autre ; au départ, c'est « v ».

La graphie compte pour les corrections proposées et pour la dictée. Si vous la changez pendant une relecture, relancez [Relire le document](#) pour en tenir compte.

## 5 Enlever les vagues rouges du correcteur français

Word croit que votre texte kabyle est du français mal écrit, et le souligne de vagues rouges partout. Ces vagues cachent celles de Kab-board.

Azul fellowen, amek tellam ?  
Nekkini ruhagh ghar axxam, ruhagh ghar tamettut.  
Tamurt iw d tamurt n lejdud.

Avant : Word souligne tout en rouge.

Azul fellowen, amek tellam ?  
Nekkini ruhagh ghar axxam, ruhagh ghar tamettut.  
Tamurt iw d tamurt n lejdud.


Après « Ne pas vérifier en français ».

1. Sélectionnez le texte kabyle. *S'il n'y a pas de sélection, c'est tout le document qui est concerné.*
2. Cliquez sur [Ne pas vérifier en français](#), dans l'onglet Kab-board. Le même lien existe en bas du volet.

Ce réglage est enregistré avec le document. Le texte que vous tapez ensuite au même endroit en profite aussi. Pour un passage en français, sélectionnez-le et cliquez sur [Revérifier en français](#).

## 6 Ouvrir le volet et attendre le correcteur

Cliquez sur [Correcteur kabyle](#). Le volet **Kab-board** s'ouvre à droite de la page :



Le volet est prêt : « Correcteur prêt. Tout se calcule sur cet ordinateur. »


## Le démarrage

Le correcteur se prépare à chaque ouverture de Word : comptez **une quinzaine de secondes**, et jusqu'à une minute juste après avoir allumé l'ordinateur. Pendant ce temps, le volet affiche « Démarrage du correcteur... » et le bouton **Relire le document** reste grisé. Il s'active tout seul quand c'est prêt.

Le volet se ferme avec la croix en haut à droite, et se rouvre avec **Correcteur kabyle**.

## 7 Relire un document

Cliquez sur **Relire le document**, dans le ruban ou dans le volet. Sur un long document, le volet montre la progression (« Relecture : paragraphe 12 sur 80... »), et **Annuler** l'arrête.



Après la relecture : les mots douteux sont soulignés, et le volet montre le premier, avec ses propositions.

Chaque mot douteux est souligné d'une vague de couleur :

- **en vert** quand le correcteur a tranché d'après la phrase : la première proposition est celle que le contexte désigne ;
- **en bleu** quand il propose seulement des formes proches du mot.

Le volet indique où vous en êtes (« Mot 1 sur 7 · 7 à revoir »), le mot en question, et jusqu'à six propositions. La première, en gras, est la meilleure.


## Rien n'est jamais remplacé sans vous

Le correcteur ne fait que proposer. C'est toujours vous qui choisissez.

## 8 Corriger un mot

### Avec le clic droit (le plus rapide)

Faites un **clic droit** sur un mot souligné. Ses propositions apparaissent en haut du menu habituel de Word. Cliquez sur la bonne :



Clic droit sur « tamettut » : les propositions, puis « Garder mon mot » et « Ajouter à mon dictionnaire ».


### Avec le volet

Cliquez sur un mot souligné dans le texte : le volet passe à ce mot, et votre curseur reste où vous avez cliqué. Choisissez une proposition dans la liste, puis :

| Bouton                     | Effet                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remplacer                  | Remplace le mot par la proposition choisie, et passe au mot suivant. Un double-clic sur la proposition fait pareil. |
| Remplacer partout          | Remplace toutes les fois où ce même mot est signalé (§ 9).                                                          |
| Garder mon mot             | Vous aviez raison : le mot reste tel quel, ici.                                                                     |
| Ajouter à mon dictionnaire | Le mot est juste et ne doit plus jamais être signalé, dans aucun document (§ 13).                                   |

## 9 Remplacer partout

Quand la même faute revient plusieurs fois, inutile de la corriger une à une. Choisissez la proposition, puis cliquez sur **Remplacer partout** :




« ghar » remplacé par « yer » : 2 fois, d'un seul clic.

Seules les occurrences encore à revoir de ce mot exact sont remplacées. Un seul **Ctrl+Z** les remet toutes.

## 10 Les possessifs : « tamurt iw » → « tamurt-iw »

Les possessifs s'attachent au nom par un trait d'union. Quand vous les écrivez séparés, le correcteur souligne **les deux mots ensemble** et propose la forme rattachée :



« Tamurt iw » est signalé d'un bloc ; la proposition est « Tamurt-iw ».


Remplacer remplace les deux mots d'un coup :

Azul fellowen, amek tellam ?  
Nekkini **ruhagh ghar** axxam, ruhagh ghar tamettut.  
Tamurt-iw d tamurt n lejdud.

Le résultat : « Tamurt-iw d tamurt n lejdud. »

Le correcteur ne fusionne jamais deux mots séparés par une virgule.

## 11 Passer d'un mot à l'autre, arrêter la relecture



- **◀ Uzvir** : le mot précédent encore à revoir.
- **Uɣfir ▶** : le mot suivant.
- Ou cliquez simplement sur un mot souligné dans le texte.
- **Arrêter la relecture** retire tous les soulignés de Kab-board.
- **Mon dictionnaire...** et **Texte kabyle : ne pas vérifier en français** : les mêmes que dans le ruban.

Sur un petit écran, faites défiler le volet pour voir ces boutons.

Le bas du volet.

Quand tout est revu, le volet l'indique : « Tout est revu ».

## 12 Relire seulement une partie

Pour vérifier un passage sans relire tout le document :


1. sélectionnez le passage, ou placez simplement le curseur dans un paragraphe ;
2. cliquez sur **Relire la sélection** .

Seuls ces paragraphes sont relus. Les soulignés déjà posés ailleurs restent en place. C'est pratique après avoir écrit ou dicté quelques phrases.

## 13 Mon dictionnaire

Un nom propre, un mot régional, un mot juste que le correcteur ne connaît pas : ajoutez-le à **votre dictionnaire** et il ne sera plus jamais signalé.

- Depuis un mot souligné : **Ajouter à mon dictionnaire** (volet ou clic droit).
- Pour voir et gérer la liste : **Mon dictionnaire** dans le ruban.



La fenêtre « Mon dictionnaire ».

Dans cette fenêtre, vous pouvez :


- **chercher** un mot dans la liste ;
- **retirer** un mot ajouté par erreur : sélectionnez-le, puis **Retirer de mon dictionnaire**, ou la touche Suppr ;
- **ajouter** un mot à la main : tapez-le en bas, puis **Ajouter**.

## 14 Dicter en kabyle

Kab-board peut écrire ce que vous dites, avec le même modèle de dictée que l'application sur téléphone.

1. Placez le curseur là où le texte doit aller.

2. Cliquez sur **Dictée**, dans le ruban ou dans le volet.
3. Parlez normalement. Le bouton devient **Arrêter la dictée**.
4. Cliquez sur **Arrêter la dictée** quand vous avez fini. Au bout de **30 secondes**, la dictée s'arrête toute seule.



Pendant l'écoute : « Arrêter la dictée » dans le ruban et dans le volet ; Windows montre l'icône du micro dans la barre des tâches.

Après quelques secondes de transcription, le texte s'écrit au curseur, dans votre graphie (v ou b). Il reste **sélectionné** : cliquez sur **Relire la sélection** pour le vérifier. La dictée n'est jamais corrigée d'office.

### Si le micro ne marche pas

Windows doit autoriser les applications de bureau à utiliser le micro : *Paramètres* > *Confidentialité et sécurité* > *Microphone*, puis activez « Autoriser les applications de bureau à accéder à votre microphone ».

L'enregistrement de votre voix reste sur l'ordinateur et il est effacé dès que le texte est écrit.

## 15 Annuler, enregistrer, imprimer

- **Annuler** : chaque correction, même un « Remplacer partout », s'annule d'un seul **Ctrl+Z**. Le mot rétabli redevient « à revoir ».
- **Enregistrer** : les soulignés de Kab-board ne vont **jamais** dans vos fichiers. Ils sont retirés juste avant l'enregistrement, puis remis. Un document envoyé par e-mail ne les montre donc pas.
- **Imprimer** : même chose, les soulignés ne s'impriment pas.
- **Fermer** : si vous n'avez fait que relire, Word ne demande pas d'enregistrer pour les soulignés.

### Enregistrement automatique (OneDrive)

Avec l'enregistrement automatique de OneDrive, Word enregistre en continu, sans prévenir Kab-board. Cliquez sur [Arrêter la relecture](#) avant de partager un document.

## 16 Vos données


**Rien ne quitte votre ordinateur.** Le correcteur et la dictée tournent entièrement sur votre machine. Ils ne se connectent à aucun service sur Internet.

| Quoi                     | Où                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Le programme             | %LOCALAPPDATA%\Programs\Kab-board                          |
| Votre dictionnaire       | %LOCALAPPDATA%\kab-board\mots-a-moi.txt (un mot par ligne) |
| Le journal des incidents | %LOCALAPPDATA%\kab-board\pont.log                          |
| Votre graphie            | dans le registre de Windows, à votre nom                   |

Pour ouvrir un de ces dossiers, tapez son chemin dans la barre d'adresse de l'Explorateur de fichiers.

## 17 Désinstaller

1. Fermez Word.
2. Ouvrez *Paramètres* > *Applications* > *Applications installées*.
3. Cherchez « Kab-board ».
4. Cliquez sur les trois points ... à droite de « Kab-board, correcteur kabyle pour Word », puis sur Désinstaller.



Kab-board dans la liste des applications installées.

Votre dictionnaire est gardé, au cas où vous réinstalleriez. Pour l'effacer aussi, supprimez le dossier `%LOCALAPPDATA%\kab-board`.

## 18 En cas de souci

| Ce qui se passe                                  | Que faire                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'onglet Kab-board n'apparaît pas                | Fermez et rouvrez Word. Sinon : <i>Fichier</i> > <i>Options</i> > <i>Compléments</i> , en bas « Gérer : Compléments COM » > <span>Atteindre</span> , et cochez « Kab-board ». Regardez aussi « Éléments désactivés » dans la même liste. |
| « Relire » reste grisé                           | Le correcteur démarre encore : attendez que le volet affiche « Correcteur prêt ». Juste après avoir allumé l'ordinateur, cela peut prendre une minute.                                                                                   |
| « Le correcteur s'est arrêté : il redémarre... » | Rien à faire : il repart tout seul. Si une relecture était en cours, elle reprend.                                                                                                                                                       |
| « Le correcteur n'a pas pu démarrer »            | Fermez Word et rouvrez-le. Si cela continue, réinstallez Kab-board.                                                                                                                                                                      |
| « Dicter » est grisé                             | Attendez « Correcteur prêt ». Le bouton est aussi grisé pendant une relecture.                                                                                                                                                           |
| « Rien n'a été reconnu »                         | Parlez plus près du micro, et vérifiez l'autorisation du micro (§ 14).                                                                                                                                                                   |
| Un mot juste est signalé                         | <span>Ajouter à mon dictionnaire</span> .                                                                                                                                                                                                |

Pour signaler un problème : [github.com/ADJ-MSS/kab-board](https://github.com/ADJ-MSS/kab-board). Joignez si possible le journal `%LOCALAPPDATA%\kab-board\pont.log`.