# ©creative commons

Copyright © 2010, Zied BOUZIRI

Certains droits réservés, selon les termes du contrat Creative Commons BY-NC-SA 2.0 France (Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Partage des conditions initiales à l'identique)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/

Vous êtes libres de :

reproduire, distribuer et communiquer cette création au public ;

modifier cette création.

Selon les conditions suivantes :

Paternité: vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'œuvre).

Pas d'utilisation commerciale : vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.

Partage des conditions initiales à l'identique : si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci.

À chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/

Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre.

Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur.



## Sujet 106 : X-Window : Interfaces des utilisateurs

- 106.1 Installer et configurer X11 (Weight 2)
- 106.2 Configurer le Display Manager (Weight 2)
- 106.3 Accessibilité (Weight 1)



## **Installer et configurer X11**

- Description : Le candidat doit être capable d'installer et de configurer un serveur X et un serveur de fonts
- Termes, fichiers et utilitaires utilisés :
  - /etc/X11/xorg.conf
  - xhost
  - DISPLAY
  - xwininfo
  - xdpyinfo
  - X





Desktop Environment - Application and File Management Gnome/KDE panels, desktop icon managers

Window and Compositing Manager -Placement and Controls Of Windows Compiz, Metacity, kwin

Session Manager gnome-session, ksmserver


Display Manager - Local X Server Startup and User Authentication gdm, kdm, xdm

X Window Server - Display Hardware Management Xorg

Network Transports - Client -Server Connections TCP/IP, Unix domain sockets Toolkits GTK, Qt, Moif, Xaw



# xorg.conf : cinq sections de base





## xorg.conf : Exemple

Section "ServerLayout"

Identifier "Default Layout"

Screen 0 "Screen0" 0 0

InputDevice "Mouse0" "CorePointer"

InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"

**EndSection** 

Section "Screen"

Identifier "Screen0"

Device "Videocard0"

Monitor "Monitor0"

DefaultDepth 24

SubSection "Display"

Depth 8

Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600"

EndSubSection

SubSection "Display"

Depth 24

Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600"

EndSubSection
Professional
Constitute

Section "Monitor"

Identifier "Monitor0"

**EndSection** 

Section "Device"

Identifier "Videocard0"

Driver "nv"

**EndSection** 

Section "InputDevice"

Identifier "Keyboard0"

Driver "keyboard"

**EndSection** 

Section "InputDevice"

Identifier "Mouse0"

Driver "mouse"

www.zliedboulziri.comOption "Device" "/dev/input/mice"

#### xfs: X font server

- Permettre aux desktops à accéder un catalogue des polices de caractères (taille ~ giga-octets)
- xft : Centraliser les polices sur le réseau : réduire la taille du serveur X
- Fedora utilise xfs, alors que SUSE et Debian/Ubuntu utilise une configuration basée sur les fichiers.
- Fichier de configuration de xfs : /etc/X11/fs/config. (Fedora)



## xorg.conf : Configuration des polices

Le serveur de polices est local :

```
Section "Files"
                    "/usr/lib/xorg/modules"
       ModulePath
                    "unix/:7100"
        FontPath
                    "/usr/share/X11lib/fonts/misc"
        FontPath
                    "/usr/share/X11lib/fonts/TTF"
        FontPath
                    "/usr/share/X11lib/fonts/Type1"
        FontPath
                    "/usr/share/X11lib/fonts/CID"
        FontPath
                    "/usr/share/X11lib/fonts/75dpi"
        FontPath
                    "/usr/share/X11lib/fonts/100dpi"
        FontPath
   EndSection
```

Le serveur de police est dans la machine red

```
FontPath "tcp/red:7100/drafting+design"
```



#### **DISPLAY**

- [host]:display[.screen]
  - host : une machine du réseau.
  - display: instance du serveur X associé à un terminal.
  - screen : paramètre optionnel utilisé dans le cas où on connecte plusieurs moniteurs.
- Le premier serveur X est sur le DISPLAY :0 ,:0.0 , ou 127.0.0.1:0 (par défaut)
- Questions :
  - Le premier écran du second serveur X : ..........
  - Le second écran du premier serveur X : ......



#### Afficher un client X sur le réseau

- Un client X est affiché sur un display selon :
  - la variable d'environnement DISPLAY
  - ou bien en utilisant l'option -display
- Exemple

```
$ calc -display tunis:0.0
```

- xhost : spécifier la liste des machines autorisées à se connecter au serveur X
  - xhost + : Désactiver le contrôle d'accès au serveur X.
  - xhost : Activer le contrôle d'accès au serveur X.
  - xhost +hostname: autoriser la station hostname à connecter au serveur X
  - xhost -hostname: Interdire la station hostname à connecter au serveur X



# Configurer le gestionnaire d'affichage (Display Manager)

- Description: Les candidats doivent être capables de configurer et de personnaliser le gestionnaire d'affichage. Cet objectif comprend les gestionnaires d'affichage XDM (X Display Manager), GDM (Gnome Display Manager) et KDM (KDE Display Manager).
- Termes, fichiers et utilitaires utilisés :
  - /etc/inittab
  - Fichiers de configuration de xdm
  - Fichiers de configuration de kdm
  - Fichiers de configuation de gd :..




## **Display Manager**

- Permet aux utilisateurs de connecter au système en utilisant une interface graphique.
- xdm (générique), gdm (GNOME), kdm (KDE)

```
- ps -ef | grep [xgk]m
```

 Offre aussi une interface graphique de login à travers le réseau, en utilisant le protocole XDMCP : X Display Manager Control Protocol (port 177).





#### runlevel

- | /etc/inittab : définir le niveau d'exécution par défaut | # The default runlevel is defined here | id:5:initdefault:
- /etc/init.d/rc5.d : Des liens symboliques vers des scripts /etc/init.d.

```
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov 25 09:00 S10sendmail -> ../sendmail
lrwxrwxrwx 1 root root 6 Nov 25 09:00 S10xdm -> ../xdm
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 25 09:00 S11apache2 -> ../apache2
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Nov 25 09:00 S12cron -> ../cron
lrwxrwxrwx 1 root root 6 Nov 25 09:00 K12ial -> ../ial
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Nov 25 09:00 K12nscd -> ../nscd
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov 25 09:00 K12sendmail -> ../sendmail
lrwxrwxrwx 1 root root 6 Nov 25 09:00 K12xdm -> ../xdm
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Feb 17 2007 K13alsasound -> ../alsasound
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Feb 17 2007 K13cups -> ../cups
```



## **XDM**: Fichiers de configuration

### /etc/X11/xdm/xdm-config :

- Fichier de configuration principal.
- le chemin des autres fichiers utilisés par XDM.
- Permettre des sessions distantes.

```
Sample xdm-config file
 $XFree86: xc/programs/xdm/config/xdm-conf.cpp,v 1.1.1.2.4.2 1999/10/12 18:33:29 hohndel Exp $
DisplayManager.servers:
                               /etc/X11/xdm/Xservers
DisplayManager.accessFile:
                               /etc/X11/xdm/Xaccess
! All displays should use authorization, but we cannot be sure
! X terminals will be configured that way, so by default
! use authorization only for local displays :0, :1, etc.
DisplayManager. 0.authorize:
                               true
DisplayManager. 1.authorize:
                               true
DisplayManager*resources:
                               /etc/X11/xdm/Xresources
DisplayManager*session:
                               /etc/X11/xdm/Xsession
DisplayManager*authComplain:
                               false
! SECURITY: do not listen for XDMCP or Chooser requests
 Comment out this line if you want to manage X terminals with xdm
DisplayManager.requestPort: 0
```



## **XDM**: Fichiers de configuration (suite ...)

#### /etc/X11/xdm/Xservers :

Détermine le terminal local géré par XDM.

```
:0 local /usr/X11R6/bin/X :0 vt07
```

#### /etc/X11/xdm/Xaccess

 utilisé pour activer XDMCP, permettant les machines distantes de connecter au serveur local.

#### /etc/X11/xdm/Xsetup 0

Script utilisé pour personnaliser l'interface graphique de login

- Exemple:

```
#!/bin/sh
xclock -geometry 80x80 -bg wheat&
xconsole -geometry 480x130-0-0 \
-daemon -notify -verbose -fn fixed -exitOnFail
```





## **XDM**: Fichiers de configuration (suite ...)


- /etc/X11/xdm/Xresources
  - Permet de configurer l'aspect graphique de l'écran de login

```
Sample Xrescources file
! SXConsortium: Xresources /main/8 1996/11/11 09:24:46 swick $
xlogin*borderWidth: 3
xlogin*greeting: CLIENTHOST
xlogin*namePrompt: login:\040
xlogin*fail: Login incorrect
#ifdef COLOR
xlogin*greetColor: CadetBlue
xlogin*failColor: red
*Foreground: black
*Background: #fffff0
#else
xlogin*Foreground: black
xlogin*Background: white
#endif
XConsole.text.geometry:480x130
XConsole.verbose:
                        true
XConsole*iconic:
                        true
XConsole*font:
                       fixed
```



## **KDM**


- Fichier de configuration : kdmrc (SUSE : /etc/opt/kde3/share/config/kdm)
- kcontrol : Interface graphique de configuration de KDM:





## **GDM**

- Ne se base pas sur XDM,
- Fichier de configuration /etc/X11/gdm/gdm.conf
- **gdmsetup**: Interface graphique de configuration de GDM:





## Questions: (oui ou non)

- 1. Le fichier de configuration du gestionnaire d'affichage est xorg.conf ........
- 2.Un client X peut être affiché sur un serveur X accessible sur le réseau ......
- 3.Le gestionnaire d'affichage (Display Manager) est un programme qui gère le placement et la décoration des fenêtres ...........
- 4. xhost permet de désactiver l'accès distant à un serveur X ......
- 5. Le protocole **XDMCP** est utilisé par les getionnaires d'affichage (Display Managers) afin d'afficher une fenêtre de login distante .......



### Accessibilité


- Description : Les candidats doivent démontrer leurs connaissances des outils d'accessibilité.
- Termes, fichiers et utilitaires utilisés :
  - Sticky/Repeat Keys
  - Slow/Bounce/Toggle Keys
  - Mouse Keys
  - High Contrast/Large Print Desktop Themes
  - Screen Reader
  - Braille Display
  - Screen Magnifier
  - On-Screen Keyboard
  - Gestures (used at login, for example gdm)
  - Orca





## Outils (1)

- Emacspeak : Sur Emacs l'utilisateur reçoit un retour vocal de tout ce qu'il fait.
- ORCA: Le lecteur d'écran permettant à des utilisateurs non/mal-voyants d'utiliser linux avec Gnome.





# Outils (2)

• GOK (Gnome Onscreen Keyboard) : un clavier d'écran.

X GOK -	qwerty	1000														-0
page			please			previous			public				professor			
back	Esc	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	PmtScm	ScrollLock	Pause
250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	$\pm$	=	bckSpc	insert	home	pageUp
tab	q	W	е	r	t	у	U	i	0	р	[	]	A	del	end	pageDown
CapsLock	a	S	d	f	g	h	j	k	1	ij	1	' Enter				
Shift	z	Х	С	V	b	n	m	1	•	1	Shift				UpArrow	
Ctrl	Win	Alt	Space							Alt	Win	Win2	Ctrl	LeffArrow	DownArrow	RightArrow
							- , ,		1 12					- 1		



# Outils (3)

• BRLTTY: pour faire tourner un terminal Braille sur le port série.



