Tomcat 优化配置

一、tomcat 内存优化

tomcat 内存优化主要是针对 tomcat 启动参数优化,我们可以 tomcat 的启动脚本 catalina.sh 中设置 JAVA_OPTS 参数。

1.JAVA_OPTS 参数

- a. -server 启用 jdk 的 server 版
- b. -Xms java 虚拟机初始化时的最小内存
- c. -Xmx java 虚拟机初始化可使用的最大内存
- d.-XX:PermSize 内存永久保留区域
- e.-XX:MaxPermSize 内存最大永久保留区域

JAVA_OPTS='-Xms256m -Xmx512m -XX:PermSize=256m -XX:MaxNewSize=256m -XX:MaxPermSize=256'

配置完成后可重启 tomcat,通过执行以下命令进行查看配置是否生效

1.查看 tomcat 进程号

[release@test tomcat_6_install]\$ lsof -i:7774

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME

java 4536 release 35u IPv6 4088194 0t0 TCP *:7774 (LISTEN)

2.查看配置是否生效

[release@test tomcat 6 install]\$ jmap -heap 4536

Attaching to process ID 4536, please wait...

Debugger attached successfully.

Server compiler detected.

JVM version is 20.6-b01

using thread-local object allocation.

Parallel GC with 8 thread(s)

Heap Configuration:

MinHeapFreeRatio = 40

MaxHeapFreeRatio = 70

MaxHeapSize = 4179623936 (3986,0MB)

NewSize = 1310/20 (1.25MB)

MaxNewSize = 17592186044415 MR

OldSize = 5439488 (5.1875MB)

```
NewRatio = 2

SurvivorRatio = 8

PermSize = 21757952 (20.75MB)

MaxPermSize = 85983232 (82.0MB)

Heap Usage:

PS Young Generation

Eden Space:
```

capacity = 260833280 (248.75MB)

91.20815871348933% used

capacity = 18546688 (17.6875MB)

From Space:

free

used = 237901232 (226.8802947998047MB)

free = 22932048 (21.869705200195312MB)

used = 12949680 (12.349777221679688MB)

= 5597008 (5.3377227783203125MB)

69.82206203069788% used

```
To Space:
 capacity = 18415616 (17.5625MB)
 used = 0 (0.0MB)
 free
      = 18415616 (17.5625MB)
 0.0% used
 PS Old Generation
 capacity = 174194688 (166.125MB)
 used = 12958384 (12.358078002929688MB)
 free
       = 161236304 (153.7669219970703MB)
 7.439023628550602% used
 PS Perm Generation
 capacity = 48300032 (46.0625MB)
 used = 48235952 (46.00138854980469MB)
```

= 64080 (0.0611114501953125MB)

free

二、tomcat 并发优化

1.tomcat 连接相关参数

在 tomcat 配置文件 server.xml 中的<Connector .../>配置参数说明:

minProcessors:最小空闲连接线程数,用于提高系统处理性能,默认值为 10 maxProcessors:最大连接线程数,即:并发处理的最大请求数,默认值为 75 acceptCount:允许的最大连接数,应大于等于 maxProcessors,默认值为 100 enableLookups:是否反查域名,取值为:true 或 false。为提高处理能力,应设置为 false connectionTimeout:网络连接超时,单位:毫秒。设置为 0 表示永不朝时,这样设置有隐患的,通常设置为 30000 毫秒

注:

其中和最大连接数相关的参数为 maxProcessors 和 acceptCount 。如果要加大并发连接数,应同时加大这两个参数。

web server 允许的最大连接数还受制于操作系统的内核参数设置,通常 Windows 是 2000 个左右, Linux 是 1000 个左右。

```
<Connector port="9027"
  protocol="HTTP/1.1"
  maxHttpHeaderSize="8192"
  minProcessors="100"
  maxProcessors="1000"
  acceptCount="1000"
  redirectPort="8443"
  disableUploadTimeout="true"/>
```

2.调整连接器 connector 的并发处理能力

参数说明:

maxThreads 客户请求最大线程数

minSpareThreads Tomcat 初始化时创建的 socket 线程数

maxSpareThreads Tomcat 连接器的最大空闲 socket 线程数

enableLookups 若设为 true,则支持域名解析,可把 ip 地址解析为主机名 redirectPort 在需要基于安全通道的场合,把客户请求转发到基于 SSL 的

redirectPort 端口

acceptAccount 监听端口队列最大数,满了之后客户请求会被拒绝(不能小于

maxSpareThreads)

connectionTimeout 连接超时

minProcessors 服务器创建时的最小处理线程数

maxProcessors 服务器同时最大处理线程数

URIEncoding URL 统一编码

tomcat中的配置示例

<Connector port="9027"

protocol="HTTP/1.1"

maxHttpHeaderSize="8192"

maxThreads="1000"

minSparThreads="100"

maxSpareThreads="1000"

minProcessors="100"

maxProcessors="1000"

enableLookups="false"

URIEncoding="utf-8"

acceptCount="1000"

redirectPort="8443"

disableUploadTimeout="true" />

三、tomcat 缓存优化

参数说明:

C ompression 打开压缩功能

compressionMinSize 启用压缩的输出内容大小,这里面默认为 2KB

compressableMimeType 压缩类型

connectionTimeout 定义建立客户连接超时的时间. 如果为 -1, 表示不限制建立客户连接的时间

Tomcat 中的配置示例

<Connector port="9027"

protocol="HTTP/1.1"

maxHttpHeaderSize="8192"

maxThreads="1000"

minSpareThreads="100"

maxSpareThreads="1000"

minProcessors="100"

maxProcessors="1000"

enableLookups="false"

compression="on"

compressionMinSize="2048"

compressableMimeType="text/html,text/xml,text/javascript,text/css,text/plain"

connectionTimeout="20000"

URIEncoding="utf-8"

acceptCount="1000"

redirectPort="8443"

disableUploadTimeout="true"/>