

LoadRunner

软件版本:12.60

安装指南

转到联机帮助中心

http://admhelp.microfocus.com/lr/

文档发布日期:2018年10月18日|软件发布日期:2018年8月

法律声明

免责声明

此处可访问的某些版本的软件和/或文档(以下称为"资料")可能包含 Hewlett-Packard Company(现为 HP Inc.)和 Hewlett Packard Enterprise Company 的品牌。自 2017 年 9 月 1 日起,资料由独立经营的公司 Micro Focus 提供。对 HP 和 Hewlett Packard Enterprise/HPE 标志的任何引用都是历史性的,HP 和 Hewlett Packard Enterprise/HPE 标志是其各自所有者的财产。

担保

Micro Focus 及其附属公司和许可方("Micro Focus")的产品和服务的唯一担保已在此类产品和服务随附的明示担保声明中提出。此处的任何内容均不构成额外担保。Micro Focus 不会为此处出现的技术或编辑错误或遗漏承担任何责任。此处所含信息如有更改,恕不另行通知。

受限权限声明

包含机密信息。除非另有特别说明,否则必须具备有效许可证方可拥有、使用或复制。按照 FAR 12.211 和 12.212,并 根据供应商的标准商业许可的规定,商业计算机软件、计算机软件文档与商品技术数据授权给美国政府使用。

版权声明

© 版权所有 1994-2018 Micro Focus 或其附属公司之一。

商标声明

Adobe™ 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国注册的商标。

UNIX® 是 The Open Group 的注册商标。

Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其附属公司的注册商标。

LoadRunner (12.60) 第 2 页 (共 51 页)

目录

LoadRunner	1
欢迎使用 LoadRunner	5
LoadRunner 帮助中心	
访问 PDF 文件	
有用的链接	
LoadRunner 组件	
帮助改进 LoadRunner	
系统要求	8
系统要求	
在 Windows 上安装的必备软件	8
由安装程序自动检测和安装	8
手动安装 Windows 更新	
安装注意事项和限制	9
在Windows 上字柱 Lond Dunner	11
在 Windows 上安装 LoadRunner	
女教工作机 在 Windows 上安装 LoadRunner	
安装向导信息	
运行安装	
静默安装 LoadRunner	
安装命令行选项	
在 Windows 上部署 Docker 化 Load Generator	
先决条件	
使用预定义映像运行通过 Docker 设置的 Load Generator	
使用自定义映像运行 Docker 化 Load Generator	
Dockerfile 的自定义内容示例	
运行 Load Generator 容器后	
提示和准则	
配置用户登录设置	
安装 LoadRunner 语言包	
升级到 LoadRunner 12.60	
在Linux上字社Load Congrator	25
在 Linux 上安装 Load Generator	
安装工作流 通过安装向导在 Linux 上安装 Load Generator	
开始之前	
运行安装向导	
~II > XITI V	∠/

Linux 上的 Load Generator 静默安装	28
在 Linux 上部署通过 Docker 设置的 Load Generator	29
先决条件	29
使用预定义映像运行通过 Docker 设置的 Load Generator	30
使用自定义映像运行 Docker 化 Load Generator	30
运行 Load Generator 容器后	31
提示和准则	32
配置 Linux 环境	32
设置环境变量	33
验证 Linux 安装	33
运行 verify_generator	34
检查 Controller 连接	35
改善 Load Generator 性能	36
增加文件描述符	36
增加进程条目数	37
增加交换空间	37
从 Linux 计算机上卸载 Load Generator	37
卸载 Load Generator 12.55 或更早版本	38
卸载 Load Generator 12.56 或更高版本	
Load Generator Linux 安装疑难解答	
管理许可证	44
关于 LoadRunner 许可证	
许可证类型	
许可证包	
VUD 许可证	
许可证使用	
安装 LoadRunner 许可证	
LoadRunner 社区许可证(免费)	
付费 LoadRunner 许可证	
LoadRunner 许可证实用程序	
许可证疑难解答	
向我们发送反馈	51

欢迎使用 LoadRunner

欢迎阅读《LoadRunner 安装指南》。

LoadRunner 是一个性能测试工具,通过将应用程序的负载增加到极限来找出并确定客户端、网络和服务器潜在瓶颈。

本指南介绍如何安装和设置 LoadRunner。

LoadRunner 帮助中心

要获得 LoadRunner 产品内的上下文相关帮助,请在对话框内单击 F1 或使用"帮助"菜单。

您可以访问 Web 上的 LoadRunner 帮助中心 (https://admhelp.microfocus.com/lr/), 或者使用本地安装的帮助中心。要在联机模式和本地模式之间切换, 请选择**帮助 > 帮助中心选项 > 联机打开或本地打开**。

备注:

- 要在 Internet Explorer 或 VuGen 中查看帮助中心,需要在浏览器设置中启用 JavaScript(活动脚本),请依次选择工具 > 选项 > 安全 > Internet > 自定义级别进行设置。
- 如果联机帮助中心在启动 LoadRunner 应用程序会话开始时不可用,则在与该应用程序的整个会话期间,**联机打开**选项会被禁用。

访问 PDF 文件

要访问 PDF 格式的 LoadRunner 帮助,请执行以下操作:

- 在低于 Windows 8 的 Windows 操作系统中:安装 LoadRunner 之后,依次单击**开始 > 所有程序 > Micro Focus > LoadRunner > 文档**,然后选择相关文档。
- 在基于图标的桌面上(如 Windows 8), 搜索指南, 然后选择相应的用户指南。

有用的链接

以下联机资源为 LoadRunner 用户提供详细信息:

资源	URL
帮助中心	LoadRunner 帮助中心(选择相关版本)
软件站点	https://www.microfocus.com/
软件支持	https://software.microfocus.com/en-us/software/customer- technical-support-services

LoadRunner (12.60) 第 5 页 (共 51 页)

资源	URL
知识库和手册库	https://softwaresupport.softwaregrp.com/group/softwaresupport/
	注:需要 Micro Focus 软件 Passport。
社区论坛	https://community.softwaregrp.com/t5/LoadRunner-Performance-Center/ct-p/sws-LoadRunner
博客	https://community.softwaregrp.com/t5/LoadRunner-and- Performance/bg-p/sws-585#.WkNITt-WZaQ
资源站点	https://software.microfocus.com/en-us/resources/loadrunner
集成和解决方案	https://community.softwaregrp.com/
Twitter	https://twitter.com/hashtag/Loadrunner
LinkedIn	https://www.linkedin.com/groups/1879289
Facebook	https://www.facebook.com/groups/MFLoadRunner/

LoadRunner 组件

LoadRunner 完全安装包括以下组件:

- Virtual User Generator (VuGen)。用于主要通过录制来创建虚拟用户 (Vuser) 脚本的 LoadRunner 工具。Vuser 脚本通过直接调用函数来模拟用户,无需图形用户界面。
- **Controller。**控制场景和 Vuser 的执行。包括监控并显示测试执行信息的联机监控器。必须将 Controller 安装在用于控制 Vuser 的计算机上。
- Analysis。用于分析负载测试的图和报告。
- Load Generator。该组件用于运行 Vuser(包括基于 Windows 的 GUI Vuser)以生成负载。可以使用安装程序或通过 Docker 在 Windows 或 Linux 平台上安装 Load Generator。
- MI Listener 组件。MI Listener 计算机上的组件,用于运行 Vuser 并通过防火墙进行监控。有关详细信息,请参考 LoadRunner 帮助中心(选择相关版本)中的"在 LoadRunner 中使用防火墙"。
- Monitors over Firewall。代理计算机上的组件,用于通过防火墙进行监控。有关详细信息,请参考 LoadRunner 帮助中心(选择相关版本)中的"在 LoadRunner 中使用防火墙"。
- **TruClient。**该组件用于录制和开发基于 Web 的应用程序的测试脚本。有关详细信息,请 参阅 TruClient 帮助中心(选择相关版本)。

所有独立安装(如 VuGen 或 Load Generator 安装)都可以在 LoadRunner 安装程序包的 Standalone Applications 文件夹中找到。

所有其他组件(如 Citrix 代理等)都可以在安装程序包的 Additional Components 文件夹中找到。

LoadRunner (12.60) 第 6 页 (共 51 页)

帮助改进 LoadRunner

您可以通过参与 VuGen 改进计划帮助我们提高 LoadRunner 的质量、可靠性和性能。在加入该计划时,LoadRunner 会收集有关您的软件和硬件配置以及有关您如何使用 LoadRunner 的匿名信息。

LoadRunner 不会收集任何个人身份信息,也不会收集有关您的公司环境或脚本代码的任何信息。

通过选中在安装开始时显示的初始"LoadRunner 或 VuGen 设置"窗口中包含的参与 VuGen 改进计划复选框,可以加入该计划。

您也可以从 VuGen 中加入或退出改进计划。选择工具 > 选项 > 常规 > 使用情况数据收集器。

LoadRunner (12.60) 第 7 页 (共 51 页)

系统要求

本章包括:

•	系统要求	8
•	在 Windows 上安装的必备软件	8
•	安装注意事项和限制	9

系统要求

系统要求中列出了在 Windows 系统上运行 LoadRunner 或在 Windows 或 Linux 系统上运行 Load Generator 所需的系统要求。

其他相关组件的系统要求:

- **诊断**: 有关系统要求,请参阅 https://softwaresupport.softwaregrp.com/km/KM02816022 上的诊断系统要求。
- Network Virtualization:有关系统要求和安装说明,请参阅适用于 LoadRunner 和
 Performance Center 的 Network Virtualization 帮助(选择相关版本)或 <LoadRunner 安装程序包
 >\Additional Components\Network Virtualization 文件夹中的 Network Virtualization 安装指南。
 您可以在安装 LoadRunner 期间或稍后安装 Network Virtualization。

在 Windows 上安装的必备软件

在安装 LoadRunner 前,请确保在 LoadRunner 计算机上安装了必备软件。某些必备软件由安装程序自动检测,还有一些必备软件必须手动安装。

- 由安装程序自动检测和安装(第8页)
- 手动安装 Windows 更新 (第 9 页)

由安装程序自动检测和安装

运行安装向导时,向导会检测已在计算机上安装的必备软件以及缺少的软件。如果继续安装,将安装所有缺少的必备软件。

必须安装以下必备软件:

- Microsoft Windows Installer 3.1
- Windows 图像处理组件。这是 .NET Framework 4.0 的必备软件。
- .NET Framework 4.6.2
- Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
- Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package x86 和 x64

备注:

LoadRunner (12.60) 第 8 页 (共 51 页)

- 如果已安装 Visual C++ 2017 Redistributable,则不会安装 Visual C++ 2015
 Redistributable。在大多数情况下, Visual C++ 2017 Redistributable 应该是兼容的。有关更多详细信息,请参阅 Microsoft 文档。
 - 如果 Visual C++ 2015 Redistributable Update 3 的安装失败,请手动安装 KB2999226。
- Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1(或更高版本)

手动安装 Windows 更新

在安装任何 LoadRunner 组件之前,请确保已安装整套 Windows 更新。如果该过程未自动完成,则必须手动安装更新。

备注: 在安装任何 Windows 更新之前,请禁用 UAC(用户帐户控制)并重新启动计算机。有关如何禁用 UAC 的详细信息,请参阅 Microsoft Windows 文档。

可以在系统要求中找到 Windows 更新列表。

安装注意事项和限制

备注: 有关其他注意事项和限制,请参阅 LoadRunner 自述文件。

权	退	罗	求

对于任何操作系统,所有 LoadRunner 组件的安装过程都需要具有所有管理 员权限的帐户(Linux 系统上为 root 帐户)。

安装后,在启用 UAC 和 DEP 的情况下,所有 LoadRunner 应用程序和组件都能使用标准用户帐户运行(不需要管理员帐户)。

在 Windows 上运行 Web Services Vuser

如果要在 Windows 8.1 或 Windows 2012 (R2) 计算机上安装独立 Load Generator,并且计划运行 Web Services Vuser,则必须打开 .NET 3.5,并且必须安装 WSE 2.0 SP3 和 WSE 3.0。

- 1. 打开.NET 3.5 Windows。(有关详细信息,请参阅 MSDN。)
- 2. 从 LoadRunner 安装程序包的文件夹 Irunner\Common\wse20sp3 和 Irunner\Common\wse30 中安装 WSE 组件,或者通过 Internet 下载这些组件:

WSE 2.0 SP3: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23689

WSE 3.0: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14089

LoadRunner (12.60) 第 9 页 (共 51 页)

LoadRunner 与 UFT 共 存	如果将 LoadRunner 和 UFT 安装在同一服务器上,然后卸载其中某个软件程序,则另一个软件程序可能无法正常运行。 解决方案:在计算机上运行要使用的软件程序的修复。
虚拟环境	虚拟化供应商提供的体系结构正在迅速发展。只要第三方供应商保证虚拟化环境完全符合 LoadRunner 核准的硬件要求,LoadRunner 就可以在这些不断变化的环境中按预期设计运行。如果按照系统要求和支持列表创建虚拟机,LoadRunner 将正常工作。
	在虚拟机上工作可能需要访问虚拟化服务器硬件/监控环境,以确保虚拟化服务器未饱和;否则,这可能会影响虚拟机的度量并导致错误的结果。

LoadRunner (12.60) 第 10 页 (共 51 页)

在 Windows 上安装 LoadRunner

本章介绍如何在 Windows 平台上安装完整版本的 LoadRunner 或 LoadRunner 组件。

备注: 您可以按照本节所述使用安装程序(基于 UI 或静默安装)安装 Windows Load Generator, 或者通过 Docker 容器进行安装 — 有关详细信息,请参阅在 Linux 上部署通过 Docker 设置的 Load Generator (第 29 页)。

本章包括:


•	安装工作流	. 11
	在 Windows 上安装 LoadRunner	
	静默安装 LoadRunner	
	安装命令行选项	
	在 Windows 上部署 Docker 化 Load Generator	
	配置用户登录设置	
	安装 LoadRunner 语言包	
	升级到 LoadRunner 12.60	
	/ 1///CF \ ===================================	•

安装工作流

LoadRunner 安装程序包中含有安装向导,用于指导您完成 LoadRunner 组件的安装过程。

安装的最后阶段包括选择是否安装 Network Virtualization。通过安装 Network Virtualization,可以从 LoadRunner 中生成 NV Insights 报告(替换 NV Analytics 报告)。NV Insights 报告可深入分析应用程序在各种类型的网络(虚拟位置)上对不同负载的执行情况,并包含优化应用程序性能的建议。

在 Windows 系统上安装 LoadRunner 涉及的步骤如下所示:



LoadRunner (12.60) 第 11 页 (共 51 页)

1. 查看系统要求

安装 LoadRunner 前,请确保您的系统符合硬件和软件要求。有关详细信息,请参阅系统要求(第8页)。

必备软件:运行 LoadRunner 安装向导时,向导会检测已在计算机上安装的必备软件以及缺少的软件。如果继续安装,将安装所有缺少的必备软件。有关详细信息,请参阅在 Windows 上安装的必备软件 (第 8 页)。

2. 查看安装要求

开始安装前, 请确保符合以下安装要求:

- 您必须在指定计算机上具有完全本地管理权限。
- 必须在目标计算机上进行安装。LoadRunner不支持通过终端服务进行安装。
- 有关可同时在同一物理计算机上安装的组件的完整列表, 请参阅系统要求。
- **备注:** 建议在安装 LoadRunner 前关闭所有防病毒应用程序,如 McAfee 或 Aladdin's eSafe。

3. 执行安装

- a. 如果您使用的是 LoadRunner 的先前版本,请查看升级说明。有关详细信息,请参阅升级到 LoadRunner 12.60 (第 24 页)。
- b. 运行安装向导以在 Windows 系统上安装 LoadRunner 的完整版本、LoadRunner 独立组件或其他组件。有关详细信息,请参阅在 Windows 上安装 LoadRunner (第 12页)。

然后,根据需要运行任何修补程序安装。 要执行静默安装,请参阅静默安装 LoadRunner (第16页)。

c. 完成 LoadRunner 安装后,您可以安装本地化版本,以本地语言查看 LoadRunner、VuGen 独立版和 Analysis 独立版用户界面。有关详细信息,请参阅安装 LoadRunner语言包(第 23 页)。

4. 完成安装后配置

- 将 LoadRunner 配置为在 Load Generator 计算机上运行 Vuser 而无需用户手动登录。 有关详细信息,请参阅配置用户登录设置(第 23 页)。
- 管理 LoadRunner 许可证。有关详细信息,请参阅管理许可证(第44页)。

在 Windows 上安装 LoadRunner

本节介绍如何使用安装向导在 Windows 上安装 LoadRunner。

有关如何执行静默安装的详细信息、请参阅静默安装 LoadRunner (第16页)。

安装向导信息

查看以下信息以帮助您成功安装 LoadRunner 组件。

LoadRunner (12.60) 第 12 页 (共 51 页)

- Load Generator 独立版可以安装在本地计算机上,也可以在云帐户中进行配置。有关在云上管理 Load Generator 的信息,请参阅《LoadRunner 用户指南》。
- 安装期间,您可以选择**在安装后启动 LoadRunner 代理**选项,此选项将在安装完成后立即 启动 Load Generator 上的 LoadRunner 代理。代理支持 Load Generator 和 Controller 之间的 通信。有关 LoadRunner 代理的更多详细信息,请参阅《LoadRunner 用户指南》。
- 在安装 Load Generator 独立版、MI Listener 或 Monitors over Firewall 组件的过程中,安装向导会提示您选择是在 LoadRunner 模式还是 Performance Center 模式下运行安装的代理。区别如下:

LoadRunner 模式	Performance Center 模式
代理作为常规进程运行。	代理在名为 IUSR_METRO 的特殊帐户下作为服务运行。 这是安装过程中在 Performance Center 模式下创建的本地 Windows 帐户。(Load Generator 独立版计算机上还添加 了一些其他 Performance Center 配置。)
您必须先登录到计算机, 然后进程才能启动。	作为服务, 代理在操作系统启动时自动启动。

- 如果要安装 Load Generator 独立版以用于 Business Process Monitoring (BPM),请选择 LoadRunner 模式,除非您具有将代理作为服务运行的特定要求。
- 在 LoadRunner/BPM 模式下,您可以使用 Windows 本地用户和组控制台删除 IUSR_METRO 帐户。在 LoadRunner/BPM 模式下删除 IUSR_METRO 不会影响功能。
- 在 Performance Center 模式下,仅当 Performance Center 系统用户配置为其他 Windows 帐户时,才能删除 IUSR_METRO 帐户;否则主机将无法正常运行。
- 在安装 LoadRunner 完全安装、Load Generator、Monitor over Firewall 和 MI Listener 的过程中,可以通过选择**指定 LoadRunner 代理将要使用的证书**选项以选择性地安装 LoadRunner 的 CA 和 TLS (SSL) 证书。这些证书分别用于进行身份验证和安全通信。这两个证书应为*.cer (X.509) 格式。
 - CA 证书:您可以输入现有证书的路径,或留空跳过此步骤。如果要安装 CA 证书,应预先生成此证书。
 - 有关生成 CA 证书的详细信息,请参阅《LoadRunner 用户指南》中有关配置安全通信的章节。
 - TLS 证书:可以从现有证书文件中选择此证书。或者,如果您提供了包含私钥的 CA 证书,则可以自动生成此证书。

有关在 LoadRunner 中使用证书的详细信息,请参阅《LoadRunner 用户指南》中关于安全通信的章节。

运行安装

以下过程将指导您完成 Windows 安装过程。

要安装 LoadRunner 或其他组件, 请执行以下操作:

LoadRunner (12.60) 第 13 页 (共 51 页)

1. 安装前:

- 查看系统要求(第8页)中描述的安装前信息,包括系统要求和必备软件。
- 如果您计划安装 Network Virtualization,请确保您的系统满足如适用于 LoadRunner 和 Performance Center 的 Network Virtualization 帮助(选择相关版本)中所述的要求,或满足可从 LoadRunner 安装程序包的 \Additional Components\Network Virtualization 文件夹中下载的 NV 安装指南中的要求。(您可以在安装 LoadRunner 期间或稍后安装 Network Virtualization。)
 - **备注:** 如果将 Network Virtualization 作为 LoadRunner Windows 安装的一部分进行安装,则安装后可能需要重新启动计算机。
- 确保您在指定计算机上具有完全本地管理权限。
- 确保 Window Update 进程未在运行。
- 2. 在安装计算机上执行以下操作:
 - 卸载任何以前的 Shunra 版本。
 - 禁用 UAC(用户帐户控制)- 有关详细信息,请参考 Microsoft Windows 文档。 然后重新启动计算机。(如果未执行此操作,安装可能会失败。)
- 3. 要防止 DEP(数据执行保护)影响安装,仅为基本 Windows 程序和服务启用 DEP。 有关如何更改 DEP 设置的详细信息,请参考 Microsoft Windows 文档。
- 4. 运行安装程序包的根文件夹中的 **setup.exe** 文件。 LoadRunner 安装程序启动并显示安装选项。
- 5. 选择所需的安装选项。

从安装菜单页面中,选择以下某个安装选项:

• LoadRunner Full Setup。安装主要的 LoadRunner 组件,包括 Controller、Virtual User Generator (VuGen)、Analysis、Load Generator 和 TruClient。对运行负载测试场景的计算机使用此选项。

备注: LoadRunner 安装向导可以安装 LoadRunner 或 Performance Center。确保选中 **LoadRunner**。

有关完全安装中包括的组件的详细信息、请参阅 LoadRunner 组件 (第 6 页)。

- VuGen。安装独立版本的 VuGen(包括 TruClient)。
- **Analysis。**单独安装 LoadRunner Analysis。
- Load Generator。安装运行 Vuser 以生成负载所需的组件。请为仅用于生成负载而不控制 Vuser 的计算机使用此选项。
- Monitors Over Firewall。在代理计算机上安装用于通过防火墙进行监控的组件。有关详细信息,请参考《LoadRunner 用户指南》的"在 LoadRunner 中使用防火墙"一章。
- MI Listener。安装 MI Listener 计算机所需的组件,用于在防火墙下运行 Vuser 并通过 防火墙进行监控。有关详细信息,请参考《LoadRunner 用户指南》的"在 LoadRunner

LoadRunner (12.60) 第 14 页 (共 51 页)

中使用防火墙"一章。

• **TruClient**。安装独立 TruClient 应用程序,用于录制和开发基于 Web 的应用程序的测试脚本。

备注: 如果在计算机上安装 TruClient 独立版,则无法再安装除独立 Analysis 以外的任何其他 LoadRunner 组件。

要在 LoadRunner 计算机上使用 TruClient,请安装 LoadRunner 完全安装,其中包括 TruClient 组件。

- **语言包。**仅在本机非英语操作系统上安装时才可使用此选项。可用于在英语版本基础上安装本地化 LoadRunner 用户界面的修补程序。有关详细信息,请参阅安装 LoadRunner 语言包 (第 23 页)。
- **其他组件。**打开位于安装程序包的根文件夹中的 Additional Components 文件夹。有关可以安装的其他组件的详细信息,请参阅 LoadRunner 帮助中心(选择相关版本)中的**高级 > 其他组件**。
- 6. 需要先安装特定软件(例如 Microsoft Visual C++),然后才能安装 LoadRunner。如果计算机上尚未安装必备软件,将会打开一个显示必备程序列表的对话框。

单击**确定**安装列出的软件,然后继续安装 LoadRunner。如果单击**取消**,LoadRunner 安装程序将退出,因为没有必备软件就无法安装 LoadRunner。

备注: 要查看必备软件的完整列表,请参阅在 Windows 上安装的必备软件 (第 8 页)。

7. 执行安装。

LoadRunner 安装向导将打开,以显示欢迎使用页面。

按照向导中的说明完成安装。请参考安装向导信息(第12页)中的信息以确保成功安装。

- **备注:** LoadRunner 或 LoadRunner 组件的安装路径不得包含非英语字符。
- 8. 安装完成后,您可以选择安装 Network Virtualization (NV)。 在安装向导中,选择:
 - 典型模式, 以执行自动安装。
 - 自定义模式, 以更改安装文件夹、数据文件夹和端口。

有关更多详细信息,请参阅适用于 LoadRunner 和 Performance Center 的 Network Virtualization 帮助(选择相关版本)的安装部分,或者参阅可从 LoadRunner 安装程序包的 \Additional Components\Network Virtualization 文件夹中下载的 NV 安装指南。

9. 如果存在修补程序:

LoadRunner (12.60) 第 15 页 (共 51 页)

- a. 运行随安装程序包提供的修补程序安装文件。
- b. 按照屏幕上的安装和部署说明进行操作。

备注:

- 要修复安装,请运行位于 LoadRunner 安装程序包根目录中的 **setup.exe** 文件,选择 **LoadRunner** 完全安装,然后选择安装向导中的**修复**选项。
- 您可以将 LoadRunner 配置为在 Load Generator 计算机上运行 Vuser 而无需用户手动 登录到此计算机。有关详细信息,请参阅配置用户登录设置(第 23 页)。
- 有关安装期间注册的组件的列表,如 DLL 和 OCX 文件,请参阅安装的 build_info 文件夹中的 RegisteredComponents_Micro Focus LoadRunner.txt 文件。

静默安装 LoadRunner

静默安装是无需用户交互即可执行的安装。可使用命令行运行安装文件。有关详细信息,请参阅安装命令行选项(第17页)。

备注:

- 安装 LoadRunner 之前,请查看系统要求 (第 8 页)中描述的安装前信息,包括系统要求和必备软件。
- 在任何计算机上安装 LoadRunner 都需要管理员权限。
- 使用标准 MSI 命令行选项定义安装属性。例如,使用 INSTALLDIR 指定备用安装 文件夹。
- 要阻止 Load Generator 上的 LoadRunner 代理在安装后立即启动,请在命令行命令中添加以下内容:START_LGA=0。代理支持 Load Generator 和 Controller 之间的通信。有关 LoadRunner 代理的更多详细信息,请参阅 LoadRunner 帮助中心(选择相关版本)。

对 LoadRunner 执行静默安装

- 1. 从命令行中运行以下其中一个命令:
 - 要通过单个命令安装所有 LoadRunner 组件(包括必备软件), 请运行以下命令:

<安装盘>\lrunner\<您的语言文件夹>\setup.exe /s

• 要首先安装所有必备软件, 然后安装 LoadRunner, 请运行以下命令:

〈安装盘〉\lrunner\〈语言文件夹〉\setup.exe /InstallOnlyPrerequisite /s

msiexec.exe /qn /i "<安装盘>\lrunner\MSI\LoadRunner x64.msi"

LoadRunner (12.60) 第 16 页 (共 51 页)

• 默认情况下,将在安装 LoadRunner 期间安装 Network Virtualization。为便于安装,请将以下内容添加到安装命令:

REBOOT_IF_NEED=1

• 要阻止安装程序安装 Network Virtualization, 请将以下内容添加到安装命令:

NVINSTALL=0

• 要安装 LoadRunner 独立应用程序,请运行以下命令:

〈安装盘〉\Standalone Applications\Setup 〈组件名称〉 .exe /s /a /s

• 要安装其他组件, 请运行以下命令:

〈安装盘〉\Additional Components\〈安装文件路径〉/s /a /s

2. 如果要安装升级,请运行以下命令:

msiexec.exe /update **<msp** 文件的完整路径**>** [/qn] [/1*vx **<**日志文件的完整路径 **>**]

msp文件位于安装程序包中。

安装命令行选项

通过 Windows 命令行,可使用包装文件 (Setup.exe) 和"Package for the Web"文件 (<PFTW>.exe) 安装完整的 LoadRunner 程序包、独立应用程序和其他组件。

- 可以使用 Setup.exe 文件启动完整 LoadRunner 安装。
- 可以通过 PFTW 文件启动独立应用程序和其他组件的安装。

通过包装文件安装完整的 LoadRunner 程序包

您可以通过位于 LoadRunner 安装程序包的 \lrunner\<您的语言> 文件夹中的安装包装文件 **Setup.exe** 安装完整的 LoadRunner 程序包。以下命令行选项可用:

选项	描述
/s	在后台(静默)运行安装,无需用户交互。
/qb	在无人照管模式下运行安装, 用户交互有限。
/InstallOnlyPrerequisite	仅安装必备软件 - 不安装任何 LoadRunner 组件。
	默认情况下,安装程序会检查您的计算机是否具有所需必备软件,并在安装 LoadRunner 组件之前根据需要进行安装。

LoadRunner (12.60) 第 17 页 (共 51 页)

您可以使用以下语法为命令行安装设置公共属性:

setup.exe PROPERTY_NAME="value"

以下属性可用:

属性名称	描述
INSTALLDIR="您的路径"	指定应用程序的安装位置。
REBOOT_IF_NEED	1:根据需要在安装后重新启动计算机。如果包含 NV (Network Virtualization) 安装,则建议使用此选项。
	0:安装后不重新启动计算机。
	默认值:0
NVINSTALL	空字符串:不包括 NV 组件安装。
	1:包括 NV 组件安装。
	默认值:1
INSTALL_NV_MODE	1:将 NV 安装模式设置为 典型 。
	2:将NV安装模式设置为 自定义 。
	默认值:典型
INSTALL_DIR="您的路径"	指定安装路径。
START_LGA	空字符串:指示计算机在安装后不启动 Load Generator。
	1:指示计算机在安装后启动 Load Generator。
	默认值:1
IS_RUNAS_SERVICE	0:将 Load Generator 的代理作为进程运行。
	1:将 Load Generator 的代理作为服务运行。
	默认值:1
IMPROVEMENTPROGRAM	0:禁用 VuGen 改进计划。
	1:启用 VuGen 改进计划。
	默认值:1

示例:以下命令以静默方式执行安装,然后在必要时重新启动计算机:

DVD\lrunner\en\setup.exe /s REBOOT_IF_NEED="1"

LoadRunner (12.60) 第 18 页 (共 51 页)

通过 PFTW 文件安装独立应用程序 或其他组件

您可以通过 LoadRunner 安装介质中包含的 PFTW (Package for the Web) 文件安装 LoadRunner 独立应用程序或某个其他组件。这些安装文件位于安装介质上的 Standalone Applications 或 Additional Components 文件夹中。您可以双击打包文件或者使用以下选项从命令行中运行它:

选项	描述
/s	在后台(静默)运行安装,无需用户交互。
/e	仅提取安装文件;不运行这些文件。
/f	指定用于文件提取的临时文件夹的路径。
	例如: /f "c:\my_temp_folder"
	如果省略此选项,则使用默认临时文件夹。
/a	可用于将参数或属性传递给自动运行文件,例如 setup.exe。
	对 Setup.exe 文件使用以上定义的属性。

示例:以下命令以静默方式运行 Load Generator 安装,将应用程序安装在指定文件夹中,并在安装后启动 Load Generator 代理:

SetupLoadGenerator.exe /s /a INSTALLDIR="c:\Micro Focus\LGSA" START LGA="1"

在 Windows 上部署 Docker 化 Load Generator

本节介绍如何在 Windows 平台上运行 Docker 化 Load Generator。

Docker 是可用于通过容器开发、封装和运行应用程序的平台。有关 Docker 的详细信息,请参阅 https://docs.docker.com。

备注:

• 对于 Web - HTTP/HTML 和 Java 协议,适用于 Windows 上 Docker 的 Load Generator 功能作为技术预览版提供。

先决条件

- 在目标计算机上安装 Docker 及其相关组件,并根据需要设置目标计算机环境。当前仅支持 64 位版本。有关安装详细信息,请参阅 https://docs.docker.com/install/。
- 使用以下命令和相应的 **<标记版本号>**(如 12.60)从 Docker 中心 Windows Docker 化 Load Generator (https://hub.docker.com/r/performancetesting/load_generator_windows/) 中提取

LoadRunner (12.60) 第 19 页 (共 51 页)

Windows Load Generator Docker 映像(技术预览版):

docker pull performancetesting/load_generator_windows:<标记版本号>

使用预定义映像运行通过 Docker 设置的 Load Generator

使用即用型映像在用于 Windows 的 Docker 上运行 Load Generator。

备注: 如果需要对容器进行自定义设置(例如,用于 Java 或以特定用户的身份运行),请参阅使用自定义映像运行 Docker 化 Load Generator (第 20 页)。

要运行 Docker 化 Load Generator. 请执行以下操作:

使用以下命令运行 Load Generator 容器:

docker run -id -p <主机端口>:54345 performancetesting/load_generator_windows:<标记版本号>

备注: 检查计算机上的 <主机端口> 是否可用并允许传入请求。需在连接到此 Load Generator 时在 Controller 端指定此端口。

使用自定义映像运行 Docker 化 Load Generator

如果您的环境要求使用自定义设置来运行容器,则可以创建 Dockerfile,为 Windows 上的 Docker 构建一个自定义映像。

自定义映像的示例:

- 使用特定用户帐户运行 Vuser 进程,以便支持访问脚本参数文件等网络资源。运行后,容器应该能够验证用户。
- 在 Windows Load Generator 容器上运行 Java 协议。
- 为代理服务器主机和端口定义环境变量。

要运行 Docker 化自定义 Load Generator,请执行以下操作:

1. 创建一个新文件夹,在其中创建一个名为 dockerfile 的文件。将以下 FROM 行粘贴到该文件中(注意将其中的 <标记版本号> 替换为合适的 LoadRunner 版本),并添加相关自定义行:

FROM performancetesting/load_generator_windows:<标记版本号><自定义行>

LoadRunner (12.60) 第 20 页 (共 51 页)

有关自定义示例,请参阅 Dockerfile 的自定义内容示例 (第21页)

提示: 有关可在 Docker 文件中使用的命令的信息,请参阅https://docs.docker.com/engine/reference/builder/。

- 2. 保存 Dockerfile。
- 3. 在 dockerfile 文件夹路径处打开命令行,并使用所需自定义映像名称运行以下命令:

docker build -t <自定义映像名称>。

4. 通过运行以下命令为要使用的每个 Load Generator 创建容器(或者使用任意 Docker 协调程序工具运行容器):

docker run -id -p <host_port>:54345 <自定义映像名称>

如果步骤3中的自定义映像是使用标记构建的,则将该标记包含在命令中:

docker run -id -p <主机端口>:54345 <自定义映像名称>:<标记版本号>

备注: 检查计算机上的 <主机端口> 是否可用并允许传入请求。需在连接到此 Load Generator 时在 Controller 端指定此端口。

Dockerfile 的自定义内容示例

以指定用户帐户的身份运行 Vuser 示例

下面显示的 dockerfile 内容示例用来实现以具有共享位置网络访问权限的指定用户帐户的身份运行 Vuser。将 <> 之间的值替换为您环境中具有共享资源网络访问权限的有效用户帐户的凭据。



事例:

#escape=`

FROM performancetesting/load_generator_windows:<标记版本号>

RUN c:\LG\launch service\bin\magentservice.exe -remove

RUN c:\LG\launch_service\bin\magentservice -install <域>\<用户名> <密码>


运行 Java 协议的示例

下面显示的是用于运行 Java 协议的 dockerfile 内容示例:




事例:

LoadRunner (12.60) 第 21 页 (共 51 页)



还必须将为 COPY 行中的 <容器中的目标路径> 定义的目标 JDK 目录路径添加到 Java VM 运行时设置页面:



备注: 对于 Java 64 位协议测试,在 dockerfile 中包含以下命令行,以将 JDK 64 位的 **bin** 文件夹路径添加到计算机 PATH 环境变量:

RUN powershell [Environment]::SetEnvironmentVariable(\"Path\", \$env:Path + \";<容器中的目标 JDK 路径>\bin\", [EnvironmentVariableTarget]::Machine)

运行 Load Generator 容器后

将 Load Generator 容器添加到场景中。有关详细信息,请参阅 LoadRunner 帮助中心中的配置 Docker 化 Load Generator。

提示和准则

- 在防火墙上运行时,不支持通过预定义映像运行的 Docker 化 Load Generator。
- 使用 docker ps 列出正在运行的容器。

LoadRunner (12.60) 第 22 页 (共 51 页)

- 要停止 Load Generator 服务,请执行以下操作:
 - 如果要重用相同的 Load Generator,请使用 docker stop <Load Generator 容器名称或ID>。
 - 使用 docker rm -f < Load Generator 容器名称或 ID> 删除 Load Generator 容器。
- 要直接访问主机网络,请使用 --net=host 替代 -p <主机端口>:54345。建议在 AUT 生成很 多网络活动时使用此标志。

配置用户登录设置

默认情况下,您需要先手动登录计算机,LoadRunner 才能在该计算机上运行 Vuser。但是,您可以将 LoadRunner 配置为在 Load Generator 计算机上运行 Vuser,这样就无需手动登录到该计算机。

要配置用户登录设置, 请执行以下操作:

- 1. 请执行以下其中一个操作:
 - 从 Windows"开始"菜单中,转到 **Micro Focus > LoadRunner > 工具 > 代理运行时设置配**置。
 - 在基于图标的桌面上(如 Windows 8),搜索代理,然后选择代理运行时设置配置项。 "LoadRunner 代理运行时设置"对话框打开。
- 2. 选择下列选项之一:
 - 允许虚拟用户在该计算机上运行,而无需用户登录。LoadRunner 将自动从 Load Generator 计算机登录网络,这样 Vuser 无需任何手动干预即可运行。输入用户计算机所在的网络域以及用户名和密码。
 - **备注:** 创建后,使用 **LocalSystem** 帐户(不作为指定用户)启动 LoadRunner 代理服务。运行脚本时,代理服务使用指定凭据启动 mdrv.exe 进程。
 - **手动登录到该计算机。**对于每个运行 Vuser 的会话,用户必须从 Load Generator 计算机 手动登录到网络。
- 3. 单击确定。
 - **备注:** 在 LoadRunner 安装后可以进行自动登录之前,您必须重新启动并登录系统至少一次。

安装 LoadRunner 语言包

语言包支持以本地语言显示 LoadRunner 用户界面。您可以为相关 LoadRunner 组件 (LoadRunner 完整版、VuGen 独立版或 Analysis 独立版)安装语言包(通过 LoadRunner 安装程序包安装)。

有关受支持语言的列表, 请参阅系统要求。

语言包仅适用于本机非英语操作系统。

LoadRunner (12.60) 第 23 页 (共 51 页)

重要:操作系统的本机语言必须与要安装的语言包相同。例如,西班牙语语言包必须安装在具有本机西班牙语操作系统的计算机上。

要安装语言包, 请执行以下操作:

- 1. 确保已经安装英语版 LoadRunner。
- 2. 在 LoadRunner 安装程序包的根文件夹中,运行 **setup.exe**。LoadRunner 安装程序启动并显示安装选项。
- 3. 单击 Language Packs。将打开安装程序包中的 Language Packs 文件夹。
- 4. 导航到要安装的语言和组件对应的文件夹并运行安装文件。例如,要在 VuGen 独立版计算机上安装法语语言包,则路径为 ..\Language Packs\French\VugenSA\Vugen_

FRA.msp。

按照联机说明操作。

升级到 LoadRunner 12.60

要升级到 LoadRunner 12.60, 请按照在 Windows 上安装 LoadRunner (第 12 页)中所述安装 LoadRunner 12.60。安装过程将检测旧版本,并让您选择升级或退出安装。

备注:

- 在从版本 12.55 或更低版本进行升级时,如果在之前安装 LoadRunner 时使用了自定义证书,则在安装期间提示需要证书时再次安装这些证书。否则,安装程序将使用默认证书覆盖这些证书。
- 由于 12.60 版中的 LoadRunner 许可发生更改,您需要替换当前许可证才能使用 LoadRunner 12.60。要获取并安装新许可证,请参阅 LoadRunner 帮助中心内的安装 LoadRunner 许可证。
- 要了解静默升级,请参阅静默安装 LoadRunner (第16页)。

LoadRunner (12.60) 第 24 页 (共 51 页)

在 Linux 上安装 Load Generator

LoadRunner 使用 Load Generator 运行 Vuser。存在两种版本的 LoadRunner Load Generator。一种版本在 Windows 平台上运行 Vuser,另一种版本在 Linux 平台上运行 Vuser。您可以使用基于 Windows 的 Controller 来控制基于 Windows 和基于 Linux 的 Vuser。

本章描述如何在 Linux 平台上安装 Load Generator。有关如何在 Windows 平台上安装 Load Generator 的详细信息,请参阅在 Windows 上安装 LoadRunner (第 11 页)。

备注:

- 您可以按照本节所述使用安装程序(基于 UI 或静默安装)安装 Linux Load Generator, 或者通过 Docker 容器进行安装 有关详细信息,请参阅在 Linux 上部 署通过 Docker 设置的 Load Generator (第 29 页)。
- 有关疑难解答信息,请参阅 Load Generator Linux 安装疑难解答(第39页)。

本章包括:

• 安装工作流	25
• 通过安装向导在 Linux 上安装 Load Generator	
• Linux 上的 Load Generator 静默安装	28
• 在 Linux 上部署通过 Docker 设置的 Load Generator	
• 配置 Linux 环境	32
• 改善 Load Generator 性能	36
• 从 Linux 计算机上卸载 Load Generator	
• Load Generator Linux 安装疑难解答	39


安装工作流

可以在 Linux 平台上安装 LoadRunner Load Generator 组件以运行 Vuser。基于 Linux 的 Vuser 可以与安装在 Windows 平台上的 LoadRunner Controller 进行交互。

Load Generator 可以安装在本地 Linux 计算机上,也可以在云帐户中进行配置。有关在云上管理 Load Generator 的信息,请参阅《LoadRunner 用户指南》。

下图显示了使用标准安装程序在 Linux 平台上安装 Load Generator 的主要步骤:

LoadRunner (12.60) 第 25 页 (共 51 页)



1. 杳看系统要求

在 Linux 平台上安装 Load Generator 之前,请确保系统满足如系统要求 (第 8 页)中所述的要求。

如果计划安装 Network Virtualization,请确保您的系统满足如适用于 LoadRunner 和 Performance Center 的 Network Virtualization 帮助(选择相关版本)中所述的要求,或满足 LoadRunner 安装程序包 \Additional Components\Network Virtualization 文件夹中的 NV 安装指南中的要求。

备注: 要在 Linux 计算机上回放 ODBC 协议脚本,需要 unixODBC v.2.3.1 或更高版本。

2. 运行安装过程

备注:

• 建议在安装 LoadRunner 之前关闭所有防病毒应用程序,如 McAfee 或 Aladdin's eSafe。

LoadRunner (12.60) 第 26 页 (共 51 页)

- 如果安装了 Load Generator 12.55 或更早版本,则必须先将其卸载。有关详细信息,请参阅卸载 Load Generator 12.55 或更早版本 (第 38 页)。
- **向导安装**:使用 Load Generator 安装向导开始安装。有关详细信息,请参阅通过安装向导在 Linux 上安装 Load Generator (第 27 页)。
- 静默安装:要执行静默安装,请参阅 Linux 上的 Load Generator 静默安装 (第28页)。

3. 配置环境

在安装完成后开始使用 Load Generator 之前,需要先配置环境。这包括设置相应的环境变量,检查对 Load Generator 的访问权以及验证安装情况。请参阅配置 Linux 环境(第 32 页)。

通过安装向导在 Linux 上安装 Load Generator

本节介绍如何使用安装向导在 Linux 平台上安装 Load Generator。

备注:

要通过 Docker 容器执行安装,请参阅在 Linux 上部署通过 Docker 设置的 Load Generator (第 29 页)。

要执行静默安装、请参阅 Linux 上的 Load Generator 静默安装 (第28页)。

本节包括:

- 开始之前(第27页)
- 运行安装向导(第27页)

开始之前

- 安装期间,可以选择性地安装 Load Generator 的 CA 和 SSL 证书。这些证书分别用于进行身份验证和安全通信。这两个证书应为*.cer (X.509)格式。
 - 对于 CA 证书:可以输入现有证书的路径,或留空跳过此步骤。如果要安装 CA 证书,应预先生成此证书。
 - 对于 SSL 证书:可以从现有证书文件中选择此证书。或者,如果您提供了包含私钥的 CA 证书,则可以自动生成此证书。

有关生成 CA 证书的详细信息,请参阅《LoadRunner 用户指南》中有关创建和安装数字证书的章节。

有关在 LoadRunner 中使用证书的详细信息,请参阅《LoadRunner 用户指南》中有关配置客户端-服务器身份验证的章节。

运行安装向导

要安装 Load Generator. 请执行以下操作:

LoadRunner (12.60) 第 27 页 (共 51 页)

- 1. 切换为超级用户。
- 2. 如果计算机上安装了 Load Generator 12.55 或更低版本,则必须手动将其卸载。有关详细信息,请参阅卸载 Load Generator 12.55 或更早版本 (第 38 页)。 如果不卸载 Load Generator,则在安装期间将出现错误。

提示: 如果安装了 Load Generator 12.56 或更高版本,安装向导将在安装过程中卸载该版本,然后重新安装。

- 3. 将目录更改为 /<path to installer dvd>/load generator linux x64/。
- 4. 启动安装向导:

对于:	输入:
[sh 和 bash shells]	source ./installer.sh
[csh 和 tcsh shells]	source ./installer.csh
如果当前 shell 不支持 source 命令,请使用"dot"命令。	例如: /installer.csh

备注: 建议使用 **source** 命令运行安装向导,如上所示。如果不使用此命令运行安装向导,则必须手动为当前 Shell 会话设置环境变量。有关详细信息,请参阅设置环境变量(第 33 页)。

Load Generator 安装向导会检查计算机上是否安装了所需必备软件。如果缺少任何必备软件,则会显示消息,并且安装向导将中止。安装所需程序包。然后重新运行安装向导。

- 5. 按照联机说明安装 Load Generator。有关安装期间的更多帮助,请参阅 Load Generator Linux 安装疑难解答 (第 39 页)。
- 6. 退出超级用户或切换到其他用户。
- 7. 按照配置 Linux 环境 (第 32 页)中所述配置您的环境。

Linux 上的 Load Generator 静默安装

本节介绍如何在 Linux 计算机上执行 Load Generator 静默安装。

备注: 您必须拥有超级用户权限。

要执行 Load Generator 静默安装. 请执行以下操作:

- 1. 如果计算机上安装了 Load Generator,则必须先将其卸载—否则静默安装将失败。要卸载 Load Generator,请参阅从 Linux 计算机上卸载 Load Generator (第 37 页)。
- 2. 将目录更改为 /<path_to_installer_dvd>/load_generator_linux_x64/。
- 3. 运行以下命令对 Load Generator 执行静默安装:

LoadRunner (12.60) 第 28 页 (共 51 页)

source ./installer.sh -i silent

备注: 建议您使用 source 命令执行静默安装,如上所示。如果不使用 source 命令执行安装,将需要在安装 Load Generator 后设置环境变量。有关详细信息,请参阅设置环境变量(第 33 页)。

如果当前 shell 不支持 **source** 命令,请使用"dot"命令。例如 ../installer.sh - i silent。

如果在安装期间遇到错误,请参阅 Load Generator Linux 安装疑难解答 (第 39 页)。

默认情况下,Load Generator 将在安装结束时启动。如果不希望自动启动 Load Generator,请添加以下命令行选项:

source ./installer.sh -i silent -DSTART_PRODUCT_AFTER_INSTALL=No

在 Linux 上部署通过 Docker 设置的 Load Generator

本节介绍如何在 Linux 分发上运行通过 Docker 设置的 Load Generator。

Docker 是可用于通过容器开发、封装和运行应用程序的平台。有关 Docker 的详细信息,请参阅 https://docs.docker.com。

先决条件

- 在目标计算机上安装 Docker 及其相关组件,并根据需要设置目标计算机环境。当前仅支持 64 位版本。有关安装详细信息,请参阅 https://docs.docker.com/install/。
- 获取预定义的 Load Generator Docker 映像:
 - 使用以下命令和相应的 <标记版本号>(如 12.60)从 Docker 中心 Linux Docker 化 Load
 Generator (https://hub.docker.com/r/performancetesting/load_generator_linux/) 内提取映像:

docker pull performancetesting/load_generator_linux:<标记版本号>

• 使用 LoadRunner 安装程序包中提供的映像(在 ISO 文件的 InsData 文件夹中)。使用以下命令从 tar 存档导入映像:

docker load < load generator.tar

LoadRunner (12.60) 第 29 页 (共 51 页)

使用预定义映像运行通过 Docker 设置的 Load Generator

使用即用型映像在用于 Linux 的 Docker 上运行 Load Generator。

备注: 如果需要对容器(例如,代理服务器)进行自定义设置,请参阅使用自定义映像运行 Docker 化 Load Generator (第 30 页)。

要运行 Docker 化 Load Generator, 请执行以下操作:

使用以下命令运行 Load Generator 容器:

```
docker run -id -p <主机端口>:54345 performancetesting/load_generator_
linux:<标记版本号>
```

备注: 检查 Linux 计算机上的 <主机端口> 是否可用并允许传入请求。需在连接到此 Load Generator 时在 Controller 端指定此端口。

使用 SSH 的示例

下面给出了使用 SSH 运行多个 Load Generator 容器的简单 C# 代码示例。容器协调程序工具也可以执行此操作,例如 Kubernetes、OpenShift、Docker Swarm 等。

```
using (var client = new SshClient(dockerHost, dockerHostUserName, dockerHostPasswd))
{
    client.Connect();
    for (int i =0; i > numOfContainers; i++)
    {
        string command = "docker run -id -p " + lgInitialPort + i) + ":54345
    performancetesting/load_generator_linux:<标记版本号>";
        var terminal = client.RunCommand(command);
        if (terminal.ExistStatus != 0)
        {
            throw new Exception("Failed to create new Docker container");
        }
        Console.WriteLine("Docker LG with external port" + lgInitialPort + i +
"created.");
    }
    client.Disconnect();
}
```

使用自定义映像运行 Docker 化 Load Generator

如果您的环境需要用于运行容器的自定义设置(例如用于代理服务器),则可以创建用于构建自定义映像的 Dockerfile。

LoadRunner (12.60) 第 30 页 (共 51 页)

备注: 另一种自定义设置方法:启动容器;容器运行时,设置 Load Generator 环境变量,然后在容器内手动启动 Load Generator。

要运行 Docker 化自定义 Load Generator, 请执行以下操作:

- 1. 创建一个新文件夹,在其中创建一个名为 dockerfile 的文件。对 FROM 行中的 <标记版 本号> 使用相应的 LoadRunner 版本,然后将该行以及所需自定义行粘贴到文件中:
 - **备注:** 此自定义示例适用于代理:它为目标映像中的代理服务器主机和端口定义环境变量。

FROM performancetesting/load_generator_linux:<标记版本号> ENV http_proxy http://my_proxy_name:port

- **备注:** 上面的自定义示例适用于代理。它为目标映像中的代理服务器主机和端口定义环境变量。
- 2. 保存 Dockerfile。
- 3. 在 dockerfile 文件夹路径处打开命令行,并使用所需自定义映像名称运行以下命令:

docker build -t <自定义映像名称>。

4. 通过运行以下命令为要使用的每个 Load Generator 创建容器:

docker run -id -p <host port>:54345 <自定义映像名称>

如果步骤3中的自定义映像是使用标记构建的,则将该标记包含在命令中:

docker run -id -p <主机端口>:54345 <自定义映像名称>:<标记版本号>

备注: 检查 Linux 计算机上的 <主机端口> 是否可用并允许传入请求。需在连接到此 Load Generator 时在 Controller 端指定此端口。

运行 Load Generator 容器后

将 Load Generator 容器添加到场景中。有关详细信息,请参阅 LoadRunner 帮助中心中的配置 Docker 化 Load Generator。

LoadRunner (12.60) 第 31 页 (共 51 页)

提示和准则

- 在防火墙上运行时,不支持通过预定义映像运行的 Docker 化 Load Generator。(高级用户的解决方法:您可以使用 MI Listener 支持开发自己的 Docker 映像。)
- 使用 docker ps 列出正在运行的容器。
- 要停止 Load Generator 服务. 请执行以下操作:
 - 如果要重用相同的 Load Generator,请使用 docker stop <Load Generator 容器名称或ID>。
 - 使用 docker rm -f <Load Generator 容器名称或 ID> 删除 Load Generator 容器。
- Dockerfile 容器有一个 ENTRYPOINT 部分。该容器先在 ENTRYPOINT 中运行命令。该操作将设置环境,然后启动 Load Generator。该命令使用 While 循环等待输入,以防止容器退出。此行为将阻止您在容器运行时访问容器。确保在启动容器时添加 -i,否则 While 循环将占用大量 CPU。
- 如果需要进入容器,请在启动容器时添加参数,如 --entrypoint=/bin/bash。进入容器后,设置 Load Generator 环境并启动 Load Generator。然后可以使用 CTRL+p 和 CTRL+q 切换到主机,同时保持容器在后台运行。要再次访问容器,请使用 docker attach container id 命令。
- 要直接访问主机网络,请使用 --net=host 替代 -p <主机端口>:54345。建议在 AUT 生成很 多网络活动时使用此标志。

配置 Linux 环境

本节介绍在安装 Load Generator 之后,在可以开始使用 Load Generator 之前需要完成的配置步骤。

要在安装 Load Generator 之后完成设置过程, 请执行以下操作:

- 1. 设置合适的环境变量。 请参阅设置环境变量(第33页)。
 - **备注:** 如果您使用了 **source** 命令安装 Load Generator,则安装向导会自动设置合适的环境变量,无需执行此步骤。
- 2. 验证 Load Generator 安装。 请参阅验证 Linux 安装 (第 33 页)。
- 3. 启动 Load Generator。

.cd /opt/MF/MF_LoadGenerator/;source env.csh;cd bin;./m_daemon_setup -install

4. 检查 Controller 能否访问 Load Generator。 有关详细信息,请参阅检查 Controller 连接 (第 35 页)。

LoadRunner (12.60) 第 32 页 (共 51 页)

设置环境变量

备注: 此主题仅适用于未使用 **source**(或"dot")命令运行 Load Generator 安装向导的情况。如果使用了这些命令,则无需执行下面描述的任何步骤。

要运行 Load Generator, 必须定义以下环境变量:

- M_LROOT。Linux Load Generator 根文件夹的位置。
- PATH。Linux Load Generator bin 目录的位置。
- **PRODUCT_DIR。** Linux Load Generator 根文件夹的位置。

Load Generator 安装向导将执行以下与环境变量相关的任务:

- 将环境变量定义添加到整个系统的启动脚本中。
 如果在安装时未正确设置变量定义,请参阅 Load Generator Linux 安装疑难解答(第 39 页)。
- 如果使用 source 命令运行安装向导,请为当前 Shell 会话设置环境变量。 此主题描述在未使用 source 命令运行安装向导时如何为当前 Shell 会话设置环境变量。 要确定是否设置了环境变量,请运行 verify_generator(请参阅运行 verify_generator(第 34 页)) 或使用以下命令:

echo \$M_LROOT

如果返回了 Load Generator 根文件夹的名称,则已为当前 Shell 正确设置环境变量。如果未返回 Load Generator 根文件夹的名称,请按照如下所述手动设置变量。

要手动为当前 Shell 会话设置环境变量(如果未使用 source 命令运行安装向导),请执行以下命令之一:

• Bash 用户:

source <Load Generator 根 >/env.sh

• C Shell 用户:

source <Load Generator 根 >/env.csh

验证 Linux 安装

Load Generator 安装包括安装验证实用程序 verify_generator, 用于检查 Load Generator 在 Linux 计算机上的安装情况。验证实用程序可检查环境变量和启动脚本(/etc/csh.cshrc、 \${HOME}/.cshrc 或 /etc/profile、\${HOME}/.profile),以验证它们是否已正确设置。

LoadRunner (12.60) 第 33 页 (共 51 页)

强烈建议您在安装 Load Generator 之后、尝试调用 Load Generator 之前,运行 **verify_generator**。有关如何运行 **verify_generator** 实用程序的详细信息,请参阅运行 **verify_generator** (第 34 页)。

verify_generator 实用程序将检查以下内容:

- 所有必备软件已安装。(此检查仅针对 64 位安装执行。)
- 至少有 128 个文件描述符
- 已正确定义了 .rhosts 权限: -rw-r--r--
- 使用 rsh, 让主机之间能够互相通信。如果主机之间不能互相通信, rsh 将检查 .rhosts 中的主机名
- 已定义了 M_LROOT
- .cshrc 或 .profile 定义了正确的 M_LROOT
- /etc/csh.cshrc、\${HOME}/.cshrc 或 /etc/profile、\${HOME}/.profile 将定义正确的 M_ LROOT
- 主目录中存在 .cshrc 或 .profile
- 当前用户是.cshrc 或.profile 的所有者
- \$M_LROOT 中已存在 Linux Load Generator 安装
- 可执行文件拥有可执行权限
- PATH包含 \$M_LROOT/bin 和 /usr/bin

运行 verify_generator

建议在安装 Load Generator 之后和尝试调用 Load Generator 之前,运行 verify_generator 实用程序。有关 verify_generator 实用程序检查内容的详细信息,请参阅验证 Linux 安装 (第 33 页)。

备注:

- 要运行此命令, 您必须是"正常"用户, 而不是根用户。
- 在运行 verify_generator 实用程序之前,请先确保已在计算机上设置了 DISPLAY 环境变量。

要运行 verify_generator, 请执行以下操作:

1. 从 <Load Generator 根 >/bin 文件夹中运行以下命令:

./verify_generator

例如:

/opt/MF/MF_LoadGenerator/bin/verify_generator

如果您想收到有关检查的详细信息,可以使用-v选项,如下所示:

LoadRunner (12.60) 第 34 页 (共 51 页)

./verify_generator -v

- 2. 查看结果。
 - 如果设置正确, verify_generator 将返回 OK。
 - 如果有任何设置不正确, verify_generator 将返回 Failed, 并就如何纠正设置给出建议。

检查 Controller 连接

如果 LoadRunner Controller 将使用 **rsh**(远程 Shell)远程连接到 Load Generator,则需要确保 Controller 可以远程访问 Load Generator。

- 1. 在 Load Generator 计算机上,找到位于用户主目录中的 .rhosts 文件。
- 2. 在 .rhosts 文件中,验证 Controller 是否包含在计算机列表中。如果不在此列表中,请将 其添加进来。

如果 Controller 仍然无法连接到 Load Generator,请与系统管理员联系。

不使用 rsh 连接到 Linux Load Generator

您可以将 Controller 配置为在不使用 **rsh** 的情况下连接到 Load Generator。在这种情况下,需要激活 Load Generator 上的代理守护程序,如下所述。

本节介绍如何在不使用 **rsh** 的情况下连接到 Linux Load Generator。

1. 在 Linux Load Generator 上,通过从 **<Load Generator 根>/bin** 输入以下命令来运行代理守护程序:

```
./m daemon setup -install
```

这样将运行名为 m_agent_daemon 的守护程序,如果成功,您将收到消息:m_agent_daemon <进程 ID>。

代理现在开始会一直运行,即使用户注销后也会运行。您可以通过使用下面步骤 9 中描述的命令或重新启动计算机来停止该代理。

- **备注:** 如果您查看临时目录中的 m_agent_daemon[xxx].log 日志文件,则即使安装成功,您也将看到通信错误。
- 2. 在 Controller 中,选择**场景 > Load Generator**。Load Generator 对话框打开。
- 3. 单击添加。Load Generator 对话框打开。
- 4. 在**名称**框中,输入正运行 Load Generator 的计算机的名称。
- 5. 从平台列表中,选择 Linux。
- 6. 单击更多。
- 7. 单击 Linux 环境选项卡,并确保选中不使用 RSH 复选框。
- 8. 正常连接。

LoadRunner (12.60) 第 35 页 (共 51 页)

9. 要停止代理守护程序, 请从 <LoadRunner 根/>bin 目录中运行以下命令:

./m_daemon_setup -remove

这样将停止 m_agent_daemon 守护程序,如果成功,您将收到消息:m_agent_daemon 已停止。

改善 Load Generator 性能

本节介绍用于提高 Load Generator 性能的方法。可以通过配置内核增加文件描述符数、进程条目数和交换空间大小。

备注: 大多数使用 Linux Load Generator 的操作系统都有足够的默认文件描述符、进程条目和交换空间,并且很少需要重新配置。

本节包括:

•	增加文件描述符	.36
	增加进程条目数	
	增加交换空间	37

增加文件描述符

Load Generator 使用以下"文件描述符"资源:

- 用于启动服务的 14 个文件描述符
- 代理的 20 个文件描述符
- 用于每个 Vuser 驱动程序的 30 个文件描述符。默认情况下,每 50 个 Vuser 有一个驱动程序。
- 运行 Vuser 的文件描述符。每个 Vuser 需要两个描述符。

例如,要计算用于运行 100 个线程化 Vuser 的文件描述符数,Load Generator 需要:

描述符	描述符用途
14	用于启动程序
20	用于代理
60	用于 2 个驱动程序(30 x 2, 每个驱动程序对应 50 个 Vuser)
200	用于 100 个 Vuser(每个 Vuser 需要 2 个)

总计:294个文件描述符

如果 Vuser 作为进程而不是作为线程运行,将为每个 Vuser 运行一个驱动程序。因此,每个 Vuser 就需要 30 个文件描述符。

增加文件描述符数的过程会因Shell而异。

LoadRunner (12.60) 第 36 页 (共 51 页)

在以下示例中, 描述符数增加到最大数 1024。

• 对于 sh 和 ksh 用户, 输入:

ulimit -n 1024

• 对于 csh 用户, 键入:

limit descriptors 1024

下面是增加文件描述符的备用过程。在此示例中,描述符数增加到最大数8192。

1. 将以下代码行添加到 /etc/security/limits.conf 文件:

hard nfile 8192

2. 将以下代码行添加到 /etc/sysctl.conf 文件:

fs.file-max = 8192

3. 重新启动计算机。

增加进程条目数

每个 Vuser 需要多个空闲的进程条目。要增加系统中的进程条目数,必须重新配置内核。本节介绍如何为 Linux 平台重新配置内核。

- 1. 查找 /etc/security/limits.conf 文件。
- 2. 在 limits 文件中设置最大进程数。输入:

hard nproc 8192

3. 重新启动计算机。

增加交换空间

每个 Vuser 需要范围从 200 KB 到 4 MB 的交换空间。增加系统配置空间之前,应确定分页需求。如果环境内要运行需要极大内存空间的程序,建议使用 4 倍于物理内存的分页空间。如果没有足够的分页空间,则某些进程可能被终止,而其他进程将无法启动。

从 Linux 计算机上卸载 Load Generator

本节介绍如何从 Linux 计算机中卸载 Load Generator。

本节包括:

LoadRunner (12.60) 第 37 页 (共 51 页)

- 卸载 Load Generator 12.55 或更早版本 (第 38 页)
- 卸载 Load Generator 12.56 或更高版本 (第 38 页)

卸载 Load Generator 12.55 或更早版本

您可以使用手动命令或以静默方式卸载 Load Generator 12.55 或更早版本。

要卸载 Load Generator 版本 12.55 或更早版本,请执行以下操作:

- 1. 确保使用安装 Load Generator 的同一用户登录。
- 2. 确保 m_agent_daemon 进程未在计算机上运行。如果该进程正在运行,请终止它:

```
cd /opt/HP/HP_LoadGenerator/bin;./m_daemon_setup -kill;su -;
```

3. 将当前目录更改为安装目录:

```
cd <安装文件夹的路径>/_HP_LoadGenerator_Installation
```

- 4. 切换为超级用户。
- 5. 卸载 Load Generator:
 - 手动卸载:运行以下命令:

```
sh ./Change_HP_LoadGenerator_Installation
```

• 静默卸载:运行下列命令:

```
sh ./Change_HP_LoadGenerator_Installation -i silent
```

卸载 Load Generator 12.56 或更高版本

您可以使用安装向导或手动命令卸载 Load Generator 12.56 或更高版本,也可以静默卸载。

要卸载 Load Generator 版本 12.56 或更高版本,请执行以下操作:

- 1. 确保使用安装 Load Generator 的同一用户登录。
- 2. 确保 m_agent_daemon 进程未在计算机上运行。如果该进程正在运行,请终止它:

```
cd /opt/MF/MF_LoadGenerator/bin;./m_daemon_setup -kill;su -;
```

3. 将当前目录更改为安装目录:

```
cd <安装文件夹的路径>/_MF_LoadGenerator_Installation
```

- 4. 切换为超级用户。
- 5. 卸载 Load Generator:

LoadRunner (12.60) 第 38 页 (共 51 页)

• 手动卸载:运行下列命令:

```
sh ./Change_MF_LoadGenerator_Installation
```

• 静默卸载:运行下列命令:

```
sh ./Change_MF_LoadGenerator_Installation -i silent
```

Load Generator Linux 安装疑难解答

本节介绍与 Linux Load Generator 安装有关的任务疑难解答。

本节包括:

- 未正确设置整个系统的启动脚本中的环境变量(第39页)
- 在 Linux 平台上安装 Load Generator 时出错 (第 41 页)
- 在启用了 SELinux 的 RedHat Enterprise Linux 5.x 上运行 Load Generator 时出错 (第 42 页)
- 卸载 Load Generator 后、未取消设置环境变量(第 42 页)
- 无法在 Load Generator 上运行 Vuser (第 43 页)

未正确设置整个系统的启动脚本中的环境变量

要运行 Load Generator,必须修改整个系统的启动脚本以设置特定的环境变量。Load Generator 安装向导会对启动脚本进行所需的修改。如果在 Load Generator 安装期间未正确修改启动脚本,您可以手动对启动脚本进行所需的更改,如下所述。C Shell 用户和 Bourne 与 Korn Shell 用户之间的所需更改稍微有所不同。

• 手动修改 C Shell 用户的启动脚本

在 Load Generator 安装过程期间,安装向导将创建 env.csh 脚本。此脚本包括用于设置 C Shell 用户所需的环境变量的命令。示例 env.csh 脚本如下所示。

```
setenv PRODUCT_DIR <Load Generator 安装目录>
setenv M_LROOT ${PRODUCT_DIR}

if ( ! $?PATH ) then
setenv PATH ""
endif
setenv PATH ${M_LROOT}/bin:${PATH}"
```

将以下行添加到 /etc/csh.cshrc 或 ~/.cshrc 启动脚本中,以在 Shell 启动期间执行 env.csh 脚本:

```
source <Load Generator 安装目录>/env.csh
```

LoadRunner (12.60) 第 39 页 (共 51 页)

例如:

```
source /opt/MF/MF_LoadGenerator/env.csh
```

对启动脚本进行如上修改的效果与由安装向导进行的修改类似。安装向导对/etc/csh.cshrc 启动脚本进行修改的示例如下所示:

```
# New environment setting added by MF LoadGenerator on Wed Jan 30 16:20:10 IST 2013
2.
# The unmodified version of this file is saved in /etc/.login1557000131.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
setenv PRODUCT_DIR "/opt/MF/MF_LoadGenerator"
# End comments by InstallAnywhere on Wed Jan 30 16:20:10 IST 2013 2.
# New environment setting added by MF LoadGenerator on Wed Jan 30 16:20:10 IST 2013
# The unmodified version of this file is saved in /etc/.login1557000131.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
setenv M LROOT "/opt/MF/MF LoadGenerator"
# End comments by InstallAnywhere on Wed Jan 30 16:20:10 IST 2013 5.
# New environment setting added by MF_LoadGenerator on Wed Jan 30 16:20:10 IST 2013
# The unmodified version of this file is saved in /etc/.login1557000131.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
if (! $?PATH ) then
setenv PATH ""
endif
setenv PATH "/opt/MF/MF LoadGenerator/bin:${PATH}"
# End comments by InstallAnywhere on Wed Jan 30 16:20:10 IST 2013 8.
```

• 手动修改 Bourne 和 Korn Shell 用户的启动脚本

在 Load Generator 安装期间,安装向导将创建 **env.sh** 脚本。此脚本包括用于设置 Bourne Shell 和 Korn Shell 用户所需的环境变量的命令。

将以下行添加到 /etc/profile 或 ~/.profile 启动脚本中,以在 Shell 启动期间执行 env.sh 脚本:

source <Load Generator 安装目录>/env.sh

例如:

LoadRunner (12.60) 第 40 页 (共 51 页)

```
source /opt/MF/MF_LoadGenerator/env.sh
```

对启动脚本进行如上修改的效果与由安装向导进行的修改类似。安装向导对 /etc/profile 启动脚本进行的修改示例如下所示:

```
# New environment setting added by MF_LoadGenerator on Fri Jan 16 11:14:24 IST 2013
# The unmodified version of this file is saved in /etc/profile1806316421.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
PRODUCT DIR=/opt/MF/MF LoadGenerator
export PRODUCT_DIR
# End comments by InstallAnywhere on Fri Jan 16 11:14:24 IST 2013 1.
# New environment setting added by MF LoadGenerator on Fri Jan 16 11:14:24 IST 2013
4.
# The unmodified version of this file is saved in /etc/profile1806316421.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
M LROOT=/opt/MF/MF LoadGenerator
export M LROOT
# End comments by InstallAnywhere on Fri Jan 16 11:14:24 IST 2013 4.
# New environment setting added by MF LoadGenerator on Fri Jan 16 11:14:24 IST 2013
# The unmodified version of this file is saved in /etc/profile1806316421.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
PATH="/opt/MF/MF LoadGenerator/bin:${PATH}"
export PATH
```

在 Linux 平台上安装 Load Generator 时出错

settings #PATH=\${M_LROOT}/bin:\$PATH; export PATH

使用 **source installer.sh** 命令在之前已安装 Load Generator 版本 **12**.60 的 Linux 计算机上安装 Load Generator 版本 **12**.60 时,您可能会收到以下错误消息:

End comments by InstallAnywhere on Fri Jan 16 11:14:24 IST 2013 7.LoadRunner

"尝试管理所选实例时发生错误。"

解决方案:

1. 打开注册表文件 /var/.com.zerog.registry.xml,并查找属性"name"="MF_LoadGenerator"的元素"product"。

LoadRunner (12.60) 第 41 页 (共 51 页)

例如:

- 2. 记录"location"的属性值。
- 3. 删除"location"属性所引用的整个目录。
- 4. 删除注册表文件 /var/.com.zerog.registry.xml。
- 5. 重新运行 source installer.sh 命令。

在启用了 SELinux 的 RedHat Enterprise Linux 5.x 上运行 Load Generator 时出错

在 RHEL 5.x 上使用 Load Generator 期间,您可能会收到以下错误:

"m_agent_daemon: 加载共享库时出错: /opt/MF/MF_LoadGenerator/bin/liblwc_cryptolib.so: 在重定位后无法恢复网段端口: 权限被拒绝。"

发生此问题的原因是在计算机上安装并启用了 SELinux。 SELinux 正在阻止加载指定的共享库。

解决方案:

有两种可能的解决方法:

- 1. 在使用 Load Generator 前,使用命令"setenforce 0"禁用 SELinux。
- 2. 如果要让 SELinux 保持启用状态,您可以更改所有问题库的安全性上下文(例如,将 "<LoadGenerator 的路径>/bin/*.so"更改为"textrel_shlib_t")。 为此,请执行以下命令:"chcon -t textrel_shlib_t <LoadGenerator 的路径>/bin/*.so"

卸载 Load Generator 后,未取消设置环境变量

卸载 Linux Load Generator 后,安装向导可能没有取消设置当前 Shell 的 Load Generator 环境变量(M_LROOT、PRODUCT_DIR 和 PATH)。要取消设置环境变量,请关闭当前 Shell 会话并调用新的 Shell 会话,或手动取消设置变量,如下所述:

- 要取消设置 M_LROOT 和 PRODUCT_DIR 变量, 请执行以下操作:
 - [bash shells] 使用 unset 命令。
 - [csh shells] 使用 unsetenv 命令。
- 要更新 PATH 变量以排除 Load Generator 二进制目录,请键入:
 - [bash shells] PATH=<所需的路径列表>; export PATH
 - [csh shells] setenv PATH <所需的路径列表>

LoadRunner (12.60) 第 42 页 (共 51 页)

无法在 Load Generator 上运行 Vuser

如果无法在 Load Generator 上运行 Vuser,没有报告明确的错误,且 Vuser 协议要求 Load Generator 端显示第三方应用程序或客户端,请检查该应用程序所使用的动态库。这可用于确定是否找不到任何共享对象。找不到共享对象可能表示缺少必备程序包或存在环境变量问题。

要检查应用程序所使用的动态库, 请键入:

1dd 应用程序名称

例如,键入 1dd mdrv 可确定是否可以找到 mdrv 可执行文件的所有依赖关系。如果未找到任何依赖关系,请运行 verify_generator,如运行 verify_generator(第 34 页)中所述。

备注: 如果针对要求安装客户端(如 Oracle)的协议运行 Vuser,请确保客户端库的路径包含在动态库路径环境变量(LD LIBRARY PATH或 SHLIB PATH)中。

LoadRunner (12.60) 第 43 页 (共 51 页)

管理许可证

要使用 Controller 运行 Vuser,必须在 Controller 计算机上安装有效的 LoadRunner 许可证。可以使用 LoadRunner 许可证实用程序管理 LoadRunner 许可证。LoadRunner 许可证实用程序可用于:

- 查看当前安装的许可证的详细信息
- 安装其他许可证

本章包括:

•	美士 LoadRunner 许可证	. 4	4
	安装 LoadRunner 许可证		
	LoadRunner 许可证实用程序		
	许可证疑难解答	5	

关于 LoadRunner 许可证

要使用 Controller 运行 Vuser,必须在 Controller 计算机上安装有效的 LoadRunner 许可证。可以使用 LoadRunner 许可证实用程序管理 LoadRunner 许可证。LoadRunner 许可证实用程序可用于:

- 查看当前安装的许可证的详细信息
- 安装其他许可证

许可证类型

提供以下许可证类型:

类型	描述
限时	许可证仅在限定期限内有效,最多10年。
VUD	颁发的许可证容量有限。容量由度量 Vuser-day 或 VUD 进行定义。例如,VUD 许可证的容量可能为 1000 个 VUD。每使用 Controller 运行 Vuser 一天,就会从剩余许可证容量中扣除这一天同时运行的 Vuser 的最大数量。如果第1天最多运行 200 个 Vuser,则许可证中将剩余 800 VUD。有关详细信息,请参阅 VUD 许可证 (第 45 页)。

许可证包

提供几种类型的 LoadRunner 许可证包。

社区许可证是免费许可证。它包括:

LoadRunner (12.60) 第 44 页 (共 51 页)

- 50 个 Vuser
- 访问除 GUI (UFT) 之外的所有协议。

其他包可用于在所选协议上运行其他 Vuser。有关详细信息,请参阅许可证包文档。

备注: 使用 Noise Scenarios 时,对于每个有效许可证,可以运行 **10** 个噪声生成器类型的 Vuser。

VUD 许可证

VUD 许可证是 Vuser-day 许可证,颁发时每 Vuser 天具有有限容量。

- 要计算 VUD 许可证中使用的 VUD 数,可以指定新一天的开始时间。LoadRunner 可以确定在开始时间之后的 24 小时内运行的最大 Vuser 数。
- 要更改新一天开始的时间,请单击 LoadRunner 许可证实用程序中的的 **VUD 的开始时间** 链接。
- VUD 许可证可能具有到期日, 因此有时间限制。
- 如果同时具有非 VUD 许可证(如限时许可证)和适用于特定 Vuser 协议的 VUD 许可证, LoadRunner 将始终首先使用非 VUD 许可证,然后再使用 VUD 许可证。这表示,如果某 天运行了 500 个 Vuser,并且存在一个适用于 400 个 Vuser 的非 VUD 许可证,则会从 VUD 许可证中扣除 100 个 VUD。
- 一旦某个 Vuser 达到场景中的**初始化**状态,VUD 总数就会包括该 Vuser。在第二天开始时,便会从可用的 VUD 容量中扣除已使用的 VUD。

例如. 假设您为 Web 2.0 协议束购买了 100 个 VUD:

- 在日期 D 的某个时间点 T, 您启动具有 X 个 Web -HTTP/HTML Vuser 的场景, 其中 X 小于或等于 100。
- 在接下来的 24 小时内,您可以启动和停止任意数量的场景,只要每个场景中的 Vuser 数小于或等于 100 即可。
- 在达到日期 D+1 的点 T时(正好为第一个场景启动后的 24 小时), Controller 将查看前一个 24 小时间隔, 找到同时运行的 Vuser 的最大数量并从 100 中减去它。例如, 如果在过去 24 小时内您运行了分别具有 20 个、40 个和 30 个 Vuser 的三个场景, Controller 将检测到 40 个 VUD 的用量, 然后剩下 60 个 VUD。
- 如果某个场景在计算期间(在时间 T)正在运行,它将包括在其运行的两天的计算中。例如,如果您启动具有 40 个 Vuser 的场景并且它运行 30 个小时,那么两天内将使用 40 个 VUD,而在日期 D+2 的时间 T,将剩下 100-40-40=20 个 VUD。
- 如果场景运行的时间超过一天,则会根据场景开始运行的当天计算并扣除最大 VUD用量。

LoadRunner (12.60) 第 45 页 (共 51 页)

许可证使用

- 仅当许可证适用于 Vuser 脚本中的所有协议时, 多协议 Vuser 才会运行。
- 因此,如果多协议脚本包含多个协议束中的协议,则需要适用于这些协议束的许可证才能运行 Vuser 脚本。将从所有相关协议束中减去每个 Vuser 的许可证。如果其中一个协议束的许可证在某个时刻用完,Vuser 就不能使用了,即使某些其他协议仍具备有效许可证也是如此。
- 如果为多个不同的协议束(例如 Web 2.0 和 Oracle E-business)购买了许可证或购买了共享通用协议的几种不同类型的许可证(如限时和 VUD),并且希望运行属于这些协议束/类型的 Vuser,将按以下顺序使用许可证:

许可证类型:

- a. 临时许可证
- b. 限时许可证
- c. VUD许可证

协议数量:将按所含协议数从小到大的顺序使用协议束。

容量:将按容量从大到小的顺序使用许可证。

安装 LoadRunner 许可证

要从 Controller 中运行 Vuser,必须在 Controller 计算机上安装相应的 LoadRunner 许可证。有关详细信息,请参阅关于 LoadRunner 许可证 (第 44 页)。

使用 LoadRunner 许可证实用程序安装 LoadRunner 许可证。

在本主题中:

- LoadRunner 社区许可证(免费)(第 46 页)
- 付费 LoadRunner 许可证 (第 47 页)

LoadRunner 社区许可证(免费)

要安装 LoadRunner 社区许可证, 请执行以下操作:

- 1. 打开 LoadRunner 许可证实用程序:从 Windows"开始"菜单中,转到 **Micro Focus > LoadRunner >**许可证 > **LoadRunner** 许可证实用程序。
- 2. 获取许可证:
 - a. 单击注册免费许可证。
 - b. 输入您的详细信息。
 - 。 所有详细信息都是必填项。
 - 。 电子邮件地址必须有效且可访问。
 - c. 接受服务条款, 然后单击**注册**。

包含许可证数据和激活码的消息将发送到您提供的电子邮件地址。

3. 如果这是您第一次注册免费许可证。请按照收到的电子邮件中的许可证激活说明操

LoadRunner (12.60) 第 46 页 (共 51 页)

作。

如果您是老用户,则会自动激活许可证的相关部分并将其添加到"许可证摘要"中。

4. 如果 Controller 正在运行,请重新启动它。

付费 LoadRunner 许可证

如果您拥有有效的订单号或订阅(SAID),请使用许可证文件或密钥在 LoadRunner 计算机上安装许可证。

- 1. 先决条件:获取许可证文件或许可证密钥。
 - 许可证文件。该许可证文件包含一个或多个许可证的许可证密钥。使用许可证文件 安装新许可证时,LoadRunner许可证实用程序会读取许可证文件并提取许可证文件 中包含的所有许可证密钥。然后,可以选择要安装的可用许可证。可以选择使用 许可证文件安装 LoadRunner 许可证,因为许可证文件允许同时安装多个许可证。
 - 许可证密钥。许可证密钥每次只允许安装一个许可证。可以直接向客服代表索取许可证密钥,或者许可证密钥可能包含在您接收的许可证文件中。

如果您没有许可证文件或密钥,则可以从"软件许可证和下载门户"获取,如下所示:

- a. 转到软件许可证和下载门户, 然后按照屏幕上的说明操作。
- b. 如果您是现有客户,请单击**更新**链接以获取用于最新版本的新许可证密钥。 有关详细信息,请参阅门户的联系我们/自助页面中提供的说明,或单击联系许可发 放中心以在需要时请求帮助。

2. 安装许可证。

- a. 打开 LoadRunner 许可证实用程序:从 Windows"开始"菜单中,转到 **Micro Focus > LoadRunner > 许可证 > LoadRunner 许可证实用程序**。
- b. 单击**安装新许可证**, 然后选择用于安装许可证的选项:

使用许可证文件	i. 单击 许可证文件 右侧的 浏览 按钮,找到您的许可证文件 ii. 单击 查看许可证文件内容 以显示许可证文件中包含的许可 证的详细信息。 iii. 选择要安装的许可证。
使用许可证密 钥	i. 单击 使用许可证密钥安装许可证 。 ii. 输入您的许可证密钥。

- c. 单击安装。
- d. 单击关闭。在"许可证摘要"表中, 确保新许可证出现在已安装许可证列表中。
- e. 如果 Controller 正在运行,请重新启动它。

LoadRunner 许可证实用程序

您可以使用 LoadRunner 许可证实用程序安装 LoadRunner 许可证,并查看许可证信息。 社区许可证免费提供 50 个 Vuser。这些 Vuser 对除 GUI (UFT) 以外的所有协议均有效。

LoadRunner (12.60) 第 47 页 (共 51 页)

要启动 LoadRunner 许可证实用程序,请从 Windows 的开始菜单中转到 Micro Focus > LoadRunner > 许可证 > LoadRunner 许可证实用程序。

LoadRunner 许可证实用程序显示以下信息:

主机 ID	标识已安装 Controller 的计算机。购买新的 LoadRunner 许可证时可
	能需要提供"主机 ID"。

LoadRunner (12.60) 第 48 页 (共 51 页)

许可证概要

显示在计算机上安装的许可证的列表。单击表中的任何许可证可显示关于此许可证的其他详细信息。**所选许可证中包含的 Vuser 协**议框显示所选许可证中包含的 Vuser 协议的列表。

- 状态。指示许可证的状态。
 - 有效 。表示许可证是最新的且正常工作。
 - **无效** ×。表示许可证不再有效。对于以下原因之一:
 - 。 限时许可证有效期已过。
 - 。 **VUD** 许可证的剩余容量为零。

注:如果许可证实用程序检测到系统时钟已被篡改,许可证可能会暂时失效。要恢复受影响的许可证,请将系统时钟重置到当前日期和时间。

即将到期 ▲。表示许可证将在30之内过期。

默认情况下,"许可证概要"表不显示无效的许可证。选中**显示** 无效的许可证复选框可显示无效的许可证。

- 锁定。
 - **锁定。**表示许可证只能安装在生成它的计算机上(使用唯一的 HostID),不能安装在任何其他计算机上。
 - 未锁定。表示许可证可以安装在任何计算机上。
- 许可证包。

表示许可证应用到的 Vuser 协议软件包的名称。通过许可证, Controller 可以运行使用协议束中包括的任何协议的 Vuser。要显示束中包括的 Vuser 协议列表,请单击**许可证概要**表中的许可证。相关 Vuser 协议的列表将显示在 LoadRunner 许可证实用程序底部。

注:在许可证包左侧显示的**合作伙伴许可证**图标 指示许可证用于 LoadRunner 合作伙伴,而非标准的 Vuser 协议。合作伙伴许可证支持由 LoadRunner Controller 控制第三方应用程序。

- 类型。指示许可证的类型:
 - 限时许可证仅在限定期限内有效, 最多10年。
 - 颁发的 **VUD** 许可证容量有限。容量由度量 Vuser-day 或 VUD 进行定义。例如,VUD 许可证的容量可能为 1000 个 VUD。每使用 Controller 运行 Vuser 一天,就会从剩余许可证容量中扣除这一天同时运行的 Vuser 的最大数量。如果第 1 天最多运行 200 个 Vuser,则许可证中将剩余 800 VUD。

有关详细信息. 请参阅关于 LoadRunner 许可证 (第 44 页)。

• 到期日期。指示限时或 VUD 许可证到期的日期和时间。

LoadRunner (12.60) 第 49 页 (共 51 页)

	 容量。 限时:可以同时从 Controller 中运行的 Vuser(其类型由许可证包指定)的最大数量。 VUD:表示许可证中剩余的 VUD 数。
显示无效的许可证	选中后,显示已安装的 LoadRunner 许可证中的无效许可证。
所选许可证中包含的 Vuser 协议	显示包含在所选许可证中的 Vuser 协议。
VUD 将在 <时间> 开 始	打开可从中选择 VUD 开始时间的对话框。
安装新许可证	打开可用于安装新 LoadRunner 许可证的"新建许可证"对话框。
注册免费许可证	打开可从中订阅免费社区许可证的对话框。

许可证疑难解答

- 如果计算机的系统时间比许可证的开始时间早,则许可证将无效。要解决此问题,请生成具有适当开始时间的许可证或等待至许可证的开始时间。
- 如果您有临时许可证, 请与您的客户服务代表联系以获取限时许可证。
- 如果 LoadRunner 不接受您的许可证密钥,请检查下列几项:
 - 确保您输入的许可证密钥与提供给您的密钥完全相同。
 - 。 许可证密钥必须包含所需的空格。
 - 。 许可证密钥区分大小写。
 - 如果您在 Controller 启动时收到"权限被拒绝"的错误消息,则必须按如下所述向注册表的 HKEY_LOCAL_MACHINE 项授予**完全控制**权限。

要添加注册表权限. 请执行以下操作:

- i. 运行 regedit 以修改注册表。
- ii. 选择 HKEY_LOCAL_MACHINE 项。
- iii. 选择安全性 > 权限。
- iv. 为运行 Controller 的用户添加完全控制权限。
- v. 单击确定。

LoadRunner (12.60) 第 50 页 (共 51 页)

向我们发送反馈



请告知我们如何改善安装指南的用户体验。 将电子邮件发送至:docteam@microfocus.com

LoadRunner (12.60) 第 51 页 (共 51 页)