AutoCAD* 2006

СИСТЕМНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

> Copyright © 2005 Autodesk, Inc Подготовлено © Software.72i.ru. Август 2005

Copyright © 2005 Autodesk, Inc.

All Rights Reserved

This publication, or parts thereof, may not be reproduced in any form, by any method, for any purpose.

AUTODESK, INC. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ИЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКТОВ, СОЗДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПИСАННЫХ ЗДЕСЬ МАТЕРИАЛОВ; ТАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИОБРЕТАЮТСЯ ТОЛЬКО НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ».

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ AUTODESK, INC. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД КЕМ-ЛИБО ЗА ПРЯМЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННЫЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В СВЯЗИ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ. ЕДИНСТВЕННАЯ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ AUTODESK, INC., НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ПРОДАЖНУЮ ЦЕНУ МАТЕРИАЛОВ, ОПИСАННЫХ ЗДЕСЬ.

Autodesk, Inc. оставляет за собой право усовершенствования своей продукции по мере необходимости. Данный документ описывает продукт по состоянию на момент публикации и может не отражать последующие изменения.

Товарные знаки компании Autodesk

Зарегистрированные товарные знаки компании Autodesk, Inc. в CIIIA и/или других странах: 3D Studio, 3D Studio MAX, 3D Studio VIZ, 3ds max, ActiveShapes (логотип), Actrix, ADI, AEC-X, ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD LT, Autodesk Envision, Autodesk Inventor, Autodesk Map, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, Autodesk WalkThrough, Autodesk World, AutoLISP, AutoSketch, backdraft, Biped, bringing information down to earth, Buzzsaw, CAD Overlay, Character Studio, Cinepak (логотип), cleaner, Codec Central, combustion, Design Your World, Design Your World (логотип), EditDV, Education by Design, gmax, Heidi, HOOPS, Hyperwire, i-drop, IntroDV, lustre, Mechanical Desktop, ObjectARX, Physique, Powered with Autodesk Technology (логотип), ProjectPoint, RadioRay, Reactor, Revit, VISION*, Visual Construction, Visual Drainage, Visual Hydro, Visual Landscape, Visual Roads, Visual Survey, Visual Toolbox, Visual Lusp, Volo, WHIP! (logo).

Товарные знаки компании Autodesk, Inc. в США и/или других странах: AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT Learning Assistance, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, AutoSnap, AutoTrack, Built with ObjectARX (логотип), burn, Buzzsaw.com, CAiCE, Cinestream, Civil 3D, cleaner central, ClearScale, Colour Warper, Content Explorer, Dancing Baby (изображение), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, DesignServer, Design Web Format, DWF, DWFit, DWG Linking, DXF, Extending the Design Team, GDX Driver, gmax (поготип), gmax ready (логотип), Heads-up Design, jobnet, mass, ObjectDBX, onscreen onair online, Plasma, PolarSnap, Productstream, Real-time Roto, Render Queue, Visual Bridge, Visual Syllabus и Where Design Connects.

Товарные знаки корпорации Autodesk Canada Co.

В США и/или Канаде и/или других странах зарегистрированными товарными знаками корпорации Autodesk Canada Со. являются: Товарные знаки компании Autodesk Canada Inc.

В США, Канаде и/или других странах товарными знаками корпорации Autodesk Canada Co. являются: discreet, fire, flame, flint, flint RT, frost, glass, inferno, MountStone, riot, river, smoke, sparks, stone, stream, vapour, wire.

Товарные знаки других фирм Все остальные названия и

товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам

Использованные программные продукты других фирм ACIS Copyright © 1989-2001

 $Spatial\ Corp.\ Portions\ Copyright\ @\ 2002\ Autodesk,\ Inc.\ Copyright\ @\ 1997\ Microsoft\ Corporation.\ All\ rights\ reserved.$

Flash® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Macromedia, Inc. в США и/или других странах.

Система проверки правописания International CorrectSpell™ © 1995 фирмы Lernout & Hauspie Speech Products, N.V. Все права защищены. InstallShield™ 3.0. Copyright © 1997 InstallShield Software Corporation. All rights reserved.

Цвета PANTONE® , отображаемые на экране и в документации к программным продуктам, могут не соответствовать цветам, определенным в стандартах PANTONE. За точными цветами следует обращаться к печатным альбомам PANTONE.

PANTONE® и другие товарные знаки корпорации Pantone, Inc. принадлежат корпорации Pantone © Pantone, Inc., 2002

Компания Pantone, Inc. обладает авторским правом на цветовые данные и/или процедуры их обработки, переданные по лицензии компании Autodesk, Inc. для распространения в составе определенных программных продуктов. Копирование цветовых данных и/или процедур их обработки на другой диск или в память разрешено, только если это происходит в процессе работы программного продукта компании Autodesk.

Portions Copyright © 1991-1996 Arthur D. Applegate. All rights reserved. Фрагменты разработок

Independent JPEG Group. RAL DESIGN © RAL, Sankt Augustin, 2002 RAL CLASSIC © RAL, Sankt

Augustin, 2002

Представление цветов RAL выполнено с разрешения RAL Deutsches Institut für Gutesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL - Немецкого института контроля качества и сертификации, ге. Assoc.), D-53757 Sankt Augustin.

Шрифты из библиотеки Bitstream® typeface library, 1992.

Шрифты из библиотеки Payne Loving Trust © 1996. Все права защищены.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ США

Использование, воспроизведение и распространение данных материалов правительством США является предметом ограничений в соответтвии с документами FAR 12.2 12 (Commercial Computer Software-Restricted Rights) и DFAR 227.7202 (Rights in Technical Data and Computer Software).

AutoCAD® хранит рабочие параметры своей операционной среды и некоторых команд в системных переменных. Переменные бывают следующих типов: целые, вещественные, точки, переключатели и строковые. Для просмотра и изменения значений системных переменных можно либо ввести имя переменной в командной строке, либо воспользоваться командой УСТПЕРЕМ или функциями AutoLISP® getvar и setvar. Значения многих переменных неявно устанавливаются через опции диалоговых окон.

Подробные сведения о системных переменных даны в разделе «Системные переменные» справочной системы.

Понятия

От установок системных переменных зависит характер работы большинства команд. Системные переменные могут переключать различные режимы, такие как «Шаг», «Сетка» или «Орто», устанавливать используемые по умолчанию масштабы для образцов штриховки, хранить различные параметры текущего рисунка и конфигурации AutoCAD. Системные переменные могут использоваться для изменения настроек или для отображения информации о текущем состоянии.

Например, системная переменная GRIDMODE включает и отключает изображение сетки на текущем видовом экране; изменение ее значения эквивалентно действию команды СЕТКА. Переменная DATE доступна только для чтения и хранит текущую дату, которую можно посмотреть, но нельзя изменить.

Просматривать и изменять значения системных переменных можно в прозрачном режиме. Однако новые значения могут не вступить в действие до завершения приостановленной команды.

Для изменения значения системной переменной

- 1. В командной строке ввести имя системной переменной. Например, для переключения режима «Сетка» нужно ввести **gridmode**.
- 2. Для изменения значения переменной GRIDMODE и включения режима ввести 1, а для отключения режима ввести 0. Для сохранения текущего значения системной переменной нажать клавишу ENTER.

Для вывода списка всех системных переменных

- 1. В командной строке ввести *устперем*. (для версии 2006 и выше команду можно ввести в любом месте рабочей области).
- 2. В ответ на подсказку «Имя переменной» ввести ?.
- 3. В ответ на подсказку «Список переменных для вывода» нажать клавишу ENTER.

К описанию переменных:, в сравнении с AutoCAD® 2002:

ИМЯ – нет описания

ИМЯ – изменения, по отношению к 2005-й версии

ИМЯ – новые переменные в AutoCAD® 2005

ИМЯ – новые переменные в AutoCAD® 2006

	A
ACADLSPASDOC	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 0 Управление режимом загрузки файла <i>acad.lsp</i> : либо с каждым
	рисунком, либо только при открытии первого рисунка в сеансе AutoCAD. О Файл acad.lsp загружается только при открытии первого рисунка в
	сеансе AutoCAD 1 Файл <i>acad.lsp</i> загружается с каждым открываемым рисунком
ACADPREFIX	(только чтение) Тип: строковый Не записывается Пути, задаваемые переменной среды ACAD, с добавлением
	разделителей (если путей несколько).
ACADVER	(только чтение) Тип: строковый Не записывается
	Номер версии AutoCAD. Не совпадает с переменной \$ACADVER заголовка DXF-файла, в которой содержится номер уровня базы данных рисунка.
ACISOUTVER	Тип: целый Не записывается Начальное значение: 70
	Управление версией ACIS файлов SAT, создаваемых командой ЭКСПОРТТЕЛ . ЭКСПОРТТЕЛ поддерживает значения от 15 до 18, 20, 21, 30, 40, 50, 60 и 70.
ADCSTATE	только чтение) Тип: целый Не записывается Начальное значение: разные
	Состояние активности Центра управления. Позволяет разработчикам приложений определять статус доступа к файлу рисунка с помощью функций AutoLISP.
	Центр управления отключен. Центр управления включен.
AFLAGS	Тип: целый Не записывается Начальное значение: 0
	Битовый код флагов атрибута для команды АТОПР . Код является суммой следующих значений:
	Ни один из флагов не задан Скрытый
	2 Постоянный
	4 Контролируемый
ANCDACE	8 Установленный
ANGBASE	Тип: вещественный Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0.0000 Направление угла 0 градусов в текущей ПСК
ANGDIR	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0 Задание положительного направления углов. Углы задаются
	относительно нулевого направления текущей ПСК.

	0 Против часовой стрелки
	1 По часовой стрелке
APBOX	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 0 Включение и отключение прицела автопривязки. Прицел выводится в центре перекрестья при привязке к точке объекта. 0 Прицел автопривязки отключен 1 Прицел автопривязки включен
APEA	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 10 Задание размера прицела в пикселах. Необходимо ввести значение (1 - 50). Количество пикселов, введенных в команде АПЕРТУРА, задает размер прицела объектной привязки. Чем выше число пикселов, тем больше прицел. Изменить эти установки можно также с помощью диалогового окна «Настройка» (на вкладке «Построения»). Команда АПЕРТУРА изменяет размер прицела объектной привязки, а не прицела выбора объектов. Размер последнего задается системной переменной РІСКВОХ.
AREA	(только чтение) Тип: вещественный Не записывается Системная переменная AREA тесно связана с командой ПЛОЩАДЬ. Переменная хранит последнее значение площади, вычисленное командой ПЛОЩАДЬ.
ASSISTSTATE	(только чтение) Тип: целый Не записывается Начальное значение: разные Состояние активности информационной палитры с краткими справочными сведениями. 0 Информационная палитра не активна. 1 Информационная палитра активна.
ATTDIA	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 0 Управление интерфейсом команды ВСТАВИТЬ при задании значений атрибутов (командная строка или диалоговое окно). См. «ВСТАВИТЬ — вариант для командной строки». 0 Выводятся запросы в командной строке 1 Используется диалоговое окно
ATTMODE	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 1 Управление состоянием видимости атрибутов. О Откл: делает все атрибуты невидимыми 1 Нормальное: сохраняет текущее состояние видимости каждого из атрибутов (видимые атрибуты отображаются на экране, скрытые — нет) 2 Вкл: делает все атрибуты видимыми
ATTREQ	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 1 Управление режимом использования значений атрибутов по

	АutoCAD 2006. Системные переменные
	умолчанию в команде ВСТАВИТЬ.
	0 Для всех атрибутов принимаются значения по умолчанию1 Для каждого атрибута выдается запрос значения или диалоговое
	окно, в зависимости от режима, установленного в переменной ATTDIA
AUDITCTL	Тип: целый
	Запись в: реестр Начальное значение: 0
	Управление созданием файла протокола проверки (ADT) при
	выполнении команды ПРОВЕРИТЬ.
	0 АДТ-файл не создается
	1 ADT-файл создается
AUNITS	Тип: целый
	Запись в: рисунок Начальное значение: 0
	Единицы измерения углов. О Десятичные градусы
	1 Градусы/минуты/секунды
	2 Грады
	3 Радианы
	4 Топографические единицы
AUPREC	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0
	Количество десятичных знаков в значениях углов, отображаемых в
	строке состояния, а также в предлагаемых для редактирования значениях, исходная точность которых меньше заданной в AUPREC.
	Предлагаемые для редактирования значения углов, точность
	которых равна или больше заданной в AUPREC, выводятся без
	усечения (т.е. с тем количеством десятичных знаков, которое имеется в действительности). AUPREC не оказывает влияния на
	точность представления размерных текстов (см. РЗМСТИЛЬ).
AUTOSNAP	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 63
	Управление маркером, подсказкой и магнитом автопривязки. Включение/отключение полярного и объектного отслеживания,
	управление выводимыми при их использовании подсказками. Переменная является суммой следующих значений:
	0 Отключение маркера, подсказок и магнита автопривязки. Отключение полярного и объектного отслеживания, а также
	подсказок этих средств.
	1 Включение маркера автопривязки
	2 Включение подсказок автопривязки
	4 Включение магнита автопривязки
	8 Включение полярного отслеживания
	16 Включение объектного отслеживания
	32 Включение подсказок полярного и объектного отслеживания.
	B
BACKGROUNDPLOT	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 2
	VIDABLIANIA DAMINION CONCORDA DE DECENCIACIÓN
	Управление режимом фонового вывода в операциях печати/публикации По умолчанию режим фонового вывода отключен
	Управление режимом фонового вывода в операциях печати/публикации По умолчанию режим фонового вывода отключен в операциях печати и включен в операциях публикации.

	 Обычный Обычный Фоновый Обычный Обычный Фоновый
	2 Обычный Фоновый
	3 Фоновый Фоновый
3	Замечание В случае, когда команды -ПЕЧАТЬ, ПЕЧАТЬ, -ПУБЛ и ПУБЛ используются в пакетном файле (файл с расширением SCR), значение системной переменной BACKGROUNDPLOT игнорируется, а эти команды выполняются в обычном режиме.
	Тип: вещественный
	Запись в: рисунок
1 1 3 1	Смещение задней секущей плоскости от плоскости цели для текущего видового экрана (в единицах рисунка). Имеет смысл, только если в переменной VIEWMODE поднят бит, соответствующий задней секущей плоскости. Для того чтобы найти расстояние от камеры до задней секущей плоскости, нужно вычесть значение ВАСКZ из расстояния от камеры до цели.
BACTIONCOLOR	Тип: строковый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 7
	Установка цвета текста для операций, выполняемых в редакторе блоков . Значения выбираются из стандартного списка: ПОСЛОЮ, ПОБЛОКУ и целые числа от 1 до 255.
	Значения цветов полноцветного режима вводятся как уровни RGB- составляющих (целые числа от 1 до 255), разделенные запятыми. Значение цвета имеет следующий формат: RGB:000,000,000
BDEPENDENCYHIGHLIGHT -	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 1: Управление наличием выделенных взаимосвязей в зависимых объектах, когда параметр, действие или сетка выбраны в редакторе блоков .
	0 Указывает, что зависимые объекты не выделены
	1 Указывает, что зависимые объекты выделены
	При выделении зависимостей объекты отображаются с эффектом ореола.
BGRIPOBJCOLOR	Тип: строковый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 141 Задает цвет ручек в редакторе
	Задает цвет ручек в редакторе блоков . Значения выбираются из стандартного списка: ПОСЛОЮ, ПОБЛОКУ и целые числа от 1 до 255.
	Значения цветов полноцветного режима вводятся как уровни RGB- составляющих (целые числа от 1 до 255), разделенные запятыми. Значение цвета имеет следующий формат: RGB:000,000,000
BGRIPOBJSIZE .	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 8 Установка отображаемого размера настраиваемых ручек в редакторе блоков относительно экранной системы . Допустимые значения содержат целые числа от 1 до 255.

	С помощью команды РЕГЕН обновите отображаемый размер настраиваемых ручек в редакторе блоков.
BINDTYPE	Тип: целый Не записывается Начальное значение: 0
	Управление обработкой имен зависимых символов при внедрении внешних ссылок и при редактировании вхождений.
	0 Традиционный способ ("xref1 one" преобразуется в "xref\$0\$one")
	1 Способ, аналогичный вставке блоков ("xref1 one" преобразуется в "one")
BLIPMODE	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 0
	Управление видимостью маркеров рисования. Системная переменная BLIPMODE тесно связана с командой MAPKEP. О Маркеры отключены Маркеры включены
BLOCKEDITLOCK	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 0 Запрет открытия редактора блоков и
	редактирование определений динамических блоков . Если для BLOCKEDITLOCK установлено значение 1, то при двойном нажатии на динамический блок откроется диалоговое окно "Редактирование вхождений". Если блок содержит атрибуты, то при двойном нажатии на вхождении блока откроется Редактор атрибутов блоков
	0 Указывает на то, что редактор блока можно открыть
	1 Указывает на то, что редактор блока нельзя открыть
BLOCKEDITOR	(Только чтение)
	Тип: целый
	Сохранен в: Не сохранен
	Начальное значение: 0 Отражает состояние редактора
	блока: открыт или не открыт .
	0 Означает, что редактор блока не открыт
BRADAMETERCOLOR	1 Означает, что редактор блока открыт
BPARAMETERCOLOR	Тип: строковый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 7 Задает цвет параметров в
	редакторе блоков . Значения выбираются из стандартного списка: ПОСЛОЮ, ПОБЛОКУ и целые числа от 1 до 255.
	Значения цветов полноцветного режима вводятся как уровни RGB-составляющих (целые числа от 1 до 255), разделенные запятыми. Значение цвета имеет следующий формат: RGB:000,000,000
BPARAMETERFONT	Тип: строковый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: Simplex.shx _{Задает} шрифт, используемый для
	I SADART IUNUMT UCDODESVEMENN DOD

	Можно выбрать шрифт True Type или шрифт SHX (например, Verdana или Verdana.ttf). Для шрифта AutoCAD SHX необходимо добавить расширение .shx. При указании Asian Big Font используйте следующие правила именования: файл SHX, запятая (,), а затем имя файла Big Font (например, Simplex.shx,Bigfont.shx).
BPARAMETERSIZE	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 12 Установка размера текста и функций
	параметра в редакторе блоков относительно экранной системы . Допустимые значения содержат целые числа от 1 до 255.
BTMARKDISPLAY	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 1
	Управляет отображением меток наборов значений для вхождений динамического блока.
	0 Указывает, что метки наборов значений не отображаются.
	1 Указывает, что метки наборов значений отображаются
BVMODE	Тип: целый
	Сохранен в: Не сохранен
	Начальное значение: 0 Управление способом
	отображения объектов, которые становятся невидимыми для текущего состояния видимости, в редакторе блока .
	0 Указывает, что скрытые объекты невидимы
	1 Указывает, что скрытые объекты видимы, но отображаются серым цветом
	C
CALCINPUT	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 1 Управление вычислением
	математических выражений и глобальных констант в полях для ввода текстовых или числовых данных .
	0 Выражения не вычисляются
	1 Выражения вычисляются после того, как будет нажата клавиша END
CDATE	(только чтение) Тип: вещественный Не записывается
CECOL OR	Календарная дата и время суток.
CECOLOR	Тип: строковый Запись в: рисунок
	Начальное значение: «ПОСЛОЮ»
	Цвет для вновь создаваемых объектов. Значения выбираются из стандартного списка: ПОСЛОЮ, ПОБЛОКУ и целые числа от 1 до 255.
	Значения цветов полноцветного режима вводятся как уровни RGB- составляющих (целые числа от 1 до 255), разделенные запятыми. Значение цвета имеет следующий формат: RGB:000,000,000.

	AutoCAD 2006. Системные переменные
CELTSCALE	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 1.0000 Задает текущий масштаб типа линии объекта. Ее значение умножается на базовый коэффициент, установленный в команде ЛМАСШТАБ. Линия, созданная при CELTSCALE=2, выглядит в рисунке с базовым коэффициентом ЛМАСШТАБ=0.5 точно так же, как и линия с CELTSCALE=1 в рисунке с базовым коэффициентом ЛМАСШТАБ=1.
CELTYPE	Тип: строковый Запись в: рисунок Начальное значение: "ПОСЛОЮ" Тип линии для вновь создаваемых объектов.
CELWEIGHT	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: -1 Вес линии для вновь создаваемых объектов1 Установка веса линии «ПОСЛОЮ»2 Установка веса линии «ПОБЛОКУ»3 Установка веса линии «ОБЫЧНЫЙ». Реальное значение веса «ОБЫЧНЫЙ» контролируется системной переменной LWDEFAULT. Другие допустимые значения — 0, 5, 9, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 53, 60, 70, 80, 90, 100, 106, 120, 140, 158, 200 и 211. Значения выражаются в сотых долях миллиметра. Для преобразования веса линии, выраженного в британской системе единиц, необходимо умножить его значение на коэффициент 2.54.
CENTERMT	Тип: целый Сохранен в: Пользовательские настройки Начальное значение: О Управление растягиванием центрированного по горизонтали многострочного текста с помощью ручек . Значение CENTERMT не применяется для растягивания многострочного текста с помощью линейки в текстовом редакторе, используемом в месте редактированного многострочного О текста, центральная ручка перемещается в том же направлении, а ручка на противоположной стороне остается на месте При перемещении угловой ручки центрированного многострочного 1 текста, центральная ручка остается на месте, и оба набора боковых ручек перемещаются в направлении растягивания
CHAMFERA	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.5000 Первая длина фаски.
CHAMFERB	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.5000 Вторая длина фаски.
CHAMFERC	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 1.0000 Длина фаски.
CHAMFERD	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0000 Угол фаски.

CHAMMODE	Тип: целый	
	Не записывается	
	Начальное значение: 0	
	Метод создания фасок в AutoCAD.	
	0 По двум длинам	
	1 По одной длине и углу	
CIRCLERAD	Тип: вещественный	
	Не записывается Начальное значение: 0.0000	
	Радиус круга по умолчанию. Нуль свидетельствует об отсутствии	
	значения по умолчанию.	
CLAYER	Тип: строковый	
	Запись в: рисунок Начальное значение: «0»	
	Имя текущего слоя.	
CLEANSCREENSTATE	Описания не найдено	
CLISTATE		
	(Только чтение)	
	Тип: целый	
	Сохранен в: Не сохранен	
	Начальное значение: 1 Сохранение значения, которое	
	указывает состояние окна команды: скрыто или отображается.	
	0 Скрытие	
	1 Отображается	
CMDACTIVE	только чтение)	
	Тип: целый Не записывается	
	Битовый код, указывающий, активны ли в данный момент обычная	
	команда, прозрачная команда, пакет команд или диалоговое окно. Код является суммой следующих значений:	
	1 Активна обычная команда	
	2 Активны обычная команда и прозрачная команда	
	4 Активен пакет команд	
	8 Активно диалоговое окно	
	16 Активно DDE 32 Активен AutoLISP (работает только для команд ObjectARX)	
	64 Активна команда ObjectARX	
CMDDIA	Тип: целый	
	Сохранен в: реестр	
	Начальное значение. 1	
	Управление отображением диалоговых окон для некоторых команд .	
	0 Откл	
	1 On	
CMDECHO	Тип: целый	
	Не записывается	
	Начальное значение: 1	
	Управление отображением подсказок и ввода при выполнении	
	функции AutoLISP command . 0 Подсказки и вводимые значения не отображаются	
	1 Подсказки и вводимые значения не отображаются	
	т подоказки и вводиниве зпаления отооражаются	

r 		AutoCAD 2006. Системные переменные
CMDINPUTHISTORYMAX	Тип:	целый
	Сохранен в:	реестр
	Начальное значение:	20 Установка максимального числа
	запроса . Управление	й ввода, которые хранятся в команде для отображением последних введенных ид осуществляется системной переменной
CMDNAMES	она есть). Например, том, что при активной	гвующей команды (и прозрачной команды, если значение переменной «LINE'ZOOM» говорит о і команде ОТРЕЗОК была прозрачно вызвана
		начена для использования в программных SP, DIESEL и ActiveX® Automation и др.).
	Приведенный ниже н	есложный пример демонстрирует, как с кно индицировать имена выполняемых команд
	Команда: modemacro	
	Новое значение MOD cmdnames)	EMACRO или . если нет <"">: \$(getvar,
		рейсах программирования AutoCAD см. главу ейсы программирования», документа Ітации.
CMLJUST	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение:	0
	Тип расположения му	льтилинии.
	0 По верху	
	1 По середине 2 По низу	
CMLSCALE	Тип: вещественный	
	Запись в: рисунок	
	Начальное значение: 1.0000 (британские ед	диницы) или 20.0000 (метрические единицы)
	Управление общей ш равном 2.0, мультили описании. Если масш линию. Отрицательно	ириной мультилинии. Например, при масштабе, ния оказывается вдвое шире, чем указано в таб равен 0, мультилиния сжимается в одну ре значение масштаба вызывает пьтилинии. Ширина в этом случае определяется
CMLSTYLE	Тип: строковый	
	Запись в: рисунок Начальное значение:	"STANDARD"
	Имя стиля, которое А мультилинии.	utoCAD использует при построении
COMPASS	Тип: целый Не записывается Начальное значение:	0
	Управление показом 0 3М компас отключе 1 3М компас включен	
COORDS	Тип: целый	
	Запись в: реестр	

	Ашосар 2000. Системные переменные	
	Начальное значение: 1 Управляет обновлением значений координат в строке состояния. 0 Значения координат обновляются при указании точек мышью 1 Отображаются динамически обновляемые абсолютные координаты 2 Отображаются динамически обновляемые абсолютные координаты; при запросах ввода расстояний и углов отображается расстояние и угол, взятые относительно последней указанной точки.	
CPLOTSTYLE	Тип: строковый Запись в: рисунок Текущий стиль печати для вновь создаваемых объектов. Если текущий рисунок настроен на использование цветозависимых стилей печати (PSTYLEPOLICY равна 1), CPLOTSTYLE имеет статус «только чтение» и значение "ПОЦВЕТУ". Если текущий рисунок настроен на использование именованных стилей печати (PSTYLEPOLICY равна 0), переменной CPLOTSTYLE могут присваиваться следующие стандартные значения (по умолчанию это «ПОСЛОЮ»): «ПОСЛОЮ» «ПОБЛОКУ» «ОБЫЧНЫЙ»	
	«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ» Для изменения типа стилей печати, используемых в текущем рисунке, можно применить команду ПРЕОБРСПЕЧ	
CPROFILE	(только чтение) Тип: строковый Запись в: реестр Начальное значение: <<Профиль без имени>> Имя текущего профиля. Подробнее о профилях см. команду НАСТРОЙКА .	
CROSSINGAREACOLOR	Тип: целый Сохранен в: реестр Начальное значение: 3 (зеленый) управление цветом области выбора в процессе выбора секущей рамки . Допустимый диапазон значений от 1 до 255. Системная переменная SELECTIONAREA должна быть активизирована.	
СТАВ	(только чтение) Тип: строковый Запись в: рисунок Имя текущей вкладки в рисунке (модель или один из листов). Переменная может быть использована для определения активной вкладки из программных приложений	
CTABLESTYLE	Тип: строковый Запись в: рисунок Начальное значение: "STANDARD" Имя текущего стиля таблиц.	
CURSORSIZE	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 5 Размер перекрестья в процентном отношении к размеру экрана. Допустимые значения находятся в интервале от 1 до 100. При значении 100 перекрестье отображается на весь экран и окончания образующих его линий не видны. При значении менее 100 окончания образующих перекрестье линий могут быть видимы при	

	АutoCAD 2006. Системные переменные переменн
CVPORT	
	Тип: целый Запись в: рисунок
	Начальное значение: 2
	Номер-идентификатор текущего видового экрана. Пользователь
	может изменить это значение и, таким образом, сменить текущий
	видовой экран, если будут выполнены следующие условия:
	□ Указанный номер принадлежит активному видовому экрану.
	□ Движение курсора на этом видовом экране не заблокировано
	выполняемой командой.
	□ Отключен режим планшета.
	D
DATE	(только чтение)
	Тип: вещественный
	Не записывается
	Текущая дата и время суток. Значение представлено в формате MJD
	(Modified Julian Date). Значение состоит из номера дня по
	юлианскому календарю и дробной части, представляющей время
	суток:
	<День по юлианскому календарю>.<Дробная часть дня>
	Формат даты MJD (иначе называемый UT1) — это всемирный
	научный формат даты. Отсчет времени в этом формате начинается с полночи 1 января 4713 года до нашей эры (до Рождества Христова).
	В этом формате момент времени 14 часов 29 минут 58 секунд 4 июля
	1997 представляется числом 2450634.60387736, а полдень 1 января
	1998 представляется числом 2450815.50000000.
	Для того чтобы измерить временной промежуток, можно два раза
	прочитать значение переменной DATE и вычесть первое значение из
	второго. Для того чтобы определить число секунд, истекших с
	полуночи до текущего момента, из значения переменной DATE,
	можно использовать процедуру на языке AutoLISP:
	(setq s (getvar "DATE"))
	(setq seconds (* 86400.0 (- s (fix s))))
	Так как в компьютерные часы отсчитывают дату и время,
	переменная DATE возвращает правильную дату по юлианскому
	календарю только в том случае, когда системные часы установлены на всемирное время (UTC). Переменные TDCREATE и TDUPDATE
	имеют тот же формат, что и переменная DATE, но их значения
	представляют время создания и время последней модификации
	текущего рисунка.
DBCSTATE	(только чтение)
	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0
	Индикатор активности Диспетчера связи с базами данных.
	0 Диспетчер подключения к БД не отображается.
	1 Диспетчер подключения к БД отображается.
DBMOD	(только чтение)
	Тип: целый
	Не записывается
	Битовый код, определяющий изменения в рисунке. Код является
	суммой следующих значений:
	1 Изменена база данных объектов
	4 Изменена переменная базы данных
	8 Изменено окно
	16 Изменен вид
	32 Изменено поле

	При сохранении рисунка AutoCAD сбрасывает значение переменной DBMOD в 0.
DCTCUST	Тип: строковый Запись в: реестр Начальное значение: ""
	Путь и имя файла текущего вспомогательного орфографического словаря
DCTMAIN	Тип: строковый Запись в: реестр Начальное значение: <i>зависит от страны</i>
	Имя файла текущего основного орфографического словаря. Полный путь не отображается, т.к. предполагается, что словарь находится в папке support.
	Используемый по умолчанию основной словарь можно задать, воспользовавшись командой УСТПЕРЕМ . В ответ на запрос о новом значении DCTMAIN разрешается вводить следующие значения: В зависимости от того, на какой язык локализован AutoCAD, не все словари могут быть доступны. Значение Язык
	enu Английский (американский вариант)
	ena Английский (американский вариант) ena Английский (австралийский вариант)
	ens Английский (британский вариант)
	enz Английский (британский вариант, ise)
	са Каталонский
	сь Чешский
	da Датский
	пі Нидерландский (основной)
	nis Нидерландский (вторичный)
	fi Финский
	fr Французский (с недиакритическими прописными)
	fra Французский (с диакритическими прописными)
	de Немецкий (с эсцетом)
	ded Немецкий (без эсцета)
	it Итальянский
	no Норвежский (Bokmal)
	non Норвежский (Nynorsk)
	pt Португальский (Португалия)
	ptb Португальский (Бразилия)
	ru Русский (без символа ё)
	rui Русский (с символом ё)
	es Испанский (с недиакритическими прописными)
	esa Испанский (с диакритическими прописными)
	sv Шведский
DEFLPLSTYLE	Тип: строковый Запись в: реестр
	Стиль печати по умолчанию для новых слоев. Если текущий рисунок настроен на использование цветозависимых стилей печати (PSTYLEPOLICY равна 1), DEFLPLSTYLE имеет статус «только чтение» и значение «ПОЦВЕТУ». Если текущий рисунок настроен на использование именованных стилей печати (PSTYLEPOLICY равна 0), DEFLPLSTYLE может быть изменена; по умолчанию ей присваивается значение «ОБЫЧНЫЙ».
	Для изменения типа стилей печати, используемых в текущем рисунке, можно применить команду ПРЕОБРСПЕЧ .
DEFPLSTYLE	Тип: строковый

1	AutoCAD 2006. Системные переменные
	Запись в: реестр Стиль печати по умолчанию для новых объектов. Если текущий рисунок настроен на использование цветозависимых стилей печати (PSTYLEPOLICY равна 1), DEFPLSTYLE имеет статус «только чтение» и значение «ПОЦВЕТУ». Если текущий рисунок настроен на использование именованных стилей печати (PSTYLEPOLICY равна 0), DEFPLSTYLE может быть изменена; по умолчанию ей присваивается значение «ПОСЛОЮ».
	Для изменения типа стилей печати, используемых в текущем рисунке, можно применить команду ПРЕОБРСПЕЧ .
DELOBJ	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 1
	Управление поведением программы по отношению к исходным объектам, использованным для создания других объектов.
	0 Исходные объекты остаются в рисунке
DEMANDI CAD	1 Исходные объекты удаляются из рисунка.
DEMANDLOAD	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 3
	Условие, при котором AutoCAD производит подгрузку определенных приложений. Если установить эту системную переменную в 0, сторонние приложения и некоторые команды AutoCAD могут не работать.
	0 Отключение подгрузки.
	1 Режим подгрузки стороннего приложения при открытии рисунка, который содержит объекты, созданные в этом приложении. Это значение не вызывает подгрузку приложения при вызове одной из определенных в нем команд.
	2 Режим подгрузки стороннего приложения при вызове одной из определенных в нем команд. Это значение не вызывает подгрузку приложения при открытии рисунка, в котором содержатся принадлежащие приложению объекты.
	3 Режим подгрузки стороннего приложения при открытии рисунка, который содержит объекты, созданные в этом приложении, или при вызове одной из определенных в нем команд.
DIASTAT	(только чтение) Тип: целый Не записывается
	Способ выхода из последнего использованного диалогового окна.
	0 Кнопкой «Отмена»
	1 Кнопкой «ОК»
DIMADEC	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0
	Число десятичных знаков в угловых размерах.
	-1 Число десятичных знаков в угловых размерах равно значению системной переменной DIMDEC.
	0-8 Число десятичных знаков в угловых размерах равно значению системной переменной DIMADEC.
DIMALT	Тип: переключатель Запись в: рисунок Начальное значение: Откл
	Управление альтернативными единицами в размерах. См. также DIMALTD, DIMALTF, DIMALTTD, DIMALTZ, DIMALTZ и DIMAPOST.
	Откл Альтернативные единицы отключены

Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 2 Число десятичных знаков для альтернативных единиц в разме Если системная переменна DIMALT имеет значение «Вкл», переменная DIMALTD задает количество десятичных знаков д части альтернативных размеров. Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 25.4000 Коэффициент пересчета для альтернативных единиц в размер Если DIMALT включена, размер в альтернативных единицах получается путем умножения измеренного значения на значен DIMALTF. Начальное значение переменной равно числу миллиметров в одном дюйме. Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.00 Значение округления для альтернативных единиц в размерах.	
Начальное значение: 2 Число десятичных знаков для альтернативных единиц в разме Если системная переменна DIMALT имеет значение «Вкл», переменная DIMALTD задает количество десятичных знаков д части альтернативных размеров. Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 25.4000 Коэффициент пересчета для альтернативных единиц в размер Если DIMALT включена, размер в альтернативных единицах получается путем умножения измеренного значения на значен DIMALTF. Начальное значение переменной равно числу миллиметров в одном дюйме. Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.00 Значение округления для альтернативных единиц в размерах.	
Vисло десятичных знаков для альтернативных единиц в размее Если системная переменна DIMALT имеет значение «Вкл», переменная DIMALTD задает количество десятичных знаков д части альтернативных размеров. DIMALTF Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 25.4000 Коэффициент пересчета для альтернативных единиц в размер Если DIMALT включена, размер в альтернативных единицах получается путем умножения измеренного значения на значен DIMALTF. Начальное значение переменной равно числу миллиметров в одном дюйме. DIMALTRND Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.00 Запись в: рисунок Начальное значение: 0.00 Значение округления для альтернативных единиц в размерах.	
Если системная переменна DIMALT имеет значение «Вкл», переменная DIMALTD задает количество десятичных знаков д части альтернативных размеров. Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 25.4000 Коэффициент пересчета для альтернативных единиц в размер Если DIMALT включена, размер в альтернативных единицах получается путем умножения измеренного значения на значен DIMALTF. Начальное значение переменной равно числу миллиметров в одном дюйме. Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.00 Значение округления для альтернативных единиц в размерах.	
Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 25.4000 Коэффициент пересчета для альтернативных единиц в размер Если DIMALT включена, размер в альтернативных единицах получается путем умножения измеренного значения на значен DIMALTF. Начальное значение переменной равно числу миллиметров в одном дюйме. DIMALTRND Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.00 Значение округления для альтернативных единиц в размерах.	робной
Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 25.4000 Коэффициент пересчета для альтернативных единиц в размер Если DIMALT включена, размер в альтернативных единицах получается путем умножения измеренного значения на значен DIMALTF. Начальное значение переменной равно числу миллиметров в одном дюйме. Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.00 Значение округления для альтернативных единиц в размерах.	
Запись в: рисунок Начальное значение: 25.4000 Коэффициент пересчета для альтернативных единиц в размер Если DIMALT включена, размер в альтернативных единицах получается путем умножения измеренного значения на значен DIMALTF. Начальное значение переменной равно числу миллиметров в одном дюйме. Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.00 Значение округления для альтернативных единиц в размерах.	
Начальное значение: 25.4000 Коэффициент пересчета для альтернативных единиц в размер Если DIMALT включена, размер в альтернативных единицах получается путем умножения измеренного значения на значен DIMALTF. Начальное значение переменной равно числу миллиметров в одном дюйме. Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.00 Значение округления для альтернативных единиц в размерах.	
Если DIMALT включена, размер в альтернативных единицах получается путем умножения измеренного значения на значен DIMALTF. Начальное значение переменной равно числу миллиметров в одном дюйме. DIMALTRND Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.00 Значение округления для альтернативных единиц в размерах.	
получается путем умножения измеренного значения на значен DIMALTF. Начальное значение переменной равно числу миллиметров в одном дюйме. Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.00 Значение округления для альтернативных единиц в размерах.	oax.
DIMALTRND Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.00 Значение округления для альтернативных единиц в размерах.	ие
Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.00 Значение округления для альтернативных единиц в размерах.	
Запись в: рисунок Начальное значение: 0.00 Значение округления для альтернативных единиц в размерах.	
Начальное значение: 0.00 Значение округления для альтернативных единиц в размерах.	
DIMALTTD Тип: целый	
Запись в: рисунок Начальное значение: 2	
Количество десятичных знаков в значениях допусков для	
альтернативных размерных единиц.	
DIMALTTZ Тип: целый	
Запись в: рисунок Начальное значение: 0	
Управление подавлением нулей в допусках.	
0 Нулевые значения подавляются и для футов, и для дюймов	
1 Нулевые значения не подавляются ни для футов, ни для дю	ймов
2 Нулевые значения подавляются только для дюймов	
3 Нулевые значения подавляются только для футов	
Для подавления ведущих или замыкающих нулей к выбранном	1V
значению может быть добавлено:	
4 Подавляются ведущие нули	
8 Подавляются замыкающие нули	
DIMALTU Тип: целый Запись в: рисунок	
Начальное значение: 2	
Формат единиц для всех видов альтернативных размеров, за	
исключением угловых. 1 Научные	
2 Десятичные	
3 Технические	
4 Архитектурные (с горизонтальной чертой)	
5 Дробные (с горизонтальной чертой)	
6 Архитектурные 7 Дробные	
7 дрооные 8 Установленные в Windows® (десятичный разделитель и	
группирование разрядов, как задано в Панели управления)	
DIMALTZ Тип: целый	
Запись в: рисунок Начальное значение: 0	
Управление подавлением нулей в альтернативных размерных	

	Апосар 2006. Системные переменные
	единицах. Значения от 0 до 3 относятся только к футам и дюймам.
	0 Нулевые значения подавляются и для футов, и для дюймов
	1 Нулевые значения не подавляются ни для футов, ни для дюймов
	2 Нулевые значения подавляются только для дюймов
	3 Нулевые значения подавляются только для футов
	4 В десятичных размерах подавляются ведущие нули (например, 0.5000 становится .5000)
	8 В десятичных размерах подавляются замыкающие нули (например, 12.5000 становится 12.5)
	12 В десятичных размерах подавляются и ведущие, и замыкающие нули (например, 0.5000 становится .5)
DIMAPOST	Тип: строковый Запись в: рисунок Начальное значение: ""
	Строка, которая присоединяется в начало или конец (или в начало и конец) любых размеров в альтернативных единицах, за исключением угловых.
	Например, если установлен архитектурный формат единиц, DIMALT включена, DIMALTF равна 25.4 (числу миллиметров в одном дюйме), DIMALTD равна 2, а DIMAPOST присвоено значение «мм», измеренное расстояние 10 единиц записывается как 10"[254.00мм].
	Для того чтобы отключить присоединение дополнительной строки, нужно присвоить переменной значение, состоящее только из одной точки (.).
DIMASO	Тип: переключатель Запись в: рисунок Начальное значение: Вкл
	Управление ассоциативностью размерных объектов. Устаревшая переменная. См. DIMASSOC.
DIMASSOC	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 2
	Управление ассоциативностью размерных объектов.
	0 Наносятся расчлененные размеры. Связь между элементами размера отсутствует. Составляющие размер отрезки, дуги, стрелки и текст строятся как отдельные объекты.
	1 Наносятся неассоциативные размеры. Все составляющие размер элементы представляют собой единый объект. При перемещении определяющей точки размера его значение автоматически пересчитывается.
	2 Наносятся ассоциативные размеры. Все составляющие размер элементы представляют собой единый объект. Кроме того, одна или несколько определяющих точек размера связаны с точками прикрепления на геометрических объектах. При перемещении точки прикрепления местоположение размера, его ориентация и значение автоматически обновляются.
	DIMASSOC не сохраняется в размерных стилях.
	Рисунки, сохраненные в форматах более ранних версий AutoCAD, чем 2002, сохраняют настройки, заданные в системной переменной DIMASSOC. Если рисунок вновь открывается в AutoCAD 2002, или более поздней версии, настройки ассоциативности размеров восстанавливаются. При открытии рисунка предыдущих версий в AutoCAD 2002 системной переменной DIMASSOC присваивается значение системной переменной DIMASO, хранящееся в этом рисунке.
DIMASZ	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.1800

1	Апосар 2000. Системные переменные
	Управление величинами стрелок на концах размерных линий и выносок, а также длинами полок выносок. На основании величин стрелок AutoCAD принимает решение о том, где размещать размерные линии и текст — между выносными линиями или за их пределами. DIMASZ используется также для масштабирования пользовательских блок-стрелок, если они заданы в переменной DIMBLK . Если DIMTSZ не равна нулю, значение DIMASZ игнорируется.
DIMATFIT	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 3 Размещение размерного текста и стрелок, если для того и другого одновременно недостаточно места между выносными линиями. 0 И текст, и стрелки размещаются за пределами выносных линий 1 Вначале перемещаются стрелки, затем текст 2 Вначале перемещается текст, затем стрелки 3 Перемещается или текст, или стрелки (подбирается оптимальное размещение) Если DIMTMOVE равна 1, AutoCAD строит выноску к перемещенному
DIMAUNIT	размерному тексту. Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0 Единицы измерения для угловых размеров. 0 Десятичные градусы 1 Градусы/минуты/секунды 2 Грады 3 Радианы
	Значение DIMAUNIT может изменяться как непосредственно из командной строки, так и на вкладке «Размещение» диалогового окна работы с размерными стилями.
DIMAZIN	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0 Режим подавления нулей в угловых размерах. 0 Отображаются все ведущие и замыкающие нули 1 В десятичных размерах подавляются ведущие нули (например, 0.5000 становится .5000) 2 В десятичных размерах подавляются замыкающие нули (например, 12.5000 становится 12.5) 3 В десятичных размерах подавляются и ведущие, и замыкающие нули (например, 0.5000 становится .5)
DIMBLK	Тип: строковый Запись в: рисунок Начальное значение: "" Блок, используемый для стрелок на концах размерных линий и выносок. Для того вернуться к стандартным заполненным замкнутым стрелкам, следует ввести точку (.). Ниже в таблице перечислены стандартные блоки стрелок, которые можно установить в диалоговых окнах работы с размерными стилями. Разрешается также использовать в качестве стрелок пользовательские блоки. "" заполненная замкнутая "_DOT" точка "_DOTSMALL" малая точка "_DOTBLANK" контурная точка "_ORIGIN" указатель начала

1	AutoCAD 2006. Системные переменные
	"_ORIGIN2" указатель начала-2
	"_OPEN" разомкнутая
	"_OPEN90" прямой угол
	"_ОРЕN30" разомкнутая 30
	"_CLOSED" замкнутая
	"_SMALL" контурная малая точка
	"_NONE" нет
	"_OBLIQUE" засечка
	"_BOXFILLED" заполненный прямоугольник
	"_BOXBLANK" прямоугольник
	"_CLOSEDBLANK" пустая замкнутая
	"_DATUMFILLED" заполненный треугольник
	"_DATUMBLANK" треугольник
	"_INTEGRAL" интеграл
	"_ARCHTICK" двойная засечка
DIMBLK1	Тип: строковый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: ""
	Стрелка на первом конце размерной линии (при включенной
	переменной DIMSAH). Для того вернуться к стандартным
	заполненным замкнутым стрелкам, следует ввести точку (.). Полный список стрелок приведен в описании переменной DIMBLK .
DIMBLK2	Тип: строковый
DIVIBLINZ	Запись в: рисунок
	Начальное значение: ""
	Стрелка на втором конце размерной линии (при включенной
	переменной DIMSAH). Для того вернуться к стандартным
	заполненным замкнутым стрелкам, следует ввести точку (.). Полный
	список стрелок приведен в описании переменной DIMBLK .
DIMOEN	
I DIMICIENI	
DIMCEN	Тип: вещественный
DINIOLIA	Запись в: рисунок
DINIOLIN	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900
DINIOLIA	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов
DINIOLIN	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900
DIVIOLIA	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги.
DINIOLIA	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии
DIVIOLIY	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии <0 Строятся центровые линии
DIVIOLIY	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии 1 Строятся центровые линии 2 Строятся маркеры центра
DIVIOLIY	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии 0 Строятся центровые линии 1 Строятся маркеры центра Величина маркеров центра определяется абсолютным значением
	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии <0 Строятся центровые линии >0 Строятся маркеры центра Величина маркеров центра определяется абсолютным значением переменной.
	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии <0 Строятся центровые линии >0 Строятся маркеры центра Величина маркеров центра Величина маркеров центра определяется абсолютным значением переменной. Размер центровой линии равен длине сегмента центровой линии,
	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии <0 Строятся центровые линии >0 Строятся маркеры центра Величина маркеров центра Величина маркеров центра определяется абсолютным значением переменной. Размер центровой линии равен длине сегмента центровой линии, выходящего за пределы круга или дуги. Это также и размер
DINIOLIA	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии 0 Строятся центровые линии 0 Строятся маркеры центра Величина маркеров центра Величина маркеров центра определяется абсолютным значением переменной. Размер центровой линии равен длине сегмента центровой линии, выходящего за пределы круга или дуги. Это также и размер промежутка между маркером центра и началом центровой линии.
DIVIOLIY	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии <0 Строятся центровые линии >0 Строятся маркеры центра Величина маркеров центра Величина маркеров центра определяется абсолютным значением переменной. Размер центровой линии равен длине сегмента центровой линии, выходящего за пределы круга или дуги. Это также и размер
DIMCLRD	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии 0 Строятся центровые линии >0 Строятся маркеры центра Величина маркеров центра Величина маркеров центра определяется абсолютным значением переменной. Размер центровой линии равен длине сегмента центровой линии, выходящего за пределы круга или дуги. Это также и размер промежутка между маркером центра и началом центровой линии. Размер маркера центра равен расстоянию от центра круга или дуги до конца маркера центра.
	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии 0 Строятся центровые линии 1 Строятся маркеры центра Величина маркеров центра определяется абсолютным значением переменной. 1 Размер центровой линии равен длине сегмента центровой линии, выходящего за пределы круга или дуги. Это также и размер промежутка между маркером центра и началом центровой линии. 1 Размер маркера центра равен расстоянию от центра круга или дуги
	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии 0 Строятся центровые линии >0 Строятся маркеры центра Величина маркеров центра Величина маркеров центра определяется абсолютным значением переменной. Размер центровой линии равен длине сегмента центровой линии, выходящего за пределы круга или дуги. Это также и размер промежутка между маркером центра и началом центровой линии. Размер маркера центра равен расстоянию от центра круга или дуги до конца маркера центра. Тип: целый
	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии 0 Строятся центровые линии 10 Строятся маркеры центра Величина маркеров центра Величина маркеров центра определяется абсолютным значением переменной. 11 Размер центровой линии равен длине сегмента центровой линии, выходящего за пределы круга или дуги. Это также и размер промежутка между маркером центра и началом центровой линии. 12 Размер маркера центра равен расстоянию от центра круга или дуги до конца маркера центра. 13 Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0 14 Цвет, которым рисуются размерные линии и стрелки. Переменная
	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии <0 Строятся центровые линии >0 Строятся маркеры центра Величина маркеров центра определяется абсолютным значением переменной. Размер центровой линии равен длине сегмента центровой линии, выходящего за пределы круга или дуги. Это также и размер промежутка между маркером центра и началом центровой линии. Размер маркера центра равен расстоянию от центра круга или дуги до конца маркера центра. Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0 Цвет, которым рисуются размерные линии и стрелки. Переменная также задает цвет выносок, создаваемых командой ВЫНОСКА.
	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии <0 Строятся центровые линии >0 Строятся маркеры центра Величина маркеров центра Величина маркеров центра определяется абсолютным значением переменной. Размер центровой линии равен длине сегмента центровой линии, выходящего за пределы круга или дуги. Это также и размер промежутка между маркером центра и началом центровой линии. Размер маркера центра равен расстоянию от центра круга или дуги до конца маркера центра. Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0 Цвет, которым рисуются размерные линии и стрелки. Переменная также задает цвет выносок, создаваемых командой ВЫНОСКА. Можно присваивать переменной любой из допустимых номеров
	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии 0 Строятся центровые линии 10 Строятся маркеры центра Величина маркеров центра определяется абсолютным значением переменной. 11 Размер центровой линии равен длине сегмента центровой линии, выходящего за пределы круга или дуги. Это также и размер промежутка между маркером центра и началом центровой линии. 12 Размер маркера центра равен расстоянию от центра круга или дуги до конца маркера центра. 13 Гип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0 14 Цвет, которым рисуются размерные линии и стрелки. Переменная также задает цвет выносок, создаваемых командой ВЫНОСКА. Можно присваивать переменной любой из допустимых номеров цветов. Числовыми эквивалентами логических цветов ПОБЛОКУ и
DIMCLRD	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии 0 Строятся центровые линии 10 Строятся маркеры центра Величина маркеров центра определяется абсолютным значением переменной. 11 Размер центровой линии равен длине сегмента центровой линии, выходящего за пределы круга или дуги. Это также и размер промежутка между маркером центра и началом центровой линии. 12 Размер маркера центра равен расстоянию от центра круга или дуги до конца маркера центра. 13 Тип: целый 13 Запись в: рисунок Начальное значение: 0 14 Цвет, которым рисуются размерные линии и стрелки. Переменная также задает цвет выносок, создаваемых командой ВЫНОСКА. 15 Можно присваивать переменной любой из допустимых номеров цветов. Числовыми эквивалентами логических цветов ПОБЛОКУ и ПОСЛОЮ являются соответственно 0 и 256
	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0900 Управление нанесением маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС маркеры центра рисуются, только если размерная линия размещается вне круга или дуги. 0 Не строятся ни маркеры центра, ни центровые линии 0 Строятся центровые линии 10 Строятся маркеры центра Величина маркеров центра определяется абсолютным значением переменной. 11 Размер центровой линии равен длине сегмента центровой линии, выходящего за пределы круга или дуги. Это также и размер промежутка между маркером центра и началом центровой линии. 12 Размер маркера центра равен расстоянию от центра круга или дуги до конца маркера центра. 13 Гип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0 14 Цвет, которым рисуются размерные линии и стрелки. Переменная также задает цвет выносок, создаваемых командой ВЫНОСКА. Можно присваивать переменной любой из допустимых номеров цветов. Числовыми эквивалентами логических цветов ПОБЛОКУ и

l	Ашосар 2000. Системные переменные
	Начальное значение: 0 Цвет, которым рисуются выносные линии размеров. Можно присваивать переменной любой из допустимых номеров цветов. См.
	DIMCLRD.
DIMCLRT	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0
	Цвет, которым рисуется размерный текст. Можно присваивать переменной любой из допустимых номеров цветов. См. DIMCLRD .
DIMDEC	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 4
	Число десятичных знаков для основных размерных единиц. Точность представления основывается на выбранном формате единиц.
DIMDLE	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0000
	Величина, на которую размерная линия выступает за выносную линию при использовании засечек в качестве стрелок.
DIMDLI	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.3800
	Расстояние между соседними размерными линиями в базовых размерах. Каждая новая размерная линия смещается относительно предыдущей на заданное здесь число единиц. На уже имеющиеся размеры изменение DIMDLI никакого влияния не оказывает.
DIMDSEP	Тип: односимвольный Запись в: рисунок Начальное значение: Символ точки (.)
	Символ, используемый в качестве десятичного разделителя в размерных числах при десятичном формате размеров.
	На запрос в командной строке нужно ввести требуемый символ. Если установлен десятичный формат единиц, то вместо используемой по умолчанию десятичной точки применяется символ, хранимый в переменной DIMDSEP. Однако если переменной DIMDSEP присвоено пустое значение (для этого нужно ввести точку в ответ на запрос), в качестве разделителя целой и дробной частей AutoCAD использует стандартную десятичную точку.
DIMEXE	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.1800
	Величина, на которую выносная линия должна выступать за размерную линию.
DIMEXO	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0625 Величина смещения выносных линий относительно заданных начальных точек. Если она не равна нулю, выносные линии не
	касаются образмериваемого объекта.
DIMFIT	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 3
	Устаревшая переменная. Сохранена в только для поддержания работоспособности ранее написанных командных файлов и программ на AutoLISP. Переменная DIMFIT заменена переменными DIMATFIT и DIMTMOVE .
DIMFRAC	Тип: целый Запись в: рисунок
	Califica D. Priogram

	Ашосар 2006. Системные переменные
	Начальное значение: 0
	Формат дробей в случаях, когда DIMLUNIT имеет значение 4 (архитектурные) или 5 (дробные).
	0 Горизонтальная черта
	1 Диагональная черта
	2 На одном уровне (например, 1/2)
DIMGAP	Тип: вещественный
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0.0900
	Расстояние, оставляемое пустым при нанесении размерного текста в разрыве размерной линии. Задает также зазор между
	пояснительным текстом и полкой выноски, созданной командой
	ВЫНОСКА. При задании отрицательного значения DIMGAP AutoCAD
	помещает размерный текст в рамку.
	AutoCAD также использует это значение для определения
	минимальной длины фрагментов разделенной размерной линии.
	Вычисляя положение размерного текста по умолчанию, AutoCAD
	размещает его между выносными линиями только при условии, что длины этих фрагментов не будут меньше величины DIMGAP. Если
	строка размерного текста располагается не в разрыве размерной
	линии, а над или под ней, текст наносится внутри выносных линий,
	если расстояние между ними вмещает стрелки и текст с запасом не
	менее DIMGAP. Длина размерного текста должна быть меньше
	расстояния между выносными линиями на величину 2 * (DIMASZ + DIMGAP).
DIMILIOT	,
DIMJUST	Тип: целый
	Запись в: рисунок Начальное значение: 0
	Управление положением размерного текста по горизонтали.
	Вдоль размерной линии, центрированный между выносными
	1 У первой выносной линии
	2 У второй выносной линии
	,
	3 Вдоль первой выносной линии 4 Вдоль второй выносной линии
DIMLDRBLK	Тип: строковый
	Запись в: рисунок Начальное значение: ""
	Тип стрелки на конце выноски. Для того вернуться к стандартным
	заполненным замкнутым стрелкам, следует ввести точку (.). Полный
	список стрелок приведен в описании переменной DIMBLK .
DIMLFAC	Тип: вещественный
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 1.0000
	Масштабный коэффициент для линейных размеров. Все измеренные
	расстояния (в т.ч. радиусы, диаметры и координаты) перед
	генерацией размерных текстов умножаются на этот коэффициент.
	DIMLFAC не оказывает влияния на угловые размеры и не
	применяется к числам, хранящимся в переменных DIMRND, DIMTM и DIMTP .
	При нанесении ассоциативных размеров в пространстве листа
	Тури нанесении ассоциативных размеров в пространстве листа АutoCAD умножает измеренные расстояния на абсолютную величину
	DIMLFAC. В пространстве модели отрицательные значения DIMLFAC
	игнорируются, и вместо них используется коэффициент 1.0. При
	нанесении неассоциативных размеров значение переменной
	DIMLFAC следует задавать вручную для согласования наносимых
DIRAL IRA	размеров с масштабом видового экрана.
DIMLIM	Тип: переключатель
	Запись в: рисунок Начальное значение: Откл
	וומימווטחטכ אחמיבחיוכ. עוואו

	Генерация размерного текста в формате «пределы». Включение DIMLIM приводит к автоматическому отключению переменной DIMTOL .
	Откл Размерный текст не генерируется в формате «пределы»
	Вкл Размерный текст генерируется в формате «пределы»
DIMLUNIT	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 2 Формат единиц для всех видов размеров, кроме угловых.
	Научные 2 Десятичные 3 Инженерные
	 4 Архитектурные (с горизонтальной чертой) 5 Дробные (с горизонтальной чертой) 6 Установленные в Microsoft Windows (десятичный разделитель и группирование разрядов, как задано в Панели управления)
DIMLWD	Тип: значение из стандартного списка Запись в: рисунок Начальное значение: -2
	Вес для размерных линий. Значения выбираются из стандартного списка. -3 Обычный (значение LWDEFAULT) -2 ПОБЛОКУ -1 ПОСЛОЮ
	либо целые числа, представляющие количество сотых долей миллиметра.
DIMLWE	Тип: значение из стандартного списка Запись в: рисунок Начальное значение: -2 Вес для выносных линий. Значения выбираются из стандартного списка.
	-3 Обычный (значение LWDEFAULT) -2 ПОБЛОКУ -1 ПОСЛОЮ либо целые числа, представляющие количество сотых долей миллиметра.
DIMPOST	Тип: строковый Запись в: рисунок Начальное значение: ""
	Строка, которая присоединяется в начало или конец (или в начало и конец) размеров. Чтобы задать размерный суффикс, обозначающий единицы измерения (миллиметры), следует присвоить DIMPOST значение «мм». Тогда, например, измеренное значение расстояния 19.2 единиц будет представлено на рисунке как «19.2 мм». Если включены допуски, AutoCAD присоединяет суффикс как к
	основному размеру, так и к допускам. Положение измеренного значения в размерном тексте задается пустыми угловыми скобками (<>). Если, например, в DIMPOST задано «<>mm », то радиус, равный 5 единицам, записывается как «5.0 мм». Если же задано «mm <>», то тот же радиус принимает вид «мм 5.0». Для угловых размеров, к которым не требуется ничего присоединять, можно присвоить переменной значение, состоящее только из пары угловых скобок.
DIMRND	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0000

	Точность округления всех линейных размеров. Например, если задать значение 0.25, все измеренные расстояния будут округлены до ближайшего кратного 0.25. Если же DIMRND равна 1.0, все измеренные расстояния будут округлены до ближайшего целого. Следует учитывать, что количество цифр, воспринимаемых после десятичной точки, зависит от значения переменной DIMDEC . На угловые размеры DIMRND не действует.
DIMSAH	Тип: переключатель Запись в: рисунок Начальное значение: Откл Управление использованием блоков размерных стрелок. Откл Используются блоки стрелок, заданные в переменной DIMBLK Вкл Используются блоки стрелок, заданные в переменных DIMBLK1 и DIMBLK2
DIMSCALE	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 1.0000 Глобальный масштабный коэффициент; применяется к величине всем размерных элементов, которые выражают протяженность объектов, расстояния и смещения. Влияет также на величину выносок, создаваемых командой ВЫНОСКА. 0.0 AutoCAD сам подбирает масштабный коэффициент, основываясь на масштабе текущего видового экрана пространства модели в пространстве листа. Если пространство листа не используется, коэффициент равен 1.0. >0 AutoCAD >0 Явно заданное значение масштаба для размерных текстов, величин стрелок и других длин/расстояний в размерных элементах. DIMSCALE не влияет на измеренные расстояния, координаты и углы.
DIMSD1	Тип: переключатель Запись в: рисунок Начальное значение: Откл Управление подавлением первой размерной линии. Во включенном состоянии вызывает подавление нанесения той части размерной линии и размерной стрелки, которая находится между первой выносной линией и размерным текстом.
DIMSD2	Тип: переключатель Запись в: рисунок Начальное значение: Откл Управление подавлением второй размерной линии. Во включенном состоянии вызывает подавление нанесения той части размерной линии и размерной стрелки, которая находится между второй выносной линией и размерным текстом.
DIMSE1	Тип: переключатель Запись в: рисунок Начальное значение: Откл Управление подавлением первой выносной линии. Откл Выносная линия не подавляется Вкл Выносная линия подавляется
DIMSE2	Тип: переключатель Запись в: рисунок Начальное значение: Откл Управление подавлением второй выносной линии. Откл Выносная линия не подавляется Вкл Выносная линия подавляется
DIMSHO	Тип: переключатель Запись в: рисунок

	Ашосал 2006. Системные переменные
	Начальное значение: Вкл Устаревшая переменная. Сохранена в только для поддержания работоспособности ранее написанных командных файлов и программ на AutoLISP.
DIMSOXD	Тип: переключатель Запись в: рисунок Начальное значение: Откл
	Подавление нанесения размерных линий за пределами выносных линий.
	Откл Размерные линии не подавляются
	Вкл Размерные линии подавляются
	Если размерная линия должна рисоваться за пределами выносных и переменная DIMTIX включена, включение DIMSOXD приводит к подавлению размерной линии. Если DIMTIX отключена, DIMSOXD не оказывает никакого влияния.
DIMSTYLE	(только чтение) Тип: строковый
	Запись в: рисунок Системная переменная DIMSTYLE тесно связана с командой РЗМСТИЛЬ. В системной переменной хранится имя текущего размерного стиля. Для просмотра значения переменной DIMSTYLE следует воспользоваться командой УСТПЕРЕМ . Переменная DIMSTYLE предназначена только для чтения; изменить ее значение из командной строки нельзя. Для того чтобы установить текущим другой размерный стиль, следует воспользоваться командой РЗМСТИЛЬ.
DIMTAD	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0
	Управление вертикальным расположением текста относительно размерной линии. О Токот расположением по нолитом можем пример и нестими пинистими.
	 1 Текст располагается по центру между двумя выносными линиями. 1 Текст располагается над размерной линией (кроме случая, когда размерная линия не горизонтальна, а текст между выносными линиями принудительно сделан горизонтальным, т.е. когда DIMTIH = 1). Расстояние от размерной линии до базовой линии нижней границы текста равно текущему значению переменной DIMGAP. 2 Текст размещается рядом с размерной линией со стороны, наиболее удаленной от определяющих точек.
	3 Текст размещается согласно требованиям промышленных стандартов Японии (Japanese Industrial Standarts, JIS).
DIMTDEC	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 4 Количество десятичных знаков для значений допусков в основных
	единицах.
DIMTFAC	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 1.0000 Масштабный коэффициент высоты текста дробных частей размеров и допусков относительно высоты размерного текста, заданной в переменной DIMTXT. Например, если DIMTFAC = 1.0, дробные части размеров и допуски имеют ту же высоту, что и размерный текст. Если DIMTFAC = 0.750, высота дробных частей размеров и допусков составляет три четверти высоты размерного текста.
DIMTIH	Тип: переключатель Запись в: рисунок Начальное значение: Вкл
	Управление ориентацией размерного текста для всех типов

	размеров, кроме ординатных, если текст вписывается между выносными линиями.
	Откл Текст размещается вдоль размерной линии
	Вкл Текст размещается горизонтально
DIMTIX	Тип: переключатель Запись в: рисунок
	Начальное значение: Откл
	Управление размещением размерного текста между выносными линиями.
	Откл Поведение зависит от типа размера. Для линейных и угловых размеров AutoCAD помещает текст между выносными линиями, только если для них там достаточно места. На размерные тексты радиусов и диаметров DIMTIX не влияет; не помещающиеся внутри круга/дуги тексты всегда наносятся за пределами образмериваемых объектов.
	Вкл Размерный текст всегда наносится между выносными линиями, даже если AutoCAD разместил бы его вне их.
DIMTM	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0000
	Нижнее предельное отклонение или наименьший предельный размер (при включенных переменных DIMTOL или DIMLIM). AutoCAD допускает значения DIMTM с любым знаком. Если DIMTOL включена, а DIMTP и DIMTM имеют одинаковые значения, AutoCAD наносит одно значение отклонения.
	Если значения DIMTM и DIMTP различны, верхнее отклонение рисуется над нижним. К значению DIMTP (если оно положительно) добавляется знак плюс.
	У отклонения, заданного переменной DIMTM, AutoCAD при генерации размерного текста меняет знак: если переменная положительна, в отклонении ее значение записывается со знаком минус, и наоборот.
DIMTMOVE	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0
	Правила перемещения размерного текста.
	0 Размерный текст перемещается вместе с размерной линией
	1 К перемещенному размерному тексту строится выноска 2 Размерный текст перемещается свободно
DIMTOFL	Тип: переключатель Запись в: рисунок Начальное значение: Откл
	Управление построением размерной линии между выносными линиями, даже если текст размещается вне линий. Для радиусов и диаметров (при отключенной DIMTIX), размерная линия в таких случаях проводится внутри круга или дуги, а текст, стрелки и выноска размещаются снаружи.
	Откл Размерная линия не рисуется между образмеренными точками, если размерные стрелки размещаются вне этих точек
	Вкл Размерная линия рисуется между образмеренными точками, даже если размерные стрелки размещаются вне этих точек
DIMTOH	Тип: переключатель
	Запись в: рисунок Начальное значение: Вкл
	лачальное значение: вкл Управление ориентацией размерного текста за выносными линиями.
	Откл Текст размещается вдоль размерной линии
	Вкл Текст размещается горизонтально
DIMTOL	Тип: переключатель

	АшоСАВ 2000. Системные переменные
	Запись в: рисунок Начальное значение: Откл Добавление предельных отклонений в конец размерного текста. Включение DIMTOL приводит к автоматическому отключению переменной DIMLIM.
DIMTOLJ	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 1 Выравнивание значений предельных отклонений относительно размерного текста номинала. 0 По низу
	1 По середине 2 По верху
DIMTP	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0000 Верхнее предельное отклонение или наибольший предельный
	размер (при включенных переменных DIMTOL или DIMLIM). Значение DIMTP может иметь любой знак. Если DIMTOL включена, а DIMTP и DIMTM имеют одинаковые значения, AutoCAD наносит одно значение отклонения. Если значения DIMTM и DIMTP различны, верхнее отклонение рисуется над нижним. К значению DIMTP (если оно положительно)
DIMTSZ	добавляется знак плюс. Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0000
	Размер засечки, которая наносится вместо стрелки в линейных размерах, радиусах и диаметрах. О Рисуются стрелки. Величина засечки определяется произведением значений DIMTSZ и DIMSCALE.
DIMTVP	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0000 Регулировка вертикального положения размерного текста над или под размерной линией. AutoCAD использует значение DIMTVP, если переменная DIMTAD отключена. Значение смещения текста по вертикали вычисляется как произведение высоты текста и DIMTVP. Присвоение DIMTVP значения 1.0 эквивалентно включению DIMTAD. AutoCAD разрывает размерную линию, только если абсолютная величина DIMTVP меньше 0.7.
DIMTXSTY	Тип: строковый Запись в: рисунок Начальное значение: «STANDARD» Текстовый стиль для размера.
DIMTXT	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.1800 Высота размерного текста (если в текстовом стиле не задана фиксированная высота).
DIMTZIN	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0 Управление подавлением нулей в допусках. Значение DIMTZIN может изменяться как непосредственно из командной строки, так и на вкладке «Допуски» диалогового окна работы с размерными стилями. Значения от 0 до 3 относятся только к футам и дюймам.

О Нулевые значения подавляются и для футов, и для дюймов Нулевые значения не подавляются ни для футов, ни для дюймов Нулевые значения подавляются только для дюймов Нулевые значения подавляются только для футов Нулевые значения подавляются только для футов Нулевые значения подавляются ведущие нули (например, 0.5000 становится .5000) В десятичных размерах подавляются замыкающие нули (например, 12.5000 становится 12.5) На десятичных размерах подавляются и ведущие, и замыкающие нули (например, 0.5000 становится .5) Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 2 Устаревшая переменная. Сохранена в только для поддержания
2 Нулевые значения подавляются только для дюймов 3 Нулевые значения подавляются только для футов 4 В десятичных размерах подавляются ведущие нули (например, 0.5000 становится .5000) 8 В десятичных размерах подавляются замыкающие нули (например, 12.5000 становится 12.5) 12 В десятичных размерах подавляются и ведущие, и замыкающие нули (например, 0.5000 становится .5) Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 2 Устаревшая переменная. Сохранена в только для поддержания
3 Нулевые значения подавляются только для футов 4 В десятичных размерах подавляются ведущие нули (например, 0.5000 становится .5000) 8 В десятичных размерах подавляются замыкающие нули (например, 12.5000 становится 12.5) 12 В десятичных размерах подавляются и ведущие, и замыкающие нули (например, 0.5000 становится .5) DIMUNIT Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 2 Устаревшая переменная. Сохранена в только для поддержания
4 В десятичных размерах подавляются ведущие нули (например, 0.5000 становится .5000) 8 В десятичных размерах подавляются замыкающие нули (например, 12.5000 становится 12.5) 12 В десятичных размерах подавляются и ведущие, и замыкающие нули (например, 0.5000 становится .5) Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 2 Устаревшая переменная. Сохранена в только для поддержания
0.5000 становится .5000) 8 В десятичных размерах подавляются замыкающие нули (например, 12.5000 становится 12.5) 12 В десятичных размерах подавляются и ведущие, и замыкающие нули (например, 0.5000 становится .5) Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 2 Устаревшая переменная. Сохранена в только для поддержания
(например, 12.5000 становится 12.5) 12 В десятичных размерах подавляются и ведущие, и замыкающие нули (например, 0.5000 становится .5) Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 2 Устаревшая переменная. Сохранена в только для поддержания
нули (например, 0.5000 становится .5) Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 2 Устаревшая переменная. Сохранена в только для поддержания
Запись в: рисунок Начальное значение: 2 Устаревшая переменная. Сохранена в только для поддержания
Запись в: рисунок Начальное значение: 2 Устаревшая переменная. Сохранена в только для поддержания
работоспособности ранее написанных командных файлов и программ на AutoLISP. Переменная DIMUNIT заменена переменными DIMLUNIT и DIMFRAC .
DIMIDT
DIMUPT Тип: переключатель Запись в: рисунок
Начальное значение: Откл
Управление действием курсора при пользовательском расположении
текста.
Откл Курсор задает только положение размерной линии
Вкл Курсор задает и положение текста, и положение размерной
линии
DIMZIN Тип: целый
Запись в: рисунок
Начальное значение: 0
Управление подавлением нулей в основных единицах измерения. Значение DIMZIN может изменяться как непосредственно из
командной строки, так и на вкладке «Основные единицы»
диалогового окна работы с размерными стилями. Значения от 0 до 3
относятся только к футам и дюймам.
0 Нулевые значения подавляются и для футов, и для дюймов
 Нулевые значения не подавляются ни для футов, ни для дюймов
2 Нулевые значения подавляются только для дюймов
3 Нулевые значения подавляются только для футов
4 В десятичных размерах подавляются ведущие нули (например, 0.5000 становится .5000)
8 В десятичных размерах подавляются замыкающие нули (например, 12.5000 становится 12.5)
12 В десятичных размерах подавляются и ведущие, и замыкающие нули (например, 0.5000 становится .5)
DIMZIN действует и на результаты преобразований вещественных чисел в строки, выполняемых функциями AutoLISP rtos и angtos .
DISPSILH Тип: целый Запись в: рисунок
Начальное значение: 0
Управление показом кромок силуэта твердотельных объектов в
Управление показом кромок силуэта твердотельных объектов в каркасном режиме. Переменная также управляет видимостью сети
каркасном режиме. Переменная также управляет видимостью сети
каркасном режиме. Переменная также управляет видимостью сети при скрытии линий твердотельных объектов.
каркасном режиме. Переменная также управляет видимостью сети при скрытии линий твердотельных объектов. О Откл
каркасном режиме. Переменная также управляет видимостью сети при скрытии линий твердотельных объектов. О Откл Вкл

	Значение расстояния, вычисленное при последнем вызове команды дист.
DONUTID	Тип: вещественный Не записывается Начальное значение: 0.5000
	Внутренний диаметр кольца по умолчанию.
DONUTOD	Тип: вещественный Не записывается Начальное значение: 1.0000 Внешний диаметр кольца по умолчанию. Значение должно быть ненулевым. Если оказывается, что DONUTID больше, чем DONUTOD, при первом же вызове команды КОЛЬЦО значения диаметров меняются местами.
DRAGMODE	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 2
	Управление отображением объектов при перетаскивании. Если отображение объектов при перетаскивании включено, AutoCAD прорисовывает объект на экране при его перетаскивании. На некоторых компьютерах такая прорисовка может занимать значительное время. Для подавления прорисовки объектов используется системная переменная DRAGMODE.
	Объекты при перетаскивании не отображаются Тотображение контура объекта при перетаскивании включается только при вводе ключевого слова следить в командной строке (после выбора объекта) Контуры перетаскиваемых объектов отображаются всегда
DRAGP1	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 10
	Частота регенерации объекта при отслеживании.
DRAGP2	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 25 Частота регенерации объекта при быстром отслеживании.
DRAWORDERCTL	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 3
	Управление работой функции, устанавливающей порядок следования объектов. Применяется для ограничения порядка следования, если некоторые операции редактирования занимают немного больше времени.
	0 Отключение стандартного отображения объектов с порядком следования: после редактирования объектов они видимы всегда, независимо от их порядка следования, до завершения регенерации рисунка (команда РЕГЕН) или до повторного открытия рисунка. Также отключает наследование порядка следования: новым объектам, созданным из объектов с порядком следования, не назначается порядок следования первоначально выбранного первым объекта.
	1 Включение стандартного отображения объектов с порядком следования: после редактирования объектов они отображаются автоматически в соответствии с правильным порядком следования. 2 Включение наследования порядка следования: новым объектам, созданным из объектов с порядком следования, назначается порядок следования первоначально выбранного первым объекта.
	3 Все возможности функции порядка следования. Включение правильного отображения объектов с порядком следования, а также наследования порядка следования:

	Замечание: При включении всех возможностей функции порядка следования некоторые операции редактирования могут занимать больше времени.
DRSTATE	(Только чтение)
	Тип: целый
	Сохранен в: Не сохранен
	Начальное значение: разные Определяет, активно ли окно
	"Восстановление рисунка" .
	0 Окно "Восстановление рисунка" не активно
	1 Окно "Восстановление рисунка" активно
DTEXTED	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 0 Указывает интерфейс пользователя
	для редактирования однострочного текста
	0 Вызывается текстовый редактор, используемый в месте редактирования
	1 Вызывается диалоговое окно "Редактирование текста"
DWGCHECK	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 0
	Управление проверкой рисунков на корректность при их открытии.
	0 Если в рисунке, который предстоит открыть, содержатся ошибки, перед открытием выводится предупреждение об этом.
	1 Если в рисунке, который предстоит открыть, содержатся ошибки, или он был сохранен в другом приложении (не в AutoCAD или AutoCAD LT), перед открытием выводится предупреждение об этом. 2 Если в рисунке, который предстоит открыть, содержатся ошибки,
	выводится предупреждение об этом в командной строке.
	3 Если в рисунке, который предстоит открыть, содержатся ошибки, выводится предупреждение об этом в командной строке. Если в открываемом рисунке содержатся ошибки или он был сохранен в приложении, отличном от AutoCAD или AutoCAD LT, выводится предупреждение.
DWGCODEPAGE	(только чтение) Тип: строковый Запись в: рисунок
	Хранит то же значение, что и переменная SYSCODEPAGE (для целей совместимости).
DWGNAME	(только чтение) Тип: строковый Не записывается Имя рисунка, введенное пользователем. Если рисунку еще не присвоено имя, DWGNAME равна «Drawing.dwg». Если пользователь ввел имя рисунка с указанием пути (диска и папки), путь заносится в переменную DWGPREFIX .
DWGPREFIX	(только чтение) Тип: строковый Не записывается

	Путь к рисунку (диск и папка).
DWGTITLED	(только чтение) Тип: целый Не записывается Индицирует, присвоено ли текущему рисунку имя. О Имя не присвоено Имя присвоено
DYNDIGRIP	Тип: битовый код
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 31 Управляет отображением
	динамических размеров во время растягивания ручками . Системной переменной DYNDIVIS необходимо присвоить значение 2, которое отображает все динамические размеры.
	0 "Нет"
	1 Результирующий размер
	2 Размер изменения длины
	4 Размер абсолютного угла
	8 Размер изменения угла
	16 Размер радиуса дуги С помощью системной переменной DYNMODE можно включить и отключить функции динамического ввода.
DYNDIVIS	Тип: целый
	Сохранен в: Пользовательские настройки
	Начальное значение: 1
	отображением количества динамических размеров во время растягивания ручками . DYNDIGRIP управляет отображением динамических размеров во время растягивания ручками.
	0 Только первый динамический размер в циклической последовательности
	1 Только первые два размера в циклической последовательности
	2 Все динамические размеры, определяемые системной nepemenhoй DYNDIGRIP
	С помощью системной переменной DYNMODE можно включить и отключить функции динамического ввода.
DYNMODE	Тип: целый
	Сохранен в: Пользовательские настройки
	Начальное значение: 3
	отключает функции динамического ввода . Когда все функции включены, контекст управляет отображением.
	Если значение переменной DYNMODE отрицательное, функции динамического ввода невидимы, но параметр сохраняется. Нажмите кнопку Dyn в строке состояния, чтобы установить для переменной DYNMODE соответствующее положительное значение.

	1		<u> </u>
	0 Все отключено		
	1 Включен ввод толь	ко с помощью мыши	
	2 Включен только вво	од размеров	
	3 Все включено	Еспи зна	чение переменной
		т 0, можно временно отключи [.]	ть все функции,
	* '	лавишу временной замены F1 ı на вкладке "Динамический вı	
	окне "Режимы рисова		od b dianeresem
DYNPICOORDS	Тип:	переключатель	
	Сохранен в:	Пользовательские настройк	И
	Начальное значение:	0	Контролирует,
	используются ли для относительные коорд	ввода с помощью мыши абсо. инаты .	
	0 Относительная		
	1 Абсолютно С.п	омощью системной переменн	ой DYNMODE
		отключить функции динамиче	
DYNPIFORMAT	Тип:	переключатель	
	Сохранен в:	Пользовательские настройк	И
	Начальное значение:	0	Контролирует,
	1	я ввода с помощью мыши ф ррдинат . Этот параметр при	ормат полярных
	0 Полярная	тующей точки.	
	включить или отключ	ощью системной переменной I ить функции динамического ві	DYNMODE можно вода.
DYNPIVIS	Тип:	целый	
	Сохранен в:	Пользовательские настройк	И
	Начальное значение:	1	Управляет
	отображением ввода	с помощью мыши.	31.pa2377761
	0 Только при вводе в	запросе точки	
	1 Автоматически в за	просе точки	
	2 Всегда	С помощью си	стемной
	переменной DYNMOI динамического ввода	ОЕ можно включить или отклю	
DYNPROMPT	Тип:	целый	
	Сохранен в:	Пользовательские настройк	И
	Начальное значение:	1	Управляет
	отображением подска	азок динамического ввода .	1
	0 Откл		
		истемной переменной DYNMC ить функции динамического ві	

DVNTOOL TIPE		AutoCAD 2006. Системные переменные
DYNTOOLTIPS	Тип:	переключатель
	Сохранен в:	Пользовательские настройки
	Начальное значение:	: 1 Управляет
	выбором подсказок, н подсказок .	на которые влияют параметры внешнего вида
	0 Только поля значен	ний динамического ввода
	1 Все подсказки на че	ертеже
	E	
EDGEMODE	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение:	
	команд ОБРЕЗАТЬ и	• •
		используется в своих текущих границах
		или обрезается до точки пересечения с олжением режущего или граничного объекта
	Отрезки, дуги (в том ч обладают так называ отрезка и луча это — эллиптической дуги –	нисле эллиптические), лучи и полилинии емыми натуральными продолжениями. Для прямая линия, для дуги— круг, а для — эллипс. Полилиния разбивается на линейные после чего для них генерируются натуральные
ELEVATION	Тип: вещественный Запись в: рисунок (от, Начальное значение:	дельно по видовым экранам) 0.0000
		ие уровня (относительно текущей ПСК) рана в текущем пространстве.
ENTERPRISEMENU	(Только чтение)	
	Тип:	строковый
	Сохранен в:	реестр
	Начальное значение:	Coversion that a City (see
	определено), включая	Сохраняет имя фаила СОГ (если
ERRNO	(только чтение) Тип: целый Не записывается Начальное значение:	0
	некорректного заверц могут определить тек функцию (getvar "errn	мированный AutoCAD при обнаружении шения AutoLISP-функции. Приложения AutoLISP сущее значение переменной ERRNO через no"). ая ERRNO не всегда сбрасывается в нуль.
	Кроме случаев, когда об ошибке из функции значение переменной открытием рисунка да	переменная проверяется сразу после сигнала и AutoLISP, ошибка, о которой свидетельствует и, может быть неверной. Перед созданием или анная переменная всегда очищается.
EXPERT	Тип: целый	AutoLISP Developer's Guide .
	Не записывается Начальное значение:	0
		ением запросов типа «Вы уверены?».
	1	ажаются обычным образом.
	1 Подавляются запро	осы «Выполнять регенерацию?» и «Вы

	Ацюсло 2000. Системные переменные
	действительно хотите отключить текущий слой?». 2 Подавляются перечисленные выше запросы, а также «Блок уже существует. Переопределить его?» (команда БЛОК) и «Рисунок с этим именем уже существует. Заменить его?» (команды СОХРАНИТЬ и ПБЛОК).
	3 Подавляются перечисленные выше запросы, а также запросы команды ТИПЛИН, если пользователь пытается загрузить тип линии, который уже загружен, или создать новый тип линии в файле, в котором этот тип линии уже определен.
	4 Подавляются перечисленные выше запросы, а также запросы команд ПСК (опция «Сохранить»), если имя, вводимое пользователем, уже существует.
	5 Подавляются перечисленные выше запросы, а также запросы, выдаваемые опцией «Сохранить» команды РЗМСТИЛЬ , если размерный стиль с указанным именем уже существует.
	При подавлении запроса с помощью переменной EXPERT подразумевается, что пользователь дает утвердительный ответ. Установки EXPERT оказывают воздействие на пакеты, макросы меню, функции AutoLISP и команды.
EXPLMODE	Тип: целый Не записывается Начальное значение: 1
	Управление обработкой блоков с разными масштабами вставки в команде РАСЧЛЕНИТЬ .
	0 Блоки не расчленяются1 Блоки расчленяются
EXTMAX	(только чтение) Тип: 3М точка Запись в: рисунок
	Верхняя правая точка границ рисунка. Расширяется при добавлении к рисунку новых объектов; сжимается только при выполнении команды ПОКАЗАТЬ с опциями «Все» или «Границы». Результат выдается в мировых координатах для текущего пространства.
EXTMIN	(только чтение) Тип: 3М точка Запись в: рисунок
	Левая нижняя точка границ рисунка. Расширяется при добавлении к рисунку новых объектов; сжимается только при выполнении команды ПОКАЗАТЬ с опциями «Все» или «Границы». Результат выдается в мировых координатах для текущего пространства.
EXTNAMES	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 1
	Формат имен элементов символьных таблиц (типов линий, слоев и др.). О По соглашениям Release 14. Длина имен ограничена 31 символом. В них могут входить буквы от А до Z, цифры от 0 до 9 и некоторые специальные символы — знак доллара (\$), подчеркивание (_) и пефис (_)
	дефис (-). 1 По соглашениям AutoCAD 2000 (и более поздних версий). Имена могут содержать до 255 символов. В них могут входить буквы от А до Z, цифры от 0 до 9, пробелы и специальные символы, не используемые Microsoft® Windows® и AutoCAD в других целях.
EA OFT DATE	F
FACETRATIO	Тип: целый Не записывается

	АцюСАВ 2006. Системные переменные
	Начальное значение: 0
	Управление плотностью сетевого представления цилиндрических и конических тел ShapeManager. Значение 1 увеличивает плотность сетки и улучшает качество тонирования.
	0 Создание для цилиндрических и конических тел ShapeManager сетки размером N на 1.
	1 Создание для цилиндрических и конических тел ShapeManager сетки размером N на M .
FACETRES	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.5
	Регулировка гладкости раскрашенных и тонированных объектов, а также объектов с подавленными скрытыми линиями. Допустимые значения находятся в интервале от 0.01 до 10.0.
FIELDDISPLAY	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 1
	Управление отображением полей на сером фоне. На печать фон не выводится.
	Поля отображаются без фона Поля отображаются на сером фоне
FIELDEVAL	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 31
	Управление режимом обновления полей. Значение задается битовым кодом, который является суммой следующих значений:
	О Не обновляются Обновляются при открытии
	2 Обновляются при сохранении
	4 Обновляются при печати
	8 Обновляются при вызове команды ФОРМКОМПЛЕКТ 16 Обновляются при регенерации
FILEDIA	Тип: целый
	Запись в: реестр Начальное значение: 1
	Управление отображением диалоговых окон выбора файлов.
	• Диалоговые окна не отображаются. Тем не менее, возможность принудительного вызова окна сохраняется; для этого нужно ввести тильду (~) в ответ на запрос в командной строке. То же справедливо для функций AutoLISP и ADS.
	 Диалоговые окна отображаются. Однако если выполняется командный файл (пакет) или программа на AutoLISP/ObjectARX™, AutoCAD выводит запрос в командной строке.
FILLETRAD	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0000
	Значение текущего радиуса сопряжения.
FILLMODE	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 1
	Управление закраской фигур, всех штриховок (в том числе сплошных), полилиний ненулевой ширины,.
	Объекты не закрашиваются Объекты закрашиваются
FONTALT	Тип: строковый
	Запись в: реестр Начальное значение: «simplex.shx»

	Альтернативный шрифт, используемый в случае, если не найден указанный шрифт. Если альтернативный шрифт не задан, AutoCAD открывает диалоговое окно «Альтернативный шрифт». Это окно появляется в следующих случаях: 1. Открывается рисунок Release 13; FONTALT не установлена или
	не найдена; для описанного в рисунке текстового стиля не найден шрифт TrueType®, SHX или PostScript.
	2. Открывается рисунок Release 14; FONTALT не установлена или не найдена; для описанного в рисунке текстового стиля не найден шрифт SHX или PostScript. Для отсутствующих шрифтов TrueType AutoCAD автоматически подставляет наиболее похожий из имеющихся шрифтов TrueType.
	3. Нажата кнопка «Обзор» в диалоговом окне «Настройка» при задании альтернативного шрифта.
	AutoCAD проверяет наличие альтернативного шрифта, заданного в FONTALT. Если шрифт отсутствует, выводится сообщение «Шрифт не найден». Переменной можно присваивать как имена шрифтов TrueType (например, Times New Roman Bold), так и имена файлов (например, timebd.ttf). Если FONTALT присвоено имя файла шрифта TrueType, то, если этот шрифт зарегистрирован в операционной системе, при последующих обращениях к переменной она выдает уже имя шрифта, а не имя файла.
	Подробнее о подстановке шрифтов см. раздел «Подстановка шрифтов» документа <i>Руководство пользователя</i> .
FONTMAP	Тип: строковый Запись в: реестр Начальное значение: «acad.fmp»
	Файл, описывающий подстановку шрифтов. В каждой строке файла подстановки записываются исходный и подставляемый вместо него шрифты, разделенные точкой с запятой (;). Например, для замены шрифта Roman на TrueType-шрифт Times в файле подстановки должна присутствовать следующая строка:
	готапс.shx;times.ttf Если FONTMAP не указывает на файл описания подстановки, не найден FMP-файл или не найден шрифт, заданный в FMP-файле, AutoCAD использует шрифт из описания текстового стиля. Если шрифт в стиле не обнаружен, AutoCAD производит подстановку по внутренним правилам. Подробнее о подстановке шрифтов см. раздел «Подстановка шрифтов» документа Руководство пользователя.
FRONTZ	Тип: вещественный
	Запись в: рисунок Смещение передней секущей плоскости от плоскости цели для текущего видового экрана (в единицах рисунка). Имеет смысл, только если в переменной VIEWMODE включена передняя плоскость, и она не совмещена с точкой наблюдения. Для того чтобы найти расстояние от камеры до передней секущей плоскости, нужно вычесть значение FRONTZ из расстояния от камеры до цели.
FULLOPEN	(только чтение) Тип: целый Не записывается
	Индикатор частичного открытия текущего рисунка. 0 Рисунок открыт частично
	1 Рисунок открыт полностью
	G
GFANG	Недокументированная в AutoCAD 2005-6 Rus переменная Тип: целое Не записывается

	АиtoCAD 2006. Системные переменные
	Начальное значение: 0
	Указывает угол поворота градиентной заливки. Число от 0 до 360
GFCLR1	Недокументированная в AutoCAD 2005-6 Rus переменная
	Тип: строка
	Не записывается
	Начальное значение: " RGB 000, 000, 255 "
	Возвращает значение цвета одноцветной (или первого цвета при двуцветной) градиентной заливке. Значение от "RGB 000, 000, 000" до "RGB 255, 255, 255."
GFCLR2	Недокументированная в AutoCAD 2005-6 Rus переменная
	Тип: строка
	Не записывается
	Начальное значение: " RGB 255, 255, 153 "
	Значение второго цвета при двуцветной градиентной заливке. Значение от "RGB 000, 000, 000" до "RGB 255, 255, 255."
GFCLRLUM	Недокументированная в AutoCAD 2005-6 Rus переменная
	Тип: десятичное
	Не записывается
	Начальное значение: 1.0000
	Яркость цвета (белого или черного) в одноцветной градиентной
	заливке. Значение от 0.0 (темный) до 1.0 (светлый)
GFCLRSTATE	Недокументированная в AutoCAD 2005-6 Rus переменная
	Тип: целое
	Не записывается
	Начальное значение: 1
	Определяет тип заливки, одно- или двухцветная.
	0 Двухцветная
	1 Одноцветная
GFNAME	Недокументированная в AutoCAD 2005-6 Rus переменная
STITALLE	Тип: целое
	Не записывается
	Начальное значение: 1
	The learning of the former.
	Тип выполнения заливки
	Type: Integer
	Type: Integer Not saved
	Initial value: 1
	Specifies the pattern of a gradient fill. Valid values are 1 through 9.
	1 Linear
	2 Cylindrical
	3 Inverted cylindrical
	4 Spherical
	5 Inverted spherical
	6 Hemispherical
	7 Inverted hemispherical
	8 Curved
	9 Inverted curved
GFSHIFT	Недокументированная в AutoCAD 2005-6 Rus переменная
Or Other I	Тип: целое
	Не записывается
	l
	Начальное значение: 0
	Возвращает расположение градиентной заливки, по центру или со смещением.
	Silvery Community Communit

	0 По центру
	1 Со смещением
GRIDMODE	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0
	Включение и отключение сетки.
	0 Сетка отключена
CDIDUNIT	1 Сетка включена
GRIDUNIT	Тип: 2М точка Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0.5000,0.5000
	Размер ячейки сетки на текущем видовом экране по <i>X</i> и <i>Y</i> .
GRIPBLOCK	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 0
	Управление ручками внутри блоков.
	0 Устанавливается только одна ручка (в точке вставки блока)1 Ручки устанавливаются на всех объектах в блоке
GRIPCOLOR	
	Тип: целый Запись в: реестр
	Начальное значение: 160
	Цвет невыбранных ручек. Допустимый диапазон значений — от 1 до
	255.
GRIPDYNCOLOR	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 140 Управляет цветом специальных ручек
	для динамических блоков . Допустимый диапазон значений от 1 до 255.
GRIPHOT	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 1 Цвет выбранных ручек. Допустимый диапазон значений — от 1 до
	255.
GRIPHOVER	Тип: целый
	Запись в: реестр Начальное значение: 3
	Цвет заполнения невыбранных ручек при прохождении курсора над
	ними. Допустимый диапазон значений — от 1 до 255.
GRIPOBJLIMIT	Тип: целый
	Запись в: реестр Начальное значение: 100
	Режим подавления ручек в случае, если исходный набор содержит
	больше объектов, чем задано. Допустимый диапазон значений — от
	1 до 32767. Если переменная равна 1, ручки подавляются при
GRIPS	выборе более одного объекта
	Тип: целый Запись в: реестр
	Начальное значение: 1
	Управление показом ручек при растягивании, перемещении, повороте, масштабировании и зеркальном отображении объектов.
	0 Ручки отключены
	1 Ручки включены
	Для установки величины ручек и эффективной области выбора в
	момент привязки к ручке служит переменная GRIPSIZE.

	AutoCAD 2006. Системные переменные
GRIPSIZE	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 5
	Размер квадрата, изображающего ручку (в пикселах). Допустимый диапазон значений — от 1 до 255.
GRIPTIPS	
OKIF HES	Тип: целый Запись в: реестр
	Начальное значение: 1
	Режим отображения подсказок к ручкам, когда курсор
	останавливается на снабженных подсказками ручках из сторонних
	объектов.
	0 Отображение подсказок для ручек отключено.
	1 Отображение подсказок для ручек включено.
	H
	П
HALOGAP	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0
	Отображение зазора в области покрытия одного объекта другим.
	Значение задается в процентах от одной единицы и не зависит от экранного увеличения. Недовод линий заднего плана до точки скрытия проявляется только в режиме скрытия линий (команда СКРЫТЬ или опция «Скрытие» команды РЕЖИМРАСКР).
	Значение переменной HALOGAP также может быть задано в
	диалоговом окне «Параметры невидимых линий», на скользящей шкале «Коэффициент недовода».
HANDLES	(Только чтение)
	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: Вкл
	Управление процессом присвоения меток объектам. Отключать метки больше не разрешается.
HIDEPRECISION	Тип: целый
	Не записывается
	Начальное значение: 0
	Управление точностью скрытия невидимых линий и раскрашивания. Скрытие линий может выполняться с одинарной или с двойной точностью. Присвоение HIDEPRECISION значения 1 повышает качество выполнения операции, но требует большего объема памяти и может ухудшить общую производительность (особенно при обработке тел).
	0 Одинарная точность; требуется меньший объем памяти.
	1 Двойная точность; требуется больший объем памяти.
	Значение переменной HIDEPRECISION также может быть задано в диалоговом окне «Параметры невидимых линий», переключатель «Точность скрытия»
HIDETEXT	Тип: целый
	Запись в: рисунок Начальное значение: 1
	Управление режимом обработки в команде СКРЫТЬ текстовых
	объектов, созданных командами ТЕКСТ, МТЕКСТ и ДТЕКСТ.
	0 Текстовые объекты не скрываются и не скрывают другие объекты.
	1 Текстовые объекты скрываются, но не скрывают другие объекты.
	Для того чтобы текстовые объекты обрабатывались так же, как и в
	предыдущих версиях, системной переменной HIDETEXT следует присвоить значение 0.
	Значение переменной HIDETEXT также может быть задано в
	диалоговом окне «Параметры невидимых линий».

HIGHLIGHT	Тип: целый
	Не записывается
	Начальное значение: 1
	Управление подсветкой объектов при выборе. Не влияет на объекты, имеющие ручки.
	0 Отключение подсветки выбранных объектов
	1 Включение подсветки выбранных объектов
HPANG	Тип: вещественный
	Не записывается Начальное значение: 0
	Угол поворота образца штриховки.
HPASSOC	Тип: целый
7.000	Запись в: реестр
	Начальное значение: 1
	Управление ассоциативностью образцов штриховки и градиентных заливок.
	0 Штриховки и градиентные заливки не связаны с контурами.
	1 Штриховки и градиентные заливки связаны с контурами и обновляются при изменении контуров.
HPBOUND	Тип: целый
	Не записывается Начальное значение: 1
	Управление типом объектов, создаваемых командами КШТРИХ и
	КОНТУР.
	0 Создаются области
	1 Создаются полилинии
HPDOUBLE	Тип: целый
	Не записывается Начальное значение: 0
	Режим штрихования крест-накрест для созданных пользователем
	штриховок. Штрихование крест-накрест подразумевает нанесение
	второй штриховки, повернутой относительно первой на 90 градусов.
	0 Обычное штрихование
HPDRAWORDER	1 Штрихование крест-накрест
HPDRAWORDER	Тип: целый Не записывается
	Начальное значение: 3 Управление порядком вывода штриховок и заливок на экран. Хранит
	значение параметра для порядка следования из Диалоговое окно «Штриховка/заливка по контуру».
	0 Не назначать. Для порядка следования не назначается штриховка или заливка.
	1 На задний план. Штриховка или заливка помещается на задний план всех остальных объектов.
	2 На передний план. Штриховка или заливка помещается на передний план всех остальных объектов.
	3 Поместить за контуром. Штриховка или заливка помещается за контуром.
	4 Поместить перед контуром. Штриховка или заливка помещается перед контуром.
HPGAPTOL	Тип: вещественный Запись в: реестр
	Начальное значение: 0
	Режим игнорирования мелких зазоров в контурах, окружающих почти замкнутые области. Значение по умолчанию, 0, задает ограничение замкнутой области объектами без разрывов. Для задания
	максимального размера разрывов, игнорируемых, когда объекты

	служат контуром штриховки, вводится значение от 0 до 5000 в единицах рисунка.
HPINHERIT	
	Сохранен в: рисунок
	Начальное значение: 0 Определяет исходную точку
	полученной штриховки с помощью параметра "Копирование свойств" команд ШТРИХОВКА и РЕДШТРИХ .
	0 Исходная точка штриховки заимствована из переменной HPORIGIN
	1 Исходная точка штриховки заимствована из объекта исходной штриховки
HPNAME	Тип: строковый
	Не записывается Начальное значение: « ANSI31 »
	Имя образца штриховки по умолчанию длиной до 34 символов (без
	пробелов). Если образца по умолчанию нет, возвращает пустую строку (""). Чтобы восстановить начальное значение, следует ввести точку (.).
HPOBJWARNING	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 10000 Устанавливает количество объектов
	контура штриховки, которые можно выбрать до отображения предупреждения .
HPORIGIN	Тип: 2D-point
	Сохранен в: рисунок
	Начальное значение: 0,0 Устанавливает исходную точку
	штриховки для новых объектов штриховки относительно текущей системы координат пользователя
HPORIGINMODE	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 0
	Определяет исходную точку штриховки с помощью команды ШТРИХОВКА.
	0 Исходные точки штриховки установлены с помощью переменной HPORIGIN
	1 Исходные точки установлены с помощью левого нижнего угла прямоугольных границ контура штриховки
	2 Исходные точки установлены с помощью правого нижнего угла прямоугольных границ контура штриховки
	3 Исходные точки установлены с помощью правого верхнего угла прямоугольных границ контура штриховки
	4 Исходные точки установлены с помощью левого верхнего угла прямоугольных границ контура штриховки
	5 Исходные точки установлены с помощью центра прямоугольных границ контура штриховки
HPSCALE	Тип: вещественный Не записывается Начальное значение: 1.0000

	Масштаб образца штриховки по умолчанию (должен быть ненулевым).
HPSPACE	Тип: вещественный Не записывается Начальное значение: 1.0000 Расстояние между линиями по умолчанию для созданных
	пользователем штриховок (должно быть ненулевым).
HYPERLINKBASE	Тип: строковый Запись в: рисунок Начальное значение: "" Путь, используемый для всех относительных гиперссылок в рисунке. Если значение не задано, используется тот же путь, что и у рисунка.
IMAGEHLT	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 0 Управление режимом подсветки растровых изображений при выборе.
	0 Подсвечиваются только границы растрового изображения1 Подсвечивается все растровое изображение
INDEXCTL	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0 Управление созданием слоевых и пространственных индексов и
	сохранением их в файле рисунка. 0 Индексы не создаются 1 Создаются слоевые индексы 2 Создаются пространственные индексы 3 Создаются слоевые и пространственные индексы
INETLOCATION	Тип: строковый Запись в: реестр Начальное значение: «www.autodesk.com» Начальный адрес Интернета, используемый в команде БРАУЗЕР и в диалоговом окне «Просмотр Web».
INPUTHISTORYMODE	Тип: битовый код
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 15 Управляет содержанием и положением отображения последних введенных пользователем команд. Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений. О Последние введенные команды не отображаются Последние введенные команды отображаются в командной строке или в динамической подсказке, доступ к которой можно получить с помощью клавиш "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз"
	Последняя введенная текущая команда отображается в контекстном меню Все последние введенные команды в текущем сеансе
	отображаются в контекстном меню Маркеры для последнего ввода местоположений точки отображаются в рисунке
INSBASE	Тип: 3М точка

ı 	Ашосар 2000. Системные переменные
	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0000,0.0000
	Базовая точка вставки, устанавливаемая командой БАЗА , в текущей ПСК текущего пространства.
INSNAME	Тип: строковый
	Не записывается
	Начальное значение: ""
	Имя блока по умолчанию для команды ВСТАВИТЬ . Имя должно удовлетворять требованиям к элементам символьных таблиц. Если блока по умолчанию нет, возвращает пустую строку (""). Чтобы задать отсутствие имени по умолчанию, следует ввести точку (.).
INSUNITS	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 4
	Единицы вставки для блоков и растровых изображений, перетаскиваемых в окно рисунка из Центра управления AutoCAD. На другие элементы содержимого (рисунки и т.п.) INSUNITS влияния не оказывает.
	0 Не заданы
	1 Дюймы
	2 Футы
	3 Мили
	4 Миллиметры
	5 Сантиметры
	6 Метры
	7 Километры
	8 Микродюймы
	9 Милы
	10 Ярды
	11 Ангстремы 12 Нанометры
	13 Микроны
	14 Дециметры
	15 Декаметры
	16 Гектометры
	17 Гигаметры
	18 Астрономические единицы
	19 Световые годы
	20 Парсеки
INSUNITSDEFSOURCE	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 4
	Единицы измерения исходного содержимого. Допустимый диапазон значений — от 0 до 20.
	0 Не заданы
	1 Дюймы
	2 Футы
	3 Мили
	4 Миллиметры
	5 Сантиметры 6 Метры
	7 Километры
	8 Микродюймы
	9 Милы
	10 Ярды
	Transfer and the second of the

1	Ашосар 2000. Системные переменные
	11 Ангстремы
	12 Нанометры
	13 Микроны
	14 Дециметры
	15 Декаметры
	16 Гектометры
	17 Гигаметры
	· ·
	18 Астрономические единицы
	19 Световые годы
	20 Парсеки
INSUNITSDEFTARGET	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 4
	Единицы измерения в целевом рисунке. Допустимый диапазон значений — от 0 до 20.
	0 Не заданы
	1 Дюймы
	2 Футы
	3 Мили
	4 Миллиметры
	5 Сантиметры
	·
	6 Метры
	7 Километры
	8 Микродюймы
	9 Милы
	10 Ярды
	11 Ангстремы
	12 Нанометры
	13 Микроны
	14 Дециметры
	15 Декаметры
	16 Гектометры
	17 Гигаметры
	18 Астрономические единицы
	19 Световые годы
	20 Парсеки
INTELLICENTURBATE	20 Fiapocity
INTELLIGENTUPDATE	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 20 Управляет скоростью обновления
	графики . Значение по умолчанию равно 20 кадров в секунду. При
	возникновении проблем, связанных с генерацией графики или
	регулировкой времени, отключите переменную, установив для нее
	значение 0. Системная переменная INTELLIGENTUPDATE работает с помощью подавления обновления графики, пока не исчезнет
	счетчик времени. Последующие обновления сбрасывают счетчик
	времени.
	Увеличение производительности значительно влияет на обновления
	сценариев и графики AutoLISP. При использовании обычных команд AutoCAD различия в производительности не будут заметны.
INTERSECTIONCOLOR	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 257
	Цвет полилиний пересечения. Значения 0, 256 и 257 задают
	логические цвета ПОБЛОКУ, ПОСЛОЮ и «По объекту»,

	АцюСАВ 2006. Системные переменные
	соответственно. Значения от 1 до 255 задают цвета в соответствии с индексом цветов AutoCAD (ИЦА).
	Полилиния пересечения проходит на пересечении граней 3M поверхностей в режиме скрытия линий.
	Переменная INTERSECTIONCOLOR доступна, только если переменной INTERSECTIONDISPLAY присвоено значение 1.
	Значение переменной INTERSECTIONCOLOR также может быть задано в диалоговом окне «Параметры невидимых линий», группа «Пересечение граней», раскрывающийся список «Цвет».
INTERSECTIONDISPLAY	Тип: переключатель
	Запись в: рисунок Начальное значение: Откл
	Управление отображением полилиний пересечения.
	Откл Отображение полилиний пересечения отключено.
	Вкл Отображение полилиний пересечения включено.
	Полилиния пересечения отображается в области пересечения граней 3М поверхностей в режиме скрытия линий.
	Значение переменной INTERSECTIONDISPLAY также может быть
	задано в диалоговом окне «Параметры невидимых линий», группа «Пересечения граней», флажок «Показывать пересечения».
ISAVEBAK	Тип: целый
	Запись в: реестр Начальное значение: 1
	Повышает скорость сохранения, особенно для больших рисунков.
	Переменная ISAVEBAK управляет созданием файла резервной копии (.bak). В Windows копирование данных для создания ВАК-
	файла может занять при сохранении основную долю времени.
	0 ВАК-файл не создается (даже при полном сохранении)
	1 ВАК-файл создается ВНИМАНИЕ! В непредвиденных ситуациях (например, при
	отключении питания во время сохранения) данные рисунка могут быть потеряны.
ISAVEPERCENT	Тип: целый
	Запись в: реестр Начальное значение: 50
	Количество неиспользуемого дискового пространства, допустимое в
	файле рисунка. Переменная принимает значения в диапазоне от 0 до 100. Значение 50 (по умолчанию) означает, что неиспользуемое пространство внутри файла не должно превышать 50% от размера всего файла. Неиспользуемое пространство периодически сокращается при полных сохранениях. Как только AutoCAD обнаруживает, что оно превысило 50%, следующее сохранение
	делается полным, а счетчик неиспользуемого пространства сбрасывается в 0. Если ISAVEPERCENT установлена в 0,
ISOLINES	производятся только полные сохранения рисунка.
ISOLINES	Тип: целый Запись в: рисунок
	Начальное значение: 4
	Количество изолиний на поверхности объекта. Допустимые значения— целые числа от 0 до 2047.
	L
LASTANGLE	(только чтение) Тип: вещественный
	Не записывается
	Конечный угол последней введенной дуги в плоскости <i>XY</i> текущей ПСК в текущем пространстве.
LASTPOINT	Тип: 3М точка
	Не записывается

	Начальное значение: 0.0000,0.0000,0.0000
	Последняя введенная точка, выраженная в координатах ПСК в текущем пространстве. Для того чтобы координаты отсчитывались от нее, необходимо начать ввод с клавиатуры с символа «@».
LASTPROMPT	(только чтение) Тип: строковый Не записывается Начальное значение: "" Последний текст, выведенный в командной строке. Эта строка абсолютно идентична последней командной строке и включает любой введенный пользователем текст.
LAYERFILTERALERT	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 2 Удаляет избыточные фильтры слоев для повышения производительности . Если рисунок имеет более 100 фильтров слоев, а количество фильтров слоев превышает количество слоев, переменная LAYERFILTERALERT обеспечивает способ удаления фильтров слоев для повышения производительности.
	0 Откл
	1 Когда диспетчер свойств открыт, можно удалить все фильтры слоев; сообщение не отобразится
	Когда диспетчер свойств открыт, отобразится сообщение об 2 ошибке, и будет рекомендовано удалить все фильтры, а также будет предложено: "Удалить все фильтры уровней?"
	Когда открыт рисунок, отобразится сообщение об ошибке, и будет 3 предложено открыть диалоговое окно, в котором можно выбрать фильтры для удаления
LAYOUTREGENCTL	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 2 Режим обновления списка отображения на вкладке «Модель» и на листах. При переходе с одной вкладки на другую это обновление может осуществляться либо путем регенерации рисунка, либо путем сохранения списка отображения в памяти и последующей регенерации только измененных объектов. Изменяя переменную LAYOUTREGENCTL, можно управлять производительностью работы с рисунками. 1 Рисунок регенерируется при каждом переходе с одной вкладки на другую. 1 Для вкладки «Модель» и последнего активного листа список отображения сохраняется в памяти. При переключении между этими двумя вкладками регенерации не происходит. При переходе на какой-либо другой лист его содержимое регенерируется. 2 Рисунок регенерируется только при первом заходе на каждую из вкладок. Далее AutoCAD сохраняет для них списки отображения, поэтому последующих регенераций уже не требуется. Выигрыш в производительности, обеспечиваемый надлежащей установкой LAYOUTREGENCTL, зависит от различных факторов — размера и типа рисунка, находящихся в нем объектов, объема доступной памяти и наличия параллельно открытых рисунков и приложений. Когда LAYOUTREGENCTL присвоено значение 1 или 2, программе требуется дополнительная память, равная произведению объема списка отображения вкладки «Модель» и количества видовых экранов на листах, списки которых сохраняются в памяти.

	·
	Если LAYOUTREGENCTL равна 1 или 2, а программа работает медленно или переключается между вкладками с большой задержкой, следует, изменяя значение соответственно на 0 или 1, подобрать оптимальный баланс для конкретной рабочей среды. ЗАМЕЧАНИЕ Независимо от значения LAYOUTREGENCTL, рисунок
	регенерируется при первом переходе на вкладку, содержащую сохраненные видовые экраны, если были выполнены переопределение блока или отмена перехода на другую вкладку.
LENSLENGTH	(только чтение) Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 50.0000 Фокусное расстояние (в мм) при построении вида в перспективе на текущем видовом экране.
LIMCHECK	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0 Управление созданием объектов за пределами лимитов рисунка. 0 Создание объектов за пределами лимитов разрешено 1 Создание объектов за пределами лимитов запрещено
LIMMAX	Тип: 2М точка Запись в: рисунок Начальное значение: 12.0000,9.0000 Правая верхняя точка лимитов рисунка, выраженная в мировых координатах. При активном пространстве листа с показом подложенного формата или границ печати LIMMAX становится доступной только для чтения.
LIMMIN	Тип: 2М точка Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0000,0.0000 Левая нижняя точка лимитов рисунка, выраженная в мировых координатах. При активном пространстве листа с показом подложенного формата или границ печати LIMMIN становится доступной только для чтения.
LISPINIT	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 1 Управление сохранением в памяти функций и переменных, описанных в загруженных программах на AutoLISP, при открытии нового рисунка (в однодокументном интерфейсе). 0 Функции и переменные AutoLISP сохраняются в памяти при переходе к следующему рисунку 1 Функции и переменные AutoLISP действуют только для текущего рисунка. Когда переменная SDI равна 0, AutoLISP всегда ведет себя так, как если бы LISPINIT была установлена в 1. Подробнее о поведении функций AutoLISP и переменных в многодокументной среде см. раздел «Designing for a Multiple Document Environment» в главе 4, «Building Applications», документа Visual LISP Developer's Guide.
LOCALE	(только чтение) Тип: строковый Не записывается Начальное значение: «rus» Код (по ISO) рабочего языка текущей версии программы. Этот код отображается в виде трехбуквенной аббревиатуры, возвращаемой функцией Windows GetLocaleInfo с помощью константы

	LOCALE_SABBREVLANGNAME
LOCALROOTPREFIX	(только чтение) Тип: строковый Запись в: реестр Начальное значение: «путь на данном компьютере»
	Полный путь к корневой папке структуры локальных файлов, доступных для адаптации. Такие файлы хранятся в папках, вложенных в системную папку Local Settings; например, «C:\Documents and Settings\имя_пользователя\Local Settings\Application Data\имя_продукта\версия\язык».
	Папки Template и Textures находятся здесь же, и в них можно добавить любой адаптируемый файл, не нуждающийся в сетевом роуминге. Подробнее об этом см. ROAMABLEROOTPREFIX.
LOCKUI	Тип: битовый код
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 0 Фиксирует положение и размер панелей инструментов и окон, таких как "Центр управления" и "Палитра свойств". Закрепленные панели инструментов и окна могут открываться и закрываться, а элементы могут быть добавлены или удалены. Чтобы временно их разблокировать, удерживайте нажатой клавишу CTRL.
	Значок блокировки в строке состояния указывает, заблокированы ли панели инструментов и окна. Щелкните значок правой кнопкой мыши, для отображения заблокированных параметров.
	Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений.
	0 Панели инструменты и окна не заблокированы
	1 Закрепленные панели инструментов заблокированы
	2 Закрепленные окна заблокированы
	4 Плавающие панели инструментов заблокированы
LOOF!! EMODE	8 Плавающие окна заблокированы
LOGFILEMODE	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 0
	Указывает, требуется ли запись содержимого текстового окна в файл журнала. 0 Журнал не ведется 1 Журнал ведется
LOGFILENAME	(только чтение) Тип: строковый Запись в: рисунок Имя файла журнала (вместе с путем) для текущего рисунка. Начальное значение зависит от имени текущего рисунка, а также от
LOGFILEPATH	диска и папки, в которую установлен AutoCAD.
LOGFILEPATH	Тип: строковый Запись в: реестр Путь к файлам журналов всех рисунков сеанса. Этот путь можно также задать в команде НАСТРОЙКА . Начальное значение зависит от диска и папки, в которую установлен AutoCAD.
LOGINNAME	(только чтение) Тип: строковый Не записывается Имя пользователя, указанное при настройке или введенное при запуске AutoCAD. Максимальная длина имени — 30 символов.

	АцюСАД 2000. Системные переменные
LTSCALE	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 1.0000 Общий масштабный коэффициент для типов линий. Он должен быть ненулевым.
LUNITS	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 2 Формат линейных единиц. 1 Научные 2 Десятичные 3 Технические 4 Архитектурные 5 Дробные
LUPREC	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 4 Количество десятичных знаков в отображаемых значениях расстояний, а также в предлагаемых для редактирования значениях, исходная точность которых меньше заданной в LUPREC. Предлагаемые для редактирования значения расстояний, точность которых равна или больше заданной в LUPREC, выводятся без усечения (т.е. с тем количеством десятичных знаков, которое имеется в действительности). LUPREC не оказывает влияния на точность представления размерных текстов (см. РЗМСТИЛЬ).
LWDEFAULT	Тип: значение из стандартного списка Запись в: реестр Начальное значение: 25 Численное значение, соответствующее обычному весу линии. Оно выражается в сотых долях миллиметра и может быть любым из следующего ряда: 0, 5, 9, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 53, 60, 70, 80, 90, 100, 106, 120, 140, 158, 200 и 211. Значения выражаются в сотых долях миллиметра. Для преобразования веса линии, выраженного в британской системе единиц, необходимо умножить его значение на коэффициент 2.54.
LWDISPLAY	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0 Управление учетом весов линий при отображении объектов на экране. Для каждой вкладки рисунка сохраняется отдельное значение переменной. 0 Объекты отображаются без учета весов линий 1 Объекты отображаются с учетом весов линий
LWUNITS	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 1 Единицы измерения для весов линий (дюймы или миллиметры). 0 Дюймы 1 Миллиметры
	M
MAXACTVP	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 64 Максимальное количество видовых экранов, которые могут быть активны одновременно. Переменная МАХАСТVP не оказывает влияния на число видовых экранов, выводимых на печать.
MAXSORT	Тип: целый

ı	AutoCAD 2006. Системные переменные
	Запись в: реестр Начальное значение: 1000
	Максимальное количество имен символов или имен файлов, которое можно отсортировать с помощью команд вывода списков. Если количество элементов списка превышает это значение, список не сортируется.
MBUTTONPAN	Тип: целый
	Запись в: реестр Начальное значение: 1
	Управление действиями третьей кнопки или колесика на устройстве указания.
	0 Действия, предписанные в файле меню <i>(.mnu)</i> AutoCAD.
	1 Панорамирование путем нажатия третьей кнопки (колесика) и последующего перемещения мыши.
MEASUREINIT	Тип: целый
	Запись в: реестр Начальное значение: <i>зависит от страны</i>
	Задание начальных единиц рисунка (британские или метрические). На значении MEASUREINIT основывается, какие файлы образцов штриховки и типов линий должны использоваться при открытии рисунков. Переменная также управляет выбором шаблона.
	0 Британские единицы; AutoCAD использует файлы образцов штриховок и типов линий, заданные в элементах реестра ANSIHatch и ANSILinetype.
	1 Метрические единицы; AutoCAD использует файлы образцов штриховок и типов линий, заданные в элементах реестра ISOHatch и ISOLinetype.
MEASUREMENT	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0
	Задание единиц (британские или метрические) для текущего рисунка. На значении MEASUREMENT основывается, какие файлы образцов штриховки и типов линий должны использоваться при последующем открытии этого рисунка.
	0 Британские единицы; AutoCAD использует файлы образцов штриховок и типов линий, заданные в элементах реестра ANSIHatch и ANSILinetype.
	1 Метрические единицы; AutoCAD использует файлы образцов штриховок и типов линий, заданные в элементах реестра ISOHatch и ISOLinetype.
	Единицы, используемые в новых рисунках, задаются в системной переменной MEASUREINIT (значения MEASUREINIT аналогичны значениям MEASUREMENT). Значение MEASUREMENT, заданное для конкретного рисунка, всегда имеет приоритет над значением MEASUREINIT.
MENUCTL	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 1
	Управление переключением страниц экранного меню.
	0 Страницы экранного меню не переключаются при вводе команд с
	клавиатуры 1 Страницы экранного меню переключаются при вводе команд с клавиатуры
	Тип: целый
MENUECHO	
MENUECHO	Не записывается
MENUECHO	

	Ашосар 2000. Системные переменные
	^P) 2 Подавление системных запросов во время выполнения команд из меню 4 Подавление переключателя ^P эхо-вывода пунктов меню 8 Отображение всех выводимых и вводимых строк (режим отладки для DIESEL-макросов)
MENUNAME	(только чтение) Тип: строковый Запись в: реестр
	Имя файла меню (включая путь).
MIRRTEXT	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 1 Управление обработкой текстов в команде ЗЕРКАЛО .
	Текст сохраняет свое направление Текст отображается зеркально
MODEMACRO	Тип: строковый Не записывается Начальное значение: ""
	Отображение в статусной строке текстовых строк; например, имя текущего рисунка, время и дата или специальные режимы.
	Можно выводить как простые текстовые строки, так и строки, сгенерированные макросами языка DIESEL. AutoCAD периодически пересчитывает и обновляет последние. Подробнее см. главу 7, «Язык строковых выражений DIESEL», документа Руководство по адаптации.
MSOLESCALE	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 1.0
	Управление размерами текстовых OLE-объектов, вставляемых в пространство модели. MSOLESCALE управляет только исходным размером. Если значение масштабного коэффициента изменяется, это не влияет на имеющиеся в рисунке OLE-объекты.
	Положительные значения масштаба по значению Нулевые значения масштаба по значению системной переменной DIMSCALE
MTEXTED	Тип: строковый Запись в: реестр Начальное значение: «Встроенный» Имя текстового редактора, используемого для работы с многострочными текстовыми объектами. Для команд МТЕКСТ и ДТЕКСТ можно задать различные текстовые редакторы. Если в МТЕХТЕО задано значение «Встроенный» или задана пустая строка, AutoCAD использует встроенный редактор многострочного текста. Для ввода в МТЕХТЕО пустой строки следует ввести точку (.). Если задано имя и путь к исполняемому файлу другого текстового редактора, AutoCAD использует заданный редактор. Если длина многострочного текста не превышает 80 символов, для его редактирования можно пользоваться lisp-редактором (указывается как :lisped). В текстовых редакторах, отличных от встроенного, отображаются символы форматирования.
MTEXTFIXED	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 0
	Управление внешним видом Редактора многострочного текста. • Редактор многострочного текста и текст, расположенный внутри

1	АцюСАД 2006. Системные переменные
	него, отображаются в соответствии с размером и расположением многострочного текстового объекта внутри рисунка. Слишком большой или маленький текст отображается, соответственно, с максимальным или минимальным размером окна.
	1 Редактор многострочного текста и текст, расположенный внутри него, отображаются в соответствии со стандартами расположения, размера и высоты текста.
MTJIGSTRING	Тип: строковый Запись в: реестр Начальное значение: « abc »
	Содержимое образца текста, который выводится около курсора при вызове команды МТЕКСТ. Строка отображается с использованием текущих шрифта и размера. Допустимая длина строки — до десяти символов (цифр и букв). Если строка-образец не нужна, следует ввести точку (.).
MYDOCUMENTSPREFIX	(только чтение) Тип: строковый Запись в: реестр Начальное значение: «путь на данном компьютере»
	Полный путь к папке Мои документы текущего пользователя. Такие файлы хранятся в папках, вложенных в системную папку Local Settings; например, «C:\Documents and Settings\имя_пользователя\Му Documents».
	N
NOMUTT	Тип: короткий целый Не записывается
	Начальное значение: 0
	Управление полным подавлением запросов и сообщений в
	командной строке. В нормальном режиме работы команды AutoCAD сопровождаются соответствующими подсказками в командной
	строке, которые подавляются при выполнении пакетов, функций
	AutoLISP и т.д. Переменная NOMUTT позволяет отказаться от
	вывода подсказок даже при нормальном режиме. О Нормальный режим подсказок
	1 Полное подавление подсказок
	0
OBSCUREDCOLOR	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 257
	Цвет невидимых линий. Значения 0, 256 и 257 задают логические цвета ПОБЛОКУ, ПОСЛОЮ и «По объекту», соответственно. Значения от 1 до 255 задают цвета в соответствии с индексом цветов AutoCAD.
	Изменение цвета и типа невидимых линий проявляется только в режиме скрытия линий.
	Настройка переменной OBSCUREDCOLOR проявляется только тогда, когда переменной OBSCUREDLTYPE присвоено отличное от нуля значение.
	Значение переменной OBSCUREDCOLOR также может быть задано в диалоговом окне «Параметры невидимых линий», в группе опций «Линии заднего плана», раскрывающийся список «Цвет».
OBSCUREDLTYPE	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0
	Тип линий заднего плана. Тип скрытых линий не зависит от экранного увеличения (в отличие от обычных типов линий AutoCAD). По умолчанию переменной присваивается значение 0. При этом значении скрытые линии не отображаются. Переменная может принимать следующие значения:

	 Отображение скрытых линий отключено Сплошная Штриховая Пунктирная Штриховая (короткие штрихи)
	5 Штриховая (средние штрихи)6 Штриховая (длинные штрихи)
	7 Штриховая увеличенного масштаба (короткие штрихи)
	8 Штриховая увеличенного масштаба (средние штрихи)
	9 Штриховая увеличенного масштаба (длинные штрихи)
	10 Штриховая большого масштаба
	11 Разреженная пунктирная
	0 1 ————————————————————————————————————
	2 — — — — — — — —
	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	· — — — — —
	6
	8 — — —
	9
	11
	Изменение цвета и типа невидимых линий проявляется только в режиме скрытия линий.
	Значение переменной OBSCUREDLTYPE также может быть задано в диалоговом окне «Параметры невидимых линий», в группе опций «Линии заднего плана», раскрывающийся список «Тип линий».
OFFSETDIST	Тип: вещественный
	Не записывается
	Начальное значение: 1.0000
	Текущее расстояние смещения для функции подобия. <0 Подобный объект проходит через заданную точку
	>0 Тодооный объект проходит через заданную точку >0 Текущее расстояние смещения
OFFSETGAPTYPE	Тип: целый
	Запись в: реестр Начальное значение: 0
	Управление способом создания подобных полилиний, если при
	смещении образуется зазор между отдельными сегментами полилинии.
	Управление зазорами между сегментами, возникающими при построении подобных полилиний.
	0 Зазоры заполняются путем растягивания сегментов полилиний.
	1 Зазоры заполняются сопрягающими дуговыми сегментами
	(радиусом, равным расстоянию смещения). 2 Зазоры заполняются соединяющими линейными сегментами
	(перпендикуляр к каждой из фасок равен расстоянию смещения).

	AutoCAD 2006. Системные переменные
	радиус сопряжения
	смещение с зазорами OFFSETGAPTYPE=0
	000070011140 07
	расстояние от вершины до
	расстояние — фаски — смещения
	OFFSETGAPTYPE=1 OFFSETGAPTYPE=2
OLEFRAME	Тип: целый
	Запись в: рисунок Начальное значение: 2
	Режим отображения и печати рамок на всех OLE-объектах рисунка.
	Рамка на OLE-объекте должна отображаться для того, чтобы были
	видны ручки.
	0 Рамка не отображается и не печатается
	1 Рамка отображается и печатается 2 Рамка отображается, но не печатается
OLEHIDE	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 0
	Управление показом OLE-объектов в AutoCAD.
	Показываются все OLE-объекты OLE-объекты показываются только в пространстве листа
	2 OLE-объекты показываются только в пространстве модели
	3 OLE-объекты невидимы и недоступны для печати
	OLEHIDE управляет как показом на экране, так и вычерчиванием
OL FOLIAL ITY	OLE-объектов.
OLEQUALITY	Тип: целый Запись в: реестр
	Начальное значение: 3
	Качество печати OLE-объектов по умолчанию. Когда для
	OLEQUALITY задано значение 3, уровень качества вывода назначается автоматически на основе типа объектов. Например, для
	таблиц задается значение 0, для цветного текста и диаграмм —
	значение 1, а для фотографий — значение 2.
	0 Монохромное
	1 Пониженное 2 Высокое
	3 Автоматический выбор
OLESTARTUP	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0
	Управление загрузкой приложения, в котором был создан внедренный OLE-объект, для его печати. Загрузка приложения может
	улучшить качество вывода.
	0 Исходное приложение не загружается
	1 Исходное приложение загружается при выполнении функции
	печати

ORTHOMODE	АцюСАД 2000. Системные переменные
OKTHOWODE	Тип: целый Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0
	Управление допустимым перемещением курсора. Если
	ORTHOMODE включена, курсор может двигаться только
	горизонтально и вертикально относительно текущей ПСК (с учетом
	угла поворота шаговой привязки).
	0 Ортогональный режим отключен
	1 Ортогональный режим включен
OSMODE	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 4133
	Битовый код текущих режимов объектной привязки. Представляет
	собой сумму следующих значений:
	0 Ничего
	1 Конточка
	2 Середина
	4 Центр
	8 Узел
	16 Квадрант
	32 Пересечение
	64 Твставки
	128 Нормаль
	256 Касательная
	512 Ближайшая
	1024 Быстрая
	2048 Кажущееся пересечение
	4096 Продолжение
	8192 Параллельно
	Если одновременно должно быть активно несколько режимов,
	следует ввести сумму соответствующих чисел. Так, например,
	значение 3 означает комбинацию режимов «Конточка» (код 1) и
	«Середина» (код 2). Значение 16383 активизирует все режимы.
	Когда все режимы объектной привязки отключены с помощью кнопки
	«ПРИВЯЗКА» в строке состояния, возвращается значение 16384
	(0х4000). Это дополнительное значение позволяет разработчикам
	приложений для AutoCAD определять, что объектная привязка отключена в строке состояния, а не в диалоговом окне «Режимы
	рисования». Установка дополнительного бита в 1 позволяет
	отключить привязку. Присвоение переменной OSMODE значения, в
	котором данный бит установлен в 0, включает объектную привязку.
OSNAPCOORD	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 2
	Управление приоритетом ввода координат с клавиатуры над
	текущими режимами привязки.
	0 Текущие режимы объектной привязки подавляют ввод координат с клавиатуры
	1 Вводимые с клавиатуры координаты подавляют текущие режимы
	объектной привязки
	2 Вводимые с клавиатуры координаты подавляют режимы привязки
	(за исключением случаев выполнения командных файлов)
OSNAPHATCH	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 0
	управляет игнорированием ооъектов
	штриховки при объектной привязке . При использовании значения по

i 	АшоСАВ 2000. Системные переменные
	умолчанию 0 повышается производительность.
	0 Объекты штриховки игнорируются при объектной привязке
	1 При объектной привязке объекты штриховки воспринимаются как другие объекты
OSNAPZ	Тип: целый
	Сохранен в: Не сохранен
	Начальное значение: 0 Управляет автоматической проекцией объектной привязки на плоскость, параллельную плоскости ХҮ текущей ПСК, на текущем уровне .
	0 При привязке используется значение координаты Z указанной точки
	Вместо значение координаты Z указанной точки подставляется 1 значение уровня (команда УРОВЕНЬ), установленного для текущей ПСК
	P
PAPERUPDATE	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 0 Управление свойством прозрачности окон. Если режим прозрачности отключен или не имеет смысла, палитры не могут быть прозрачными. Прозрачность недоступна в случаях, когда палитры или окна закреплены, режим прозрачности не поддерживается операционной системой, а также при использовании аппаратного ускорения. При доступном и включенном режиме прозрачности степень прозрачности палитр настраивается через опцию «Прозрачность» в контекстном меню. О Режим прозрачности включен пользователем. 1 Режим прозрачности отключен пользователем. 2 Режим прозрачности недоступен, хотя и включен пользователем. 3 Режим прозрачности недоступен и отключен пользователем. Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: О Управление выводом диалогового окна-предупреждения при попытке вывести на печать лист, формат которого не совпадает с форматом, заданным по умолчанию в файле параметров плоттера. О Если плоттер не поддерживает данный формат листа, выводится предупреждение
PDMODE	параметров плоттера Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0 Режим отображения объектов-точек. Список возможных значений см. в описании команды ТОЧКА.
PDSIZE	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0000 Размер символов отображения объектов-точек. 0 Символ размером 5% от высоты области рисования > 0 Абсолютное значение размера
	< Размер в процентах от размера видового экрана
PEDITACCEPT	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 0

1	АцоСАД 2006. Системные переменные
PELLIPSE	Подавление сообщения команды ПОЛРЕД о том, что выбранный объект не является полилинией. Пользователь должен ответить на вопрос: «Сделать его полилинией?». При вводе д объект преобразуется в полилинию. При подавлении запроса выбранный объект преобразуется в полилинию автоматически. 0 Запрос выводится 1 Запрос не выводится Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0
	Управление типом эллипсов в команде ЭЛЛИПС.
	0 Создание реальных эллипсов.
	1 Аппроксимация эллипсов полилиниями.
PERIMETER	(только чтение)
	Тип: вещественный
	Не записывается
	Последнее значение периметра, вычисленное командами
	ПЛОЩАДЬ, БДСПИСОК ИЛИ СПИСОК.
	ЗАМЕЧАНИЕ Команда СПИСОК не обновляет вычисленное
	значение периметра для кругов.
PFACEVMAX	(только чтение)
	Тип: целый
	Не записывается
	Максимальное число вершин на одну грань.
PICKADD	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 1
	Управление добавочным выбором объектов.
	0 Отключение PICKADD. Последние выбранные индивидуально или
	с помощью рамки объекты становятся новым набором. Объекты, которые находились в наборе до этого, исключаются из него. Добавить объекты в набор можно, выбирая их при нажатой клавише SHIFT.
	1 Включение PICKADD. Последние выбранные индивидуально или с помощью рамки объекты добавляются в текущий набор. Исключить объекты из набора можно, выбирая их при нажатой клавише SHIFT.
PICKAUTO	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 1
	Управление автоматическим созданием рамки выбора в ответ на
	запрос «Выберите объекты».
	0 Отключение PICKAUTO
	1 Автоматическое создание рамки выбора (в том числе и секущей) в
	ответ на запрос «Выберите объекты»
PICKBOX	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 3
DIOKODA O	Размер прицела выбора объектов (в пикселах).
PICKDRAG	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 0
	Способ создания рамки выбора.
	О Рамка создается указанием двух диагональных точек. При этом нет необходимости удерживать в нажатом состоянии кнопку выбора
	устройства указания.
	устроиства указания. 1 Рамка создается путем перемещения мыши от одного угла к
	другому при нажатой кнопке. Точка, где была нажата кнопка,
	становится одним углом рамки; точка, где она была отпущена —
	вторым.
PICKFIRST	Тип: целый
	Запись в: реестр
	1 carmon b. pocorp

	Начальное значение: 1
	Управление способом выбора объектов (до или после ввода имени
	управление спосооом выоора ооъектов (до или после ввода имени команды).
	0 Объекты выбираются после вызова команды
	1 Объекты выбираются после вызова команды
DICKETYLE	
PICKSTYLE	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 1
	Управление выбором групп и ассоциативной штриховки.
	0 Нет выбора групп или ассоциативной штриховки
	1 Выбор групп
	2 Выбор ассоциативной штриховки
	3 Выбор групп и ассоциативной штриховки
PLATFORM	(только чтение)
	Тип: строковый
	Не записывается
	Имя платформы, на которой работает AutoCAD.
PLINEGEN	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0
	Управление генерацией типа линии в вершинах двумерных
	полилиний. Не действует для полилиний с сегментами переменной
	полилинии. Пе деиствует для полилинии с сегментами переменной ширины.
	ширины. 0 Генерация линии заданного типа начинается заново (со штриха) в
	каждой вершине полилинии
	1 Генерация линии заданного типа не прерывается в вершинах
	полилинии
PLINETYPE	
PLINEITPE	Тип: целый
	Запись в: реестр Начальное значение: 2
	Режим использования в AutoCAD оптимизированных 2М полилиний.
	PLINETYPE управляет созданием новых полилиний с помощью команды плиния , а также преобразованием существующих
	полилиний в рисунках старых форматов.
	0 Полилинии в старых рисунках не преобразуются при открытии;
	команда ПЛИНИЯ создает полилинии в старом формате
	1 Полилинии в старых рисунках не преобразуются при открытии;
	команда ПЛИНИЯ создает оптимизированные полилинии
	2 Полилинии в старых рисунках преобразуются при открытии;
	команда ПЛИНИЯ создает оптимизированные полилинии
	Подробнее о форматах полилиний см. команду ПРЕОБРАЗОВАТЬ.
	PLINETYPE управляет также типом полилиний, создаваемых в
	командах: КОНТУР (если типом объекта является полилиния),
	КОЛЬЦО, ПОЛРЕД (при выборе отрезка или дуги) МН-УГОЛ и
	ЭСКИЗ (если переменная SKPOLY равна 1).
PLINEWID	Тип: вещественный
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0.0000
	Ширина полилинии по умолчанию.
PLOTOFFSET	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 0
	Управление способом отсчета смещения чертежа — относительно
	печатаемой области или кромок листа бумаги.
	0 Задание отсчета смещения чертежа относительно печатаемой
	области.
	1 Задание отсчета смещения чертежа относительно кромок листа
	бумаги.
PLOTID	УДАЛЕНА
PLOTROTMODE	Тип: целый
	Запись в: реестр

	АитоСАД 2006. Системные переменные
	Начальное значение: 2 Управление ориентацией чертежа. 0 Поворот печатаемой области так, что метка, обозначающая левый нижний угол чертежа (при просмотре контура), совпадает с нижним левым (0), верхним левым (90), верхним правым (180) или нижним правым (270) углом листа. Смещения начала чертежа по Х и У отсчитываются от левого нижнего угла бумаги. 1 Нижний левый угол печатаемой области совмещается с нижним левым углом листа.
	2 Аналогично значению 0, но смещения начала чертежа по <i>X</i> и <i>Y</i> отсчитываются от повернутой точки начала.
PLOTTER	УДАЛЕНА
PLQUIET	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 0 Управление выводом необязательных диалоговых окон и сообщений в протитивових окон и сообщений в протитивових окон и сообщений в протитивових окон и сообщений в притив
	о некритических ошибках при пакетной печати и выполнении командных файлов. О Диалоговые окна печати и сообщения о некритических ошибках выводятся Диалоговые окна печати не выводятся; сообщения о
POLARADDANG	некритических ошибках регистрируются в журнале Тип: строковый Запись в: реестр Начальное значение: null (пустое) Полярные углы, определенные пользователем. Имеется
	возможность занести в переменную до 10 значений углов. Каждая запись об угле может состоять из не более чем 25 символов. Записи разделяются точками с запятой (;). AutoCAD отображает углы в формате, заданном в системной переменной AUNITS . В отличие от переменной POLARANG, значения углов, заданные в переменной POLARADDANG, могут и не быть кратными.
	ЗАМЕЧАНИЕ При использовании дробных значений углов переменной AUPREC (точность углов) следует задавать большее значение. В противном случае, значения углов, заданные в переменной POLARADDANG округляются.
POLARANG	Тип: вещественный Запись в: реестр Начальное значение: 90 Шаг для полярных углов. Допустимые значения — 90, 45, 30, 22.5, 18, 15,10 и 5.
POLARDIST	Тип: вещественный Запись в: реестр Начальное значение: 0.0000 Шаг привязки в случае, когда системная переменная SNAPSTYL установлена в 1 (полярная привязка).
POLARMODE	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 0 Управление полярным и объектным отслеживанием. Код является суммой следующих значений: Отсчет полярных углов О Отсчет полярных углов от текущей ПСК (абсолютный) 1 Отсчет полярных углов от выбранных объектов (относительный) Объектное отслеживание 0 Отслеживать только ортогонально 2 Использовать в объектном отслеживании параметры полярного
	отслеживания Использование дополнительных углов полярного отслеживания

	Анносар 2006. Системные переменные
	0 Нет
	4 Да Получение точек объектного отслеживания
	0 Автоматически
	8 По нажатию SHIFT
POLYSIDES	Тип: целый
	Не записывается Начальное значение: 4
	Число сторон многоугольника, предлагаемое по умолчанию
	командой МН-УГОЛ. Допустимый диапазон значений — от 3 до 1024.
POPUPS	(только чтение) Тип: целый
	Не записывается
	Статус текущего драйвера видеомонитора.
	0 Не позволяет работать с диалоговыми окнами, падающими меню и
	графическими меню Позволяет работать с перечисленными элементами интерфейса
PREVIEWEFFECT	
	740.2
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 2 Указывает визуальный эффект,
	используемый для предварительного просмотра набора объектов .
	0 Пунктирные линии (отображение по умолчанию для выбранных объектов)
	1 Утолщенные линии
	2 Пунктирные и утолщенные линии
PREVIEWFILTER	Тип: битовый код
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 7
	Исключает указанные типы объектов из области предварительного выбора . Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений.
	0 Не исключает никакие объекты
	1 Исключает объекты на заблокированных слоях
	2 Исключает объекты внешних ссылок
	4 Исключает таблицы
	8 Исключает объекты многострочного текста
	· ·
	16 Исключает заштрихованные объекты
	32 Исключает объекты в группах
PRODUCT	(только чтение) Тип: строковый
	Не записывается
	Начальное значение: "AutoCAD"
PROGRAM	Название программного продукта. (только чтение)
	Тип: строковый
	Не записывается
	Начальное значение: "acad" Имя файла программы.
PROJECTNAME	Тип: строковый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: ""
	Присвоение имени проекта текущему рисунку. Используется, когда

ı 	AutoCAD 2006. Системные переменные
	внешние ссылки или изображения не могут быть найдены по исходному пути. Имя проекта указывает на отдельный раздел системного реестра, в который записываются один или несколько путей поиска относящихся к проекту файлов. Имена проектов и пути их поиска задаются на вкладке «Файлы» диалогового окна «Настройка». Задание имен проектов в настройках AutoCAD упрощает работу с внешними ссылками в случаях, когда разработчики активно обмениваются рисунками, а также если используемый совместно ресурс сервера сети отображается на различные локальные диски рабочих станций. Если внешняя ссылка или растровое изображение не найдены по их исходному пути, просматриваются папки, заданные для соответствующих проектов. Если и там поиск неудачен, AutoCAD ищет файлы в своих стандартных папках.
PROJMODE	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 1 Режим проецирования для операций обрезки и удлинения. 0 Реальный ЗМ режим (без проецирования) 1 Проекция на плоскость ХҮ текущей ПСК 2 Проекция на плоскость текущего вида
PROXYGRAPHICS	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 1 Управление сохранением объектов-заместителей в рисунке. 0 Изображение не сохраняется вместе с рисунком; вместо него рисуется прямоугольник 1 Изображение сохраняется вместе с рисунком
PROXYNOTICE	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 1 Вывод сообщения при создании объекта-заместителя. Заместитель создается при открытии рисунка, содержащего сторонние объекты, которые были созданы приложением, отсутствующим в данный момент. Заместитель также образуется при запуске команды, выгружающей родительское приложение стороннего объекта. 0 Предупреждение о создании заместителей не выводится 1 Предупреждение о создании заместителей выводится
PROXYSHOW	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 1 Управление показом объектов-заместителей в рисунке. 0 Объекты-заместители не отображаются 1 Для всех объектов-заместителей показываются их графические образы 2 Для всех объектов-заместителей показываются только ограничивающие их прямоугольники
PROXYWEBSEARCH	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 1 Задание режима поиска адаптеров объектов. Адаптеры объектов позволяют видеть в рисунках сторонние объекты и работать с ними, даже когда породившее их ObjectARX-приложение недоступно. Значение PROXYWEBSEARCH также можно задать на вкладке «Система» диалогового окна «Настройка». 0 Наличие новых адаптеров объектов не проверяется. 1 Наличие новых адаптеров объектов проверяется лишь при установленной связи с Интернетом. Подробнее об адаптерах объектов см. раздел Работа со сторонними объектами и заместителями, документа Руководство пользователя.

1 -	AutoCAD 2006. Системные переменные
PSLTSCALE	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 1
	Управление масштабированием типов линий в пространстве листа.
	0 Без специального масштабирования. Длина штрихов базируется
	на единицах рисунка в том пространстве (модели или листа), где был
	создан объект, умноженных на глобальный коэффициент
	1 Масштаб типа линии зависит от масштаба видового экрана. Если
	ТІ LEMODE установлена в 0, длина штрихов базируется на единицах
	рисунка в пространстве листа, даже если объекты находятся в
	пространстве модели. На видовых экранах в этом режиме можно как
	угодно изменять увеличение, сохраняя при этом одинаковые типы
	линий. Длины штрихов на видовых экранах в этом случае всегда
	совпадают с длинами штрихов, принадлежащих тому же типу линии
	и расположенных в пространстве листа. Сохраняется возможность
	управления длиной штриха при помощи команды ЛМАСШТАБ.
	При изменении значения PSLTSCALE или вызове такой команды, как ПОКАЗАТЬ (при PSLTSCALE, равной 1), автоматической
	регенерации объектов на видовых экранах не происходит. Для
	обновления типов линий необходимо вызвать команду РЕГЕН или
	ВСЕРЕГЕН.
PSPROLOG	Описания не найдено
PSQUALITY	Описания не найдено
PSTYLEMODE	(только чтение)
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 1
	Тип стилей печати (цветозависимые или именованные) в текущем
	рисунке.
	В рисунке используются именованные стили печати В рисунке используются инстенденты печати
PSTYLEPOLICY	1 В рисунке используются цветозависимые стили печати
PSTTLEPOLICT	Тип: целый Запись в: реестр
	Начальное значение: 1
	Управление ассоциированностью цвета объекта с его стилем печати.
	Изменение значения воздействует только на новые рисунки, а также
	на рисунки, созданные в прежних версиях AutoCAD (до версии 2000).
	0 Ассоциированность между цветом и стилем печати не создается.
	Для вновь создаваемых объектов назначается стиль печати по
	умолчанию, заданный в переменной DEFPLSTYLE . Для вновь
	создаваемых слоев назначается стиль печати по умолчанию,
	заданный в переменной DEFLPLSTYLE .
DOVDOCALE	1 Стиль печати объекта имеет ассоциированность с его цветом.
PSVPSCALE	Тип: вещественный
	Запись в: рисунок Начальное значение: 0
	Масштаб для вновь создаваемых видовых экранов. Масштаб
	определяется как отношение единицы пространства листа к единице
	вновь создаваемого видового экрана пространства модели.
	Заданный масштаб используется в команде ВЭКРАН. Значение 0
	соответствует вписыванию вида. Масштаб не может быть
	отрицательным
PUCSBASE	Тип: строковый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: ""
	Имя ПСК, на которой базируются ортогональные системы координат
	(только для пространства листа).

1	AutoCAD 2006. Системные переменные
QCSTATE	(Только чтение)
	Тип: целый
	Сохранен в: Не сохранен
	Начальное значение: разные Определяет, активен ли
	калькулятор QuickCalc .
	0 Неактивно
	1 Активный
QTEXTMODE	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0 Управление способом отображения текста. 0 Текст отображается полностью. 1 Там, где должен быть текст, отображается лишь прямоугольная рамка.
	R
RASTERDPI	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 300
	Управление форматом листа и масштабом чертежа при переключении устройств вывода с размерных на безразмерные и наоборот. Преобразование миллиметров или дюймов в пикселы и наоборот. Принимает целые значения от 100 до 32,767.
RASTERPREVIEW	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 1 Управление сохранением вместе с рисунком ВМР-образца для предварительного просмотра. 0 Образец для просмотра не создается 1 Образец для просмотра создается
RECOVERYMODE	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Hanauphoe shanehine. 5
	Управляет записью информации о восстановлении рисунка после системного сбоя .
	Информация о восстановлении не записывается, окно "Восстановление рисунка" не открывается автоматически после системного сбоя, а любая информация о восстановлении удаляется из системного реестра
	Информация о восстановлении записывается, но окно 1 "Восстановление рисунка" не открывается автоматически после системного сбоя
	Информация о восстановлении записывается, окно 2 "Восстановление рисунка" открывается автоматически при начале следующего сеанса работы после системного сбоя
REFEDITNAME	(только чтение) Тип: строковый Не записывается Начальное значение: "" Индикатор наличия редактируемых вхождений в рисунке. Хранит также имя файла редактируемой ссылки.
REGENMODE	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 1 Управление автоматической регенерацией рисунка.

	AddoCAD 2000. Cucremhale переменные
	0 Отключение автоматической регенерации (команда РЕГЕНАВТО)1 Включение автоматической регенерации
RE-INIT	Тип: целый
	Не записывается
	Начальное значение: 0 Переинициализация портов ввода-вывода, монитора, дигитайзера,
	плоттера и файла <i>acad.pgp</i> . Используются описанные ниже битовые
	коды: 1 Переинициализация порта ввода/вывода дигитайзера
	4 Переинициализация порта ввода/вывода дигитаизера
	16 Переинициализация (перезагрузка) PGP-файла
	Для задания нескольких переинициализаций следует ввести сумму
	значений кодов. Например, значение 5 задает переинициализацию
	порта (1) и дигитайзера (4).
REMEMBERFOLDERS	Тип: целый
	Запись в: реестр Начальное значение: 1
	Управление путем по умолчанию в полях «Папка» стандартных
	диалоговых окнах выбора файлов.
	0 Поддержание совместимости с AutoCAD 2000 и более ранними
	версиями. При вызове AutoCAD двойным щелчком на ярлыке
	AutoCAD путь, указанный в поле «Рабочий каталог» этого ярлыка, предлагается по умолчанию и в диалоговых окнах выбора файлов.
	1 В диалоговых окнах выбора файлов предлагается последний
	использованный путь. Значение сохраняется от сеанса к сеансу
	AutoCAD. Значение из поля «Рабочий каталог» ярлыка AutoCAD не
	используется.
REPORTERROR	Тип: целый
	Запись в: реестр Начальное значение: 1
	Управление режимом отправки сообщения об ошибке в Autodesk при
	аварийном завершении AutoCAD.
	Сообщения об ошибках помогают компании Autodesk устранить
	скрытые неполадки в программе.
	0 Окно отчета об ошибках не выводится, сведения не пересылаются
	в Autodesk. 1 Окно отчета об ошибках выводится, сведения могут быть
	отправлены в Autodesk.
ROAMABLEROOTPREFIX	(только чтение)
	Тип: строковый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: «путь на данном компьютере» Полный путь к корневой папке структуры перемещаемых файлов,
	доступных для адаптации. При работе в сети, поддерживающей
	перемещаемые профили, файлы, адаптированные в профиле
	пользователя, становятся доступны ему с любого компьютера.
	Такие файлы хранятся в папке, вложенной в системную папку
	Application Data; например, «C:\Documents and Settings\имя_пользователя\Application
	Data\имя_продукта\версия\язык».
RTDISPLAY	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 1
	Управление отображением растровых изображений при панорамировании и зумировании в реальном времени (команды
	Показать и пан).
	0 Отображается содержимое растровых изображений
	1 Отображаются только границы растровых изображений
	RTDISPLAY сохраняется в текущем профиле.
	S
SAVEFILE	(только чтение)
<u> </u>	1

ı 	АиtoCAD 2006. Системные переменные
	Тип: строковый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: ""
	Имя файла автоматического сохранения.
SAVEFILEPATH	Тип: строковый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: "С:\ТЕМР\"
	Путь к папке, в которую осуществляется автоматическое сохранение
	файлов сеанса AutoCAD . Этот путь можно также задать на вкладке
	«Файлы» диалогового окна «Настройка» .
SAVENAME	(только чтение)
	Тип: строковый
	Не записывается
	Начальное значение: ""
	Имя файла, под которым сохранен текущий рисунок (вместе с
	путем).
SAVETIME	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 10
	Интервал автоматического сохранения рисунка (в минутах).
	0 Автосохранение отключено
	>0 Рисунок автоматически сохраняется через заданное здесь
	количество минут
	Таймер переменной SAVETIME запускается после внесения первого
	изменения в рисунок. Его сброс осуществляется командами
	БСОХРАНИТЬ, СОХРАНИТЬ и СОХРАНИТЬКАК. Текущий рисунок
	сохраняется в папке, которая задана в переменной SAVEFILEPATH.
	Имя файла берется из переменной SAVEFILE .
SCREENBOXES	(только чтение)
	Тип: целый
	Не записывается
	Количество боксов в зоне экранного меню графического экрана. Если
	экранное меню отключено при настройке, SCREENBOXES равна
	нулю. В системах, позволяющих изменять размер графического окна
	AutoCAD или перенастраивать экранное меню в ходе сеанса
	редактирования, значение этой переменной может изменяться в
	течение сеанса.
SCREENMODE	(только чтение)
	Тип: целый
	Не записывается
	Битовый код, указывающий состояние графического/текстового
	экрана AutoCAD. Код является суммой следующих значений:
	0 Отображается текстовый экран
	1 Отображается графический экран
	2 Двухэкранная конфигурация
SCREENSIZE	(только чтение)
	Тип: 2M точка ´
	Не записывается
	Размер текущего видового экрана в пикселах (Х и У)
SDI	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 0
	Управление типом интерфейса AutoCAD (одно- или
	многодокументный). Сторонним разработчикам переменная может
	помочь в переработке приложений под новый многодокументный
	интерфейс AutoCAD.
	0 Включение многодокументного интерфейса.
	1 Отключение многодокументного интерфейса.
	2 (только чтение) Многодокументный интерфейс недоступен, т.к. в
	AutoCAD загружено приложение, не поддерживающее такой
	интерфейс. Значение 2 не сохраняется.
	The state of the s

	3 (только чтение) Многодокументный интерфейс недоступен, т.к. пользователь присвоил SDI значение 1, а в AutoCAD было загружено приложение, не поддерживающее наличие нескольких рисунков; причем присвоение значения переменной было выполнено раньше, чем загрузка. Значение 3 не сохраняется. Если SDI равна 3, AutoCAD переключает ее обратно в 1 после выгрузки приложения, не поддерживающего наличия нескольких рисунков.
SELECTIONAREA	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 1 Управляет отображением эффектов
	для областей выбора . Области выбора создаются с помощью параметров "Рамка", "Секрамка", "РМн-угол" и "СМн-угол" команды ВЫБРАТЬ.
	0 Откл
	1 On
SELECTIONAREAOPACITY	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 25 Управляет прозрачностью области
	выбора в процессе выбора рамки и секущей рамки . Допустимый диапазон значений от 0 до 100. Чем меньше значение настройки, тем прозрачнее область. При значении, равном 100 единицам, область становится непрозрачной. Системная переменная SELECTIONAREA должна быть активизирована
SELECTIONPREVIEW	Тип: битовый код
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 3
	Управляет отображением предварительного просмотра выбора . Объекты выделяются при наведении на них прицела. В этом случае предварительный выбор означает, что объект был бы выбран при щелчке на нем. Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений.
	0 Откл
	1 Включено, если ни одна команда не активна
	2 Включено в ответ на запрос выбора объекта
SHADEDGE	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 3 Управление показом ребер и граней при тонировании. 0 Грани тонируются, ребра не выделяются. 1 Грани тонируются, ребра рисуются фоновым цветом. 2 Грани не заполняются, ребра рисуются цветом объекта. 3 Грани рисуются цветом объекта, а ребра — цветом фона.
SHADEDIF	Тип: целый
	Запись в: рисунок Начальное значение: 70 Отношение рассеянной освещенности к освещенности диффузного отражения (при SHADEDGE, равной 0 или 1).
SHORTCUTMENU	Тип: целый
	Запись в: реестр Начальное значение: 11
	Управление доступностью контекстных меню (стандартного, режимов

1	Ашосар 2006. Системные переменные
SHOWLAYERUSAGE	редактирования и команд) в области рисования. SHORTCUTMENU является суммой следующих значений: 0 Все контекстные меню отключены (режим совместимости с R14). 1 Доступно стандартное контекстное меню. 2 Доступно контекстное меню режима редактирования. 4 Доступно контекстное меню режима команд. К нему можно обратиться в любой момент, пока активна какая-либо команда. 8 Контекстное меню режима команд доступно только при условии, что в текущий момент в командной строке присутствуют какие-либо опции. 16 Контекстное меню доступно, если правая кнопка устройства указания удерживается нажатой в течение некоторого времени. Если одновременно должно быть активно несколько меню, следует ввести сумму соответствующих чисел. Например, значение 3 активизирует стандартное контекстное меню (1) и меню режима редактирования (2).
	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 0 Отображает значки в Диспетчере свойств слоев, чтобы показать используются ли слои . Отключение этой системной переменной повышает производительность Диспетчера свойств слоев. 0 Откл
	1 On
SHPNAME	Тип: строковый Не записывается Начальное значение: "" Имя формы по умолчанию. Оно должно соответствовать принятому соглашению по именованию символов. Если формы по умолчанию нет, возвращает пустую строку (""). Чтобы задать отсутствие имени по умолчанию, следует ввести точку (.).
SIGWARN	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 1 Управление выводом предупреждения при открытии файла с присоединенной цифровой подписью Если переменная включена, открытие файла с действительной подписью вызывает отображение информации о цифровой подписи. Открытие файла при отключенной системной переменной вызывает отображение информации о цифровой подписи только в случае, если подпись недействительна. Данную переменную можно установить через опцию «Отображать информацию о цифровой подписи» на вкладке «Открытие/Сохранение» диалогового окна «Настройка». 1 Если подпись в файле действительна, предупреждение выдается. 1 Если подпись в файле действительна, предупреждение выдается.
SKETCHINC	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.1000 Шаг приращения в команде ЭСКИЗ .
SKPOLY	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 0 Задание типа объектов, генерируемых в команде ЭСКИЗ. 0 Генерируются отрезки 1 Генерируются полилинии
SNAPANG	Тип: вещественный Запись в: рисунок
	1 carrier at brother

ı 	Ашосар 2000. Системные переменные
	Начальное значение: 0
	Угол поворота сетки шаговой привязки для текущего видового экрана. Отсчитывается относительно текущей ПСК.
	Изменение переменной вступает в силу только после перерисовки экрана. AutoCAD не выполняет ее автоматически после манипуляций
	с системными переменными.
SNAPBASE	Тип: 2М точка
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0.0000,0.0000 Начальная точка сетки шаговой привязки для текущего видового
	экрана (в текущей ПСК).
	Изменение переменной вступает в силу только после перерисовки
	экрана. AutoCAD не выполняет ее автоматически после манипуляций
	с системными переменными.
SNAPISOPAIR	Тип: целый
	Запись в: рисунок Начальное значение: 0
	Активная плоскость изометрии для текущего видового экрана.
	0 Левая
	1 Верхняя
	2 Правая
SNAPMODE	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0
	Включение и отключение режима «Шаг».
	0 Режим «Шаг» отключен1 Режим «Шаг» включен на текущем видовом экране
SNAPSTYL	Тип: целый
SNAFSTIL	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0
	Стиль шаговой привязки на текущем видовом экране.
	0 Стандартный (ортогональный)
	1 Изометрический
SNAPTYPE	Тип: целый
	Запись в: реестр Начальное значение: 0
	Стиль шаговой привязки на текущем видовом экране.
	0 Стандартный (ортогональный).
	1 Полярная привязка. Курсор перемещается по дискретным
	значениям углов. Используется в сочетании с объектным и полярным
ONABUNUT	отслеживанием.
SNAPUNIT	Тип: 2М точка Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0.5000,0.5000
	Шаг привязки на текущем видовом экране. Если SNAPSTYL равна 1,
	AutoCAD подстраивает компонент X значения SNAPUNIT так, чтобы
	он отвечал изометрическому стилю привязки.
	Изменение переменной вступает в силу только после перерисовки
	экрана. AutoCAD не выполняет ее автоматически после манипуляций с системными переменными.
SOLIDCHECK	Тип: целый
	Не записывается
	Начальное значение: 1
	Режим проверки тел в текущем сеансе AutoCAD.
	0 Проверка тел отключена4 Проверка тел отключена
CORTENTS	1 Проверка тел включена
SORTENTS	Недокументированная в AutoCAD 2005-6 Rus переменная
	Тип: целый Запись в: рисунок
	Начальное значение: 127
	Управление сортировкой объектов (команда НАСТРОЙКА, операции
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

	на вкладке «Выбор»). SORTENTS является суммой следующих значений:
	0 Нет сортировки1 Сортировка при выборе объектов
	2 Сортировка при объектной привязке
	4 Сортировка при перерисовке
	8 Сортировка при создании слайдов командой ДСЛАЙД
	16 Сортировка при выполнении команды РЕГЕН
	32 Сортировка при печати
	64 Сортировка при выводе в PostScript Для задания нескольких режимов следует ввести сумму значений
	кодов. Например, значение 3 соответствует сортировке и при выборе объектов, и при объектной привязке.
SPLFRAME	Тип: целый Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0
	Управление отображением сплайнов и сглаженных сплайнами
	полилиний.
	0 Управляющая ломаная сплайнов и сглаженных полилиний не
	выводится. Выдается только поверхность сглаживания (без определяющей сети). «Невидимые» кромки 3М граней не
	определяющей сети). «Певидимые» кромки эм граней не отображаются.
	1 Выводится управляющая ломаная сплайнов и сглаженных
	полилиний.
SPLINESEGS	Тип: целый
	Запись в: рисунок Начальное значение: 8
	Количество линейных сегментов, аппроксимирующих сплайновое
	сглаживание в опции «Сплайн» команды ПОЛРЕД.
	Допустимые значения находятся в интервале от -32768 до 32767.
	Для отрицательных значений SPLINESEGS AutoCAD генерирует сегменты сплайна в количестве равным абсолютной величине этой
	переменной, и к этим сегментам применяется дуговое сглаживание.
	При таком способе дуги используются в качестве аппроксимирующих
	сегментов. Это позволяет производить более плавное сглаживание при малом числе заданных сегментов, но за большее время.
SPLINETYPE	Тип: целый
0. 22 2	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 6
	Тип сглаживающей кривой в опции «Сплайн» команды ПОЛРЕД .
	5 Квадратичный В-сплайн 6 Кубический В-сплайн
SSFOUND	(только чтение)
	Тип: строковый
	Запись в: Не записывается
	Начальное значение: ""
SSLOCATE	Имя файла и путь, полученные при успешном поиске подшивки.
SSLUCATE	Тип: целый Запись в: пользовательские настройки
	Начальное значение: 1
	Управление режимом автоматического поиска и открытия подшивки,
	связанной с открываемым рисунком. Для того чтобы подшивка
	автоматически открывалась в Диспетчере подшивок, необходимо, чтобы переменным SSMAUTOOPEN и SSLOCATE было присвоено
	значение 1.
	0 Подшивка не открывается вместе с рисунком
	1 Подшивка открывается вместе с рисунком
SSMAUTOOPEN	Тип: целый
	Запись в: пользовательские настройки Начальное значение: 1
	Управление автоматическим выводом Диспетчера подшивок при

	открытии рисунка, связанного с подшивкой, в AutoCAD. Для того чтобы подшивка автоматически открывалась в Диспетчере подшивок, необходимо, чтобы переменным SSMAUTOOPEN и SSLOCATE было присвоено значение 1. 0 Диспетчер подшивок автоматически не открывается
20142011 7145	1 Диспетчер подшивок автоматически открывается
SSMPOLLTIME	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 60 Управляет временным интервалом
	автоматического обновления данных о состоянии в подшивке . Таймер SSMPOLLTIME задает временной интервал (в секундах) автоматического обновления данных о состоянии листов в подшивке. Допустимый диапазон значений от 20 до 600. Для системной переменной SSMSHEETSTATUS необходимо установить значение 2, чтобы таймер начал работать.
SSMSHEETSTATUS	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 2 Управляет способом обновления
	данных о состоянии в подшивке.
	Данные о состоянии листов в подшивке включают сведения о блокировке и отсутствии листа (или нахождении в неизвестном месте). Эти данные о состоянии можно обновлять автоматически для всех листов.
	Чтобы обновить подшивку вручную, нажмите кнопку "Обновить состояние листа", расположенную на вкладке "Список листов" Диспетчера подшивок.
	0 Не обновлять данные о состоянии в подшивке автоматически
	1 Обновлять данные о состоянии при загрузке или выгрузке подшивки
	2 Обновлять данные о состоянии с временным интервалом, установленным системной переменной SSMPOLLTIME
SSMSTATE	(только чтение
	Тип: целый Не записывается
	Начальное значение: разные
	Индикатор активности окна Диспетчера подшивок. О Диспетчер подшивок не активен
	1 Диспетчер подшивок активен
STANDARDSVIOLATION	Тип: целый Запись в: реестр
	Начальное значение: 2
	Режим оповещения пользователя о нарушениях стандартов в текущем рисунке при создании или изменении нестандартного объекта.
	Замечание Изменение значения этой системной переменной вступает в силу только если в диалоговом окне «Настройка лотка» установлен флажок «Показывать значки служб». Диалоговое окно «Настройка лотка» вызывается щелчком на кнопке со стрелкой в правом углу лотка в строке состояния и выбором пункта «Настройка лотка» в контекстном меню.
	 0 Режим оповещения отключен 1 При нарушении стандартов в рисунке выводится предупреждение 2 При открытии связанного с файлом стандартов файла, а также при создании и редактировании нестандартных объектов в строке состояния отображается значок стандарта.

	AutoCAD 2006. Системные переменные
STARTUP	Тип: целый Запись в: реестр
	Начальное значение: 0 Управление выводом диалогового окна «Создание нового рисунка» в командах НОВЫЙ и БСОЗДАТЬ, а также выводом диалогового окна
	при запуске приложения. Диалоговые окна не выводятся при значении системной переменной FILEDIA, равном 0.
	Вывод диалогового окна «Выбор шаблона», или использование файла шаблона рисунка по умолчанию, заданного на вкладке «Файлы» диалогового окна «Настройка». Вывод диалоговых окон «Начало работы» и «Создание нового
	рисунка».
STARTUPTODAY SURFTAB1	УДАЛЕНА
SURFIADI	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 6 Число интервалов, генерируемых командами П-СОЕД и П-СДВИГ. Задает также плотность сети в направлении М для команд П-ВРАЩ и П-КРОМКА.
SURFTAB2	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 6
SURFTYPE	Плотность сети в направлении <i>N</i> для команд П-ВРАЩ и П-КРОМКА . Тип: целый
JORITIFE	Запись в: рисунок Начальное значение: 6
	Тип поверхности сглаживания, которая используется командой
	ПОЛРЕД (опция «Сплайн»).
	5 Квадратичная В-сплайновая поверхность6 Кубическая В-сплайновая поверхность
	8 Поверхность Безье
SURFU	Тип: целый
	Запись в: рисунок Начальное значение: 6
	Плотность поверхности в направлении <i>М</i> для опции «Сгладить»
	команды ПОЛРЕД.
SURFV	Тип: целый
	Запись в: рисунок Начальное значение: 6
	Плотность поверхности в направлении <i>N</i> для опции «Сгладить» команды ПОЛРЕД .
SYSCODEPAGE	(только чтение) Тип: строковый
	Не записывается
	Системная кодовая страница, которая определяется операционной системой. Способы изменения кодовой страницы описаны в
	документации по операционной системе.
	T
TABLEINDICATOR	Тип: целый
	Сохранен в: Пользовательские настройки
	Начальное значение: 1
	Управляет
	отображением номеров рядов и букв столбцов при открытии текстового редактора, используемого в месте редактирования, для изменения ячейки таблицы.
	текстового редактора, используемого в месте редактирования, для

	AutoCAD 2006. Системные переменные
TABMODE	Тип: целый Не записывается Начальное значение: 0 Управление использованием режима «Планшет». Подробнее о настройке планшета и работе с ним см. команду ПЛАНШЕТ . 0 Режим «Планшет» отключен 1 Режим «Планшет» включен.
TARGET	(только чтение) Тип: 3М точка Запись в: рисунок Положение точки цели (в координатах ПСК) на текущем видовом экране.
TBCUSTOMIZE	Тип: переключатель Запись в: реестр Начальное значение: 1 Индикатор доступности панелей инструментов для адаптации. 0 Отключение команд АДАПТАЦИЯ и ПАНЕЛЬ, а также возможности адаптации из контекстного меню панели 1 Включение возможности адаптации панелей
TDCREATE	(только чтение) Тип: вещественный Запись в: рисунок Дата и время (местное) создания текущего рисунка.
TDINDWG	только чтение) Тип: вещественный Запись в: рисунок Общее время редактирования — общее количество времени, прошедшего между сохранениями текущего рисунка. Переменная имеет следующий формат: <количество дней>.<Дробная часть дня> Для вычисления количества секунд, значение переменной TDINDWG
TDUCREATE	следует умножить на 86400. (только чтение) Тип: вещественный Запись в: рисунок Дата и время (всемирное) создания текущего рисунка.
TDUPDATE	(только чтение) Тип: вещественный Запись в: рисунок Дата и время (местное) последнего сохранения рисунка.
TDUSRTIMER	(только чтение) Тип: вещественный Запись в: рисунок Пользовательский таймер.
TDUUPDATE	(только чтение) Тип: вещественный Запись в: рисунок Дата и время (всемирное) последнего сохранения рисунка.
TEMPOVERRIDES	Тип: целый Сохранен в: реестр Начальное значение: 1 временной отмены . Удерживая нажатой клавишу временной отмены, можно временно включить или отключить режимы рисования, установленные в диалоговом окне "Режимы рисования"; например, режим "Орто", объектные привязки или полярный режим.

1	AutoCAD 2006. Системные переменные
	0 Откл
	1 On
TEMPPREFIX	(только чтение) Тип: строковый Не записывается Содержит имя папки (если таковое имеется), используемой для хранения временных файлов, с добавленными при необходимости разделителями пути.
TEXTEVAL	Тип: целый Не записывается Начальное значение: 0 Управление методом обработки текстовых строк. 0 Ответы на запросы ввода текстовых строк и значений атрибутов воспринимаются буквально. 1 Текстовые строки с символами "(" или "!" считаются выражениями языка AutoLISP. Команда TEKCT воспринимает весь ввод буквально, независимо от состояния TEXTEVAL (кроме случаев, когда она выполняется в командном файле или внутри выражения AutoLISP). Команда -TEXT учитывает состояние TEXTEVAL.
TEXTFILL	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 1 Управление заполнением текста, выполненного шрифтами TrueType, при печати и тонировании. 0 Текст выводится в контурном виде 1 Текст выводится в заполненном виде
TEXTQLTY	Тип: целый Не записывается Начальное значение: 50 Качество начертания шрифтов TrueType при выводе текстов на печать и тонировании. Значение 0 полностью отключает улучшение качества шрифтов, а значение 100 соответствует максимальному улучшению качества. Меньшие значения уменьшают разрешение, но увеличивают скорость вывода текста. Большие значения увеличивают разрешение, уменьшая скорость вывода текста.
TEXTSIZE	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.2000 Высота по умолчанию для нового текста, написанного текущим стилем (не действует, если высота в стиле фиксирована).
TEXTSTYLE	Тип: строковый Запись в: рисунок Начальное значение: "STANDARD" Имя текущего текстового стиля.
THICKNESS	Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0000 Значение текущей трехмерной высоты.
TILEMODE	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 1 Установка текущей вкладки в рисунке (модель или последний из листов). 0 Активным становится лист, с которым в последний раз производилась работа 1 Активной становится вкладка «Модель»

TOOLTIPMERGE	1_	AutoCAD 2006. Системные переменные
	Тип:	переключатель
	Сохранен в:	Пользовательские настройки
	Начальное значение	: 0 Объединяет
		е в одну подсказку . Внешний вид объединенной тся настройками в диалоговом окне "Внешний
	0 Откл	
	1 On	
TOOLTIPS	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение Управление выводом О Всплывающие под 1 Всплывающие под	и всплывающих подсказок. сказки отключены
TPSTATE	0 Окно инструментал	: разные ги окна инструментальных палитр. пьных палитр не активно пьных палитр активно
TRACEWID	Тип: вещественный	
	Запись в: рисунок Начальное значение	. 0 0500
	Ширина полосы по у	
TRACKPATH	О Тображаются полЛинии объектного курсораЛинии полярного с	: 0 линий полярного и объектного отслеживания. пноэкранные линии объектного отслеживания отслеживания проводятся от точки привязки до отслеживания не отображаются п объектного отслеживания не отображаются
TRAYICONS	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение	: 1 тением лотка в строке состояния. тется.
TRAYNOTIFY	строке состояния. 0 Уведомления не от 1 Уведомления отобр	ением служебных уведомлений на лотке в ображаются.
TRAYTIMEOUT	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение Длительность показа Допустимые значени	служебных уведомлений (в секундах).
TREEDEPTH	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение	: 3020 ество ветвлений древовидного

·	АиtoCAD 2006. Системные переменные
	 О Запрещает использование пространственного индекса. Проигрыш в скорости выполнения операций компенсируется возможностью работать с большими рисунками. Порядок обработки объектов в этом случае неизменен и обуславливается лишь тем положением, которое они занимают в базе данных рисунка. Таким образом, установки переменной SORTENTS не оказывают никакого воздействия. >О Используется пространственный индекс. Допустимыми являются целые числа длиной до четырех цифр. Первые две цифры кода обозначают глубину узлов в пространстве модели, а последние две цифры — в пространстве листа. Объекты пространства модели рассматриваются как двумерные (координата Z игнорируется), как это происходит с объектами пространства листа. Эта установка предназначена для 2М рисунков, она обеспечивает эффективное использование памяти без потери производительности.
	ЗАМЕЧАНИЕ Переменная TREEDEPTH не может вызываться прозрачно.
TREEMAX	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 10000000
	Снижение требований к памяти при регенерации рисунка путем
	ограничения максимального количества узлов в пространственном
	индексе рисунка (дереве октантов).
	Этим достигается возможность загрузить рисунки, созданные в
	системах с большим объемом памяти, при большем значении TREEDEPTH, чем может обработать имеющийся компьютер (т.е.
	рисунки с деревом октантов, требующим больше памяти, чем
	имеется). Такие рисунки имеют достаточно большое дерево октантов
	и иногда могут требовать больше памяти, чем имеется на
	компьютере. Кроме того, данная переменная защищает загруженный
	рисунок от экспериментирования с недопустимо завышенными значениями переменной TREEDEPTH .
	Начальное значение TREEMAX равно 10000000 (десять миллионов);
	этого вполне достаточно для отключения контроля над TREEDEPTH.
	Наилучшее значение TREEMAX зависит от ресурсов памяти в системе. На каждый мегабайт ОЗУ приходится примерно 15000 узлов
	дерева октантов.
	Если необходимо отвести под дерево октантов 2 мегабайта ОЗУ,
	следует установить TREEMAX равным 30000 (2 x 15000). Если,
	размещая узлы дерева октантов, AutoCAD встречается с проблемой
	нехватки памяти, нужно перезагрузить AutoCAD, установить
	меньшее значение TREEMAX и попробуйте еще раз открыть рисунок.
	AutoCAD может случайно достичь предела, установленного при помощи переменной TREEMAX. В этом случае нужно следовать
	инструкциям, появляющимся в строке подсказок. Возможность
	увеличения TREEMAX зависит от объема памяти на компьютере.
TRIMMODE	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 1
	Управление обрезкой кромок, выбранных в AutoCAD для создания фасок и сопряжений.
	0 Выбранные кромки остаются нетронутыми
	1 Выбранные кромки обрезаются до конечных точек
	фасок/сопряжений
TSPACEFAC	Тип: вещественный
	Не записывается
	Начальное значение: 1
	Отношение межстрочного интервала к высоте многострочного текста. Допустимые значения — от 0.25 до 4.0 .
TSPACETYPE	текста. допустимые значения — от 0.25 до 4.0. Тип: целый
ISPACELIFE	Тип: целый Не записывается
L	THE SAHMEDIBACTER

i -	AutoCAD 2006. Системные переменные
	Начальное значение: 1 Стиль межстрочного интервала в многострочном тексте. Стиль «Минимум» опирается на самые высокие символы строки. Стиль «Точно» использует заданное значение интервала, несмотря на различие высот отдельных символов. 1 Минимум 2 Точно
TSTACKALIGN	
ISTACRALIGN	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 1 Выравнивание двухэтажного текста по вертикали. 0 По низу 1 По середине 2 По верху
TSTACKSIZE	Тип: целый
	Запись в: рисунок Начальное значение: 70 Отношение высоты дробной части двухэтажного текста к высоте выделенного текста (в процентах). Допустимые значения — от 25 до 125 .
	<u> </u>
UCSAXISANG	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 90 Значение угла по умолчанию при повороте ПСК вокруг одной из ее осей с помощью опций «Х», «Y» или «Z» команды ПСК. Угол выражается в градусах. Допустимые значения: 5, 10, 15, 18, 22.5, 30, 45, 90, 180 .
UCSBASE	Тип: строковый
	Запись в: рисунок Начальное значение: "Мировая" Имя ПСК, на которой базируются ортогональные системы координат. Это может быть любая именованная система координат.
UCSFOLLOW	Тип: целый Запись в: рисунок (отдельно по видовым экранам) Начальное значение: 0 Установка вида в плане при переходе от одной ПСК к другой. UCSFOLLOW имеет отдельное значение для каждого видового экрана. На том видовом экране, для которого эта переменная включена, AutoCAD устанавливает вид в плане при каждой смене системы координат. Для дальнейшего изменения вида можно воспользоваться командами ДВИД, ПЛАН, ВИД и ТЗРЕНИЯ. Но как только система координат опять изменится, снова будет установлен вид в ее плане. 0 ПСК не влияет на установленный вид 1 Смена ПСК вызывает установку вида в плане на текущем видовом экране К переменной UCSFOLLOW можно обращаться как из пространства листа, так и из пространства модели (и она может иметь в них разные значения). Однако в пространстве листа ее установка игнорируется, и AutoCAD ведет себя так, как если бы она равнялась 0. Хотя в пространстве листа можно создавать любые ПСК, в нем всегда поддерживается вид в плане Мировой системы координат.
UCSICON	Тип: целый
	Запись в: рисунок (отдельно по видовым экранам) Начальное значение: 3 Режим показа знака системы координат для текущего видового экрана. Системная переменная UCSICON тесно связана с командой ЗНАКПСК. Код является суммой следующих значений: 0 Знак не отображается 1 Знак отображается

	Ациосар 2000. Системные переменные
	2 Если знак отображается, он (если это возможно) помещается в начало координат ПСК
	3 Знак отображается и находится в начале координат ПСК
	Видимостью и расположением пиктограммы ПСК можно также
	управлять с помощью команды ЗНАКПСК.
UCSNAME	(только чтение)
	Тип: строковый
	Запись в: рисунок (отдельно по видовым экранам)
	Имя текущей системы координат для текущего видового экрана в текущем пространстве. Если текущая ПСК не имеет имени,
	возвращается пустая строка.
UCSORG	(только чтение)
Joseph	Тип: 3М точка
	Запись в: рисунок (отдельно по видовым экранам)
	Начало текущей системы координат для текущего видового экрана в
	текущем пространстве. Значение всегда возвращается в мировых
	координатах.
UCSORTHO	Тип: целый
	Запись в: реестр Начальное значение: 1
	Режим восстановления ортогональной ПСК в момент установки
	соответствующего ортогонального вида.
	0 При установке ортогонального вида ПСК не изменяется
	1 При установке ортогонального вида восстанавливается
	соответствующая ортогональная ПСК
UCSVIEW	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 1
	Режим сохранения текущей ПСК вместе с именованным видом.
	Текущая ПСК не сохраняется вместе с именованным видом Текущая ПСК сохраняется вместе с именованным видом
UCSVP	Тип: целый
0001	Запись в: рисунок (отдельно по видовым экранам)
	Начальное значение: 1
	Режим следования ПСК на видовых экранах за системой координат,
	установленной на текущем видовом экране.
	0 На всех видовых экранах устанавливается ПСК, совпадающая с
	системой координат текущего видового экрана 1 На каждом видовом экране устанавливается отдельная,
	хранящаяся вместе с ним ПСК
UCSXDIR	(только чтение)
	Тип: 3М точка
	Запись в: рисунок (отдельно по видовым экранам)
	Направление X текущей ПСК на текущем видовом экране в текущем
LIGOVAIA	пространстве.
UCSYDIR	(только чтение) Тип: 3М точка
	тип: зм точка Запись в: рисунок (отдельно по видовым экранам)
	Направление У текущей ПСК на текущем видовом экране в текущем
	пространстве.
UNDOCTL	(только чтение)
- -	Тип: целый
	Не записывается
	Битовый код, указывающий состояние опций «Авто» и «Управление»
	команды ОТМЕНИТЬ. Код является суммой следующих значений:
	Возможность отмены команд отключена Резможность отмень команд руключена
	1 Возможность отмены команд включена 2 Может быть отменена только одна команда
	2 может обть отменена только одна команда 4 Режим «Авто» включен
	8 Активна группа команд
UNDOMARKS	(только чтение)
	(TOTIONO TIENNE)

1	АцюСАВ 2000. Системные переменные
	Тип: целый Не записывается Количество меток, заданных в команде ОТМЕНИТЬ (опция «Метка») для управления отменой. Опции «Метка» и «Обратно» отключены, если выполняется группа команд.
UNITMODE	Тип: целый
ONTINODE	Запись в: рисунок Начальное значение: 0
	Формат отображения дробных единиц, футов-дюймов и топографических единиц.
	 О Дробные единицы, футы-дюймы и топографические единицы отображаются в соответствии с установками формата О Дробные единицы, футы-дюймы и топографические единицы
	отображаются в формате их ввода
UPDATETHUMBNAIL	Тип: битовый код Запись в: рисунок Начальное значение: 15
	Управление обновлением образцов в Диспетчере подшивок. Параметр хранится в виде битового кода, который является суммой следующих значений.
	0 Не обновляет образцы для листов, видов на листах и видов пространства модели
	1 Обновляет образцы для видов на листах
	2 Обновляет образцы для видов модели 4 Обновляет образцы для листов
	8 Обновляет образцы при создании, изменении и восстановлении
	листов или видов 16 Обновляет образцы при сохранении рисунка
USERI1-5	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0 Переменные USERI1, USERI2, USERI3, USERI4 и USERI5
	используются для хранения целых значений по усмотрению пользователя.
USERR1-5	Тип: вещественный
	Запись в: рисунок Начальное значение: 0.0000
	Переменные USERR1, USERR2, USERR3, USERR4 и USERR5
	используются для хранения вещественных значений по усмотрению пользователя.
USERS1-5	Тип: строковый
	Не записывается Начальное значение: ""
	Переменные USERS1, USERS2, USERS3, USERS4 и USERS5
	используются для хранения текстовых строк по усмотрению пользователя.
	V
VIEWCTR	(только чтение)
	Тип: 3M точка Запись в: рисунок
	Центр вида на текущем видовом экране (в координатах ПСК).
VIEWDIR	(только чтение)
	Тип: 3M вектор Запись в: рисунок
	Направление взгляда на текущем видовом экране (в координатах ПСК). Аналогично по сути 3М вектору смещения камеры относительно точки цели.
VIEWMODE	(только чтение)
	Тип: целый
	Запись в: рисунок Битовый код режима вида на текущем видовом экране. Код является
L	1 = = 2 = Red Peritime Shad the Tenjuden Shadoom onputte. Red histories

1	Ашосар 2000. Системные переменные
	суммой следующих значений: 0 Все отключено.
	1 Включен вид в перспективе.
	2 Включена передняя секущая плоскость.
	4 Включена задняя секущая плоскость.
	8 Включен режим установки вида в плане при смене ПСК.
	16 Передняя секущая плоскость не совмещена с точкой
	наблюдения. Если этот бит установлен, положение передней
	секущей плоскости определяется переменной FRONTZ. Если бит
	сброшен, FRONTZ игнорируется, и передняя плоскость считается проходящей через точку наблюдения (векторы за камерой не видны).
	Бит игнорируется, если передняя секущая плоскость отключена (т.е.
	сброшен бит со значением 2).
VIEWSIZE	(только чтение)
	Тип: вещественный Запись в: рисунок
	Высота вида на текущем видовом экране (в единицах рисунка).
VIEWTWIST	(только чтение)
VIEWIWISI	Тип: вещественный
	Запись в: рисунок
	Угол поворота вида на текущем видовом экране.
VISRETAIN	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 1
	Управление видимостью, цветом, типом линии, весом линии и
	стилями печати (если PSTYLEPOLICY равна 0) зависимых от внешних ссылок слоев, а также сохранением путей доступа для
	вложенных ссылок.
	0 Приоритет имеет таблица слоев, сохраненная в рисунке внешней
	ссылки. Изменения зависимых от внешней ссылки слоев, сделанные
	в текущем рисунке, действуют только в пределах сеанса и не
	сохраняются. При следующем открытии текущего рисунка таблица
	слоев загружается из рисунка внешней ссылки. При этом затрагиваются следующие установки для слоев: вкл/откл,
	замороженный/размороженный, цвет, тип линии, вес линии и стиль
	печати (если PSTYLEPOLICY равна 0). Изменения путей доступа к
	файлам вложенных ссылок также действуют только в пределах
	сеанса и не сохраняются.
	1 Приоритет имеют изменения зависимых от внешней ссылки слоев,
	выполненные в текущем рисунке. Установки для таких слоев сохраняются в таблице слоев текущего рисунка и действуют во всех
	последующих сеансах редактирования данного рисунка. Изменения
	путей доступа к файлам вложенных ссылок также сохраняются в
	текущем рисунке и действуют во всех последующих сеансах
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	редактирования данного рисунка.
VPMAXIMIZEDSTATE	(только чтение) Тип: целый
	Не записывается
	Начальное значение: 0
	Индикатор развернутого состояния видового экрана. Невозможно
	выполнить печать или публикацию при развернутом видовом экране.
	0 Не развернут
	1 Развернут
VSMAX	(только чтение)
	Тип: 3М точка
	Запись в: рисунок Правый верхний угол виртуального экрана для текущего видового
	экрана (в координатах ПСК).
VSMIN	(только чтение)
	Тип: 3М точка
	Запись в: рисунок
	Левый нижний угол виртуального экрана для текущего видового

	экрана (в координатах ПСК).				
VTENABLE	Тип:		целый		
	Сохранен	1 В:	реестр		
	Начально	е значение:	3 Упр	авляет использо	ванием плавной
	для панор для сцена	рамирования ариев. Допус	смену вида ı, масштаби тимый диап	можно включить	или отключить ний угла вида или
	Параметр	Для панора масштабир	мирования/ ования	Для поворота	Для сценариев
	0	Откл		Откл	Откл
	1	On		Откл	Откл
	2	Откл		On	Откл
	3	On		On	Откл
	4	Откл		Откл	On
	5	On		Откл	On
	6	Откл		On	On
	7	On		On	On
VTDURATION	Тип:		целый		
	Сохранен	н В:	реестр		
	Начально	е значение:	750 Зад	ает длительност	ь плавного
	перехода от 0 до 50		лисекундах	. Допустимый ди	апазон значений
VTFPS	Тип:		веществен	ный	
	Сохранен	н в:	реестр		
	Начально	е значение:	7.0	Задает мини	імальную скорость
	плавных і	переходов не	е поддержив	х в секунду . Если ает эту скорость и диапазон значен	
		W			
WHIPARC	Управлен 0 Круги и	реестр ре значение: пие гладкость п дуги аппрок	ью кругов и <i>д</i> симируются	дуг на экране. линейными вект дкими кривыми лі	•
WHIPTHREAD	Тип: цель Запись в:				
	Начально	е значение:			
	многопото зумирова или реген	очной обрабо ния и панора нерацию рису	откой данны амирования, /нка. На одн	олнительного про х) для ускорения которые вызыва опроцессорных к кого влияния.	операций ют перерисовку
	рассчиты совмести версий.	ваются одни мость с одно	м процессорн процессорн	Регенерация и пе ром. Опция обесп ой обработкой из ко при регенерац	ечивает в предыдущих

	многопроцессорных компьютерах расчет регенерации распараллеливается между двумя процессорами. 2 Многопоточная обработка только при перерисовке. На многопроцессорных компьютерах расчет перерисовки распараллеливается между двумя процессорами. 3 Многопоточная обработка и при регенерации, и при перерисовке. На многопроцессорных компьютерах расчет регенерации и перерисовки распараллеливается между двумя процессорами.
	ЗАМЕЧАНИЕ При многопоточной обработке данных для перерисовки (значения 2 и 3) сохранение порядка вывода объектов на экран, заданного командой ПОРЯДОК, не гарантируется. Но при выводе объектов на печать соблюдается правильный порядок.
WMFBKGND	Тип: целый Не записывается Начальное значение: Откл
	Управление прозрачностью фона объектов AutoCAD в других
	приложениях при: □ выводе в метафайл Windows® командой ЭКСПОРТМТФ □ копировании в буфер обмена из AutoCAD и последующей вставке как метафайла Windows®
	□ перетаскивании из AutoCAD как метафайла Windows
	Этой переменной AutoCAD могут присваиваться следующие
	значения:
	Вкл Цвет фона объектов совпадает с текущим цветом фона AutoCAD (как в пространстве модели, так и на листах). Цвет линий не меняется.
WMFFOREGND	Тип: целый
	Не записывается
	Начальное значение: Откл Управление цветом линий объектов AutoCAD в других приложениях при:
	□ выводе в метафайл Windows® командой ЭКСПОРТМТФ □ копировании в буфер обмена из AutoCAD и последующей вставке как метафайла Windows® □ перетаскивании из AutoCAD как метафайла Windows®
	The peracking and in Actoon by Rak Merapanna Windows
	WMFFOREGND работает, только если переменная WMFBKGND равна 0.
	Этой переменной AutoCAD могут присваиваться следующие значения:
	Откл Обмен цветов фона и линий, если требуется гарантия, что цвет линий будет <i>темнее</i> цвета фона. Вкл Обмен цветов фона и линий, если требуется гарантия, что цвет
WINDOWAREACOLOR	линий будет <i>светпее</i> цвета фона.
WINDOWARLAGGEOR	Тип: целый
	Сохранен в: реестр
	Начальное значение: 5 (синий) Управляет цветом прозрачной
	области выбора в процессе выбора рамки . Допустимый диапазон значений от 1 до 255. Системная переменная SELECTIONAREA должна быть активизирована.
WORLDUCS	(только чтение)
	Тип: целый Не записывается Индикатор совпадения текущей ПСК с Мировой системой координат.

1	АцюСАВ 2006. Системные переменные
	ПСК не совпадает с МСК ПСК совпадает с МСК
WORLDVIEW	Тип: целый Запись в: рисунок Начальное значение: 1
	Управление интерпретацией координат, вводимых в командах 3- ОРБИТА, ДВИД и ТЗРЕНИЯ — относительно МСК (по умолчанию) или относительно текущей ПСК.
	0 ПСК не изменяется
	1 На время действия команд ДВИД и ТЗРЕНИЯ выполняется
	совмещение ПСК с МСК; ввод в командах интерпретируется относительно текущей ПСК
WRITESTAT	Тип: (только чтение)
	Не записывается Начальное значение: 1
	Индикатор того, может ли быть перезаписан текущий файл рисунка или он открыт только для чтения. Позволяет разработчикам приложений определять статус доступа к файлу рисунка с помощью
	функций AutoLISP.
	3апись в рисунок запрещенаЗапись в рисунок разрешена
WSCURRENT	Тип: строковый
	Сохранен в: Не сохранен
	Начальное значение: Параметр AutoCAD по умолчанию Возвращает
	имя текущего рабочего пространства в интерфейс командной строки и устанавливает это пространство текущим .
	X
XCLIPFRAME	Тип: целый
	Запись в: рисунок
	Начальное значение: 0 Видимость контуров подрезки внешних ссылок.
	0 Контуры подрезки невидимы
	1 Контуры подрезки видимы
XEDIT	Тип: целый
	Запись в: рисунок Начальное значение: 1
	Индикатор, может ли текущий рисунок участвовать в операции
	редактирования вхождений, будучи вставленным в другой рисунок
	как внешняя ссылка.
	Участие в редактировании вхождений не разрешеноУчастие в редактировании вхождений разрешено
XFADECTL	Тип: целый
	Запись в: реестр
	Начальное значение: 50 Управление снижением интенсивности отображения объектов при
	редактировании вхождений.
	0 Снижение интенсивности 0 процентов, минимальное значение
	90 Снижение интенсивности 90 процентов, максимальное значение
XLOADCTL	Тип: целый
	Запись в: реестр Начальное значение: 1
	Переключение режима подгрузки внешних ссылок; управление загрузкой оригинального рисунка или его копии.
	Подгрузка отключена; открывается весь рисунок
	1 Подгрузка включена; открывается файл ссылки
	2 Подгрузка включена; открывается копия файла ссылки
	Когда XLOADCTL равна 2, копия файла внешней ссылки записывается в папку для временных файлов AutoCAD (она задается
	записывается в папку для временных фаилов Autocap (она задается

	в команде НАСТРОЙКА) или в папку, указанную пользователем.
XLOADPATH	Тип: строковый Запись в: реестр Начальное значение: "" Путь для хранения временных копий файлов подгруженных внешних
	ссылок. Подробнее см. описание XLOADCTL.
XREFCTL	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 0 Управление созданием в AutoCAD файлов журналов внешних ссылок (XLG). 0 Файлы журналов не создаются 1 Файлы журналов создаются
XREFNOTIFY	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 2 Управление уведомлениями об обновлениях и потерянных внешних ссылках. 0 Уведомления о внешних ссылках отключены 1 Уведомления о внешних ссылках включены О том, что в текущем рисунке имеются внешние ссылки, свидетельствует значок в правом нижнем углу окна приложения (на лотке в строке состояния). Предупреждение о потерянных внешних ссылках выводится в виде значка «!» желтого цвета при открытии рисунка. 2 Уведомления о внешних ссылках включены. Отображение значка внешних ссылок, как и для значения 1. При изменении файла внешней ссылки из лотка всплывает уведомление. Периодичность проверки наличия обновлений во внешних ссылках управляется системной переменной XNOTIFYTIME.
XREFTYPE	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 0 Управление стандартным способом вставки внешних ссылок (вставка или наложение). 0 Вставка по умолчанию. 1 Наложение по умолчанию.
	Z
ZOOMFACTOR	Тип: целый Запись в: реестр Начальное значение: 60 Принимает целые значения от 3 до 100. Чем больше значение, тем быстрее перемещается курсор на экране при одном и том же расстоянии, пройденном мышью.