展示字段配置与选择交互

展示配置保存页面选择了哪些字段，不保存字段定义或实时值。当前内存配置与浮窗两级选择器已经连接，主面板和详情的统一字段配置仍需分别确认。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

配置对象与限制

DebugDisplayTarget 定义 MAIN_PANEL 最多 12 项、FLOATING_WINDOW 最多 8 项、DETAIL_PAGE 不限制数量。DebugDisplayConfig.isValid 同时检查去重后的数量与最大项数。

字段使用 sourceId 与 fieldId 的组合身份。两个来源中显示名称相同的 CPU 字段仍是不同选项，不能按中文名称去重。

没有配置与空配置

ConfigStore.getConfig 返回 null 表示尚未保存选择，需要使用默认字段；已保存空列表表示用户主动取消全部。浮窗在空列表时显示没有指标的提示，不能强行回填默认四项。

读取和保存都复制 selectedFields 列表，避免调用方修改列表结构影响内部配置。当前 ConfigStore 仅为内存 map，进程退出后不承诺恢复，注释中的后续 SharedPreferences 不是已实现能力。

两级列表

FloatingMetricConfigAdapter 从字段定义生成分组选项，一级标题可展开，二级显示字段。一级复选框根据子项数量显示未选、全选或半选；初次打开时分组默认收起。

选择结果保留顺序，组内操作应遵守最大项数，超过限制反馈提示。选择器的分组收起与浮窗本体折叠是两种交互，不能混称为已经实现浮窗折叠。

整组勾选先构造完整候选，再检查八项上限；超限时不改变当前选择，不会悄悄只加入组内前几项。取消整组选中则移除该组所有选项。

注册变动与失效项

已选字段暂未注册时保留其组合标识，出现在未注册分组中，仍占选择名额。来源重新注册后可恢复匹配，避免临时离线就丢失用户偏好。

Registry 变化时控制器更新选择器候选并通知主页面摘要。实时值变化只需重绘内容，不应每次重建用户选择顺序。

检查方法

测试未配置、主动空选、重复项、超限、跨来源同名字段、删除来源和重新注册。分别检查摘要、选择器和浮窗实际行顺序。

如果后续加入持久化，应定义 ID 变化迁移、版本兼容和损坏配置回退；现有内存行为不能作为跨重启偏好保存的验收结果。

展示目标与数量

目标	最大字段数	实现说明
MAIN_PANEL	12	枚举存在 页面统一配置需确认
FLOATING_WINDOW	8	已接通选择器与读取
DETAIL_PAGE	不限制	不代表详情已迁到通用模型

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/domain/config/DebugDisplayConfig.kt
摘要 5113ddc304f56116；符号 DebugDisplayTarget、DebugDisplayConfig、isValid

Impl/data/config/DebugDisplayConfigStore.kt
摘要 98629e456f622197；符号 DebugDisplayConfigStore、getConfig、saveConfig、clear、clearAll

Impl/ui/floating/FloatingMetricConfigAdapter.kt
摘要 c010290dd7bb7976；符号 FloatingMetricConfigAdapter、getCount、getItem、getItemId、getViewTypeCount、getItemViewType

Impl/ui/floating/FloatingWindowController.kt
摘要 e8c0d9931e28f09c；符号 FloatingWindowController、setCurrentCameraDeviceId、register、release、checkMainThread、addEnabledStateListener