


- PUSH: apilaba un elemento de 16 bits en la pila
- POP: desapilaba un elemento de 16 bits desde la pila


8000H

PILA

7FFBH	
7FFCH	
7FFDH	
7FFEH	
7FFFH	
000011	

PILA ORG 1000H





ORG 1000H DATO ... ; Definición de mis variables ORG 3000H ...; Definición de subrutina **SUBRUTINAS ORG 2000H** ... ; Programa principal HLT PROG. PRINC.

Se llaman con la sentencia CALL Se vuelve de ellas con la sentencia RET

Sin subrutinas

ORG 2000H

; Inicializamos AX y BX MOV AX, NUM1 MOV BX, NUM2 MOV CX, 0; Por el momento el resultado es 0 LOOP: ADD CX, BX DEC AX JNZ LOOP HLT END

Con subrutinas

ORG 3000H

MUL: MOV CX, 0; Por el momento el resultado es 0 LOOP: ADD CX, BX DEC AX JNZ LOOP RET

ORG 2000H

; Inicializamos AX y BX MOV AX, NUM1 MOV BX, NUM2 CALL MUL MOV RES, CX HLT

END

Podemos usar la subrutina cuantas veces queramos!

Pasaje de parámetros

En el ejercicio anterior pasábamos el valor a través de registros

Pero podríamos pasar la referencia a través de registros

ORG 2000H

; Inicializamos AX y BX MOV AX, NUM1 MOV BX, NUM2 **CALL MUL** MOV RES, CX HLT

END

Por valor por pila

ORG 2000H

; Inicializamos AX y BX MOV AX, OFFSET NUM1 MOV BX, OFFSET NUM2 **CALL MUL** MOV RES, CX HLT **END**

Por referencia por pila

ORG 2000H

: Inicializamos AX y BX MOV AX, NUM1 MOV BX, NUM2 **PUSH AX PUSH BX CALL MUL** MOV RES, CX

END


; Apilamos antes de llamar HLT

ORG 2000H

; Inicializamos AX v BX MOV AX, OFFSET NUM1 MOV BX, OFFSET NUM2 ; Apilamos antes de llamar **PUSH AX PUSH BX CALL MUL** MOV RES, CX HLT

END

Recuerden que cuando hacemos un CALL se apila el IP. Por lo que si hacemos un POP estamos tomando su valor y no nos interesa!






Pasaje de parámetros

Por pila y referencia

Ahora, además de lo anterior, hay que tener en cuenta que lo que estamos tomando de la pila son direcciones en vez de valores!



ORG 3000H MUL: MOV BX, SP : BX = SP ; Posiciono en DIR de ADD BX, 2 NUM₂ MOV AX, [BX] ; AX = Dir de NUM2 MOV DX, BX ; Backup de BX MOV BX, AX ; BX = Dir de NUM2 MOV AX, [BX]; AX = NUM2MOV BX, DX ; Recupero puntero de pila Repetimos con NUM1 [...] ; Seguimos como siempre RET

INTERRUPCIONES por software

Las interrupciones por software nos permiten invocar algunas funciones básicas durante la ejecución de nuestro programa principal

Tenemos 4:

INT 0: detiene el programa. Igual al HLT

INT 3: debug. No lo vamos a utilizar

INT 6: lee un caracter desde teclado

INT 7: imprime un string en pantalla

Como dijimos, INT 0 detiene la ejecución del programa

Es equivalente a lo que conocíamos como HLT

ORG 1000H

NUM1 DW 2 NUM2 DW 8 RES DW ?

ORG 2000H

MOV AX, NUM1 MOV CX, NUM2 ADD AX, CX MOV RES, AX INT 0 END

INT 6 lee un caracter desde teclado

Cuando invocamos la interrupción se guarda el caracter leído en la dirección que contiene en ese momento **BX**

Escribir un programa que lea un caracter y lo guarde en la variable LEIDO

ORG 1000H LEIDO: Basura 61H

LEIDO DB ? BX: Basura 1000H

ORG 2000H

END

MOV BX, OFFSET LEIDO
INT 6 (presiona la "a")

INT 0

INT 7 imprime un string en pantalla

Esta interrupción necesita dos cosas: la dirección en **BX** desde donde empieza a leer y cuántos caracteres va a imprimir en **AL**

Escribir un programa que imprima la cadena "Arquitectura de computadoras" en pantalla

ORG 1000H

MENSAJE DB "Arquitectura de computadoras"

BX: Basura 1000H

FIN DB?

AL: Basura 1CH (24)

ORG 2000H

MOV BX, OFFSET MENSAJE

MOV AL, OFFSET FIN - OFFSET MENSAJE

INT 7
INT 0
END



INT 0, INT 6 e INT 7

Escribir un programa que lea 10 caracteres y cuando termine la lectura imprima la cadena completa en pantalla

ORG 1000H

MENSAJE DB "Ingrese 10 caracteres!"

FIN DB?
CADENA DB?

ORG 3000H

; Subrutina que imprime consigna en la pantalla

PRINT_MSG: MOV BX, OFFSET MENSAJE

MOV AL, OFFSET FIN - OFFSET MENSAJE

INT 7 RET

ORG 2000H

CALL PRINT_MSG; Imprimimos mensaje MOV DL, 10; Cantidad de caracteres a leer

MOV BX, OFFSET CADENA; Donde vamos a insertar lo leido

LEER: INT 6

INC BX; Proxima posicion en la memoria

DEC DL JNZ LEER

; Imprimimos lo leido

MOV BX, OFFSET CADENA

MOV AL, 10

INT 7


INT 0

END

MEMORIA E/S


MEMORIA E/S

Si son iguales necesito un mecanismo que permita distinguirlas!



- Para leer desde la memoria E/S usaremos IN, para escribir en ella OUT. Ambas instrucciones solo se pueden usar con el registro AL
- Ej. lectura: leer el dato que está en la posición 40H de E/S
 IN AL, 40H
- Ej.escritura: poner el valor 30 en la posición 50H de E/S

MOV AL, 30 OUT 50H, AL






Consta de 2 puertos paralelos configurables

Ocupa 4 celdas en la memoria de E/S:

- 2 de datos llamados PA y PB
- 2 de configuración llamados CA y CB (ya veremos para qué sirven)









Los puertos funcionan de la siguiente manera

- Cada celda (también llamado registro) consta de 8 bits
- Debemos configurar cada bit de datos como entrada o salida
- En los puertos de **configuración** debemos poner un 0 para que ese bit en el puerto de **datos** sea de salida, 1 para que sea de entrada

Ej.: queremos que el PA tenga todos los bits como entrada excepto el menos significativo

- Debemos configurar CA
- Todos en 1 excepto el menos significativo (11111110)

```
ORG 2000H
 1
 2
 3
    ; CONFIGURAR PA (ENTRADA) Y PB (SALIDA)
    MOV AL, 1111111b
    OUT 32h, AL; CA = 11111111
6
    MOV AL, 00000000b
8
    ; LEEMOS EL ESTADO DE LAS LLAVES (PA)
    LOOP: IN AL, 30H
 9
10
    ; MANDAR LA INFORMACION DE LAS LLAVERS
11
    OUT 31H, AL
12
13
14
    JMP LOOP
15
16
    INT 0
17
    END
18
```



Leer el estado de las llaves y prender las luces de aquellas llaves que estén en 1. Recuerden:

- Las llaves están ligadas al puerto PA. Las luces al PB.
- Queremos todos los bits de PA de entrada y todos los de PB de salida!

1. Configuramos PA y PB

MOV AL, 11111111b

OUT 32H, AL; CA = 11111111 MOV AL, 00000000b

OUT 33H, AL; CB = 00000000

2. Leemos PA

IN AL, 30H

Solo queda hacerlo infinitas veces!



- 1. Prender todas las luces. Recordar que:
 - Las luces están ligadas al puerto PB. 1 significa encendida
 - Las queremos a todas de salida!

MOV AL, 00000000b OUT 33H, AL; CB = 00000000 MOV AL, 11111111b OUT 31H, AL; PB = 11111111




INTERRUPCIONES POP HARDWARE

Nos vamos a manejar con 4 dispositivos externos



Cada uno va a tener la posibilidad de interrumpir al CPU cuando lo necesiten

Los dispositivos interrumpen a la CPU a través del PIC





El vector de interrupciones

Partamos desde un ej. simple: contar las veces que se presionó la tecla F10 en DL

Vamos a realizar los siguientes pasos:

- Escribir la subrutina que se ejecutará cuando se produzca la interrupción (que finaliza con IRET)
- 2. Elegir un ID de interrupción (cualquiera menos 0, 3, 6 ó 7)
- 3. Poner la dirección de la subrutina en el **Vector de interrupciones** (ya veremos qué es esto)
- 4. Configurar el PIC
 - a. Bloquear las interrupciones con la sentencia CLI
 - b. Poner el ID en el PIC para la interrupción que nos interesa
 - c. Desenmascarar la interrupción
 - d. Desbloquear las interrupciones con la sentencia STI


ORG 3000H

; Subrutina que atiende la interrupción de F10

CONTAR: INC DL

; ACA FALTA ALGO!

IRET




- Va de la posición 0 (0000H) a la 1023 (0400H)
- Consta de 1024 posiciones de memoria
- Lo usaremos para asociar las interrupciones con una subrutina a ejecutar



El vector de interrupciones

Contar las veces que se presionó la tecla F10 en DL

- 2. Seleccionar un ID para la interrupción
 - Seleccionar un ID es crucial ya que se usará para asociar una interrupción con una subrutina
 - Cuando ocurre una interrupción la máquina toma el ID que elegimos y busca la dirección de la subrutina a ejecutar en la posición ID * 4 del Vector de Int.
 - Vamos a seleccionar como ID el 5.
 - Cuando toquemos F10, se interrumpirá nuestro programa y se fijará en la posición 20 del Vec. de Int. para obtener la dirección de la subrutina a ejecutar





Contar las veces que se presionó la tecla F10 en DL

3. Poner la dirección de la subrutina en el Vector de interrupciones

ORG 3000H

; Subrutina que atiende la interrupción de F10

CONTAR: INC DL

; ACA FALTA ALGO!

IRET

ORG 2000H

; Tomo direccion de la subrutina

MOV AX, CONTAR; AX = Dir de contar (3000H)

; Pongo la dir en el vector de int.

MOV BX, 20 ; 5 * 4 = 20 en Vec. de Int.

MOV [BX], AX; En la posicion 20 = 3000H

...

Contar las veces que se presionó la tecla F10 en DL

DIC

4. Configurar el PIC

		PIC
EOI	20H	
IMR	21H	
IRR	22H	
ISR	23H	
INT 0	24H	
INT 1	25H	
INT 2	26H	
INT 3	27H	

- Se maneja desde la memoria de E/S así que para configurar haremos uso de IN y OUT
- El PIC permite configurar el resto de las cosas que nos quedaron pendientes
- Las sentencias CLI y STI bloquean y habilitan, respectivamente, las interrupciones
- Cuando configuremos el PIC debemos siempre debemos hacerlo entre CLI y STI

El **PIC** contiene los siguientes campos

EOI	20H		Le avisa al PIC que la interrupción ya fue atendida
IMR	21H		Para habilitar o deshabilitar alguna interrupción
IRR	22H		Indica cuáles dispositivos externos solicitan interrumpir
ISR	23H		Indica cuál dispositivo externo está siendo atendido
INT 0	24H		Contiene ID asignado al F10
INT 1	25H		Contiene ID asignado al Timer
INT 2	26H		Contiene ID asignado al Handshake
INT 3	27H		Contiene ID asignado al CDMA




¿Cómo funcionan los campos configurables?

PIC PIC EOI 20H IMR 21H

- El **PIC** nos avisa que un dispositivo nos quiere interrumpir. Nosotros le avisamos que ya atendimos la interrupción
- Antes de volver de las subrutina de la interrupción debemos poner el valor 20H en el EOI

MOV AL, 20H OUT 20H, AL ; EOI = 20H

- Nos permite definir qué interrupciones vamos a atender y cuáles ignorar
- 1 significa deshabilitada, 0 habilitada



Cuando termina la interrupción avisamos al **EOI**

Configuramos el **IMR** para atender solo INT 0

Configuramos el *ID* que habíamos elegido para F10 (INT 0)

ORG 3000H

; Subrutina que atiende la interrupción de F10 CONTAR: INC DL

; Aviso al EOI que temina la

subrutina

MOVAL, 20H

OUT 20H, AL ; EOI = 20H

IRET

MOV AL, 11111110b OUT 21H, AL

MOV AL, 5 OUT 24H, AL

Todo esto entre CLI y STI



Contar las veces que se presionó la tecla F10 en DL

4. Configurar PIC

ORG 3000H

; Subrutina que atiende la interrupción de F10
CONTAR: INC DL
MOV AL, 20H
OUT 20H, AL ; EOI = 20H
IRET

PROGRAMA COMPLETO

```
ORG 3000H
    CONTAR: INC DL
    MOV AL, 20H
    OUT 20H, AL ; EOI = 20H
11
    ORG 2000H
12
13
    MOV AX, CONTAR
    MOV BX, 40 ; 10*4=40
    MOV [BX], AX; 40=3000H
17
    MOV AL, 11111110B
    OUT 21H, AL ; IMR = 111111110
21
    MOV AL, 10
    OUT 24H, AL ; INT 0 = 10
22
23
    END
29
```

ORG 2000H

; Tomo direccion de la subrutina
MOV AX, CONTAR ; AX = Dir de contar (3000H)
; Pongo la dir en el vector de int.
MOV BX, 20 ; 5 * 4 = 20 en Vec. de Int.
MOV [BX], AX ; En la posicion 20 = 3000H
CLI
MOV AL, 11111110b
OUT 21H, AL
MOV AL, 5
OUT 24H, AL
STI

Trucazo

Como recordar tantas direcciones fijas es dificil se puede hacer uso de constantes!

EOI EQU 20H
IMR EQU 21H
INT0 EQU 24H

ORG 2000H
...

CLI
MOV AL, 11111010b

OUT IMR, AL; 21H = 11111010

MOV AL, 5


OUT INT0, AL; 24H = 5

STI



Registros

HANDSHAKE



Estos bits tiene diferentes significados dependiendo de si los pusimos en entrada o salida

Los bits del registro **estado** tiene diferentes significados dependiendo de si los pusimos en **entrada** o **salida**



 Bit 7 (Interrupción) - 1 si queremos por interrupción, 0 por polling/consulta de estado



- Bit 0 (busy) 1 si está ocupada la impresora, 0 si está libre
- Bit 1 (strobe) 1 si el strobe está activado, 0 si está desactivado
- Bit 7 (Interrupción) 1 si es por interrupción, 0 si es por polling/consulta de estado



Ejercicio 1

Escribir un programa que envíe datos a la impresora a través del Handshake. La comunicación se debe establecer por **consulta de estado** (polling)

HAND_DATO EQU 40H HAND ESTADO EQU 41H

ORG 1000H

MENSAJE DB "El Handshake la rompe"

FIN DB?

ORG 2000H

END

; Configuro el Handshake para el polling

IN AL, HAND ESTADO; Tomo estado actual

AND AL, 07FH; 7FH = 011111111

OUT HAND_ESTADO, AL; Estado = 0xxxxxxx

; Recorremos el mensaje y lo enviamos caracter
; a caracter hacia la impresora
MOV BX, OFFSET MENSAJE ; Para recorrer el mensaje
POLL: IN AL, HAND_ESTADO ; Tomo el estado actual
AND AL, 1 ; Chequeo el primer bit
JNZ POLL ; Mientras sea 1 sigo en el loop
MOV AL, [BX] ; Tomo el caracter
OUT HAND_DATO, AL ; Lo envio al registro de datos
INC BX ; Avanzo a la siguiente posicion
CMP BX, OFFSET FIN ; Chequeo si llegue al final
JNZ POLL
INT 0



Ejercicio 2

Escribir un programa que envíe datos a la impresora a través del Handshake. La comunicación se debe establecer por **interrupción**

1. Debemos configurar ¿En qué configuramos el bit de INT? En 1! No queremos interrupciones!

2. Ya no consultaremos constantemente si está libre Nos interrumpirá cuando esté libre!

3. Cuando la impresora nos interrumpa mandamos el caracter a **DATO** (40H)

ORG 3000H

; Recorremos el mensaje y lo enviamos caracter

; a caracter hacia la impresora

IMPRIMIR: PUSH AX; Salvo AX por las dudas

MOV AL, [BX]; Tomo el caracter

OUT HAND_DATO, AL ; Lo envio al registro de datos

INC BX; Avanzo a la siguiente posicion

; Chequeo si llegue al final del string

CMP BX, OFFSET FIN JNZ CONTINUA

; En caso de que llegue aca significa que llegamos al final del string. Debemos desactivar las interrupciones por Handshake y por el PIC

IN AL, HAND_ESTADO; Tomo estado actual

AND AL, 07FH; 7FH = 01111111

OUT HAND_ESTADO, AL ; Estado = 0xxxxxxx

; NOTA: no hace falta las sentencias CLI y STI porque estamos haciendo esto antes de enviar el 20H al EOI, por lo que el PIC no nos

va a interrumpir ya que sabe que seguimos atendiendo la interrupcion

MOV AL, 11111111b; Todo deshabilitado! OUT IMR, AL

; Aviso al PIC y vuelvo de la subrutina

CONTINUA: MOV AL, 20H

OUT EOI, AL

POP AX ; Recupero lo que habia en AX

IRET

ORG 2000H

; Configuro el vector de interrupciones. ID = 9

MOV AX, IMPRIMIR MOV BX, 36 ; 36 = 9 * 4 MOV [BX], AX

; Configuro PIC

CLI

MOV AL, 11111011b; Solo Handshake habilitado

OUT IMR, AL

MOV AL, 9

OUT INT2, AL; Mando el ID seleccionado al registro INT2

MOV BX, OFFSET MENSAJE ; Para recorrer el mensaje STI

; Configuro el Handshake para interrupcion IN AL, HAND_ESTADO ; Tomo estado actual

OR AL, 80H; 80H = 10000000

OUT HAND_ESTADO, AL ; Estado = 1xxxxxxx

; Simulamos un programa en ejecucion para ver que puede interrumpirnos

POLL: NOP

NOP; Esto es el Counter NOP; Esto es Youtube NOP; Esto es el Chrome

JMP POLL

INT 0 END

IMPRESORA por PIO

Configuración por PIO

1. ¿Cómo configuramos el PA a partir de CA?

Strobe en 0 (salida) y Busy en 1 (entrada)

2. ¿Cómo configuramos el PB a partir de CB?

Todos de salida!

Del punto 3 al 6 debemos repetirlo para cada caracter

3. Consultaremos constantemente si está libre

Chequear si el bit Busy = 0

- 4. Cuando la impresora esté libre mandamos el caracter a **PB** (31H)
- 5. Hasta que no mandemos el bit de Strobe en 1 no se va a imprimir!
- 6. Después de enviar el Strobe en 1, debemos volver a ponerlo en 0

PA EQU 30H

PB EQU 31H

CA EQU 32H

CB EQU 33H

ORG 1000H

MENSAJE DB "Imprimiendo con el PIO!"

FIN DB?

ORG 2000H

; Configuro PA y PB a partir de CA y CB

MOV AL, 11111101b; Str = salida, Busy = entrada

OUT CA, AL;

MOV AL, 0; Todos 0 = Todo de salida!

OUT CB, AL;

; Recorro el mensaje y envío caracter a caracter hacia la impresora

MOV BX, OFFSET MENSAJE; Para recorrer el mensaje

POLL: IN AL, PA; Tomo el estado actual

AND AL, 1; Chequeo el primer bit

JNZ POLL; Mientras sea 1 sigo en el loop

MOV AL, [BX]; Tomo el caracter

OUT PB, AL; Lo envio al registro de datos

IN AL, PA; Tomo el estado actual

OR AL, 00000010b; Fuerzo Strobe a 1

OUT PA, AL; Mando el nuevo Strobe a la impresora

AND AL, 11111101b; Fuerzo Strobe a 0

OUT PA, AL; Mando el nuevo Strobe a la impresora

INC BX; Avanzo a la siguiente posicion

CMP BX, OFFSET FIN; Chequeo si llegue al final


JNZ POLL

INT₀

END



PA DATOS IMPRESORA PB DATOS IMPRESORA CA CONFIGURACION cual entra o sale CB CONFIGURACION cual entra o sale



1- PA CA STROBE 0 (salida), BUSY en 1 (entrada) 2- PB CB todo salida (0)

POR CADA CARACTER

3- Chequear si el bit BUSY = 0

4- Cuando este LIBRE mandamos el caracter PB(31H)

5- Hasta que no enviemos el bit de STROBE en 1 no imprime

6- Luego de enviar 1 a STROBE, volvemos a poner STROBE en 0

```
■ 1 PA EQU 30H
2 PB EQU 32H
3 CA EQU 32H
4 CB EQU 33H
5
6 ORG 1000H
7 MENSAJE DB "IMPIMIR POR PIO"
8 FIN DB ?
```

```
26
27 ; STROBE EN 1
28 IN AL, PA; TOMO EL ESTADO
29 OR AL, 2; FUERZO A 1
30 OUT PA, AL
31
32 ; STOBE EN 0
33 IN AL, PA; TOMO EL ESTADO
34 AND AL, OFDH; FUERZO A 0
35 OUT PA, AL
36
37 INC BX
38 CMP BX, OFFSET FIN
39 JNZ POLL
```

```
10 ORG 2000H

11 MOV AL, 11111101b; strobe salida(0) busy entrada(1)

12 OUT CA, AL

13

14 MOV AL, 0; todo salida (0)

15 OUT CB, AL

16

17; RECORRER EL STRING

18 MOV BX, OFFSET MENSAJE

19 POLL: IN AL, PA

20 AND AL, PA

21 JNZ POLL; SI NO ESTA LIBRE SIGO PREGUNTANDO

22

23; LA IMPRESORA ESTA LIBRE

24 MOV AL, [BX]

25 OUT PB, AL
```