Sommario

Traccia per abilitare la funzionalità di dematerializzazione/attestazione di conformitàidi	1
Prerequisiti e applicazioni coinvolte	1
Installazione VecompSoftware.ServiceBus.Module.Workflow.Listener.Dematerialisation	
Predisposizione del percorso di installazione	3
Installazione e configurazione del listener	4
Installazione VecompSoftware.BPM.Integrations.Modules.GenericProcesses.Dematerialisation	4
Predisposizione del percorso di installazione	4
Installazione e configurazione del modulo	5

Traccia per abilitare la funzionalità di dematerializzazione/attestazione di conformità

Prerequisiti e applicazioni coinvolte


- La funzionalità di dematerializzazione/attestazione di conformità si imposta in DocSuite abilitando il parametro "DematerialisationEnabled" di ParameterEnv.
- E' richiesta l'installazione del listener VecompSoftware.ServiceBus.Module.Workflow.Listener.Dematerialisation del servizio ServiceBus Listeners.
- E' richiesta l'installazione del modulo
 VecompSoftware.BPM.Integrations.Modules.GenericProcesses.Dematerialisation del servizio Workflow Integration.
- E' richiesta l'installazione dell'applicazione Web DSW.PDFGenerator.

Installazione VecompSoftware.DocSuite.Services.PDFGenerator

Predisposizione del percorso di installazione

- 1. Creare la cartella dentro il percorso di default di IIS (controllare specifiche configurazioni sistemistiche dei vari clienti.). Tipicamente C:\inetpub\wwwroot\DSW.PDFGenerator
- 2. Copiare nella suddetta cartella tutti i file presenti nel percorso ufficiale del "Build System: srvtfsbuild2" "...\Drops\ PDFGenerator\<*release* DSW PDF Generator>\<*release*>\ ecompSoftware.DocSuite.Services.PDFGenerator"

RELEASE DSW PDF Generator 8.68 20180226.3



3. Copiare nella suddetta cartella tutti i file presenti nel percorso ufficiale del "Build System: srvtfsbuild2" "...\Drops\ PDFGenerator\<*release* DSW PDF Generator>\<*release*>\VecompSoftware.DocSuite.Services.PDFGenerator"

Installazione e configurazione del servizio web

1. Utilizzando l'applicazione IIS Manager, creare il pool specifico "DSW.PDFGenerator" per la gestione dell'applicazione web. La configurazione è standard, con utenza applicativo canonica e pool a 64 BIT.




Application Pools

This page lets you view and manage the list of application pools on the server. Application pools are associated with worker proc and provide isolation among different applications.

Filter:	→ F Go - Show All Group by: No Grouping →				
Name	Status	.NET CLR V	Managed Pipel	Identity	Applications
②.NET v4.5	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoolIdentity	0
.NET v4.5 Classic	Started	v4.0	Classic	ApplicationPoolIdentity	0
DefaultAppPool	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoolIdentity	12
DocumentUnitHandler	Started	v4.0	Integrated	vecompsoftware\developer	1
□ DSW	Started	v4.0	Integrated	VECOMPSOFTWARE\developer	3
DSW.PDFGenerator	Started	v4.0	Integrated	vecompsoftware\developer	0
<u> </u>					


2. Convertire la cartella in applicazione Web e impostarla senza autenticazione "dunque rimane anonima". Il pool da associare è quello creato nel punto 1.



In < appSettings> modificare la chiave <add key="importrepositorypath" value="E:\PDFFileTemplates" /> seguento le istruzioni contenute nel readme

Installazione VecompSoftware.ServiceBus.Module.Workflow.Listener.Dematerialisation Predisposizione del percorso di installazione

- 1. Creare la cartella "VecompSoftware.ServiceBus.Module.Workflow.Listener.Dematerialisation" in "C:\Program Files (x86)\Vecomp Software\BPM\Listeners" (tipicamente)
- 2. Copiare nella suddetta cartella tutti i file presenti nel percorso ufficiale del "Build System: srvtfsbuild2" "...\Drops\YAC\SBR\<*release*>\VecompSoftware.ServiceBus.Receiver"



- 3. Copiare nella sottocartella "Listener" tutti i file presenti del modulo VecompSoftware.ServiceBus.Module.Workflow.Listener.Dematerialisation.
- 4. I files sono situati nella cartella "...\Drops\YAC\SBR\<*release* \ VecompSoftware.ServiceBus.Module.Workflow.Listener.Dematerialisation".

a. Workflow. Listener. Dematerialisation

E SBR 8.68_20180219.1 > VecompSoftware.ServiceBus.Module.Workflow.Listener.Dematerialisation						
	Date modified	Туре	Size			
icrosoft.ServiceBus.dll	4/26/2016 4:39 PM	Application extens	2,917 KB			
1icrosoft.ServiceBus.xml	4/26/2016 4:39 PM	XML Document	986 KB			
licrosoft.WindowsAzure.Configuration.dll	10/25/2016 10:48	Application extens	28 KB			
licrosoft.WindowsAzure.Configuration	10/25/2016 10:48	XML Document	8 KB			
odule.WF.Dematerialisation.Config.json	2/19/2018 3:21 PM	JSON File	1 KB			
ewtonsoft.Json.dll	6/18/2017 1:57 PM	Application extens	639 KB			
ewtonsoft.Json.xml	6/18/2017 1:57 PM	XML Document	659 KB			
stem.Net.Http.Formatting.dll	1/28/2015 4:02 AM	Application extens	182 KB			
stem.Net.Http.Formatting.xml	1/28/2015 4:02 AM	XML Document	189 KB			
ecompSoftware.Clients.WebAPI.dll	2/17/2018 11:53 AM	Application extens	24 KB			

5. Nella directory del servizio "C:\Program Files (x86)\Vecomp Software\BPM\Listeners\ VecompSoftware.ServiceBus.Module.Workflow.Listener.Dematerialisation" deve essere copiato il file Module.WF.Dematerialisation.Config.json recuperato dalla directory definita al punto 4.

Installazione e configurazione del listener

- 1. Per le attività specifiche di installazione del servizio ServiceBus Receivers si rimanda alla guida "Installazione servizi Service Bus". Il nuovo servizio dovrà avere come servicename il nome VecompSoftware.ServiceBus.Module.Workflow.Listener.Dematerialisation.
- 2. <Endpoint>: specificare l'indirizzo dell'endpoint PDFGenerator relativo al servizio web PDFGenerator

Verificare se il puntamento è corretto tramite risposta accesso via browser all' url evidenziato

- 3. In < appSettings> aggiungere due 2 chiavi:
 - a. QueueName
 - b. VecompSoftware.ServiceBus.Receiver.Listener.Assembly.FullName,


reperibili direttamente nelle righe commentate sottostanti (prendere quelle specifiche per il servizio in fase di configurazione)

```
<add key="QueueName" value=" dematerialisation_request " /> <add key="VecompSoftware.ServiceBus.Receiver.Listener.Assembly.FullName" value=" VecompSoftware.ServiceBus.Module.Workflow.Listener.Dematerialisation.dll" />
```

- 4. Nel file "Module.WF.Dematerialisation.Config.json" devono essere definite le 2 chiavi di configurazione del listener come segue:
 - a. IdTemplateDematerialization = Id del template da utilizzare per le chiamate con il servizio PDFGenerator. E' possibile recuperare tale ID direttamente dalla directory del servizio WEB PDFGenerator "C:\inetpub\wwwroot\PDFGenerator\App_Data\" dove vengono definiti i template dei documenti da generare.
 - b. DematerialisationWorkflowName = Nome del workflow definito nella tabella WorkflowRepositories del DB di Protocollo relativo alla dematerializzazione/attestazione di conformità.
- 5. Avviare il servizio verificando eventualmente nel percorso di log segnalazioni di malfunzionamento.

Installazione VecompSoftware.BPM.Integrations.Modules.GenericProcesses.Dematerialisation Predisposizione del percorso di installazione

- 1. Creare la cartella "Dematerialisation" in "C:\Program Files (x86)\Vecomp Software\BPM\Integrations\Modules" (tipicamente)
- 2. Copiare nella suddetta cartella tutti i file presenti nel percorso ufficiale del "Build System: srvtfsbuild2" "...\Drops\YAC\Integrations\<*release*>\VecompSoftware.BPM.Integrations.Modules.GenericProcesses.Dematerialis ation"



Installazione e configurazione del modulo

- Nel file module.configuration.json presente nella directory "C:\Program Files (x86)\Vecomp
 Software\BPM\Integrations\Modules\Dematerialisation" devono essere impostate le seguenti proprietà di
 configurazione:
 - a. Topic_Workflow_Integration = Nome della Topic del service bus dove saranno ricevuti gli eventi relativi alla gestione del servizio Integrations.
 - b. Subscription_Dematerialisation = Nome della Subscription del service bus a cui il modulo si mette in ascolto per ricevere i vari messaggi.
 - c. Topic UDS = Nome della Topic del service bus relativa agli eventi delle UDS.
 - d. ProtocolSignature = Formato della segnatura utilizzata per l'inserimento di una attestazione di conformità in un Protocollo.
 - e. ResolutionSignature = Formato della segnatura utilizzata per l'inserimento di una attestazione di conformità in un Atto.
 - f. TenantName = Nome del Tenant di riferimento (Vedi tenant model del cliente).
 - g. TenantId = Id del Tenant di riferimento (Vedi tenant model del cliente).
 - h. CorporateAcronym = Acronimo dell'azienda (Vedi tenant model del cliente).

```
📑 appunti_20140902.bt 🔣 📙 BulldFunctions.psm1 🗵 🔚 new 1 🗵 🔚 module.configuration.json 🗵
     ⊟{
  1
          "Topic Workflow Integration": "workflow integration",
  2
  3
          "Subscription Dematerialisation": "DematerialisationCompleted",
          "Topic UDS": "uds event",
  4
  5
          "ProtocolSignature": "Attestazione di conformità Protocollo n. ",
  6
          "ResolutionSignature": "Attestazione di conformità {0} n. {1}",
         "TenantName": "AUSL-RE",
  7
          "TenantId": "1F761813-6086-44F1-A507-99954EA64343",
  8
  9
          "CorporateAcronym": "AUSLRE"
 10
       }
 11
```

- 2. Abilitare il modulo Dematerialisation nel file di configurazione modules.configuration.json presente nella directory "C:\Program Files (x86)\Vecomp Software\BPM\Integrations" impostando i seguenti parametri:
 - a. Name = Nome del modulo, in questo caso VecompSoftware.BPM.Integrations.Modules.GenericProcesses.Dematerialisation.
 - b. Path = Percorso di dove si trova il modulo, in questo caso "C:\Program Files (x86)\Vecomp Software\BPM\Integrations\Modules\Dematerialisation".
 - c. Timer = Tipologia di timer utilizzato (Utilizzato se ServiceWakeType = 2).
 - d. ServiceWakeType = Modalità di risveglio del modulo (0 = Timer, 1 = Single, 2 = ServiceBus), per questo modulo deve essere impostato il valore 1.
 - e. Enabled = abilita o disabilita il modulo.

- 3. Aggiungere la definizione del log per il modulo Dematerialisation nel file EnterpriseLibrary.Logging.config presente nella directory "C:\Program Files (x86)\Vecomp Software\BPM\Integrations".
 - a. Aggiungere un nuovo tag nei <listeners> con il valore:
 <add name="Dematerialisation Rolling Flat File Trace Listener"
 type="Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.TraceListeners.RollingFlatFileTraceListener, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"

listenerDataType="Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.Configuration.RollingFlatFileTrace ListenerData, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"

fileName="logs\VecompSoftware.BPM.Integrations.Modules.GenericProcesses.Dematerialisation.log"
footer="" formatter="File Formatter" header="" rollInterval="Midnight"

b. Aggiungere un nuovo tag nei <categorySources> con il valore:

maxArchivedFiles="20" traceOutputOptions="DateTime" />

```
<add switchValue="All"
name="VecompSoftware.BPM.Integrations.Modules.GenericProcesses.Dematerialisation">
        listeners>
        <add name="Dematerialisation Rolling Flat File Trace Listener" />
        </listeners>
        </add>
```