

AUTO-MAS-Lite v5.5 部署 MAA（明日方舟）脚本图文教程

[← 返回 视频图文教程](#)

AUTO-MAS-Lite v5.5 部署 MAA（明日方舟）脚本图文教程

本文根据 2026-09-20 的完整部署录屏 [2026-09-20 22-19-54.mp4](#)（74 分钟，1920×1080）逐步整理而成，覆盖 **AUTO-MAS-Lite v5.5.0-beta.6** 从获取安装包到 MAA（明日方舟）脚本配置完成并成功拉起明日方舟的全流程。所有截图均取自实际部署过程，**红圈 / 红框标注的就是该步骤中鼠标点击（或双击）的位置**。

- **软件版本**：AUTO-MAS-Lite [v5.5.0-beta.6](#)，MAA [v6.18.0-beta.2](#)，MuMu 模拟器 12
- **与 v5.4 的主要差异**：环境配置向导改为 4 步（运行环境 / 程序文件 / 依赖 / 启动）并新增镜像测速；MAA 的剿灭 / 日常任务改为在 AUTO-MAS 内**内联配置**（不再依赖 MAA 窗口勾选）；用户配置新增「配置管理方式」三模式；调度队列新增「队列类型 / 延时执行」；侧栏新增「游戏社区」。
- v5.4 稳定版部署请看《[AUTO-MAS 部署 MAA（明日方舟）脚本图文教程](#)》。

总流程一览：获取 AUTO-MAS-Lite 安装包 → 安装 → 环境配置向导 → 导入模拟器 → 新建 MAA 脚本 → 配置任务（内联） → 添加用户 → 配置 MAA 本体 → 运行验证 → 调度队列。

目录


- [1. 准备工作](#)
- [2. 安装 AUTO-MAS-Lite v5.5.0-beta.6](#)
- [3. 首次启动：环境配置向导（v5.5 新版）](#)
- [4. 新版界面总览](#)

- 5. 导入模拟器 (MuMu)
- 6. 新建并配置 MAA 脚本
- 7. 添加用户 (内联任务配置)
- 8. 配置 MAA 本体 (连接与接管)
- 9. 复制脚本与多用户管理
- 10. 运行验证
- 11. 调度队列 (v5.5 新增队列类型)
- 12. 常见问题与注意事项
- 13. 附录：本教程与原视频时间对照

1. 准备工作

1.1 获取 AUTO-MAS-Lite 安装包

v5.5.0-beta.6 目前通过 QQ 群「AUTO-MAS软件分发」的群文件获取：[AUTO-MAS-Lite-Setup-v5.5.0-beta.6-x64.zip](#) (约 110 MB)。下载后得到：




同时确认以下前置条件 (沿用此前部署)：

- MuMu 模拟器 12 已安装（本例 `E:/Games/MuMuPlayer`），模拟器内《明日方舟》可正常登录；
- MAA 已解压到 `D:\MAS\MAA-v6.17.5-win-x64`（含 `MAA.exe`）；
- 系统可解压 `.zip`。

1.2 解压并安装

1. 打开 `AUTO-MAS-Lite-Setup-v5.5.0-beta.6-x64.zip`，运行其中的 `AUTO-MAS-Setup.exe`；
2. 安装向导与 v5.4 相同：语言「简体中文」→ 同意协议 → 选择安装路径（本例 `D:\AUTO-MAS`）→ 安装；
3. 安装完成页保持勾选「运行 AUTO-MAS」，单击「完成」：




3. 首次启动：环境配置向导（v5.5 新版）

v5.5 的首次启动向导重新设计为 **4 步：运行环境 → 程序文件 → 依赖 → 启动**，全程自动：


3.1 镜像测速

向导首先对下载镜像测速（本例 `gh-proxy (uv)` 0.38 MB/s），自动选择可用线路：



3.2 下载锁定依赖

「依赖」阶段会一次性下载全部锁定版本的依赖包（约 136 MB，来源阿里云 / pypi 自动切换），耗时最长：



💡 页面提示「首次部署通常需要几分钟，可以先去做别的」，可随时点「查看日志」查看进度；全程无需点击，结束时自动进入主界面。


4. 新版界面总览

v5.5 主界面侧栏为：**主页**、**脚本管理**、**计划管理**、**模拟器管理**、**调度队列**、**调度中心**（底部：游戏社区、历史记录、工具、设置）。

- 「游戏社区」为 v5.5 新增入口，聚合官方 QQ 群、BUG 收集页等社区渠道；
- 各页面右上角新增「**查看本页文档**」链接，可直接跳到对应文档。

5. 导入模拟器（MuMu）

- 单击左侧导航「**模拟器管理**」；
- 单击「**自动搜索模拟器**」：




- 与 v5.4 一样自动生成 MuMu 配置（路径 `E:/Games/MuMuPlayer/nx_main/MuMuManager.exe`、最大等待时间 300、强力关闭）。v5.5 新增了**设备列表**：显示设备序号（#0）、在线状态、名称与 **ADB 地址**（本例 `127.0.0.1:5555`），并可直接「显示 / 启动」设备。


6. 新建并配置 MAA 脚本

6.1 新建脚本

- 单击「脚本管理」→「+ 新建脚本」；
- 在「选择脚本类型」中点选「**MAA 脚本**」（v5.5 还新增了「MFW 脚本」类型，用于接入任意带 interface.json 的 MaaFramework 项目，见终末地教程）；
- 单击「创建并配置」：




6.2 填写脚本配置



1. **基本信息**：脚本名称保持「MAA 脚本」；**MAA路径** 单击「选择文件夹」，定位到 `D:\MAS\MAA-v6.17.5-win-x64`（含 `MAA.exe`）确认。
2. **模拟器管理**：模拟器选「MuMu模拟器」，模拟器实例按需选择。
3. **运行配置**（保持默认）：账号切换方法 = 重启模拟器；用户单日代理次数上限 0；剿灭代理超时限制 40 分钟；日常代理超时限制 10 分钟；代理重试次数限制 3。
4. 保存。

7. 添加用户（内联任务配置）


1. 在「MAA 脚本」卡片上单击「添加用户」，填写用户名称、账号ID（官服填手机号后几位）、服务器等基本信息。
2. v5.5 的用户配置内置了完整的**任务配置**（是否启用快速配置 / 配置恢复开关在右上角），按「剿灭与日常分两次启动 MAA、组内按执行顺序排列」组织：



- **第一次启动 MAA：剿灭流程**——绿票商店（按需）、**剿灭作战**（显示"当前剿灭·周一组 本周末完成"）；
- **第二次启动 MAA：日常流程**——活动关卡优先、干员养成、**库存保持**（可添加预设/物品，设置目标库存，如 PR-A-1 医疗芯片 目标库存 20）、**理智作战**（关卡配置模式 固定、吃理智药数量、连战次数 AUTO、关卡选择 下拉里直接选 关卡-6/5、龙门币-6/5、红票-5 等）、**基建换班**（常规模式）、日常任务（自动招公 / 信用收支 / 领取奖励）、自动肉鸽等。

i 页面明确提示：**剿灭作战和日常任务会分别启动两次 MAA**——启用剿灭时先单独启动一次 MAA 执行剿灭，结束后再启动一次 MAA 执行日常流程。

3. 配置管理方式（v5.5 新增三模式，红框区域）：




- **脚本**：使用脚本本级共享配置，所有用户共用；
- **用户**：使用当前用户独立配置，与脚本配置隔离；
- **直控**：直接使用 MAA 原有配置，由 MAA GUI 维护。

本例选择「脚本」+ 用户独立任务微调。保存用户。

8. 配置 MAA 本体（连接与接管）


1. 在「MAA 脚本」卡片上单击「配置 MAA」，AUTO-MAS 启动 MAA 窗口（本例为 MAA v6.18.0-beta.2）：



2. 在 MAA「设置 → 连接设置」确认：连接配置 = MuMu 模拟器、连接地址 `127.0.0.1:16384`、ADB 路径 `E:\Games\MuMuPlayer\nx_main\adb.exe`、启用 MuMu 后端截图；
3. **注意：**使用内联任务配置后，AUTO-MAS 会接管 MAA 的任务列表（MAA 日志中会出现「已删除任务：剿灭作战 / 活动关卡优先」等记录，属于正常现象——执行时由 AUTO-MAS 按用户配置动态下发任务）；MAA 内只需确认连接方式，**不要点击 Link Start!**；
4. 进入「设置 → 启动设置」取消「开机自启动」，关闭 MAA 窗口，回到 AUTO-MAS **单击「保存配置」**。


9. 复制脚本与多用户管理

v5.5 支持在卡片上直接**复制脚本**（toast「已复制脚本「MAA 脚本」」），快速建立多套配置；用户行上可「启用 / 编辑 / 删除」（删除有确认弹窗「确定要删除这个用户吗？删除后将无法恢复」）：



10. 运行验证

在调度中心或卡片上启动后，AUTO-MAS 自动拉起 MuMu 模拟器并启动明日方舟：



日志中可见 MAA 连接官服（MuMu 模拟器 16384）、按用户内联配置依次执行剿灭 → 日常流程。

11. 调度队列（v5.5 新增队列类型）

「调度队列」页面 v5.5 新增两个配置项：

- **队列类型**：定时队列（按定时表驱动）等；
- **延时执行**：到点后再延迟 N 分钟启动（错峰用）。

新建队列 → 设置启动时运行 / 定时运行 / 完成后操作 → 「添加定时」设置执行周期与时间 → 「添加任务」把 MAA 脚本加入队列，保存。用法与 v5.4 一致。

12. 常见问题与注意事项

现象	处理
环境向导卡在某一步	v5.5 向导自动测速并切换镜像；可点「查看日志」观察，长时间无进展时重启 AUTO-MAS 重试
MAA 窗口里任务列表被清空 / 出现"已删除任务"	正常现象：v5.5 由 AUTO-MAS 内联任务配置接管，执行时动态下发任务
想完全用 MAA 自己的配置	用户配置的「配置管理方式」选「直控」，由 MAA GUI 维护
连接失败	确认 MuMu 12 已启动、连接配置 = MuMu 模拟器（127.0.0.1:16384）、设备列表中 ADB 地址可见、防火墙已放行 adb.exe
剿灭显示"本周末完成"	周一刷新剿灭次数，AUTO-MAS 会按周判断是否需要执行

13. 附录：本教程与原视频时间对照

教程章节	视频时间点
1 获取 AUTO-MAS-Lite 安装包 (QQ 群文件)	03:12 – 05:18
2 解压并安装 (安装完成页)	05:20 – 06:00
3 环境配置向导 (测速 + 4 步)	06:06 – 19:30
5 模拟器管理 (自动搜索 + 设备列表)	20:38 – 20:50
6 新建 MAA 脚本、选路径	20:30 – 21:00
7 添加用户、内联任务配置	21:10 – 24:20
8 配置 MAA (MAA v6.18.0-beta.2 窗口)	25:00 – 29:00
9 复制脚本 / 多用户管理	29:30 – 30:00
10 运行验证 (自动拉起明日方舟)	30:00 – 31:00
11 调度队列	53:30 – 55:30

教程整理日期：2026-09-26。界面文字以 AUTO-MAS-Lite v5.5.0-beta.6 / MAA v6.18.0-beta.2 实际显示为准；beta 版本界面可能随更新调整。

整理自 AUTO-MAS 官方部署演示录屏 · 红圈/红框为该步骤鼠标点击位置