

AUTO-MAS 部署 MAA（明日方舟）脚本图文教程

[← 返回 视频图文教程](#)

AUTO-MAS 部署 MAA（明日方舟）脚本图文教程

本文根据 2026-09-17 的完整部署录屏 [2026-09-17 16-01-16.mp4](#)（96 分钟，1920×1080）逐步整理而成，覆盖从[下载安装包](#)到 **MAA（明日方舟）脚本配置完成并成功自动执行**的全流程。所有截图均取自实际部署过程，**红圈 / 红框标注的就是该步骤中鼠标点击（或双击）的位置**。

- **软件版本**：AUTO-MAS [v5.4.0](#)，MAA [v6.17.5](#)，MuMu 模拟器 12
- **自动化链路**：AUTO-MAS（脚本管理 / 调度）→ MAA（游戏自动化本体）→ MuMu 模拟器中的明日方舟
- 同一场录屏中还部署了 MaaEnd（明日方舟：终末地）脚本，见《[AUTO-MAS 部署 MaaEnd（明日方舟：终末地）脚本图文教程](#)》，两者互不依赖。

总流程一览：下载安装包 → 安装 AUTO-MAS → 解压 MAA → AUTO-MAS 自动配置运行环境 → 导入模拟器 → 新建并配置 MAA 脚本 → 添加用户 → 建立调度队列并试运行 → 日常自动执行。

i 版本提示：AUTO-MAS [v5.5.0](#) 起界面有较大调整（环境配置向导改为 4 步、MAA 任务配置内联到脚本配置、MaaEnd 改由 MFW 项目引导接入等），与本文不符之处请以 [v5.5 版教程](#) 为准。

目录


- [1. 准备工作](#)
- [2. 安装 AUTO-MAS 主程序](#)

- 3. 解压 MAA 脚本并整理目录
- 4. 首次启动：自动配置运行环境
- 5. 导入模拟器（MuMu）
- 6. 新建并配置 MAA 脚本
- 7. 配置 MAA 本体（连接与任务）
- 8. 添加 MAA 用户
- 9. 创建调度队列并试运行
- 10. 日常使用与定时调度
- 11. 常见问题与注意事项
- 12. 附录：本教程与原视频时间对照

1. 准备工作

1.1 需要提前下载的文件

在浏览器中下载以下 2 个压缩包（本例均保存在 `E:\Badwolf\Downloads`，即资源管理器里的「下载」文件夹）：



文件	作用	大小 (约)
AUTO_MAS-v5.4.0.zip	AUTO-MAS 主程序安装包 (内含 AUTO-MAS-Setup.exe)	155 MB
MAA-v6.17.5-win-x64.zip	MAA 明日方舟脚本	260 MB

截图中还有 MaaEnd-v2.28.0-win-x86_64.zip，那是《MaaEnd (终末地) 脚本教程》使用的，部署 MAA 不需要它。

1.2 环境前置条件

- **解压工具**：系统需能解压 .zip (视频中使用 WinRAR 查看压缩包，解压用的是 Windows 自带的「全部解压缩」，两者任选)。
- **MuMu 模拟器 12 已安装** (本例安装于 E:\Games\MuMuPlayer)，并且模拟器里已安装、登录《明日方舟》。
- **磁盘空间**：AUTO-MAS 安装至少需要 **588.8 MB** 可用空间，另为 MAA 预留约 1.5 GB。

💡 目录约定：本教程将 AUTO-MAS 装到 D:\AUTO-MAS，MAA 解压到 D:\MAS 下。路径中尽量不要出现中文和空格，可减少后续抓窗口、ADB 连接类问题。


2. 安装 AUTO-MAS 主程序

2.1 解压安装包


1. 在「下载」文件夹中**右键单击** AUTO_MAS-v5.4.0.zip。
2. 选择「全部解压缩」。
3. 目标路径保持默认 (自动填为 ...\Downloads\AUTO_MAS-v5.4.0)，单击「提取」。
4. 解压完成后进入该文件夹，可以看到 AUTO-MAS-Setup.exe (约 159,699 KB)。

2.2 运行安装向导


双击 AUTO-MAS-Setup.exe：




1. 选择安装语言：保持「简体中文」，单击「确定」。




2. 许可协议：阅读 GNU AGPLv3 协议，点选「我同意此协议」，然后单击「下一步」。




3. **选择目标位置：**默认是 `C:\Program Files\AUTO-MAS` 。本例通过「浏览」改为 `D:\AUTO-MAS` （也可以直接在输入框中改），单击「下一步」。



4. **正在安装：**等待安装程序解压文件（进度条走完，期间会显示 `D:\AUTO-MAS\AUTO-MAS.exe` 等文件名）。




5. **安装完成**: 保持勾选「运行 AUTO-MAS」, 单击「完成」。安装程序退出并自动启动 AUTO-MAS, 桌面上也会生成 AUTO-MAS 快捷方式。




3. 解压 MAA 脚本并整理目录


1. 右键单击 **MAA-v6.17.5-win-x64.zip**，在右键菜单中选择「全部解压缩...」：



2. 目标路径默认为 **...\Downloads\MAA-v6.17.5-win-x64**，单击「提取」(「完成时显示提取的文件」可勾可不勾)。




3. MAA 包含 1 万多个文件，解压需要几分钟，耐心等待。
4. 解压完成后，建议把 **MAA-v6.17.5-win-x64** 文件夹**剪切**到统一的目录（本例为 **D:\MAS**），后续配置时更清晰、路径更短：





4. 首次启动：自动配置运行环境

首次启动 AUTO-MAS 会弹出环境配置向导「**欢迎使用 AUTO-MAS，正在自动配置您的运行环境**」，共 6 步，全程自动，**无需任何点击**：



步骤	内容	说明
1 Python 安装	安装内置 Python	完成后显示「Python 安装完成 / 环境已就绪」
2 Pip 安装	安装 pip	自动
3 Git 安装	安装 Git	自动
4 源码拉取	克隆 AUTO-MAS 后端源码	自动切换镜像源（如 gh-proxy (Cloudflare)，尝试进度 1/7）
5 依赖安装	pip 安装依赖包	走国内镜像（如阿里云，尝试进度 1/4），耗时最长，耐心等待
6 后端启动	启动后端服务	见下方防火墙放行




4.1 允许 Python 通过防火墙（重要）

进入「后端启动」步骤时，会弹出 **Windows 安全中心** 警报：


Windows Defender 防火墙已阻止此应用的某些功能。 名称: Python 路径: `D:\auto-mas\environment\python\python.exe`

单击「允许访问(A)」(默认已勾选「专用网络」, 保持即可):




4.2 进入主界面

随后显示「后端启动成功, 应用已准备就绪, 即将进入主界面」, 自动进入 AUTO-MAS 主页:




主页左侧导航栏从上到下依次是：**主页**、**脚本管理**、**计划管理**、**模拟器管理**、**调度队列**、**调度中心**（底部还有游戏签到、历史记录、工具、设置）：



5. 导入模拟器（MuMu）

1. 单击左侧导航「模拟器管理」（上图红圈位置）。

2. 单击右上角「🔍 自动搜索模拟器」：



3. 稍等片刻，页面顶部会依次弹出「找到 1 个模拟器」「导入成功」，并自动生成 MuMu 配置：


- 模拟器名称：MuMu模拟器
- 模拟器类型：MuMu模拟器
- 模拟器路径：E:/Games/MuMuPlayer/nx_main/MuMuManager.exe
- 最大等待时间：300
- 强力关闭：关


💡 如果自动搜索没有找到，可改用「+ 手动添加模拟器」，把路径手动指到 MuMu 安装目录下的 **MuMuManager.exe**。

6. 新建并配置 MAA 脚本

6.1 新建脚本

1. 单击左侧导航「脚本管理」（当前为空，显示 NO DATA）。
2. 单击右上角「+ 新建脚本」。
3. 在弹出的「新建脚本」窗口中点选「MAA 脚本」（明日方舟自动化与多账号日常代理），然后单击「创建并配置」：






脚本类型参考：通用脚本（具备日志文件的自动化脚本）、SRC 脚本（星穹铁道）、MaaEnd 脚本（MaaFramework 专项适配，见终末地教程）、M9A 脚本（重返未来：1999）、ok-ww / ok-nte / HSR 脚本等。

6.2 填写 MAA 脚本配置

进入「**MAA脚本配置**」页面：





页面顶部「使用说明」提示：剿灭任务会独立启动一次 MAA；MAA 专项仅支持模拟器，PC 版请使用通用脚本。

1. 基本信息：

- **脚本名称**：默认「新 MAA 脚本」，可自行修改。
- **MAA路径**：单击「选择文件夹」。

2. 在文件夹选择窗口中，进入 MAA 解压目录（本例为 此电脑 > 软件 (D:) > MAS > MAA-v6.17.5-win-x64 ，目录内应能看到 MAA.exe ），单击「选择文件夹」确认：



3. 模拟器管理：

- **模拟器：**下拉选择「MuMu模拟器」。
- **模拟器实例：**选择要使用的实例（多开时按序号选择，单开选默认实例）。

4. 运行配置（可保持默认）：

- 账号切换方法：重启模拟器

- 用户单日代理次数上限：0（不限制）
- 剿灭代理超时限制（分钟）：40
- 日常代理超时限制（分钟）：10
- 代理重试次数限制：3


5. 确认无误后**保存**。保存成功后脚本管理中会出现「MAA 脚本」卡片。

7. 配置 MAA 本体（连接与任务）

7.1 打开 MAA 配置

在「MAA 脚本」卡片上**单击「配置 MAA」**（或编辑脚本页中的配置入口）。AUTO-MAS 会提示「已启动 MAA 脚本的 MAA 配置」，同时页面被锁定，并弹出提示：

正在进行MAA配置 —— 当前正在配置MAA脚本，请在MAA配置界面完成相关设置。配置完成后，请点击"保存配置"按钮来解除页面锁定。




7.2 MAA 首次启动的防火墙放行

MAA 启动并尝试连接模拟器时，会再弹出一次 Windows 安全中心警报，这次是 **adb.exe**（路径 **E:\games\mumuplayer\nx_main\adb.exe**），同样单击「允许访问(A)」。

7.3 检查连接设置

在 MAA 窗口中进入「设置 → 连接设置」，确认以下内容（使用「MuMu 模拟器」连接配置时会自动填充）：




- **连接配置**：MuMu 模拟器
- **连接地址**：**127.0.0.1:16384**（MuMu 12 默认 ADB 端口）
- **ADB 路径**：**E:\Games\MuMuPlayer\nx_main\adb.exe**
- **启用 MuMu 后端截图**：勾选（MuMu 6.3.2+ 支持）
- **触控模式**：Minitouch（默认）

💡 若提示连接失败：先手动启动一次 MuMu 模拟器，再回到 MAA 点击重试；确认模拟器未选错「多开」实例、后台 ADB 已开启。

7.4 检查任务与启动设置


1. 回到 MAA 的「**一键长草**」页面，按需勾选任务（开始唤醒、理智作战、基建换班、领取奖励等），**不要点击 Link Start!**——执行由 AUTO-MAS 调度负责：



2. 进入「**设置 → 启动设置**」，**取消勾选「开机自启动**」（自动启停交给 AUTO-MAS 管理，避免重复拉起）。
3. 配置完成后关闭 MAA 窗口，回到 AUTO-MAS 锁定提示框，**单击「保存配置**解除页面锁定（见 7.1 的截图，红圈即「保存配置」按钮位置）。

8. 添加 MAA 用户

1. 在「MAA 脚本」卡片上**单击「添加用户**」，进入用户编辑页：



2. 基本信息（红框区域开始逐项填写）：


- **用户名称**：自定义，如「鹰角你没有心」；
- **账号ID**：填 MAA 账号切换可识别的唯一片段（官服可只填手机号后几位）；
- **启用状态**：是；
- **密码**：可留空（仅用于存储以防遗忘，此外无任何作用）；
- **服务器**：官服（按实际选择）；
- **剩余天数**：-1（不限制）；
- **用户配置模式**：简洁（沿用 MAA 全局设置；需要精细控制时选「详细」）；
- **基建模式**：常规模式。

3. 关卡配置：

- **剿灭代理**：当前剿灭；
- **关卡配置模式**：固定（也可选按星期轮换并在「每周计划」里编排）；
- 其余代理关卡、次数按需设置。

4. 任务配置：勾选该用户要执行的任务（开始唤醒、刷理智、剿灭模式、领取奖励等）。


5. 保存后回到脚本管理，用户会出现在 MAA 脚本卡片下，并显示「配置已完成 / 配置已保存」提示：



9. 创建调度队列并试运行

9.1 新建队列


1. 单击左侧导航「调度队列」。
2. 单击「新队列」创建一个队列（本例保持默认名「新队列」）：




3. 队列参数：**启动时运行** = 否（AUTO-MAS 启动时不自动跑）；**定时运行** = 是；**完成后操作** = 无操作（也可选关机/休眠等）。
4. **定时表**：单击「添加定时」，设置执行周期（周一～周日）与执行时间（本例建了 3 条每日 00:00 的定时）。
5. **任务列表**：单击「添加任务」，把「MAA 脚本」加入队列，保存。

9.2 手动试运行


1. 单击左侧导航「调度中心」。
2. 在「主调度台」选择要执行的任务（脚本 - MAA - MAA 脚本）与模式（自动代理），单击「开始执行」：



3. 任务总览中可以看到 **MAA 脚本 (1个用户)** 进入「运行」状态，右侧日志开始滚动，第一条通常是「正在启动模拟器」：



4. 全程自动完成：**拉起 MuMu 模拟器** → **启动明日方舟** → **MAA 连接 (官服, 127.0.0.1:16384)** → **执行开始唤醒 / 剿灭 / 日常代理** → **结算**。日志中可看到 MAA 的完整输出 (Bootstrapper、AsstProxy 等)：



5. 运行结束后，任务总览显示「完成」，MAA 会弹出「即将自动关闭」并自行退出；若中途手动干预，可单击「停止任务」。

✅ 到这里，MAA 的「部署 + 验证」已经闭环，之后每天由定时队列自动执行。

10. 日常使用与定时调度

- **手动执行**：调度中心 → 选择任务（脚本 - MAA - MAA 脚本）与模式（自动代理）→ 「开始执行」。右上角可设置「任务完成后电源操作」（无动作 / 关机 / 休眠）。
- **定时执行**：由「调度队列」里的定时表驱动（本例每天 00:00 三条定时），到点自动跑完队列内所有任务。
- **运行观察**：调度中心右侧「日志」实时滚动执行日志，可勾选「保持最新」自动跟随；「历史记录」可回溯每次执行结果。
- **修改任务内容**：MAA 的任务勾选在 MAA 界面中调整；用户维度的覆盖配置在 AUTO-MAS 的用户编辑页。

11. 常见问题与注意事项

现象	处理
防火墙弹窗 (Python / adb.exe)	均单击「允许访问」；MAA 部署过程一般出现 2 次
环境配置某一步失败	向导会自动切换镜像源重试 (Git 源最多 7 次、pip 源最多 4 次)；多次失败请检查网络/代理后重开 AUTO-MAS
MAA 提示连接失败 / 截图失败	确认 MuMu 模拟器 12 已安装且能手动启动；连接设置用「MuMu 模拟器」预设 (127.0.0.1:16384)；勾选「启用 MuMu 后端截图」；防火墙已放行 adb.exe
MAA 提示「检测到资源更新」	直接让 MAA 自动更新完成后再执行任务；更新期间勿关闭
脚本路径报错	确认选择的是 包含 MAA.exe 的那一层目录 ；路径建议全英文
剿灭与日常的关系	剿灭任务会 独立启动一次 MAA 单独执行；日常代理超时 10 分钟、剿灭 40 分钟，超时后按重试次数限制重试
B 服账号切换识别率低	账号ID 只填 不易识别错误的唯一片段 （避免生僻字、下划线），官服填手机号后几位即可

12. 附录：本教程与原视频时间对照

教程章节	视频时间点
1 准备工作（查看下载的压缩包）	00:00 – 00:06
2.1 解压 AUTO_MAS 安装包	00:18 – 00:35
2.2 安装向导（语言/协议/路径/完成）	00:36 – 03:05
3 解压 MAA 并整理目录	01:13 – 01:35
4 环境自动配置（6 步 + 防火墙）	03:07 – 13:12
5 自动搜索并导入 MuMu	13:15 – 13:27
6 新建 MAA 脚本、选路径	13:42 – 17:02
7 配置 MAA（连接设置等）	18:12 – 19:35
8 添加 MAA 用户	21:44 – 22:40
9 调度队列 + 试运行（自动代理）	23:28 – 29:45

教程整理日期：2026-09-17。界面文字以 AUTO-MAS v5.4.0 / MAA v6.17.5 实际显示为准，后续版本界面如有微调，请以实际为准。

整理自 AUTO-MAS 官方部署演示录屏 · 红圈/红框为该步骤鼠标点击位置