

AUTO-MAS-Lite v5.5 接入 MaaEnd (MFW 项目引导) 图文教程

[← 返回 视频图文教程](#)

AUTO-MAS-Lite v5.5 接入 MaaEnd (MFW 项目引导) 图文教程

本文根据 2026-09-20 的完整部署录屏 [2026-09-20 22-19-54.mp4](#) (74 分钟, 1920×1080) 逐步整理而成, 覆盖在 **AUTO-MAS-Lite v5.5.0-beta.6** 中通过全新的 **MFW 项目引导** 接入 MaaEnd (明日方舟: 终末地) 脚本、完成用户任务配置的全流程。所有截图均取自实际部署过程, **红圈 / 红框标注的就是该步骤中鼠标点击 (或双击) 的位置**。

- **软件版本**: AUTO-MAS-Lite [v5.5.0-beta.6](#), MaaEnd [v2.29.0](#)
- **v5.5 的重大变化**: MaaEnd 等所有基于 MaaFramework 的脚本, 现在统一通过 **「MFW 脚本」类型 + 项目引导向导** 接入——向导读取项目里的 [interface.json](#), 自动识别任务 / 预设 / 控制器, 并把任务配置**全部内联到 AUTO-MAS** 中 (任务队列、自动采集、优先售卖等都在 AUTO-MAS 里编辑, MaaEnd 原生 GUI 不再是必需的)。
- AUTO-MAS-Lite 的获取与安装、环境配置向导与《[AUTO-MAS-Lite v5.5 部署 MAA \(明日方舟\) 脚本图文教程](#)》相同, 本文简述; MaaEnd **无需安卓模拟器**。

总流程一览: 安装 AUTO-MAS-Lite (前置) → 解压 MaaEnd → MFW 项目引导接入 (4 步) → 添加用户并配置任务队列 / 自动采集 / 优先售卖 → 调度队列 → 启动终末地完成首次登录。


目录

- [1. 准备工作](#)

- 2. 安装 AUTO-MAS-Lite (前置)
- 3. 通过 MFW 项目引导接入 MaaEnd
- 4. MFW 用户配置 (任务队列 / 自动采集 / 优先售卖)
- 5. 调度队列
- 6. 启动终末地, 完成首次登录
- 7. 常见问题与注意事项
- 8. 附录: 本教程与原视频时间对照

1. 准备工作


1. **AUTO-MAS-Lite v5.5.0-beta.6 已安装** (获取与安装步骤见《AUTO-MAS-Lite v5.5 部署 MAA (明日方舟) 脚本图文教程》第 1-3 节; 安装完成页勾选「运行 AUTO-MAS」):




2. **MaaEnd v2.29.0 已解压到** `D:\MAS\MaaEnd` (目录内含 `MaaEnd.exe` 与 `interface.json`) ;
3. **《明日方舟: 终末地》PC 客户端已安装** (本例 `E:\Games\Arknights Endfield\Endfield.exe`) ;
4. MaaEnd 走「电脑端-前台」直接控制 PC 游戏, **无需安卓模拟器**。

2. 安装 AUTO-MAS-Lite (前置)

首次启动 AUTO-MAS-Lite 会进入环境配置向导（镜像测速 → 运行环境 → 程序文件 → **依赖**（下载约 136 MB 锁定依赖，耗时最长）→ 启动），全程自动：






完成后进入主界面。防火墙弹出「Python」警报时单击「允许访问」。

3. 通过 MFW 项目引导接入 MaaEnd

3.1 新建 MFW 脚本

单击「脚本管理」→「+ 新建脚本」→ 在类型列表中点选「**MFW 脚本**」（运行任何带 interface.json 的 MaaFramework 项目）→ 单击「创建并配置」。

3.2 引导步骤 1：基本信息




1. **脚本名称**：默认「新 MFW 脚本」，可自行修改；
2. **本地项目目录**：单击「选择本地目录」，定位到 `D:\MAS\MaaEnd` ；
3. 单击「**读取 interface**」——向导自动识别出 `MaaEnd v2.29.0 · MaaEnd 终末地小助手，绝赞开发中！`，并统计出 **45 任务、3 预设、9 控制器、1 资源、65 导入、2 Agent**；
4. 底部提示「正在安装 MaaFW Runner 依赖」，等待安装完成；
5. 单击「**下一步**」。

3.3 引导步骤 2：控制配置

按需选择控制器（本例后续在运行配置中使用「电脑端-前台」），单击「下一步」。

3.4 引导步骤 3：项目更新



- **自动更新**：不更新 / 运行前 / 运行后（本例选「运行前」）；
- **更新源**：Mirror 酱（需在下方填入 MirrorChyan CDK；也可留空仅用手动更新）；
- **更新通道**：稳定版；
- 页面同时展示项目信息：当前版本 v2.29.0、GitHub 仓库、MirrorChyan RID = MaaEnd、多平台 = 是；
- 需要立即检查时单击「检查更新」；然后单击「下一步」。


3.5 引导步骤 4：运行配置

完成运行参数设置后结束向导，脚本卡片出现在「脚本管理」中。

4. MFW 用户配置（任务队列 / 自动采集 / 优先售卖）

4.1 配置管理方式

在「MFW 脚本」卡片上单击「添加用户」，进入用户编辑页。顶部为 v5.5 新增的**配置管理方式**三选一：




- **脚本**：使用脚本本级共享配置，所有用户共用（本例选择）；
- **用户**：使用当前用户独立配置，与脚本配置隔离；
- **直控**：直接使用 MaaEnd 原有配置，由 MaaEnd GUI 维护。

「配置操作」提供 配置脚本共享 / 导入 / 编辑脚本设定 三个入口。

4.2 任务队列配置


v5.5 把 MaaEnd 的全部任务**内联**到了用户编辑页（「任务队列配置」，右上角可「读取 interface / 配置恢复」）：



- 左侧**任务队列**：从 interface 识别出的任务（游戏设置、拜访好友、基建任务、信用点购物、转交委托、据点交易、自动囤货、购买稳定物资、环境监测.....），可上下调整顺序、添加任务、套用预设模板；
- 右侧**任务配置**面板：选中任务后显示其全部配置项（如「游戏设置」的 区服 = 国服、游戏语言 = 简体中文、显示模式 = 窗口）。

4.3 自动切换账号（账号匹配）

「自动切换账号」任务的配置面板支持**账号匹配方式**：



- 选择「**手机号后四位 (国服)**」，在「目标账号后四位」填入账号唯一片段（国服 **138****5678** → 填 **5678**，本例 **2619**）；
- 执行时自动登出当前账号并切换到指定账号（国服按手机号、国际服按邮箱匹配）；
- 提示：账号 / 密码字段仅用于本地记录，不会自动导入脚本。

4.4 自动采集配置

「自动采集配置」区块：

- **自动采集**：开启；
- **采集安排**：分散采集；
- **四号谷地·稀有采集物**：已选 5/5（路线4：纯晶多齿叶、路线5：轻露石、路线6：轻红柱状菌、路线13：中解石、路线14：晶化多齿叶）；
- **四号谷地·一般采集物**：已选 2/2（路线1：映火霜花、路线2：雷纹枝突）。

4.5 优先售卖与物品保留


「信用点购物」等任务的详情面板中还支持：

- **仅售卖优先货品**（Yes/No）；
- **四号谷地 / 武陵优先售卖配置**：按优先级 1-6 配置优先出售的物品（未配置物品按选品策略选择）；
- **启用物品保留规则**：为物品设置最低保留数量或将其排除。


保存用户。

5. 调度队列

「调度队列」页面 v5.5 新增「队列类型」（定时队列）与「延时执行」（分钟）：



1. 单击「新队列」创建（本例建了「新队列」05:00 / 23:00 / 17:00 三条定时，以及「end」队列 04:00）：



2. 队列参数：启动时运行 = 否；定时运行 = 按需；完成后操作 = 无操作（或关机/休眠）；
3. **定时列表**：「添加定时」→ 设置执行周期（周一～周日）与执行时间；
4. **任务列表**：「添加任务」→ 把 MFW 脚本（MaaEnd）加入队列，保存。

6. 启动终末地，完成首次登录

与 v5.4 部署相同：首次部署手动启动一次终末地，**扫码登录**并等待资源更新、完成新手引导；此后即可退出游戏，由调度自动执行。

💡 首次登录与资源更新耗时较长属正常现象；这一步只需做一次。

7. 常见问题与注意事项

现象	处理
「读取 interface」识别不到任务	确认本地项目目录选择的是 包含 interface.json 的 MaaEnd 根目录 （ D:\MAS\MaaEnd ），而不是其上层或子目录
「正在安装 MaaFW Runner 依赖」耗时较长	首次接入需要下载 MaaFW 运行时，耐心等待；失败可重进向导重试
Mirror 酱更新不生效	在「项目更新」页填入有效的 MirrorChyan CDK；或改用「检查更新」手动更新（GitHub 源）
账号切换不生效	「自动切换账号」任务中账号匹配方式选「手机号后四位（国服）」并填写目标后四位；用户列表中该账号需启用
想继续用 MaaEnd 原生 GUI 配置	配置管理方式选「直控」，由 MaaEnd GUI 维护配置
「Windows 已保护你的电脑」 (SmartScreen)	运行 MaaEnd.exe / AUTO-MAS 相关程序时单击「更多信息 → 仍要运行」

8. 附录：本教程与原视频时间对照

教程章节	视频时间点
2 安装 AUTO-MAS-Lite (含环境向导)	03:12 – 19:30
3.1–3.2 MFW 项目引导：基本信息 + 读取 interface	34:00 – 34:30
3.3 引导：控制配置	34:30 – 35:00
3.4 引导：项目更新 (Mirror 酱 / 稳定版)	35:00 – 35:30
3.5 引导：运行配置	35:30 – 36:00
4.1 配置管理方式 (脚本/用户/直控)	47:40 – 48:00
4.2 任务队列配置	48:00 – 49:30
4.3 自动切换账号 (手机号后四位)	51:00 – 51:30
4.4 自动采集 / 优先售卖配置	49:40 – 53:00
5 调度队列 (队列类型 / 延时执行)	53:30 – 55:30
6 终末地首次登录	(参考 09-17 录屏 55:45 – 68:00)

教程整理日期：2026-09-26。界面文字以 AUTO-MAS-Lite v5.5.0-beta.6 / MaaEnd v2.29.0 实际显示为准；beta 版本界面可能随更新调整。

整理自 AUTO-MAS 官方部署演示录屏 · 红圈/红框为该步骤鼠标点击位置