

RÉSEAUX INFORMATIQUES

# Packet Tracer : le plan d'adressage de l'atelier Kora

Plan d'adressage de l'atelier Kora



## MATÉRIEL QUE TU CROISES DANS CE LABORATOIRE



### Routeur

Relie le réseau à Internet et aux autres réseaux



### Commutateur (switch)

Relie les appareils d'un même réseau local



### Poste de travail (ordinateur fixe)

L'ordinateur de bureau utilisé chaque jour

Photos issues de Wikimedia Commons : Routeur, Stacatto, CC BY-SA 4.0 · Commutateur (switch), www.heimnetzwerke.net, CC BY 4.0 · Poste de travail (ordinateur fixe), Mnicolois, CC BY 4.0.

Ce guide t'accompagne si tu utilises Cisco Packet Tracer. Les tâches du laboratoire se valident dans CyberPingo, avec ou sans le logiciel : tu peux aussi répondre par le calcul.

Packet Tracer s'exécute sur ton ordinateur. CyberPingo ne l'exécute pas et ne lit pas tes fichiers .pkt : tu y saisis tes résultats.



## Matériel à placer

- ◆ 1 routeur (modèle 2911) nommé R1
- ◆ 3 commutateurs (modèle 2960) nommés S1, S2, S3
- ◆ 3 PC nommés PC-Direction, PC-Atelier, PC-Comptabilité
- ◆ Câbles cuivre droits : R1 vers chaque commutateur, puis chaque commutateur vers son PC



## Plan d'adressage

Réseau de l'entreprise : 192.168.20.0/24, découpé en 4 sous-réseaux /26 (masque 255.255.255.192).

La passerelle reçoit la première adresse utilisable de chaque sous-réseau. Les PC prennent les adresses suivantes.

| SOUS-RÉSEAU  | ADRESSE RÉSEAU    | PASSERELLE (R1) | PC             |
|--------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Direction    | 192.168.20.0/26   | 192.168.20.1    | 192.168.20.2   |
| Atelier      | 192.168.20.64/26  | 192.168.20.65   | 192.168.20.66  |
| Comptabilité | 192.168.20.128/26 | 192.168.20.129  | 192.168.20.130 |
| Invités      | à calculer        | à calculer      | non câblé      |



## Configurer le routeur

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.192
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.20.65 255.255.255.192
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/2
ip address 192.168.20.129 255.255.255.192
no shutdown
end
show ip interface brief
```



## Configurer les PC

Dans l'onglet Desktop, puis IP Configuration, choisis « Static » et renseigne l'adresse IP, le masque 255.255.255.192 et la passerelle de son sous-réseau.



## Tester

Depuis PC-Direction, ouvre Command Prompt et lance `ping 192.168.20.66` : les paquets traversent R1. Si le ping échoue, vérifie le masque, la passerelle et l'état des interfaces (`show ip interface brief`).



## Rendre ton travail

- 1 Enregistre ton fichier .pkt.
- 2 Fais une capture d'écran de `show ip interface brief` et d'un ping réussi.
- 3 Remplis le modèle de rapport, puis dépose ton rapport ou le lien vers tes captures dans CyberPingo. Un formateur le relit.



### Pingo veille sur ta progression

Retourne au laboratoire pour valider tes réponses. Bloqué ? Ouvre d'abord l'indice de la tâche, la correction vient ensuite. Pour copier les commandes sans coupure de ligne, ouvre la [version texte](#).