# TF 坐标变换代码详解

### AI航团队

## 1. 常用数据类型

参考 ROS Wiki 上面给出的 TF 数据类型,主要有以下 6 种基本类型,分别对应四元数,向量,点坐标,位姿和转换模板。

Type tf

Quaternion tf::Quaternion

Vector tf::Vector3

Point tf::Point

Pose tf::Pose

Transform tf::Transform

还包括 tf::Stamped,数据类型如下图所示:这个数据类型是在上述所有基本类型(除了 tf::Transform)的基础上具有元素 frame id 和 stamp 模板化。

```
1 template <typename T>
2 class Stamped : public T{
3  public:
4    ros::Time stamp_;
5    std::string frame_id_;
6
7   Stamped() :frame_id_ ("NO_ID_STAMPED_DEFAULT_CONSTRUCTION"){}; //Default constructor use d only for preallocation
8
9   Stamped(const T& input, const ros::Time& timestamp, const std::string & frame_id);
10
```

同时还包括 tf::StampedTransform,该类型是 tf::Transform 的一个特例,同时具有 frame\_id,stamp 和 child\_frame\_id。如下图所示:

```
1 /** \brief The Stamped Transform datatype used by tf */
  2 class StampedTransform : public tf::Transform
  3 {
      ros::Time stamp_; ///< The timestamp associated with this transform
  6 std::string frame_id_; ///< The frame_id of the coordinate frame in which this transfor
m is defined
  7 std::string child_frame_id_; ///< The frame_id of the coordinate frame this transform de
fines
      StampedTransform(const tf::Transform& input, const ros::Time& timestamp, const std::stri
ng & frame_id, const std::string & child_frame_id):
        tf::Transform (input), stamp_ ( timestamp ), frame_id_ (frame_id), child_frame_id_(chi
       /** \brief Default constructor only to be used for preallocation */
     StampedTransform() { };
  12
 14 /** \brief Set the inherited Traonsform data */
 void setData(const tf::Transform& input) {*static_cast<tf::Transform*>(this) = input;};
```

## 2.TF 编程

任何使用 TF 包的时,都需要编写两个程序,分别用来监听 TF 变换和广播 TF 变换的功能,称之为 TF 监听器和 TF 广播器

- 1》TF 监听器:接受缓存系统中发布的所有参考系坐标变换,并从中查询所需要的参考系变换。
- 2》TF广播器:广播 TF 变换,向系统中广播参考系之间的坐标变换关系。系统中可能会存在多个不同部分的 tf 变化广播,但每个广播可以直接将参考系变换关系直接插入 tf 树中,不需要再进行同步。

## 2.1 TF 广播器

实现功能: 创建 TF 广播器, 创建坐标变换值并发布实时发布坐标变换

编程思路:

- 1.初始化 ROS 节点, 并订阅 turtle 的位置消息:
- 2.循环等待话题消息,接收到之后进入回调函数,该回调函数用以处理并发布坐标变换;
  - 3.在该回调函数内部定义一个广播器;
  - 4.根据接收到的小海龟的位置消息, 创建坐标变换值
  - 5.通过定义的广播器发布坐标变换

具体代码部分如下:

在具体分析之前我们先来看一下 "transform\_broadcaster.h" 里面的内容

注意到在命名空间 tf 内部定义了一个 TransformBroadcaster 类,这个类的内部的内容也很简单:

声明了一个无参构造函数 TransformBroadcaster();

使用了函数重载的方法定义了多个同名函数 sendTransform;

声明了一个私有化的成员变量 tf2\_broadcaster\_

基于此内容,我们再将回调函数代码的层次分为:

(1) 定义tf广播器

### static tf::TransformBroadcaster br;

tf::TransformBroadcaster有一个无参构造函数,因此初始化时直

(2) 创建坐标变换

根据 tf 内部的数据类型,我们首先声明一个"Transform"数据结构,用来记录变换内容

### tf::Transform transform;

以下两个函数可以实现我们的需求。内部参数各自要求为"Vector3"和"Quaternion"

TFSIMD_FORCE_INLINE void	setOrigin (const Vector3 &origin) Set the translational element. More
TFSIMD_FORCE_INLINE void	setRotation (const Quaternion &q) Set the rotational element by Quaternion. More

Vector3 类型直接声明即可使用,Quaternion 类型需要先使用 setRPY 这个函数进行赋值。

void **setRPY** (const **tfScalar** &roll, const **tfScalar** &pitch, const **tfScalar** &yaw) Set the quaternion using fixed axis RPY. More...

由此,我们可以得到

transform.setOrigin(tf::Vector3(msg->x, msg->y, 0.0)); transform.setRotation(tf::Quaternion::setRPY(0, 0, msg->theta));

### 进一步简化得到

```
tf::Transform transform;

transform.setOrigin(tf::Vector3(msg->x, msg->y, 0.0));

tf::Quaternion q;

q.setRPY(0,0,msg->theta);

transform.setRotation(q);
```

### (3) 广播器发布坐标变换

br.sendTransform(tf::StampedTransform(transform, ros::Time::now(), "world", turtle name));


根据前面所解释的 "transform\_broadcaster.h" 里面的内容应该不难理解

内部参数类型为"StampedTransform",下图为继承关系图,也就是说 StampedTransform 这个类里面的内容继承自 Transform。

### void tf::TransformBroadcaster::sendTransform ( const **StampedTransform** & transform)

Send a **StampedTransform** The stamped data structure includes frame\_id, and time, and parent\_id already.

Definition at line **54** of file **transform\_broadcaster.cpp**.



使用时需要在内部声明:输入(即所需坐标变换),时间戳,框架 id 和子框架 id。

1.

## 2.2 TF 监听器

创建 TF 监听器,创建第二只海龟,监听坐标变换并发布运动控制指令使第二只海龟向第一只海龟运动

### 编程思路:

- 2. 初始化 ROS 节点,并向 MASTER 注册节点信息;
- 3. 通过服务调用产生第二只海龟;
- 4. 创建 turtle2 的速度控制发布器;
- 5. 创建 tf 监听器并监听 turtle2 相对于 turtle1 的坐标变换;
- 6. 根据坐标变换发布速度控制指令;

代码如下:


详见 ros 官网

http://wiki.ros.org/tf/Tutorials/Writing%20a%20tf%201istener%20%28C%2B%2B%29

```
1 #include <ros/ros.h>
2 #include <tf/transform_listener.h>
3 #include <turtlesim/Velocity.h>
4 #include <turtlesim/Spawn.h>
6 int main(int argc, char** argv) {
7 ros::init(argc, argv, "my tf listener");
8
9 ros::NodeHandle node;
10
11 ros::service::waitForService("spawn");
12 ros::ServiceClient add_turtle =
13
     node.serviceClient<turtlesim::Spawn>("spawn");
14 turtlesim::Spawn srv;
15 add_turtle.call(srv);
16
17 ros::Publisher turtle vel =
18 node.advertise<turtlesim::Velocity>("turtle2/command_velocity", 10);
19
20 tf::TransformListener listener;
21
22 ros::Rate rate(10.0);
23 while (node.ok()){
24 tf::StampedTransform transform;
     try{
25
       listener.lookupTransform("/turtle2", "/turtle1",
                                ros::Time(0), transform);
28
     catch (tf::TransformException ex) {
29
     ROS_ERROR("%s",ex.what());
ros::Duration(1.0).sleep();
3.0
31
32 }
33
34 turtlesim::Velocity vel msg;
35
    vel_msg.angular = 4.0 * atan2(transform.getOrigin().y(),
36
                                 transform.getOrigin().x());
    vel_msg.linear = 0.5 * sqrt(pow(transform.getOrigin().x(), 2) +
37
                                 pow(transform.getOrigin().y(), 2));
38
     turtle vel.publish(vel msg);
39
41
     rate.sleep();
42 }
43 return 0;
44 );
```

#### (1) 定义tf监听器

首先需要明确,TransformListener 的内容继承自 Transformer 类(注意这里不是 Transform 类哦),因此在使用时需要同时查看两者的使用文档,当然最简单的还是看 wiki 上面关于 listener 的使用。



内部构造和析构函数如下(截取自头文件):

在大多数情况下,使用以下命令声明即可

```
tf::TransformListener listener
```

(2) 监听坐标变换

声明一个空的变换

tf::StampedTransform transform;

## 2.3 实现效果

完成程序的编写之后我们在 CMakeLists 文件添加

```
add_executable(turtle_tf_listener src/turtle_tf_listener.cpp)target_link_libraries(turtle_tf_listener ${catkin_LIBRARIES})
```

并配置 Launch 文件

```
<launch> ... <node pkg="learning_tf" type="turtle_tf_listener"
/> </launch>
```

### roslaunch learning tf start demo.launch

观察结果,发现一个小海龟可以正常的跟随另外一只海龟移动。

### 3. ros 中静态 tf 坐标关系发布方式

static transform publisher

static\_transform\_publisher 工具的功能是发布两个参考系之间的静态坐标变换,两个参考系一般不发生相对位置变化。

命令的格式如下:

static\_transform\_publisher x y z yaw pitch roll frame\_id child\_frame\_id period\_in\_ms
static\_transform\_publisher x y z qx qy qz qw frame\_id child\_frame\_id period\_in\_ms

以上两种命令格式,需要设置坐标的偏移和旋转参数,偏移参数都使用相对于 xyz 三轴的坐标位移,而旋转参数第一种命令格式使用以弧度为单位的 yaw/pitch/roll 三个 角度(yaw 是围绕 x 轴旋转的偏航角,pitch 是围绕 y 轴旋转的俯仰角,roll 是围绕 z 轴旋转的翻滚角),而第二种命令格式使用四元数表达旋转角度。发布频率以 ms 为单位,一般 100ms 比较合适。

该命令不仅可以在终端中使用,还可以在 launch 文件中使用,使用方式如下:

<launch>

<node pkg="tf" type="static\_transform\_publisher" name="link1\_broadcaster" args="1 0 0 0 0 1 link1 parent link1 100" />

</launch>