

Editing Video Menggunakan Adobe Premiere Pro

Winastwan Gora S.

redaksi@belajarsendiri.com

BAB VII. TEKNIK EDITING TINGKAT LANJUT

Lisensi Dokumen:


© Hak Cipta 2006 BelajarSendiri.Com

Seluruh dokumen ini dapat digunakan, dirubah dan disebarluaskan secara bebas untuk tujuan pendidikan dan non-komersil. Diperkenankan untuk melakukan penulisan ulang tanpa seijin BelajarSendiri.Com

Memasang Universal Counting Leader


Untuk menghitung mundur sebelum masuk ke video utama seringkali digunakan Universal Counting Leader. Untuk membuat Universal Counting Leader caranya:

1. Pilih File > New > Universal Counting Leader.



- Maka akan tampil window Universal Counting Leader Setup. Kita dapat mengganti warna jika diinginkan, kemudian aktifkan pilihan Cue Blip apabila kita membutuhkan suara beep pada saat hitungan mundur. Kemudian tekan OK.
- 3. Maka clip Universal Counting Leader akan tampil dalam Project Window, untuk memakainya tinggal lakukan drag and drop ke dalam Timeline Window.







Memasang Clip Bars and Tone

Selain Universal Counting Leader kita juga dapat menambahkan clip Bars and Tone yang berfungsi untuk alat bantu kalibrasi. Biasanya ditambahkan 6 detik Bars and Tone di awal movie. Untuk membuat Bars and Tone caranya:

- 1. Pilih File > New > Bars and Tone.
- 2. Maka clip Bars and Tone akan muncul pada Project Window, untuk memakainya lakukan drag and drop ke dalam Timeline Window.






Membuat Black Video

Apabila kita ingin menyisipkan background hitam ke dalam video kita dapat menggunakan clip Black Video. Selain itu kita dapat menambahkan clip Black Video ke dalam Timeline pada awal movie dengan tujuan untuk menyediakan waktu bagi proses perekaman movie di video recorder. Untuk membuat Black Video caranya:

- 1. Pilih File > New > Black Video.
- 2. Maka clip Black Video akan tampil di dalam Project Window, untuk memakainya lakukan drag and drop ke dalam Timeline Window.



Proses Superimposing


Setiap clip yang berada dalam Track Video pasti memiliki property transparansi, dalam Adobe Premiere Pro sebutan untuk transparansi adalah Opacity. Dengan menggunakan

fasilitas Opacity kita dapat menggabungkan dua buah clip yang salah satunya akan dijadikan background, teknik penggabungan inilah yang dinamakan Superimpose. Teknik Superimpose hanya berlaku untuk clip yang berada pada Track Video 2, 3 dan seterusnya. Kita akan berlatih menggunakan teknik Superimposing untuk membuat transisi dissolve secara manual, menggabungkan gambar yang memiliki Alpha Channel dan penggabungan gambar yang tidak memiliki Alpha Channel.

Membuat Transisi Dissolve Secara Manual

Pada latihan ini kita akan mencoba membuat transisi dissolve sederhana menggunakan fasilitas Opacity. Berikut ini langkah-langkahnya:

- 1. Buat clip Black Video dengan cara pilih File > New > Black Video.
- 2. Maka clip Black Video akan tampil di dalam Project Window. Kemudian drag clip Black Video ke dalam Timeline Window. Letakkan pada Track Video 1.




3. Selanjutnya drag salah satu clip video yang ada di dalam Project Window ke dalam Timeline Window, lalu tempatkan pada Track Video 2, buat posisinya overlap dengan clip Black Video, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.




4. Lalu pilih clip kedua untuk mengaktifkan Tab Effect Controls dengan cara melakukan klik satu kali pada clip tersebut.



5. Lalu expand pilihan Opacity yang ada pada pilihan Fixed Effects di dalam Tab Effect Controls. Secara default Opacity akan memiliki nilai 100.



6. Kemudian kita akan memulai proses keyframing, pertama geser Current Time Marker ke posisi awal clip kedua.




 Kemudian klik tombol Add/Remove Keyframe yang terdapat di sebelah kanan pilihan Opacity dalam Tab Effect Controls untuk membuat keyframe baru.




8. Maka akan tercipta sebuah keyframe baru di sebelah kanan. Kemudian ubah nilai Opacity menjadi 0.



9. Maka tampilan dalam Sequence Monitor Window akan tampak tampilan clip Black Video, karena Opacity clip video pertama yang berada di Track Video 2 dirubah nilainya menjadi 0.



10. Selanjutnya geser Current Time Marker ke posisi waktu akhir clip pertama, seperti pada gambar dibawah ini



11. Lalu ubah nilai Opacity yang ada di dalam Tab Effect Controls menjadi 100, maka secara otomatis akan tercipta sebuah keyframe.



12. Tampilan Sequence Monitor Window akan tampak seperti pada gambar dibawah ini.



13. Maka jika movie dimainkan akan terlihat sebuah transisi dissolve sederhana dari tampilan hitam kemudian berangsur-angsur menampilkan clip pertama.

Menggunakan Adobe Photoshop CS Untuk Membuat Clip Yang Memiliki Alpha Channel


Berbagai produk Adobe dapat diintegrasikan untuk memperoleh hasil kreativitas video yang maksimal. Kali ini kita akan mencoba mengintegrasikan Adobe Photoshop CS dengan Adobe Premiere Pro. Adobe Photoshop CS digunakan untuk membuat title, walaupun dalam Adobe Premiere Pro telah disediakan fasilitas Adobe Title Designer

yang akan dijelaskan cara penggunaannya dalam bab berikutnya. Untuk membuat title menggunakan Adobe Photoshop CS caranya:


- 1. Jalankan aplikasi Adobe Photoshop CS dari Start Menu > All Programs > Adobe Photoshop CS.
- 2. Buat project baru dengan cara pilih File > New.
- 3. Maka akan tampil kotak dialog New. Lalu isikan Name = alpha-channel, Width = 720 pixels, Height = 576 pixels, Resolution = 72 pixels/inch, Color Mode = RGB Color, dan Pixel Aspect Ratio = D1/DV PAL (1.066) kemudian tekan OK.



4. Akan tampil area kerja Adobe Photoshop CS.



5. Dengan menggunakan tools yang ada, buat image yang terdiri dari shape dan text. Lalu simpan dengan nama file produser.psd.




Untuk mengetahui cara penggunaan Adobe Photoshop CS lebih lanjut silakan baca buku yang khusus membahas cara penggunaan Adobe Photoshop CS.

Metode Penggabungan Clip Yang Memiliki Alpha Channel


Selain digunakan untuk membuat transisi sederhana, teknik Superimpose juga dipergunakan untuk menggabungkan clip yang memiliki Alpha Channel. Berikut ini langkah-langkahnya:

- 1. Import file yang memiliki Alpha Channel, dalam latihan kali ini digunakan file bernama produser.psd (dibuat menggunakan Adobe Photoshop dengan ukuran image 720 x 576 pixel, dengan warna background transparan). Untuk melakukan Import pilih File > Import.
- 2. Kemudian akan tampil kotak dialog Import, kemudian pilih file produser.psd. Lalu tekan Open.




Gambar 7.21 Tampilan window Import

 Setelah itu akan tampil kotak dialog Import Layered File : produser psd, kemudian pada pilihan Import As pilih Footage, sedangkan pada Layer Options pilih Merged Layers. Kemudian tekan OK.




4. Maka file produser akan tampil di dalam Project Window.



5. Kemudian kita akan menyusun clip ke dalam Timeline Window. Langkah pertama, drag salah satu clip yang ada di dalam Project Window ke dalam Timeline Window, kemudian tempatkan pada Track Video 1. Clip ini akan berfungsi sebagai background.



6. Lalu drag clip produser.psd ke dalam Timeline Window, letakkan pada Track Video 2, tepat diatas clip pertama.



7. Maka tampilan movie dalam Sequence Monitor Window akan tampak seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 7.25 Tampilan produser.psd dalam Sequence Monitor Window

Metode Penggabungan Clip Yang Tidak Memiliki Alpha Channel

Pada latihan ini kita akan mencoba menggabungkan clip yang tidak memiliki Alpha Channel menggunakan fasilitas Opacity. Kita akan menggabungkan dua clip yaitu clip sampah-bulu-30.avi dan sampah-bulu-26.avi.




Gambar 7.26 Tampilan clip sampah-bulu-30.avi




Gambar 7.27 Tampilan clip sampah-bulu-26.avi

Berikut ini langkah-langkahnya:

1. Drag clip sampah-bulu-30.avi yang ada dalam Project Window ke dalam Timeline Window, letakkan pada Track Video 1.



2. Kemudian drag clip sampah-bulu-26.avi yang ada dalam Project Window ke dalam Timeline Window, letakkan pada Track Video 2.



- Lalu pilih clip sampah-bulu-26.avi yang ada di dalam Timeline Window untuk menampilkan Tab Effect Controls.
- 4. Kemudian expand pilihan Opacity yang ada dalam Tab Effects Controls. Selanjutnya ubah nilai Level menjadi 50.



5. Maka tampilan movie pada Sequence Monitor Window akan tampak seperti pada gambar di bawah ini.




Bermain Dengan Durasi

Mungkin suatu saat kita membutuhkan adegan lambat dan adegan yang dipercepat untuk memenuhi tuntutan cerita. Dalam bahasan kali ini kita akan berlatih membuat efek slow motion, fast motion, freeze frame dan reverse motion.


Slow Motion

Slow motion atau adegan lambat pada prinsipnya adalah mengurangi kecepatan dan menambah durasi dari clip asli. Berikut ini langkah-langkah membuat slow motion :

1. Susun salah satu clip yang ada di dalam Project Window ke dalam Timeline Window.



Kemudian pilih clip tersebut, selanjutnya klik kanan pada clip tersebut. Maka akan tampil popup menu.




3. Selanjutnya pilih Speed/Duration. Maka akan tampil kotak dialog Clip Speed/Duration.



4. Selanjutnya ubah nilai Speed menjadi lebih rendah dari 100%, misalnya 50%.



- 5. Maka secara otomatis nilai Duration juga mengalami perubahan, yaitu penambahan waktu. Selanjutnya klik OK.
- 6. Lalu di dalam Timeline Window juga akan terjadi perubahan durasi dari clip.



7. Jalankan movie dan lihat perubahan yang terjadi.

Fast Motion

Fast Motion disebut juga adegan cepat, pada prinsipnya fast motion adalah menambah kecepatan (speed) dan mengurangi panjang durasi. Berikut ini langkah-langkah untuk membuat fast motion :


- 1. Susun salah satu clip yang ada dalam Project Window ke dalam Timeline Window.
- 2. Kemudian klik kanan pada clip tersebut, sehingga akan tampil jendela pop-up menu.

3. Selanjutnya pada jendela pop-up menu pilih Speed/Duration. Maka akan tampil kotak dialog Clip Speed/Duration.



- 4. Untuk membuat fast motion ubah nilai Speed menjadi lebih dari 100%, misalnya 150%. Maka secara otomatis nilai Duration akan berkurang.
- Lalu tekan OK.
- 6. Maka clip yang berada dalam Timeline akan mengalami perubahan waktu berupa pengurangan durasi.






Freeze Frame

Freeze frame atau menghentikan klip adalah mode manipulasi waktu yang lain selain fast motion dan slow motion. Dengan menggunakan metode ini kita dapat menghentikan clip di tengah movie untuk kemudian memainkannya lagi. Berikut ini langkah-langkahnya:

1. Susun salah satu clip yang ada dalam Project Window ke dalam Timeline Window.



2. Kemudian potong clip tersebut tepat ditengah menggunakan Razor Tool yang ada di dalam Tools Window.






3. Lalu klik tombol Selection Tool yang terletak dalam Tools Window.




 Kemudian pilih clip potongan kedua, lalu klik kanan pada clip potongan kedua tersebut. Maka akan tampil pop-up menu.




- 5. Selanjutnya pada pop-up menu tersebut pilih Copy.
- 6. Selanjutnya klik pada area kosong pada Track Video 1 di sebelah kanan potongan kedua.

7. Kemudian pada menu pilih Edit > Paste. Maka potongan clip kedua akan diduplikasi dan tampilan Timeline Window akan tampak seperti pada gambar berikut ini.



8. Selanjutnya pilih clip yang berada di tengah.



9. Kemudian pada menu pilih Clip > Video Options > Frame Hold. Maka akan tampil kotak dialog Frame Hold Options.



10. Selanjutnya aktifkan pilihan Hold On dan pada rollout di sebelahnya pilih In Point (untuk mengatur clip diberhentikan pada In Point, pilihan Out Point akan menghentikan clip pada posisi Out Point). Aktifkan juga pilihan Deinterlace agar ketika clip diberhentikan tidak akan menghasilkan flicker (gambar berkedip). Kemudian tekan OK. Lalu jalankan movie menggunakan tombol Play.

Reverse Motion

Manipulasi reverse motion pada prinsipnya adalah membalik nilai dari kecepatan/speed, kita dapat melakukan pula melakukan fast reverse motion (adegan balik yang dipercepat) atau slow reverse motion (adegan balik yang diperlambat). Berikut ini langkahlangkahnya:

- 1. Susun sebuah clip ke dalam Timeline Window.
- 2. Pilih clip tersebut kemudian klik kanan pada clip tersebut sehingga akan tampil pop-up menu.
- 3. Pada pop-up menu pilih Speed/Duration. Maka akan tampil kotak dialog Clip Speed/Duration.



- 4. Kemudian aktifkan pilihan Reverse Speed untuk membuat reverse motion. Untuk membuat fast reverse motion ubah nilai Speed menjadi lebih besar dari 100, sedangkan untuk membuat slow reverse motion ubah nilai Speed menjadi kurang dari 100. Pilihan Maintain Audio Pitch berfungsi untuk menstabilkan pitch audio ketika terjadi perubahan nilai Speed dan Duration.
- 5. Kemudian tekan OK. Jalankan movie dan lihat perubahan yang terjadi.

Menggunakan Rate Stretch Tool

Selain menggunakan cara-cara diatas, proses manipulasi durasi juga dapat dilakukan menggunakan Rate Stretch Tool yang terdapat dalam Tools Window. Dengan menggunakan tool ini kita dapat mempercepat dan memperlambat clip langsung di dalam Timeline. Berikut ini langkah-langkahnya:


- 1. Susun sebuah clip ke dalam Timeline Window.
- 2. Kemudian klik tombol Rate Stretch Tool yang terdapat di dalam Tools Window.



3. Dekatkan kursor pada bagian ujung clip.



4. Kemudian lakukan klik dan drag untuk mengurangi dan menambah kecepatan. Jika kita memperpendek clip maka durasi akan menjadi pendek sehingga clip akan dimainkan lebih cepat (fast motion). Tetapi apabila clip kita perpanjang maka durasinya akan bertambah panjang sehingga clip akan dimainkan lebih lambat (slow motion).




Koreksi Durasi Clip dalam Timeline

Apabila kita telah menyusun banyak clip ke dalam Timeline Window, kemudian ingin mengoreksi durasi clip, misalnya memendekkan atau memanjangkan durasi clip yang ada di tengah-tengah, tentu saja koreksi durasi pada clip yang berada di tengah akan mempengaruhi clip-clip yang ada di sampingnya. Adobe Premiere Pro menyediakan berbagai tool untuk melakukan hal ini, yaitu Ripple Edit Tool, Rolling Edit Tool, Slip Edit Tool dan Slide Edit Tool.

Ripple Edit

Pada Ripple Edit durasi clip yang lain yang ada disebelah clip yang diedit durasinya adalah tetap/tidak mengalami perubahan, namun keseluruhan durasi akan berubah menurut banyaknya perubahan durasi dari clip yang diedit.



Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan Ripple Edit:


1. Susun 3 buah clip ke dalam Timeline Window pada Track Video 1 dengan posisi sedemikian rupa, seperti pada gambar di bawah ini.



2. Kemudian klik tombol Ripple Edit Tool yang ada dalam Tools Window.



3. Selanjutnya dekatkan kursor ke bagian ujung clip pertama. Kemudian klik dan drag maju mundur untuk memanjangkan dan memendekkan clip yang berada di tengah/clip kedua.




4. Maka dalam Sequence Monitor Window akan tampil 2 frame yang menunjukkan Out Point clip di sebelah kiri dan In Point clip di sebelah kanan.



Rolling Edit

Pada Rolling Edit, durasi keseluruhan clip akan dipertahankan/tetap, jadi jika clip yang berada di tengah dipanjangkan atau dipendekkan maka clip-clip yang berada di sebelahnya akan mengalami penyesuaian.




Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan Rolling Edit:

- 1. Susun 3 buah clip ke dalam Timeline Window pada Track Video 1 dengan posisi sedemikian rupa, seperti pada gambar di bawah ini.
- 2. Kemudian klik tombol Ripple Edit Tool yang ada dalam Tools Window.



3. Selanjutnya dekatkan kursor ke bagian ujung clip pertama. Kemudian klik dan drag maju mundur untuk memanjangkan dan memendekkan clip yang berada di tengah/clip kedua. Perubahan durasi clip kedua tidak akan merubah durasi keseluruhan clip, clip pertama dan ketiga durasinya akan menyesuaikan.




4. Maka dalam Sequence Monitor Window akan tampil 2 frame yang menunjukkan Out Point clip di sebelah kiri dan In Point clip di sebelah kanan.



Slip Edit


Slip Edit digunakan untuk merubah posisi In Point dan Out Point dari clip yang ada di tengah, durasi clip yang berada di sebelah (clip pertama dan ketiga) tetap, durasi keseluruhan clip juga tidak berubah/tetap.



Untuk melakukan Slip Edit kita menggunakan tombol Slip Edit yang berada di dalam Tools Window.



Kemudian kita dapat melakukan klik dan drag pada clip tengah (clip kedua) untuk merubah posisi In Point dan Out Point. Pada perubahan ini durasi clip pertama dan ketiga akan tetap, durasi keseluruhan juga tetap.




Pada saat melakukan Slip Edit, Sequence Monitor Window akan menampilkan 2 buah frame besar di bawah dan 2 buah frame kecil di sebelah atas (sudut kiri dan sudut kanan). Dua buah frame besar di bawah menerangkan bahwa frame sebelah kiri merupakan In Point clip kedua dan sebelah kanan merupakan Out Point clip kedua. Sedangkan 2 frame yang berada di atas, di sebelah kiri merupakan Out Point clip pertama dan di sebelah kanan merupakan In Point clip ketiga.



Gambar 7.64 Tampilan Sequence Monitor Window pada saat melakukan Slip Edit

Slide Edit


Slide Edit digunakan untuk menggeser posisi clip dalam Timeline. Pada pilihan Slide Edit, durasi In Point dan Out Point pada clip kedua (tengah) tidak mengalami perubahan, durasi keseluruhan clip juga tetap.



Untuk melakukan Slide Edit kita menggunakan tombol Slide Edit yang berada di dalam Tools Window.



Kemudian kita dapat melakukan klik dan drag pada clip tengah (clip kedua) untuk merubah posisi clip tersebut. Pada perubahan ini durasi clip pertama dan ketiga akan menyesuaikan, durasi keseluruhan clip akan tetap.



Pada saat melakukan Slide Edit, Sequence Monitor Window akan menampilkan 2 buah frame besar di bawah dan 2 buah frame kecil di sebelah atas. Dua buah frame besar di bawah menerangkan bahwa frame sebelah kiri merupakan Out Point clip pertama dan sebelah kanan merupakan In Point clip ketiga. Sedangkan 2 frame yang berada di atas, di sebelah kiri merupakan In Point clip kedua dan di sebelah kanan merupakan Out Point clip kedua.



Gambar 7.68 Tampilan Sequence Monitor Window pada saat melakukan Slide Edit

Mengenal Lift dan Extract

Fasilitas Lift dan Extract digunakan untuk menghapus bagian clip yang ada di dalam Timeline Window. Perbedaan dari keduanya adalah Lift akan membiarkan daerah yang terhapus tetap kosong, sedangkan Extract akan mengisi bagian yang kosong tersebut dengan menggeser bagian sebelah kanan clip yang tidak terpotong.

Menggunakan Lift

Berikut ini langkah-langkah menggunakan Lift:

1. Susun 3 buah clip ke dalam Timeline Window pada Track Video 1 dengan posisi sedemikian rupa, seperti pada gambar di bawah ini.



 Lalu tentukan waktu awal pemotongan dengan menggeser Current Time Marker. Kemudian klik tombol Set In Point yang ada di dalam Sequence Monitor Window untuk menentukan In Point.



3. Kemudian geser Current Time Marker untuk menentukan posisi akhir pemotongan. Selanjutnya klik tombol Set Out Point yang ada di dalam Sequence Monitor Window.





4. Kemudian tekan tombol Lift yang berada di dalam Sequence Monitor Window untuk melakukan pemotongan.



5. Maka hasil pemotongan akan tampak dalam Timeline seperti pada gambar di bawah ini.



Menggunakan Extract

Berikut ini langkah-langkah menggunakan Extract :

1. Susun 3 buah clip ke dalam Timeline Window pada Track Video 1 dengan posisi sedemikian rupa, seperti pada gambar di bawah ini.



Lalu tentukan waktu awal pemotongan dengan menggeser Current Time Marker. Kemudian klik tombol Set In Point yang ada di dalam Sequence Monitor Window untuk menentukan In Point.



3. Kemudian geser Current Time Marker untuk menentukan posisi akhir pemotongan. Selanjutnya klik tombol Set Out Point yang ada di dalam Sequence Monitor Window.



4. Kemudian tekan tombol Extract yang berada di dalam Sequence Monitor Window untuk melakukan pemotongan.



5. Maka hasil pemotongan akan tampak dalam Timeline seperti pada gambar di bawah ini.




Three Point Editing dan Four Point Editing Untuk Menyisipkan Clip

Untuk menyisipkan clip ke dalam Timeline Window kita dapat menggunakan kedua teknik ini yaitu Three Point Editing dan Four Point Editing.


Three Point Editing

Teknik ini disebut Three Point karena kita menggunakan tiga titik sebagai referensi editing, jadi pertama-tama kita tentukan In Point dan Out Point dari clip yang akan disisipkan dalam Source Monitor Window, kemudian kita tentukan In Point atau Out Point pada Sequence Monitor Window. Berikut ini langkah-langkah teknik Three Point Editing:

1. Susun 3 buah clip ke dalam Timeline Window pada Track Video 1 dengan posisi sedemikian rupa, seperti pada gambar di bawah ini.




- 2. Kemudian klik dua kali pada salah satu clip yang berada didalam Project Window, clip inilah yang nantinya akan disisipkan ke dalam Timeline.
- Setelah clip di klik dua kali maka clip tersebut akan ditampilkan di dalam Source Monitor Window.



4. Kemudian tentukan titik In Point dan Out Point menggunakan tombol Set In Point dan Set Out Point yang ada dalam Source Monitor Window.



5. Selanjutnya geser Current Time Marker ke lokasi tempat clip akan disisipkan. Lalu klik tombol Set In Point yang berada dalam Sequence Monitor Window untuk menentukan In Point.



Selanjutnya kita dapat menggunakan tombol Insert yang ada di dalam Source Monitor Window untuk menyisipkan clip ke dalam Timeline.



7. Atau dapat pula menggunakan tombol Overlay yang berada dalam Source Monitor Window untuk menyisipkan clip ke dalam Timeline.




Perbedaan dasar antara Insert dan Overlay adalah, Insert akan menyisipkan clip dengan mengubah panjang durasi keseluruhan clip menjadi bertambah panjang, sedangkan Overlay akan menyisipkan clip tanpa merubah durasi keseluruhan clip, tetapi mengambil porsi durasi dari clip yang ada disebelahnya.

Four Point Editing

Jika dalam teknik Three Point Editing kita gunakan 3 buah titik sebagai referensi, maka pada teknik Four Point Editing akan dipergunakan 4 titik sebagai referensi. Jadi pertama kita tentukan In Point dan Out Point clip yang akan disisipkan di dalam Source Monitor Window, kemudian setelah itu kita tentukan In Point dan Out Point dalam Sequence Monitor Window. Berikut ini langkah-langkah menggunakan Four Point Editing:


1. Susun 3 buah clip ke dalam Timeline Window pada Track Video 1.



- Kemudian klik dua kali pada salah satu clip yang berada didalam Project Window, clip inilah yang nantinya akan disisipkan ke dalam Timeline. Maka clip tersebut akan tampil di dalam Source Monitor Window.
- 3. Kemudian tentukan In Point dan Out Point pada clip yang berada di dalam Source Monitor Window menggunakan tombol Set In Point dan Set Out Point.




- 4. Lalu geser Current Time Marker untuk menentukan posisi In Point dalam Timeline. Setelah itu klik tombol Set In Point yang ada di dalam Sequence Monitor Window.
- 5. Kemudian geser Current Time Marker untuk menentukan posisi Out Point dalam Timeline. Selanjutnya klik tombol Set Out Point yang berada di dalam Sequence Monitor Window.




6. Selanjutnya klik tombol Insert yang berada di dalam Source Monitor Window.




7. Karena clip yang akan disisipkan memiliki durasi yang lebih panjang dari area dalam Timeline Window, maka akan tampil kotak dialog Fit Clip yang menawarkan 5 solusi. Lalu pilih salah satu solusi dalam Option, kemudian tekan OK.




8. Jika pilihan Change Clip Speed dipilih maka clip akan di sesuaikan durasinya (di-stretch) untuk memenuhi area yang kosong.




 Jika pilihan Trim Clip's Head dipilih maka clip yang disisipkan akan di trimming dari sisi kiri/depan sesuai dengan durasi area yang kosong.




10. Jika pilihan Trim Clip's Tail dipilih maka clip yang disisipkan akan di trimming dari sisi kanan/belakang sesuai dengan durasi area yang kosong.



11. Jika pilihan Ignore Sequence In Point dipilih maka clip akan disisipkan pada bagian awal Timeline atau posisi 00:00:00:00 kemudian clip tersebut akan di trimming sampai posisi Out Point dalam Timeline Window.



12. Jika pilihan Ignore Sequence Out Point dipilih maka clip akan disisipkan pada titik In Point dalam Timeline, kemudian durasi clip yang disisipkan tidak mengalami perubahan durasi dan mengisi area kosong dengan mendorong clip yng ada di sebelahnya sehingga mempengaruhi dirasi keseluruhan clip (menjadi lebih panjang).



Unlink Video dan Audio

Video hasil capture biasanya disertai audio/suara. Apabila disusun dalam Timeline Window maka clip tersebut akan menempatkan format video ke dalam Track Video dan format audio ke dalam Track Audio. Biasanya clip tersebut berwarna hijau. Jika clip

dipindah atau digeser maka Track Video dan Track Audio akan ikut berpindah pada posisi yang sama.

Berikut ini langkah-langkah untuk memisahkan (unlink) format video dan format audio dari clip video :

1. Susun clip video hasil capture ke dalam Timeline Window.



- 2. Lalu pilih clip tersebut, kemudian pada menu pilih Clip > Unlink Audio and Video.
- 3. Setelah itu coba pindahkan/geser clip yang berada di Track Audio ke sebelah kanan.
- 4. Maka clip yang berada di Track Video tidak akan ikut berpindah/bergeser.

