

Bug 1: زر "اكتشف المزيد" لا يعمل في الصفحة الرئيسية

Location: الصفحة الرئيسية (Home Page)

Description: عند الضغط على زر "اكتشف المزيد" في الصفحة الرئيسية لا يحدث أي شيء، ولا يتم تحويل المستخدم إلى أي صفحة.

:Steps to Reproduce

1. افتح الموقع
2. انتقل إلى الصفحة الرئيسية
3. اضغط على زر "اكتشف المزيد"
4. لاحظ أنه لا يتم الانتقال إلى أي صفحة

Actual Result: لا يحدث أي تفاعل أو انتقال لصفحة أخرى.

Expected Result: يجب تحويل المستخدم إلى صفحة تحتوي على المنتجات أو قسم مخصص.

Severity: متوسطة

Priority: عالية

Bug 2: اتجاه حركة السلايدر معكوس بالنسبة لأسهم التنقل

Location: الصفحة الرئيسية – قسم "الأكثر مبيعاً" (سلايدر المنتجات)

Description: عند الضغط على السهم الأيسر تتحرك قائمة العطور إلى اليمين، وعند الضغط على السهم الأيمن تتحرك القائمة إلى اليسار، وهو عكس السلوك المتوقع.

:Steps to Reproduce

1. افتح الموقع
2. انتقل إلى الصفحة الرئيسية
3. اذهب إلى قسم "الأكثر مبيعاً"
4. اضغط على السهم الأيسر ولاحظ اتجاه الحركة
5. اضغط على السهم الأيمن ولاحظ اتجاه الحركة

:Actual Result

- السهم الأيسر يحرك العناصر باتجاه اليمين

:Expected Result

- السهم الأيسر يجب أن يحرك العناصر باتجاه اليسار
- السهم الأيمن يجب أن يحرك العناصر باتجاه اليمين

Severity: متوسطة

Priority: متوسطة

Bug 3: أيقونة العملة بجانب السعر ليست للريال السعودي

Location: الصفحة الرئيسية – قسم "الأكثر مبيعاً" (بطاقات المنتجات)

Description: أيقونة العملة المعروضة بجانب السعر ليست علامة الريال السعودي.

:Steps to Reproduce

- افتح الموقع
- انتقل إلى الصفحة الرئيسية
- اذهب إلى قسم "الأكثر مبيعاً"
- لاحظ الأيقونة الموجودة بجانب الأسعار

Actual Result: تظهر أيقونة عملة غير مطابقة للريال السعودي.

Expected Result: يجب عرض علامة الريال السعودي الصحيحة (SAR أو س.ر) بجانب الأسعار.

Severity: متوسطة

Priority: متوسطة

Bug 4: زر "إضافة إلى السلة" لا يعمل كتبديل (Toggle) ويكرر إضافة المنتج

Location: الصفحة الرئيسية – قسم "الأكثر مبيعاً" (بطاقات المنتجات)

Description: عند الضغط على زر "إضافة إلى السلة" لمنتج معين يتم إضافة المنتج ويتغير شكل الزر، لكن عند الضغط عليه مرة أخرى يتم إضافة نفس المنتج مرة ثانية بدل إزالته من السلة.

:Steps to Reproduce

- افتح الموقع
- انتقل إلى الصفحة الرئيسية
- اذهب إلى قسم "الأكثر مبيعاً"
- اضغط على زر "إضافة إلى السلة" لأي منتج

5. لاحظ أنه تمت إضافة المنتج إلى السلة

6. اضغط على نفس الزر مرة أخرى

Actual Result: يتم إضافة نفس المنتج مرة ثانية إلى السلة (تكرار المنتج).

Expected Result:

- عند الضغط لأول مرة: يتم إضافة المنتج إلى السلة
- عند الضغط مرة ثانية: يتم إزالة المنتج من السلة
- يتغير شكل الزر حسب الحالة (مضاف / غير مضاف)

Severity: عالية

Priority: عالية

Bug 5: زر المفضلة لا يعمل كتبديل ويحول المستخدم إلى صفحة المفضلة

Location: الصفحة الرئيسية – قسم "الأكثر مبيعاً" (بطاقات المنتجات)

Description: عند الضغط على زر الإضافة إلى المفضلة يتم إضافة المنتج، ولكن عند الضغط على نفس الزر مرة أخرى، بدل إزالة المنتج من المفضلة يتم تحويل المستخدم إلى صفحة المفضلة.

Steps to Reproduce:

1. افتح الموقع
2. انتقل إلى الصفحة الرئيسية
3. اذهب إلى قسم "الأكثر مبيعاً"
4. اضغط على زر الإضافة إلى المفضلة لأي منتج
5. لاحظ أنه تمت إضافة المنتج إلى المفضلة
6. اضغط على نفس الزر مرة أخرى

Actual Result:

- يتم تحويل المستخدم إلى صفحة المفضلة
- لا يتم إزالة المنتج من المفضلة من نفس المكان

Expected Result:

- أول ضغطة: إضافة المنتج إلى المفضلة
- ثاني ضغطة: إزالة المنتج من المفضلة (Toggle behavior)

Severity: متوسطة

Priority: عالية

Bug 6: أيقونة واتساب في الفوتر لا تعمل

Location: أسفل الصفحة الرئيسية – (Footer) قسم أيقونات التواصل الاجتماعي

Description: عند الضغط على أيقونات التواصل الاجتماعي في الفوتر، جميعها تعمل بشكل طبيعي ما عدا أيقونة واتساب، حيث لا يحدث أي تفاعل ولا يتم فتح أي رابط.

Steps to Reproduce

1. افتح الموقع
2. انزل إلى أسفل الصفحة (Footer)
3. اضغط على أيقونة واتساب
4. لاحظ أنه لا يتم فتح أي رابط أو تطبيق

Actual Result

- أيقونة واتساب لا تستجيب عند الضغط عليها
- لا يتم فتح رابط أو تحويل المستخدم لأي مكان

Expected Result

- عند الضغط على أيقونة واتساب يجب فتح رابط واتساب (WhatsApp chat) أو صفحة واتساب الخاصة بالموقع
- توجيه المستخدم لصفحة واتساب أو بدء محادثة

Severity: متوسطة

Priority: متوسطة

Bug 7: أيقونة تيك توك غير موجودة في فوتر صفحات "من نحن" و"تواصل معنا"

Location: صفحات "من نحن" و"تواصل معنا"

Description: عند الدخول إلى صفحة "من نحن" أو "تواصل معنا" والنزول إلى الفوتر، لا تظهر أيقونة تيك توك ضمن أيقونات التواصل الاجتماعي، رغم أنها موجودة في فوتر الصفحة الرئيسية.

Steps to Reproduce

1. افتح الموقع
2. انتقل إلى صفحة "من نحن" أو "تواصل معنا"

4. لاحظ أيقونات التواصل الاجتماعي

5. قارنها بفوتر الصفحة الرئيسية

:Actual Result

- أيقونة تيك توك غير موجودة في فوتر هذه الصفحات
- عدد الأيقونات يختلف عن الصفحة الرئيسية

:Expected Result

- يجب أن تظهر نفس أيقونات التواصل الاجتماعي في الفوتر بجميع الصفحات
- بما فيها أيقونة تيك توك، للحفاظ على توحيد الواجهة والتجربة

:Severity منخفضة

:Priority متوسطة

Bug 8: حقل رقم الهاتف في نموذج "تواصل معنا" يقبل قيماً غير صحيحة

:Location صفحة "تواصل معنا" – نموذج التواصل

:Description حقل رقم الهاتف يقبل إدخال أرقام غير منطقية مثل رقم مكون من خانتين فقط أو أرقام وهمية (مثل عدة أصفار)، ويتم قبول الإرسال بدون أي تحقق أو تنبيه.

:Steps to Reproduce

1. افتح الموقع
2. انتقل إلى صفحة "تواصل معنا"
3. أدخل رقم هاتف غير منطقي (مثل 00 أو 0000000000)
4. املأ باقي الحقول
5. اضغط على زر "إرسال"

:Actual Result

- يتم قبول الرقم غير الصحيح
- يتم إرسال النموذج بدون أي رسالة خطأ

:Expected Result

- يجب التحقق من صحة رقم الهاتف (Validation)
- يجب رفض الأرقام القصيرة جداً أو الوهمية

• يجب عرض رسالة خطأ توضح أن رقم الهاتف غير صحيح أو غير مكتمل

Severity: متوسطة

Priority: عالية

Bug 9: نموذج "تواصل معنا" يقبل الإرسال مع ترك حقل الرسالة فارغ

Location: صفحة "تواصل معنا"

Description: عند ترك حقل "الرسالة" فارغاً وإرسال النموذج، يتم قبول الإرسال وتظهر رسالة نجاح، رغم أن حقل الرسالة يجب أن يكون إلزامياً.

Steps to Reproduce

1. افتح الموقع
2. انتقل إلى صفحة "تواصل معنا"
3. املأ الحقول الأخرى (مثل الاسم أو البريد)
4. اترك حقل "الرسالة" فارغاً
5. اضغط على زر "إرسال"

Actual Result

- يتم إرسال النموذج بنجاح
- تظهر رسالة: "Your submission was successful"

Expected Result

- يجب منع الإرسال إذا كان حقل الرسالة فارغ
- يجب عرض رسالة خطأ توضح أن حقل الرسالة مطلوب

Severity: متوسطة

Priority: عالية

Bug 10: رقم الهاتف والبريد الإلكتروني غير قابلين للنقر في صفحة "تواصل معنا"

Location: صفحة "تواصل معنا" – أسفل نموذج التواصل

Description: عند الضغط على رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المعروضين في الصفحة، لا يحدث أي تفاعل ولا يتم فتح تطبيق الاتصال أو البريد الإلكتروني.

Steps to Reproduce

1. افتح الموقع

2. انتقل إلى صفحة "تواصل معنا"

3. انزل إلى أسفل الصفحة حيث يظهر رقم الهاتف والبريد الإلكتروني

4. اضغط على رقم الهاتف

5. اضغط على البريد الإلكتروني

:Actual Result

- لا يحدث أي تفاعل عند الضغط على رقم الهاتف
- لا يتم فتح تطبيق البريد عند الضغط على البريد الإلكتروني

:Expected Result

- عند الضغط على رقم الهاتف يجب فتح تطبيق الاتصال (Call)
- عند الضغط على البريد الإلكتروني يجب فتح تطبيق البريد (Mail)
- يجب أن يكون كلاهما روابط قابلة للنقر (Clickable)

:Severity متوسطة

:Priority متوسطة

Bug 11: فلتر البحث بالعلامة التجارية لا يدعم البحث بالكتابة

:Location صفحة العطور – فلتر البحث بالعلامة التجارية

:Description حقل اختيار العلامة التجارية يسمح فقط بالاختيار من القائمة ولا يدعم البحث بالكتابة داخل الحقل، مما يجبر المستخدم على التمرير اليدوي داخل القائمة.

:Steps to Reproduce

1. افتح الموقع
2. انتقل إلى صفحة المنتجات / العطور
3. اضغط على فلتر البحث بالعلامة التجارية
4. حاول كتابة أي حرف من اسم العلامة التجارية
5. لاحظ أنه لا يمكن الكتابة ولا يتم تصفية النتائج

:Actual Result

- لا يمكن الكتابة داخل حقل البحث
- يجب التمرير والبحث يدوياً داخل القائمة

- يجب أن يدعم الحقل البحث بالكتابة (Typing Search)
- عند كتابة حرف أو أكثر يتم تصفية العلامات التجارية تلقائياً
- تحسين سرعة وسهولة اختيار العلامة التجارية للمستخدم

:Severity منخفضة

:Priority متوسطة

Bug 12: مؤشر إضافة المنتج إلى السلة يظهر في الجهة اليسرى رغم أن الواجهة عربية

:Location صفحة العطور

:Description عند إضافة منتج إلى السلة في الواجهة العربية، يظهر مؤشر الإضافة (✓) في الجهة اليسرى من بطاقة المنتج، بينما من المتوقع أن يظهر في الجهة اليمنى.

:Steps to Reproduce

1. افتح الموقع باللغة العربية
2. انتقل إلى صفحة العطور
3. اضغط على زر "إضافة إلى السلة" لأي منتج
4. لاحظ مكان ظهور مؤشر الإضافة (✓)

:Actual Result

- يظهر مؤشر الإضافة في الجهة اليسرى من بطاقة المنتج

:Expected Result

- يجب أن يظهر مؤشر الإضافة في الجهة اليمنى من بطاقة المنتج في الواجهة العربية
- الحفاظ على تناسق الاتجاه وتجربة المستخدم

:Severity منخفضة

:Priority متوسطة

Bug 13: تخطيط صفحة المنتج لا يراعي اتجاه الواجهة العربية (RTL)

:Location صفحة تفاصيل المنتج

:Description ترتيب العناصر في صفحة المنتج لا يراعي اتجاه القراءة من اليمين إلى اليسار، حيث لا يظهر النص والوصف وخيارات الشراء في الأماكن المتوقعة.

:Steps to Reproduce

1. افتح الموقع باللغة العربية

2. ادخل إلى أي صفحة منتج

3. لاحظ ترتيب النص والوصف وخيارات الشراء

:Actual Result

- تخطيط الصفحة لا يتماشى مع اتجاه القراءة RTL
- توزيع العناصر يسبب إرباك بصري للمستخدم العربي

:Expected Result

- في الواجهة العربية:
 - يظهر النص والوصف في الجهة اليمنى
 - تظهر خيارات الشراء (السعر، طرق الدفع، زر الإضافة للسلة) في الجهة اليسرى أو أسفلها
- تحسين وضوح وتسلسل المحتوى للمستخدم

Severity: متوسطة

Priority: متوسطة

Bug 14: زر "إضافة إلى السلة" يظهر قبل اختيار الكمية

Location: صفحة تفاصيل المنتج

Description: يظهر زر "إضافة إلى السلة" فوق أداة تحديد الكمية، وهذا ترتيب غير منطقي من ناحية تجربة المستخدم.

:Steps to Reproduce

1. افتح الموقع
2. انتقل إلى أي صفحة منتج
3. لاحظ ترتيب زر "إضافة إلى السلة" وأداة تحديد الكمية

:Actual Result

- زر "إضافة إلى السلة" يظهر قبل أداة تحديد الكمية
- تسلسل الخطوات غير منطقي للمستخدم

:Expected Result

- يجب أن تظهر أداة تحديد الكمية أولاً
- ثم يظهر زر "إضافة إلى السلة" تحتها

Severity: منخفضة

Priority: متوسطة

Bug 15: زر المفضلة في صفحة المنتج يعيد تحميل الصفحة (Refresh)

Location: صفحة تفاصيل المنتج

Description: عند الضغط على زر الإضافة إلى المفضلة (أيقونة القلب) يتم إضافة المنتج إلى المفضلة، لكن الصفحة تعيد التحميل مما يقطع تجربة المستخدم.

Steps to Reproduce

1. افتح الموقع
2. انتقل إلى أي صفحة منتج
3. اضغط على أيقونة القلب (إضافة إلى المفضلة)
4. لاحظ أن الصفحة تعيد التحميل

Actual Result:

- يتم إضافة المنتج إلى المفضلة
- الصفحة تعيد التحميل (Refresh)

Expected Result:

- يجب إضافة المنتج إلى المفضلة بدون إعادة تحميل الصفحة
- الحفاظ على تجربة استخدام سلسلة بدون انقطاع

Severity: متوسطة

Priority: متوسطة

Suggestion: إخفاء عدّاد السلة عندما تكون القيمة (0)

Location: الهيدر – أيقونة السلة

Description: حالياً يظهر عدّاد السلة بقيمة (0) عند عدم وجود منتجات، وهذا صحيح وظيفياً لكن غير ضروري من ناحية تجربة المستخدم والشكل العام.

Current Behavior

- يظهر الرقم 0 بجانب أيقونة السلة عندما تكون السلة فارغة

Suggested Improvement

:Benefit

- واجهة أنظف وأرتب
- تركيز بصري أفضل على الأيقونة
- سلوك شائع في أغلب المتاجر الإلكترونية

Bug 16: ظهور أزرار "تسجيل الدخول" و"التسجيل" رغم أن المستخدم مسجّل دخول

Location: الهيدر – أيقونة الحساب / البروفايل

Description: عندما يكون المستخدم مسجّل دخول بالفعل ويضغط على أيقونة البروفايل، تظهر أزرار "تسجيل الدخول" و"التسجيل" بالإضافة إلى رسالة تفيد بأن المستخدم مسجّل دخول مع خيار "تسجيل الخروج"، وهذا سلوك غير منطقي ومتناقض.

:Steps to Reproduce

1. افتح الموقع
2. سجّل الدخول بحساب صحيح
3. اضغط على أيقونة البروفايل في الهيدر
4. لاحظ العناصر المعروضة في النافذة المنبثقة

:Actual Result

- تظهر أزرار "تسجيل الدخول" و"التسجيل"
- تظهر أيضاً رسالة أن المستخدم مسجّل دخول مع خيار "تسجيل الخروج"
- واجهة متناقضة وغير واضحة للحالة الحالية للمستخدم

:Expected Result

- عندما يكون المستخدم مسجّل دخول:
 - يجب إخفاء أزرار "تسجيل الدخول" و"التسجيل"
 - عرض خيار "تسجيل الخروج" فقط أو قائمة الحساب
- عرض واجهة متناسقة مع حالة تسجيل الدخول

Bug 17: عدم تناسق محاذاة إحدى بطاقات المنتجات في قسم "عطور أخرى قد تعجبك"

Location: صفحة تفاصيل المنتج – قسم "عطور أخرى قد تعجبك"

Description: تظهر إحدى بطاقات المنتجات بمحاذاة أعلى من البقية، مما يكسر تناسق الشبكة (Grid) ويؤثر على شكل الصفحة.

:Steps to Reproduce

1. افتح الموقع
2. انتقل إلى أي صفحة منتج
3. انزل إلى قسم "عطور أخرى قد تعجبك"
4. لاحظ ترتيب ومحاذاة بطاقات المنتجات

:Actual Result

- إحدى بطاقات المنتجات تظهر أعلى من البقية
- يوجد عدم تناسق بصري في ترتيب العناصر

:Expected Result

- يجب أن تكون جميع بطاقات المنتجات على نفس الخط وبنفس المحاذاة
- الحفاظ على عرض شبكة متناسق

Bug 18: ظهور فراغ غير مبرر في الجهة اليمنى على شاشات اللابتوب

Location: صفحة العطور

Description: عند فتح صفحة المنتجات على اللابتوب، يظهر فراغ كبير وغير مستخدم في الجهة اليمنى من الصفحة بسبب فلتر البحث بالعلامة التجارية، بينما لا تظهر هذه المشكلة على الموبايل.

:Steps to Reproduce

1. افتح الموقع من اللابتوب
2. انتقل إلى صفحة العطور
3. لاحظ وجود فراغ كبير في الجهة اليمنى من الصفحة
4. افتح نفس الصفحة من الهاتف وقارن

:Actual Result

- يظهر فراغ كبير وغير مستخدم في الجهة اليمنى على الديسكتوب
- التخطيط يبدو غير متوازن
- المشكلة لا تظهر على الموبايل

- يجب استغلال مساحة الشاشة بشكل كامل بدون فراغات غير ضرورية
- يكون التخطيط متناسق على جميع أحجام الشاشات

Bug 19 : نموذج "الطلبات الخاصة" لا يطبق تحقق صحيح على نوع البيانات المدخلة

Location: صفحة "الطلبات الخاصة" – نموذج الطلب
Description: بعض الحقول لا تطبق تحقق (Validation) صحيح على نوع البيانات:

- حقل الاسم يقبل أرقام
- حقل رقم الهاتف يقبل حروف
- حقل الكمية يقبل حروف
- فقط حقل البريد الإلكتروني يطبق تحقق على الصيغة

:Steps to Reproduce

1. افتح الموقع
2. انتقل إلى صفحة "الطلبات الخاصة"
3. أدخل أرقام فقط في حقل الاسم
4. أدخل حروف في حقل رقم الهاتف
5. أدخل حروف في حقل الكمية
6. حاول إرسال النموذج
7. لاحظ أن النظام يقبل هذه القيم
8. جَرِّب إدخال بريد إلكتروني بصيغة خاطئة ولاحظ أنه يتم رفضه

:Actual Result

- حقل الاسم يقبل أرقام
- حقل الهاتف يقبل حروف
- حقل الكمية يقبل حروف
- فقط حقل البريد الإلكتروني يطبق تحقق صحيح

:Expected Result

- حقل الاسم: يقبل حروف فقط

- حقل رقم الهاتف: يقبل أرقام فقط وبطول وصيغة صحيحة
- حقل الكمية: يقبل أرقام فقط
- يجب تطبيق تحقق (Validation) مناسب على جميع الحقول قبل السماح بالإرسال

Bug 20: عرض الأسعار بالأرقام الإنجليزية في واجهة عربية

Location: جميع الصفحات التي يظهر فيها السعر (المنتجات / صفحة المنتج / السلة ...)

Description: رغم أن الموقع مضبوط على اللغة العربية، يتم عرض الأسعار باستخدام الأرقام الإنجليزية (0-9) بدلاً من الأرقام العربية (٠-٩)، مما يسبب عدم تناسق مع لغة الواجهة.

:Steps to Reproduce

1. افتح الموقع باللغة العربية
2. انتقل إلى أي صفحة منتج أو صفحة المنتجات
3. لاحظ شكل الأرقام في الأسعار

:Actual Result

- الأسعار تظهر بالأرقام الإنجليزية (1, 2, 3, ...)

:Expected Result

- يجب أن تظهر الأسعار بالأرقام العربية (١، ٢، ٣، ...) بما أن الواجهة عربية

Bug 21 : فقدان الكمية المحددة عند تغيير اللغة

Location: صفحة العطور / صفحة المنتج

Description: عند تغيير كمية المنتج (مثلاً إلى 2) ثم الضغط على خيار تغيير اللغة (AR)، يتم إعادة تحميل الصفحة وتعود الكمية إلى القيمة الافتراضية (1)، مما يؤدي إلى فقدان اختيار المستخدم.

:Actual Result

- يتم عمل Refresh للصفحة
- تعود الكمية إلى 1
- يتم فقدان اختيار المستخدم

:Expected Result

- يجب الحفاظ على الكمية التي اختارها المستخدم عند تغيير اللغة
- أو على الأقل تنبيه المستخدم قبل فقدان اختياره

Bug 22 : رابط "سياسة الخصوصية" في صفحة الدفع يفتح نفس الصفحة

Location: صفحة الدفع (Checkout)

Description: عند الضغط على رابط "سياسة الخصوصية" يتم فتح تبويب جديد لكنه يعرض نفس صفحة الدفع بدل الانتقال إلى صفحة سياسة الخصوصية.

:Steps to Reproduce

1. افتح الموقع
2. انتقل إلى صفحة الدفع (Checkout)
3. اضغط على رابط "سياسة الخصوصية"
4. لاحظ الصفحة التي يتم فتحها

:Actual Result

- يتم فتح تبويب جديد
- يعرض نفس صفحة Checkout
- لا يتم الانتقال إلى صفحة سياسة الخصوصية

:Expected Result

- يجب فتح صفحة سياسة الخصوصية الصحيحة (Privacy Policy)
- سواء في نفس التبويب أو تبويب جديد، لكن بالمحتوى الصحيح

Bug 23 : تنسيق حقول الاسم الأول والاسم الأخير غير متوافق مع الواجهة العربية

Location: صفحة إنشاء حساب جديد

Description: عند فتح صفحة إنشاء حساب جديد بواجهة عربية، تظهر حقول الاسم الأول والاسم الأخير بترتيب غير مناسب، كما أن التسميات تظهر بالإنجليزية (Name / First / Last) ، مما يسبب عدم اتساق في التصميم وتجربة استخدام سيئة.

:Steps to Reproduce

1. افتح الموقع

:Actual Result

- الحقول غير مرتبة بشكل مناسب للواجهة العربية
- التسميات تظهر بالإنجليزية داخل واجهة عربية
- التنسيق العام غير متناسق

:Expected Result

- ترتيب الحقول من اليمين إلى اليسار بما يتوافق مع اللغة
- تعريب التسميات: (الاسم الأول / الاسم الأخير)
- توحيد التنسيق ليكون متناسق مع باقي صفحات الموقع العربي

Bug 24 : نموذج إنشاء حساب جديد يقبل بيانات غير صحيحة ولا يرسل رسالة تأكيد للبريد الإلكتروني

:Location صفحة إنشاء حساب جديد

:Description النموذج يسمح بإدخال قيم غير منطقية في عدة حقول:

- حقل الاسم الأول والاسم الأخير يقبل أرقام
- حقل الهاتف يقبل أرقام قصيرة أو غير منطقية
- حقل تاريخ الميلاد يقبل تاريخ مستقبلي (مثل 2027)
- لا يوجد تحقق واضح من قوة كلمة المرور أو صحتها
- بالإضافة إلى ذلك، لا يتم إرسال رسالة تأكيد (OTP) إلى البريد الإلكتروني بعد محاولة إنشاء الحساب

:Steps to Reproduce

1. افتح الموقع من اللابتوب
2. اضغط على أيقونة الحساب واختر إنشاء حساب جديد
3. أدخل أرقام في حقل الاسم الأول أو الأخير
4. أدخل رقم هاتف قصير أو غير منطقي (مثل 02)
5. اختر تاريخ ميلاد بسنة مستقبلية (مثل 2027)
6. أدخل بريد إلكتروني صحيح

8. اضغط على زر التسجيل

:Actual Result

- النموذج يقبل إدخال أرقام في حقل الاسم
- يقبل رقم هاتف غير صحيح أو قصير
- يقبل تاريخ ميلاد في المستقبل
- لا يتم إرسال رسالة تأكيد (OTP) إلى البريد الإلكتروني

:Expected Result

- منع إدخال الأرقام في حقول الاسم (السماح بالحروف فقط)
- التحقق من صحة رقم الهاتف (طول وصيغة صحيحة)
- منع اختيار تاريخ ميلاد في المستقبل
- التحقق من كلمة المرور وتأكيدها بشكل واضح
- إرسال رسالة تأكيد (OTP) إلى البريد الإلكتروني بعد محاولة إنشاء الحساب بنجاح

Bug 25: اقتراح تحسين عملية إنشاء حساب جديد بتقسيمها إلى مرحلتين

:Location صفحة إنشاء حساب جديد

:Description حالياً نموذج إنشاء الحساب يحتوي على جميع الحقول في شاشة واحدة (الاسم، الجنس، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، الهاتف، كلمة المرور...) مع زر إرسال OTP ، وهذا قد يسبب ارتباك للمستخدم ولا يوضح تسلسل الخطوات بشكل واضح، خصوصاً خطوة التحقق من البريد الإلكتروني.

:Current Behavior

- جميع الحقول تظهر في نفس الشاشة
- زر إرسال OTP موجود مع باقي الحقول بدون فصل واضح
- المستخدم قد لا ينتبه أن التحقق من البريد خطوة أساسية قبل إكمال إنشاء الحساب
- تسلسل الخطوات غير واضح من ناحية تجربة المستخدم

:Suggested Improvement

- تقسيم عملية إنشاء الحساب إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: البيانات الأساسية + التحقق من البريد الإلكتروني
تحتوي على:

- الاسم الأول
- الاسم الأخير
- الجنس
- تاريخ الميلاد
- البريد الإلكتروني
- زر إرسال رمز التحقق (OTP)
- بعد إدخال الرمز الصحيح يتم الانتقال تلقائياً للمرحلة الثانية

المرحلة الثانية: بيانات الحساب
تحتوي على:

- رقم الهاتف
- كلمة المرور
- تأكيد كلمة المرور
- زر إنشاء الحساب

:Benefits

- توضيح تسلسل خطوات إنشاء الحساب
- جعل التحقق من البريد الإلكتروني خطوة إلزامية وواضحة
- تقليل ارتباك المستخدم
- تحسين تجربة المستخدم (UX)
- تقليل الأخطاء أثناء التسجيل

Bug 27: غياب زر "اشتر الآن" من صفحة المنتج

:Location صفحة تفاصيل المنتج

:Description لا يظهر زر "اشتر الآن"، حيث يظهر فقط زر "إضافة إلى السلة"، وهذا يمنع المستخدم من إتمام عملية الشراء مباشرة ويجبره على الانتقال إلى السلة أولاً.

:Expected Result

- يجب إضافة زر "اشتر الآن" في صفحة المنتج

Quality Assurance

futurex

We Code Tomorrow

• تمكين المستخدم من إتمام الشراء مباشرة بدون خطوة إضافية غير ضرورية

+962780185759
www.futxtech.com
futxtech@gmail.com