央视频全频道直播

v9.6 旗舰版 · 使用与部署说明

首发与交流

社区	大亨分享 · https://t.me/+rgxyQeDLtjcxM2U1
频道	TMXKの分享 · https://t.me/tmxktg

项目简介

ysp-live v9.6 是面向央视频道播放场景的直播服务程序，提供统一的 M3U 订阅入口，并通过 Python 主程序与 Node.js Web WASM 伴生引擎协同工作。

核心信息

- 频道规模：共 64 路独立频道，包含央视 30 路、卫视 34 路。
- 双引擎：Python 主程序负责主要服务流程，Node.js 伴生引擎提供辅助解析能力。
- 高码率调度：26 路高码率频道共用单设备并发池，并发上限为 6 路；按需解析。
- 播放入口：默认服务端口 8767，提供统一订阅与诊断接口。
- 数据持久化：Docker 部署将运行数据保存在 data 目录，升级时保留该目录。

快速开始：添加订阅

服务启动后，在 IPTV 播放器中添加以下 M3U 订阅地址：

```
http://服务器IP:8767/all.m3u
```

如果播放器运行在服务所在电脑上，可将服务器 IP 替换为 localhost；如果在同一局域网内的电视或手机上播放，请使用运行服务设备的局域网 IP。

提示：本项目提供的是直播服务端与订阅接口。播放器的添加方式、菜单名称可能因播放器版本和平台而不同。

01 · 播放器使用

通用添加方法

- 打开 IPTV 播放器，进入“ 添加播放列表 / 添加订阅 / M3U URL ”等入口。
- 将订阅地址填写为：http://服务器IP:8767/all.m3u。
- 保存并刷新播放列表，等待频道分组加载完成后选择频道播放。

常见播放器

播放器	添加方式	订阅地址
TiviMate	添加播放列表，选择 M3U / URL	http://服务器IP:8767/all.m3u
APTV	添加订阅，选择 M3U 地址	http://服务器IP:8767/all.m3u
其他 IPTV 播放器	选择远程 M3U 播放列表或网络播放列表	http://服务器IP:8767/all.m3u

访问地址与诊断

用途	地址	说明
订阅列表	http://服务器IP:8767/all.m3u	播放器导入的主订阅入口
健康检查	http://服务器IP:8767/health	检查服务健康状态
诊断信息	http://服务器IP:8767/diag	查看设备状态、配额及运行诊断

网络与流量提醒

- 建议在网络稳定的家庭宽带或可靠网络环境中运行服务。
- 高清视频播放会消耗较多流量，实际用量取决于频道码率、观看时长及播放器缓冲策略。
- 远程设备访问时，将地址中的“ 服务器IP ”替换为服务器可达的 IP 或域名，并确保防火墙及路由规则允许访问 8767 端口。

故障排查顺序

- 先打开 /health，确认主服务是否正常响应。
- 再打开 /diag，查看设备身份、并发池、缓存和最近解析状态。
- 若服务端正常但播放器无法播放，检查播放器订阅地址、网络连通性及上游频道状态。

02 · Docker 部署

适用环境

适用于支持 Docker Engine 与 Docker Compose 插件的 Linux / OpenWrt 等环境。当前项目 Docker 部署采用 Host 网络模式，服务端口由容器直接使用宿主机网络。

一键安装 / 检查最新版

在设备终端执行以下命令，脚本会下载 GitHub main 分支源码并检查本地与远程版本：

```
sh -c "$(wget -O- https://raw.githubusercontent.com/tmxk2020/ysp-live/main/install.sh)"
```

- 检测到版本相同：不执行升级，并显示手动停止、删除和重新部署的命令。
- 检测到版本不同：按脚本逻辑自动更新程序、构建镜像并重新部署。
- 升级时保留安装目录中的 data 数据目录，用于保存运行数据。

手动构建与启动

如果已经取得项目源码并进入项目目录，可使用 Docker Compose 构建并启动：

```
cd /root/ysp-live
docker compose up -d --build
```

查看运行状态与日志

```
docker ps --filter name=ysp-live-v9.6
docker logs --tail 100 ysp-live-v9.6
```

网络与端口

端口	用途	说明
8767	主服务	订阅、播放相关接口及诊断接口
8787	Node.js 伴生引擎	内部辅助引擎端口；通常无需在播放器中填写

Host 网络模式下，容器共享宿主机网络命名空间，通常不需要配置 -p 端口映射。请确认宿主机上的 8767 端口未被其他程序占用。

03 · 升级、维护与注意事项

版本检测与升级原则

- 安装脚本以仓库 main 分支中的程序版本标识为依据，比较本地版本与远程版本。
- 版本一致时，脚本按设计不重复升级；终端会显示手动重新部署命令，用户可按需执行。
- 版本不一致时，脚本执行更新流程，并重新构建、启动服务。
- 发布新版本时，应同步更新主程序中的版本标识，确保安装脚本能够正确识别版本变化。

数据目录

默认数据目录：/root/ysp-live/data。升级前后应保留该目录，不要在日常升级时随意删除。该目录用于保存程序运行所需的持久化数据。

手动停止与重新部署

如需手动停止并删除当前容器，再重新构建启动，可在确认容器名称和项目目录无误后执行：

```
docker stop ysp-live-v9.6
docker rm ysp-live-v9.6
cd /root/ysp-live && docker compose up -d --build --force-recreate
```

注意：删除容器不会自动删除宿主机挂载的数据目录；不要额外执行删除 data 目录的命令，除非明确希望清空持久化数据。

常见问题

- 订阅地址打不开：确认服务容器正在运行，并检查设备 IP、端口 8767、防火墙和局域网连通性。
- 播放器显示空列表：重新刷新 M3U 订阅，检查 /all.m3u 是否能在浏览器或命令行中正常访问。
- 部分频道无法播放：可能与上游频道源、网络质量或临时访问限制有关；可先查看 /diag，再稍后重试。
- 高码率频道回退：高码率频道共用并发池，达到并发上限时，部分请求可能无法取得高码率资源并回退到可用档位。

免责声明与使用建议

请遵守所在地法律法规及相关内容服务条款。频道可用性、清晰度、回看能力及上游服务状态可能随源站调整而变化；本文档不对第三方上游服务的持续可用性作保证。

社区：大亨分享 频道：TMXKの分享
文档版本：README-v9.6 · 以 GitHub 仓库实际发布内容为准