
Packet Tracer : implémentation de la NAT statique et dynamique (version de l'instructeur)

Remarque à l'intention de l'instructeur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version de l'instructeur.

Topologie



Objectifs

Partie 1 : configuration de la NAT dynamique avec la PAT

Partie 2 : configuration de la NAT statique

Partie 3 : vérification de l'implémentation de la NAT

Partie 1 : Configuration de la NAT dynamique avec la PAT

Étape 1 : Configurez le trafic qui sera autorisé pour les traductions NAT.

Sur **R2**, configurez une liste de contrôle d'accès standard nommée **R2NAT** utilisant trois instructions pour autoriser, dans l'ordre, les espaces d'adressage privé suivants :192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24 et 192.168.30.0/24.

```
R2(config)# ip access-list standard R2NAT
R2(config-std-nacl)# permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R2(config-std-nacl)# permit 192.168.20.0 0.0.0.255
R2(config-std-nacl)# permit 192.168.30.0 0.0.0.255
```

Étape 2 : Configurez un pool d'adresses pour la NAT.

a. Configurez **R2** avec un pool NAT qui utilise les deux premières adresses de l'espace d'adressage 209.165.202.128/30. La quatrième adresse est utilisée ultérieurement, pour la NAT statique dans la Partie 2.

```
R2(config)# ip nat pool any-name-here 209.165.202.128 209.165.202.130 netmask
255.255.255.252
```

© 2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

Étape 3 : Associez la liste de contrôle d'accès nommée au pool NAT et activez la PAT.

```
R2(config)# ip nat inside source list R2NAT pool any-name-here overload
```

Étape 4 : Configurez les interfaces NAT.

Configurez les interfaces **R2** avec les commandes NAT internes et externes appropriées.

```
R2(config)# inte fa0/0
R2(config-if)# ip nat inside
R2(config-if)# inte s0/0/0
R2(config-if)# ip nat inside
R2(config-if)# inte s0/0/1
R2(config-if)# ip nat inside
R2(config-if)# inte s0/1/0
R2(config-if)# ip nat outside
```

Partie 2 : Configuration de la NAT statique

Consultez la topologie. Créez une translation NAT statique pour mapper l'adresse locale interne **local.pka** à son adresse externe.

```
R2(config)# ip nat inside source static 192.168.20.254 209.165.202.131
```

Partie 3 : Vérification de l'implémentation de la NAT

Étape 1 : Accédez aux services sur Internet.

a. Dans le navigateur Web de **PC1**, ou de **PC3**, accédez à la page Web de **cisco.pka**.

b. Dans le navigateur Web de **PC4**, accédez à la page Web de **local.pka**.

Étape 2 : Affichez les traductions NAT.

Affichez les traductions NAT sur **R2**.

```
R2# show ip nat translations
```

© 2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.