Packet Tracer : Configuration de PAT (Port Address Translation)

1. Configuration du routeur R1

L'objectif est de configurer le mécanisme PAT sur le routeur R1 afin de permettre aux équipements du réseau interne d'accéder au réseau externe en partageant un ensemble d'adresses IP publiques.

Étapes de configuration :

1. Accéder au mode privilégié et au mode de configuration globale.
2. Définir les interfaces GigabitEthernet comme interfaces NAT internes (`ip nat inside`).
3. Définir l'interface Serial comme interface NAT externe (`ip nat outside`).
4. Créer un pool d'adresses IP publiques nommé `DYNAMIC`.
5. Configurer la traduction NAT avec surcharge (`overload`) afin de permettre à plusieurs équipements de partager les adresses IP publiques disponibles.
6. Créer une ACL autorisant le réseau interne `172.16.0.0/16` à utiliser la traduction NAT.

Commandes de configuration :

```
enable
configure terminal

interface GigabitEthernet0/0/0
 ip nat inside

interface GigabitEthernet0/0/1
 ip nat inside

interface Serial0/1/0
 ip nat outside

ip nat pool DYNAMIC 209.165.200.233 209.165.200.234 netmask 255.255.255.252

access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255

ip nat inside source list 1 pool DYNAMIC overload

end
```

2. Configuration du routeur R2

Sur le routeur R2, la configuration PAT repose sur l'utilisation directe de l'adresse IP de l'interface Serial comme adresse publique.

Étapes de configuration :

1. Accéder au mode privilégié et au mode de configuration globale.
2. Configurer les deux interfaces GigabitEthernet comme interfaces NAT internes.
3. Définir l'interface Serial comme interface NAT externe.
4. Créer une ACL autorisant le réseau interne `172.17.0.0/16`.
5. Configurer PAT en utilisant l'adresse IP de l'interface `Serial0/1/1` avec l'option `overload`.

Commandes de configuration :

```
enable
configure terminal

interface GigabitEthernet0/0/0
 ip nat inside

interface GigabitEthernet0/0/1
 ip nat inside

interface Serial0/1/1
 ip nat outside

access-list 2 permit 172.17.0.0 0.0.255.255

ip nat inside source list 2 interface Serial0/1/1 overload

end
```