Aksel

CAUBEL

RT3-App Dev-Cloud

Installation Proxmox

Utilisation de l'Idrac


```
user = root
mdp = root
ip = 10.202.3.3

ip Proxmox : 10.202.3.33
identifiant Proxmox : root
mot de pass Proxmox : rootroot
```


On va venir faire une installation via l'interface Idrac.

Pour ce faire on va entrer dans la partie configuration -> Média Virtuel. Le but est de faire un mapping de notre OS Proxmox *Utilisation de la version 7.4*

On vient ensuite Connecter le média virtuel




Une fois l'iso connecté on va choisir proxmox, on vient dans la console virtuelle dans démarrer->Boot action->CD/DVD/ISO pour qu'au prochain démarrage l'on puisse réaliser l'installation de *proxmox*.



Pour faire le redémarrage a chaud a distance, on va revenir sur l'interface *Idrac* dans configuration->Gestion de l'alimentation et ensuite dans la partie *Contrôle de l'alimentation* choisir l'option


Rénitialiser le système (redémarrage à chaud)



Maintenant nous pouvons commencer a suivre les instructions de Proxmox:



Une fois les instructions suivit on retrouve cette configuration dans notre cas.



L'interface graphique est maintenant disponible sur le port 8006

Mise en place de GOAD sur *Proxmox*

Mise en place de l'architecture


Source d'instruction

La configuration initial donner nous demande crée des interfaces réseaux supplémentaire :

- 3 Bridge Linux
- 2 VLAN Linux

Pour ce faire, dans la partie *Datacenter* (volet de gauche) on va aller dans notre *Node* ici appelé pv7 puis aller dans l'onglet Système -> Network.

Pour la création des bridges / VLANs, tous va se faire dans l'onglet Create :




Voici un extrait des prérequis :


The network we will build will be in multiple part :

- 10.0.0.0/30 (10.0.0.1-10.0.0.2) : this will be the WAN network with only
- 2 ips, one for proxmox host, and the other one for pfsense
- 192.168.1.1/24 (192.168.1.1-192.168.1.254) : this will be the LAN network for the pfsense and the provisioning machine
- 192.168.10.1/24 (192.168.10.1-192.168.10.254) : VLAN1 for the GOAD's vm
- 192.168.20.1/24 (192.168.20.1-192.168.20.254) : VLAN2 for future projects
- 10.10.10.0/24 (10.10.10.0-10.10.10.254) : openvpn for vpn users (will be manage by pfsense later)


Création d'un Bridge:




Création d'un VLAN:




Par la suite il nous est demandé de faire l'installation d'une ISO PFSence. On va pouvour procéder ainsi :



On va ensuite pouvoir crée notre première VM en commençant par *PfSense Ne pas démarrer la VM a sa création*:




Une fois que la VM est crée avec la configuration ci-dessus, on va venir lui rajouter des interfaces réseaux que nous avons précédement crée de cette manière :



Le résultat attendu est d'avoir :



Maintenant que PfSense est configuré on peut démarrer la machine.



Suivez le guide d'installation jusqu'à l'option reboot

Configuration réseau

VLAN(s)

On ne souhaite pas configurer de VLAN:

```
Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up <u>now</u> [y|n]? n
```

Interfaces

Précédement nous avons attribuée les devices réseaux vtnet{1,2,3}. Attention, dans PfSense le compteur est revenue a partir de 0. Nous aurons alors vtnet1 -> vtnet0 et ainsi de suite.

```
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection (vtnet0 vtnet1 vtnet2 or a): vtnet0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode. (vtnet1 vtnet2 a or nothing if finished): vtnet1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection (vtnet2 a or nothing if finished): vtnet2

The interfaces will be assigned as follows:

WAN -> vtnet0

LAN -> vtnet1

OPT1 -> vtnet2

Do you want to proceed [y!n]? y
```

Les choix fait précédement nous menerons a la configuration suivante :

```
*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***
WAN (wan)
                 -> vtnet0
                               ->
                               -> v4: 192.168.1.1/24
LAN (lan)
                 -> vtnet1
OPT1 (opt1)
                 -> utnet2
0) Logout (SSH only)
                                       9) pfTop
                                      10) Filter Logs
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
                                      11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password
                                      12) PHP shell + pfSense tools
                                      13) Update from console
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
                                      14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system
                                      15) Restore recent configuration
 7) Ping host
                                      16) Restart PHP-FPM
8) Shell
Enter an option: 2
```

Configuration Réseau

```
Available interfaces:
1 - WAN (vtnet0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (vtnet1 - static)
3 - OPT1 (vtnet2)
Enter the number of the interface you wish to configure: 1
Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n) n
Enter the new WAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 10.0.0.2
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0 = 16
     255.0.0.0
Enter the new WAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
 30
For a WAN, enter the new WAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN,_press <ENTER> for none:
> 10.0.0.1
Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6? (y/n) n
Enter the new WAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
Disabling IP∨4 DHCPD...
Disabling IP∨6 DHCPD...
Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) y
Please wait while the changes are saved to WAN...
 Reloading filter...
 Reloading routing configuration...
 DHCPD...
 Restarting webConfigurator...
The IPv4 WAN address has been set to 10.0.0.2/30
Press <ENTER> to continue.■
```

Nous aurons alors le résultat de configuration suivant :

```
WAN (wan) -> vtnet0 -> v4: 10.0.0.2/30
LAN (lan) -> vtnet1 -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1) -> vtnet2 ->
```

Une fois la configuration générique faite, on va venir faire une configuration plus précise pour l'interface *LAN* en fesant :

- Un changement d'adresse IP -> 192.168.1.2/24
 - Sans mettre de passerelle
 - Pas d'IPv6
- Un serveur DHCP (pool: 192.168.1.100 <-> 192.168.1.254)

```
0) Logout (SSH only)
1) Assign Interfaces
                                     9) pfTop
10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address
                                     11) Restart webConfigurator
                                     12) PHP shell + pfSense tools
13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
3) Reset webConfigurator password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
6) Halt system
                                     15) Restore recent configuration
                                     16) Restart PHP-FPM
7) Ping host
8) Shell
Enter an option: 2
Available interfaces:
1 - WAN (vtnet0 - static)
 - LAN (vtnet1 - static)
3 - OPT1 (vtnet2)
Enter the number of the interface you wish to configure: 2
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.1.2
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
                    = 16
     255.255.0.0
     255.0.0.0
                    = R
Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
 24
For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
Enter the new LAN IPv6 address. \, Press \, <ENTER\, \, for none:
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) {\sf y}
Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.1.100
Enter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.1.254
The IPv4 LAN address has been set to 192.168.1.2/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
               http://192.168.1.2/
Press <ENTER> to continue.
KVM Guest - Netgate Device ID: e39fa5b38524b178733c
*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***
 WAN (wan)
                      -> vtnet0
                                         -> v4: 10.0.0.2/30
 LAN (lan)
                      -> vtnet1
                                        -> v4: 192.168.1.2/24
 OPT1 (opt1)
                      -> vtnet2
                                         ->
```

Configuration suite en GUI

Port-forwarding

Afin d'avoir accès a l'interface graphique sur notre poste nous devons faire un *port-forwarding* de l'host 192.168.1.2:80 vers notre machine avec un port client quelconque *(ici le 8082)*

Pour ce faire on viens faire un ssh-L

Interface WEB
User: admin | passwd: pfsense

A SO TYPARISME


MANUCATION OF CONDENSE

Login to ptSense

SIGN IN
Username
Password

SIGN IN
Username
Password

Après connexion appuyer sur Next deux fois pour arriver sur cette page :



Changer le Domain présent pour goad . lab

Pour la configuration NTP vous pouvez le laisser par défaut et ensuite entrez NEXT.

L'interface WAN doit être laissée par défaut.


Sur cette même page vous devais enlever le bloque **RFC1918 private network**. Appuyer sur **NEXT**.



Laissez l'interface LAN comme il vous est affichée. NEXT

Changez le mot de passe admin (ici on a choisit la sécurité 😂 => passwd = admin)


Dans l'onglet System/Advenced/Netwoking en bas de page dans la partie Network Interfaces on va venir cocher la première case Hadware Checksum Offloading




Lors de la savegarde de configuration, acceptez le *Reboot*

SetUP Fire-Wall PFSense

On vient ajouter une règle pour accepter le traffic **HTTP*****(80)***:



Et l'on vient bloquer en dernier tous le reste du traffic.



SetUP IpTables

Sur notre connexion **SSH** précédément crée *(cette pour le port-forwarding)*, on va venir en tant que user root faire :

```
# activate ipforward
echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# allow icmp to avoid ovh monitoring reboot the host
iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p icmp -j ACCEPT
# allow ssh
iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# allow proxmox web
iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 8006 -j ACCEPT
# redirect all to pfsense
iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -j DNAT --to 10.0.0.2
# add SNAT WAN -> public ip
iptables -t nat -A POSTROUTING -o vmbr0 -j SNAT -s 10.0.0.0/30 --to-source
MYPUBLICIP_HERE
```

On va également crée une sauvegarde des règles (Sachant qu'IpTables perd sa configuration a chaque restart):


```
iptables-save | sudo tee /etc/network/save-iptables
```

Pour que la configuration se mette a jour dès que la machine démarre, on va venir mettre la configuration suivante a la fin du fichier /etc/network/interfaces


post-up iptables-restore < /etc/network/save-iptables

Setup VLAN(s)


Dans l'onglet Interfaces/Interface Assignments/VLANs on vient ajouter un VLAN et mettre la configuration suivant :




On fait pareil pour le VLAN 20 pour obtenir cette configuration final:



Une fois les VLANs crées, on va leur assigner une adresse IP. Pour cela on vient dans l'onglet Interface Assignments, on y rajoute le VLAN10 et le VLAN20 :



Et ensuite les configurer en cliquant sur leur nom d'interface :



On configurera de la même manière le VLAN20 en assignant l'adresse IP suivant : 192.168.20.1. Attention de ne pas oublier de renseigner le masque de sous-réseau!

Ajout du DHCP Serveur

Configuration de Terraform

Avant de lancer la procédure de création il faut renseigner les variables de connexion pour le serveur **Proxmox** dans le fichier GOAD/ad/GOAD/providers/proxmox/terraform/variables.tf.template

Attention, pour que *Terraform* prenne en compte le fichier variables.tf, il faut changer l'extention en enlevant le .template. Dans l'optique d'avoir une version de sauvegarde en local on peut faire une copie du fichier avant de faire des modifications.

dans notre cas la configuration correspondra a :

```
variable "pm_api_url" {
  default = "https://10.202.3.33:8006/api2/json"
variable "pm_user" {
  default = "root@pam"
}
variable "pm_password" {
  default = "rootroot"
}
variable "pm_node" {
  default = "proxmox-goad"
}
variable "pm_pool" {
  default = "GOAD"
}
variable "pm_full_clone" {
  default = false
}
```

Provisionning Proxmox via Ansible

Source d'instruction

configuration :

Afin de mener a bien le provisionning via Ansible on va venir installer les dependencies du projet se trouvant dans le fichier GOAD/ansible/requirements.yml via la commande suivante:

ansible-galaxy install -r requirements.yml

Dans ces requirements on va retrouvez par exemple la capacité a utiliser Ansible sur le système Windows.

Pour continuer l'installation avec les scripts d'installation fournit; On vient *set* la variable d'environnement suivant pour

Dans le but d'également mettre les agents des SIEM directement sur le réseau, on va pouvoir mettre en place