NAT

jueves, 8 de enero de 2026 08:59

Como hacer NAT Estático

1 Configurar el ROUTER que conecta con internet

Primero se asignan IPS y luego se activan las interfaces

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 no shutdown
 ip nat inside
interface GigabitEthernet0/1/0
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
 no shutdown
 ip nat outside
```

Interfaz interna

Interfaz a Internet

2 . Colocar el NAT esetatico

Al colocar el NAT, se coloca la direccion ip especifica y luego la direccion NAT que saldra a internet

```
ip nat inside source static 192.168.0.10 200.1.1.10
```

3 Veificar la ruta por defecto hacia ISP

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
```

Es la ip del router ISP

4 Configurar en ISP

Asignar IPS y luego activar las interfaces

```
interface GigabitEthernet0/1/0
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
 no shutdown
```

No olvidar configurar el Loopback0

```
interface Loopback0
 ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
```

5 Colocar las rutas de forma estatica:

Agregar las redes que debe conocer en internet

```
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.10.10.2
ip route 200.1.1.10 255.255.255.255 10.10.10.2
```

Pasos para configurar NAT dinámico en RF

1 Defninir el POOL de direcciones publicas

Se crea el Pool con un rango de direcciones para usarlas como NAT

Primera ip

Ultima Ip

```
RF(config)#
ip nat pool POOL1 200.1.1.10 200.1.1.20 netmask 255.255.255.0
```

2 Crear el ACL para la red interna

```
RF(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
```

3 Asociar ACL con el POOL

```
RF(config)# ip nat inside source list 1 pool POOL1
```

4 Agregar las interface NAT, ruta por defecto

```
interface FastEthernet0/0
ip nat inside
interface GigabitEthernet0/1/0
ip nat outside
```

```
RF(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
```

5 Agregar las Rutas de forma estatica en el Router ISP

```
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.10.10.2
ip route 200.1.1.0 255.255.255.0 10.10.10.2
```