
PRÁCTICA 3

Administración de sistemas y redes




0. Modo emergencia


• En este punto vamos a entrar en modo emergencia para ello pulsamos la tecla e durante el inicio y escribimos systemd.unit=emergency.target, guardamso el fichero mediante la tecla CTRL+ X



 Una vez hecho nos aparece una ventana que nos pide credenciales de root para entrar



- Entraremos en modo rescate (troubleshooting) y una vez allí en Rescue CentOs Linux System
- Seguidamente de eso nos aprececera la siguiente ventana



- Entraremos en la opción 1 tecleando el número 1 y enter, en esta opción se busca una distribución de Linux y se monta el disco sobre el directorio /mnt/sysimage
- Una vez montada lanzaremos un Shell con el comando chroot /mnt/sysimage
- En esta consola cambiaremos el teclado a español mediante la instrucción loadkeys es


```
Rescue Shell
Your system has been mounted under /mnt/sysimage.
If you would like to make the root of your system the root of the active system,
run the command:
        chroot /mnt/sysimage
When finished, please exit from the shell and your system will reboot.
Please press ENTER to get a shell:
sh-4.4# ls /mnt/sysimage/
bin dev home lib64 mnt proc run srv tmp
boot etc lib media opt root sbin sys usr
                                             srv tmp
                                                        var
sh-4.4# loadkey es
sh: loadkey: command not found
sh-4.4# loadkeys es
 anacondal1:main* 2:shell 3:log 4:storage-log 5:program-log
                                                                           Switch tab: Alt+Tab | Help:
                                                             🖸 🧿 🕮 🗗 🥟 🦳 🔲 🚰 🔯 🚫 🛂 CTRL DERECHA
```

Hasta ahora hemos visto como entramos en modo recuperación de la maquina

A. RECUPERACIÓN BÁSICA DE ERRORES DURANTE EL INICIO

1 Arranca Centos normalmente (con EFI activado y sin el disco de instalación) y examina el contenido de /boot/loader/entries. Cada fichero de ese directorio es una de las opciones de arranque que nos aparecen al inicio. Corresponden a varios kernel y al de rescate. Edita el fichero de configuración con el kernel más reciente de todos ellos, tendrá un nombre bastante largo y mostrará los números de versión más elevados. Busca la palabra vmlinuz y cámbiala por vmlinux. Reinicia la máquina virtual ¿qué ocurre?

- Vamos al directorio /boot/loader/entries una vez allí editamos el fichero de configuración del kernel.
- Buscamos la palabra vmlinuz y la modificamos de tal forma que provocamos un fallo de kernel



```
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

GNU nano 2.9.8 /boot/loader/entries/lef?d74fb7844de?a9c49f5f677e2634-4.18.0-147.e18.x86_64.conf

title CentOS Linux (4.18.0-147.e18.x86_64) 8 (Core)

wersion 4.18.0-147.e18.x86_64

linux /wnlinuz-4.18.0-147.e18.x86_64

initrd /initramfs-4.18.0-147.e18.x86_64.ing $tuned_initrd

options $kernelopts $tuned_params

id centos-20191204215851-4.18.0-147.e18.x86_64

grub_users $grub_users

grub_arg --unrestricted


grub_class kernel
```

Centos 88.1 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

• Al reiniciar la máquina nos aparece un error de que debemos cargar el kernel primero



- .- Bota en modo de recuperación y monta el disco con el sistema defectuoso, haz chroot a /mnt/sysimage, carga el teclado español (loadkeys es) y edita y corrige el fichero del punto anterior. Quita el disco de arranque, activa EFI, rebota y comprueba que el problema está solucionado. Ignora los mensajes de reetiquetado de SELinux.
 - Pasamos a arrancar la maquina en modo recuperación como se muestra en el punto 0, una vez hecho esto procedemos a cambiar la palabra vmlinux por vmlinuz , procedemos a guardar los cambios y salimos del modo recuperación, quitamos el disco de arranque, habilitamos el EFI, reiniciamos y comprobamos que los cambios se han efectuado y podemos iniciar de forma normal
- 2. Vuelve a repetir lo del punto primero y cambia de nuevo vmlinuz por vmlinux. Reinicia y desde la pantalla de arranque (sin usar el disco de instalación) modifica el nombre del kernel en la entrada del menú de forma que el servidor arranque.
 - Volvemos a corromper el archivo como en el punto 1
- 3. Vuelve a examinar otra vez el fichero que modificaste. ¿Es correcto o sigue conteniendo la palabra "vmlinux"? ¿Por qué?
 - Sigue conteniendo la palabra vmlinux ya que los cambios no se han guardado
- B. INSTALACIÓN DE LINUX CON PARTICIONAMIENTO DINÁMICO



Ejecutamos la orden df y vemos las particiones del sistema

```
~$ df
Filesystem
                            1K-blocks
                                          Used Available Use% Mounted on
                               910872
928908
devtmpfs
                                                    910872
                                                              0% /dev
tmpfs
                                              Й
                                                    928908
920192
                                                              0% /dev/shm
                               928908
                                          8716
tmpfs
                                                              1% /run
                               928908
                                                    928908
                                                              0% /sys/fs/cgroup
tmpfs
                                             0
                                                 23616448
23148168
                            25153536 1537088
/dev/mapper/centos-root
                                                              7% /
/dev/mapper/centos-home
/dev/sda2
                                                             1% /home
30% /boot
                            23343988
                                        195820
                               499656
                                                    324992
                                        137968
/dev/sda1
                               204580
                                                    197676
                                                              4% /boot/ef i
tmpfs
[U02660070centos~$ _
                               185780
                                                    185780
                                                              0% /run/user/0
```

Instalamos gdisk

```
IUÖ2660070centos~$ dnf -y install gdisk
Last metadata expiration check: 0:09:20 ago on Sat 27 Feb 2021 10:34:39 PM CET.
Dependencies resolved.
                                             Architecture
                                                                                           Version
                                                                                                                                                    Repository
                                                                                                                                                                                                    Size
 nstalling:
                                             x86 64
                                                                                            1.0.3-6.el8
                                                                                                                                                    BaseOS
                                                                                                                                                                                                  240 k
Transaction Summary
 nstall 1 Package
Total download size: 240 k
Installed size: 873 k
Downloading Packages:
gdisk-1.0.3-6.e18.x86_64.rpm
                                                                                                                                                        624 kB/s | 240 kB
                                                                                                                                                        410 kB/s | 240 kB
                                                                                                                                                                                            00:00
 dunning transaction check
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Pransaction test succeeded.
Running transaction
Running transaction
Preparing :
Installing : gdisk-1.0.3-6.e18.x86_64
Running scriptlet: gdisk-1.0.3-6.e18.x86_64
Verifying : gdisk-1.0.3-6.e18.x86_64
  nstalled:
gdisk-1.0.3-6.e18.x86_64
Complete!
[UN2660070
```

1. Elimina con gdisk las particiones del tercer disco si las hubiere

 Comprobamos que no existan particiones mediante la orden gdisk /dev/sdc y después de eso p

```
Command (? for help):

Command (? for help):

Command (? for help):

Cartition table begins at sector 2 and ends at sector 33

First usable sector is 34, last usable sector boundaries

Total free space is 16777149 sectors (8.0 GiB)

Command (? for help):

Command (? for help): p

Command (? for help): p

Command (? for help): p

Command (? for help): 512/512 bytes

Command (? for help): 4500777C-AB5C-46FA-A489-64968D4F0D41

Partition table holds up to 128 entries

Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33

First usable sector is 34, last usable sector is 16777182

Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries

Total free space is 16777149 sectors (8.0 GiB)

Number Start (sector) End (sector) Size Code Name

Command (? for help):
```

2. Creacion de una partición Linux LVM

- Creamos una partición de tipo Linux LVM
- Como no sabemos el código hexadecimal de la partición ejecutamos la orden L cuando llegamos a este paso, allí observamos que corresponde con el código 8e00

```
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
                                  End (sector)
                                                                   Code Name
Command (? for help): n
Partition number (1–128, default 1):
First sector (34–16777182, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (2048-16777182, default = 16777182) or {+-}size{KMGTP}:
Current type is 'Linux filesystem'
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): L
0700 Microsoft basic data 0c01 Microsoft reserved
                                                                       2700 Windows RE
3000 ONIE boot
                                    3001 ONIE config
                                                                       3900 Plan 9
4100 PowerPC PReP boot
4202 Windows Storage Spac
                                    4200 Windows LDM data
                                                                       4201 Windows LDM metadata
                                   7501 IBM GPFS
                                                                       7f00 ChromeOS kernel
7f01 ChromeOS root
8300 Linux filesystem
                                    7f02 ChromeOS reserved
                                                                       8200 Linux swap
                                   8301 Linux reserved
                                                                       8302 Linux /home
8303 Linux x86 root (/)
                                   8304 Linux x86-64 root (/
                                                                       8305 Linux ARM64 root (/)
8306 Linux /srv
                                   8307 Linux ARM32 root (/)
                                                                       8400 Intel Rapid Start
 Be00 Linux LVM
                                   a000 Android bootloader
                                                                       a001 Android bootloader 2
a002 Android boot
                                   a003 Android recovery
                                                                       a004 Android misc
                                   a006 Android system
a009 Android persistent
a00c Android OEM
a502 FreeBSD swap
                                                                       a007 Android cache
a00a Android factory
a005 Android metadata
a008 Android data
a00b Android fastboot/ter
a501 FreeBSD boot
                                                                       a500 FreeBSD disklabel
                                                                       a503 FreeBSD UFS
                                   a505 FreeBSD Vinum/RAID
a582 Midnight BSD swap
a504 FreeBSD ZFS
a581 Midnight BSD boot
                                                                       a580 Midnight BSD data
a583 Midnight BSD UFS
a584 Midnight BSD ZFS
                                                                       a600 OpenBSD disklabel
                                    a585 Midnight BSD Vinum
a800 Apple UFS
                                   a901 NetBSD swap
                                                                       a902 NetBSD FFS
 a903 NetBSD LFS
a906 NetBSD RAID
                                   a904 NetBSD concatenated
                                                                       a905 NetBSD encrypted
                                   ab00 Recovery HD
                                                                       af00 Apple HFS/HFS+
af01 Apple RAID
                                   af02 Apple RAID offline
                                                                       af03 Apple label
 Press the <Enter> key to see more codes: 8E00
af04 AppleTV recovery
                                   af05 Apple Core Storage
                                                                       af06 Apple SoftRAID Statu
af07 Apple SoftRAID Scrat
b300 QNX6 Power-Safe
                                   af08 Apple SoftRAID Volum
                                                                       af09 Apple SoftRAID Cache
                                    bc00 Acronis Secure Zone
                                                                       be00 Solaris boot
bf00 Solaris root
bf03 Solaris backup
                                   bf01 Solaris /usr & Mac Z
bf04 Solaris /var
                                                                       bf02 Solaris swap
bf05 Solaris /home
bf06 Solaris alternate se
bf09 Solaris Reserved 3
                                   bf07 Solaris Reserved 1
                                                                       bf08 Solaris Reserved 2
                                   bf0a Solaris Reserved 4
                                                                       bf0b Solaris Reserved 5
                                   c002 HP-UX service
                                                                       e100 ONIE boot
 :001 HP-UX data
e101 ONIE config
                                   ea00 Freedesktop $BOOT
                                                                       eb00 Haiku BFS
ed00 Sony system partitio
ef01 MBR partition scheme
f801 Ceph dm-crypt OSD
f804 Ceph disk in creatio
                                                                       ef00 EFI System
                                   ed01 Lenovo system partit
                                   ef02 BIOS boot partition
                                                                       f800 Ceph OSD
                                   f802 Ceph journal
f805 Ceph dm-crypt disk i
                                                                       f803 Ceph dm-crypt journa
fb00 UMWare UMFS
fb01 UMWare reserved fc00 UMWare kcore crash p
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8e00
Changed type of partition to 'Linux LUM'
                                   fc00 UMWare kcore crash p fd00 Linux RAID
Command (? for help):
```

3. Crea un volumen físico en esa partición, usando la orden pvcreate

 Creamos un volumen físico en la partición creada previamente mediante la instrucción pvcreate /dev/sdc1

```
[UO266007@centos~$ pvcreate /dev/sdc1
Physical volume "/dev/sdc1" successfully created.
[UO266007@centos~$ _
```

4. Añade con la orden vgextend el volumen físico al grupo de volúmenes lógicos (comprueba con la orden vgscan que el nombre del grupo es "centos")

Extendemos el volumen mediante la instrucción vgextended centos /dev/sdc1

```
[U02660070centos"$ vgextend centos /dev/sdc1
Volume group "centos" successfully extended
[U02660070centos"$ _

[U02660070centos"$ vgscan
Found volume group "centos" using metadata type lvm2
Found volume group "cl" using metadata type lvm2
[U02660070centos"$ _
```

- 5. Extiende el volumen lógico que contiene a /home para que utilice otros 4GB del tercer disco (usaremos la mitad del nuevo disco que acabamos de incorporar).
- a. En primer lugar, debes desmontar /home con la orden umount.
 - Desmontamos el punto de montaje del volumen mediante la instrucción umount /home
 - Para comprobar que lo hemos hecho bien ejecutamos la orden Isblk -f

```
s 5 umount /
s~$ IsbIk -f
FSTYPE
                                                        UUID
                                                                                                                MOUNTPO INT
∨fat
                                                        6CD4-B91D
                                                                                                                 ∕boot/ef i
                                                        ext4
LUM2_member
                                                                                                                [SWAP]
swap
LUM2 member
                                                        Jc2NWG-PFXq-p5kN-smbF-K9fy-vf9Y-mDKvSy
e4bbb67a-24ad-4c57-8348-9c8b7ac66bff
5b43b4ac-4a3b-4479-a76d-cc717e81aad4
xfs
                                                        sZxgET-nB3b-hngi-xnc8-ZtZo-DW9e-CqSJqi
d3b09ed9-057d-436b-9261-a1d8395946c4
8cZY49-SUHT-D0Q6-ahIF-wHHv-oXCh-UsWeA
5b4384ac-4a30-4479-a76d-cc717e81aad4
LUM2_member
swap
LUM2_member
                                                                                                                [SWAP]
xfs
                LUM2_member
iso9660
```

- b. A continuación, usa la orden lvextend -L+4G etc. para extender el volumen lógico
- c. Vuelve a montar /home
 - Extendemos el volumen mediante la instrucción lvextend +4G /dev/centos/home
 - Volvemos a montarlo en home mediante la instrucción mount /home
 - Para comprobar que lo hemos hecho bien ejecutamos la orden Isblk -f

```
U0266087@centos"$ lvextend -L+4G /dev/centos/home
Size of logical volume centos/home changed from 22.27 GiB (5782 extents) to 26.27 GiB (6726 extents).
Logical volume centos/home successfully resized.
U0266087@centos"$ nount /home
U0266087@centos"$ lsblk -f
                                                             LAREL
                                                                                                                             HULLD
                                                                                                                                                                                                                        MOUNTPO INT
                                  ∨fat
                                                                                                                             6CD4-B91D
                                                                                                                                                                                                                         /boot/ef i
                                                                                                                              1c0ecf62-1049-4995-a641-cec00bfc97bf
                                  ext4
LUM2_member
                                                                                                                                                                                                                         ∕boot
                                                                                                                             1046c1 b.c.1443-4393-ab41-cecedent cyloridae
EffW26-1020-4Wba-a 1040-2Mfc-e8dT-fC846T
d3b80ed9-957d-436b-9261-a1d8395946c4
Jc2Nu6-PFXq-p5kM-sm8F-k9fy-vf9Y-m0kksy
e4bb667a-24ad-4c57-3348-9c887ac66bff
5b4304ac-4a30-4479-a76d-cc717e81aad4
                                                                                                                                                                                                                        [SWAP]
                                  swap
LUM2_member
       centos-root xfs
centos-home xfs
                                                                                                                             sZxgET-nB3b-hng i-xnc0-ZtZo-DW9e-CqSJq i
d3b00ed9-857d-436b-9261-a1d8395946c4
8cZY49-SUtM-DoQ6-ah1F-wOH∨-oXCh-Os∨CeA
5b4384ac-4a30-4479-a76d-cc717e81aad4
                                  LUM2_member
                                                                                                                                                                                                                       [SWAP]
                                  swap
LUM2_member
                                  LUM2_member
                                                             affco4-JE4k-o0o5-ZXJF-ZBfR-0ngK-NHs3DF
5b4304ac-4a30-4479-a76d-cc717e81aad4
CentOS-8-2-2004-x86_64-dvd 2020-06-08-22-08-25-00
                                  xfs
iso9660
```

d. Usa el comando xfs_growfs para ajustar el tamaño del filesystem Anota en el documento las órdenes que has ejecutado y el resultado de ejecutar las órdenes pvscan, lvscan y df /home al terminar el proceso.

Mediante la instrucción xfs_grows /gome/ -d ajustamos el tamaño de filesystem

```
[U0266007@centos~$ xfs_growfs /home/ -d
meta-data=/dev/mapper/centos-home isize=512
                                                agcount=4, agsize=1459712 blks
                                  sectsz=512
                                               attr=2, projid32bit=1
                                 crc=1
                                               finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
                                  reflink=1
data
                                 bsize=4096
                                               blocks=5838848, imaxpct=25
                                 sunit=0
                                               swidth=0 blks
naming
         =version 2
                                 bsize=4096
                                               ascii-ci=0, ftype=1
                                               blocks=2851, version=2
         =internal log
                                 bsize=4096
log
                                 sectsz=512
                                               sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none
                                 extsz=4096
                                               blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 5838848 to 6887424
[U02660070centos
```

Ejecutamos pvscan,lvscan y df/home

```
[U02660070<mark>c</mark>
  PV /dev/sda4
                      UG centos
                                               lvm2 [38.79 GiB / 0
                                                                            free]
                                              lvm2 [<7.49 GiB / 0 free]
lvm2 [<8.00 GiB / 4.00 GiB free]
  PV /dev/sdb2
                      UG centos
  PV /dev/sdc1
                     UG centos
                                              lvm2 [260.00 MiB / 0 free]
lvm2 [260.00 MiB / 8.00 MiB free]
  PV /dev/sda3
                     UG cl
  PV /dev/sdb1
                     UG cl
  Total: 5 [<54.79 GiB] / in use: 5 [<54.79 GiB] / in no UG: 0 [0
 U0266007@centos
                     '$ lyscan
                          '/dev/centos/root' [24.00 GiB] inherit
'/dev/centos/home' [26.27 GiB] inherit
'/dev/cl/swap' [512.00 MiB] inherit
  ACTIVE
  ACTIVE
  ACTIVE
[U0266007@centos~$ df /home
                               1K-blocks
Filesystem
                                             Used Available Use% Mounted on
                               27538292 225128 27313164
/dev/mapper/centos-home
                                                                    12 Zhome
[U0266007@centos~$
```