# Università degli Studi di Pisa

## Corso di Laurea in Informatica

Anno Accademico 2004-2005



Progetto di Complementi di Gestione di Rete: Printer MIB

Autore: Possemato Giovanni

Matr.: 209147

email: possemato@cli.di.unipi.it

## 1. Introduzione

Questo Mib è stato pensato per la gestione anche da remoto di stampanti collegate ad una rete. Pensato e realizzato seguendo come linea guida l'RFC 1759 questo Mib gestisce sia eventuali errori meccanici che errori dovuti all'errato utilizzo della stampante stessa.

## 2. Errori critici e non critici

Gli errori che possono insorgere sono stati catalogati in 2 categorie:

#### Errori critici:

sono errori che impediscono alla stampante di portare a termine il lavoro assegnatogli e generalmente sono associati ad errori meccanici quali blocco delle testine oppure fine inchiostro o fine dei fogli e che urgono immediatamente di supporto tecnico.

A questi errori sono associate trap di tipo critico la cui sollevazione porta la variabile stato della stampante al valore "blocco".

#### Errori non critici

sono errori che anche se si verificano non impediscono alla stampante di portare a termine il lavoro assegnatogli.

A questa tipologia di errori sono generalmente associati avvertimenti quali basso livello di inchiostro o di carta o non allineamento delle testine.

A questi ultimi sono associate trap di tipo non critico la cui sollevazione porta la variabile di stato della stampante al valore "warning".

#### 3.Differenze con l'RFC 1579

Sostanziale differenza con l'RFC 1759 è l'inserimento nella categoria Input-Sub\_unit delle variabili per il tracciamento delle informazioni riquardanti i vari utenti che hanno accesso alla stampante.

Tramite queste variabili è possibile fare delle statistiche sull'utilizzo della stampante o semplicemente mettere delle regole di utilizzo della medesima (quali max pagine stampabili per volta etc..).

Tutti i dati relativi agli utilizzatori della stampante sono archiviati in una tabella apposita, accessibile in qualsiasi momento; inoltre sono state aggiunte delle trap per avvertire il superamento delle soglie di stampa imposte dall'amministratore.

Altra sostanziale differenza con l'RFC è la mancanza di una categoria consolle che identifica il menù della stampante; ciò è dovuto alla distribuzione delle scelte implementate nel menù nelle varie categorie ad esse associate.

## 4. Categorie del MIB

### II MIB è stato diviso in 8 Macro Gruppi:

#### 1-PrintDescr

Raccoglie tutte le informazioni riguardanti la marca ed il modello della stampante, la tipologia di stampa (inkjet, laser....) e se la stampante permette la stampa a colori o in bianco e nero.

#### 2-SystemSubUnit

Raccoglie tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche hardware della stampante, quali la memoria montata, il firmware attualmente caricato,etc....

#### 3-GeneralSubUnit

Descrive la lingua che attualmente è stata settata come default per il menù della stampante 4-InterfaceSubUnit

Descrive i vari protocolli che la stampante supporta.

#### 5-InputSubUnit

Raccoglie informazioni sul file attualmente in stampa e sull'utente che ha avviato la stampa.

Questo è molto utile per fare statistiche sul numero medio di stampe degli utenti, o semplicemente per gestire il numero di stampe da assegnare agli utenti che desiderano usufruire del servizio. Per ogni lavoro di stampa viene raccolta la data,la login e l'indirizzo IP dell'utente, il numero di pagine che sta stampando,che tipo di file sta stampando e la sua dimensione.

Inoltre l'amministratore può inserire un tetto massimo di pagine stampabili per volta o la massima dimensione stampabile di un file (entrambi validi per tutti gli utenti), in modo da rendere più granulare il controllo sulle stampe ed evitare sprechi.

Tutto il sistema unito alla trap che viene generata all'inizio di un nuovo lavoro si può catalogare il lavoro complessivo giornaliero di una stampante con poche operazioni.

## 6-AlertSubUnit

Determina quasi tutti i valori di soglia per cui verrà generata una trap in caso di warning o in caso di blocco della stampante; Determina i valori minimi per gli inchiostri e per il n° di fogli che sono posti sia nei cassetto sia nello spoiler ed il n° massimo di fogli stampabili per volta da un utente. Gestisce inoltre gli avvertimenti di carattere meccanico come problemi alle testine.

## 7-PrinterTrap

Raccoglie tutte le trap che possono venire generate dal MIB.

Le trap sono state divise in 2 categorie: le non critiche e le critiche.

Le trap non critiche in genere stanno ad indicare un problema che si è verificato ma che non implica il blocco della stampante, tipo la riserva per gli inchiostri o i fogli, oppure che le testine non sono allineate.

Le trap critiche invece stanno ad indicare problemi per cui non è possibile proseguire la stampa, come la fine degli inchiostri e dei fogli oppure l'inceppamento delle testine.

#### 5. Stato

Lo stato della stampante è determinato dai vari eventi che si verificano durante il suo funzionamento:

- 1. Attesa: Stato che si verifica quando la stampante è pronta a ricevere documenti da stampare. Questo stato segnala la completa funzionalità.
- 2. Warning: Stato che si verifica nel momento in cui viene sollevata una trap non critica quali: basso livello di inchiostro, basso livello di carta, disallineamento delle testine.
- 3. Ferma: Stato che si verifica nel momento in cui viene sollevata una trap critica quali: inchiostro esaurito, carta esaurita, testine inceppate.
- 4. Test: Stato in cui la stampante si trova in fase di testing da parte dell'amministratore.
- 5. Sconosciuto: Stato in cui non si riesce a determinare l'errore verificatosi sulla stampante.

```
PrinterMIBSgr DEFINITIONS ::=BEGIN
IMPORTS
       MODULE-IDENTITY.NOTIFICATION-TYPE.OBJECT-
TYPE, Gauge 32, Integer 32, Unsigned 32, Counter 64, enterprises FROM SNMPv2-SMI
       DisplayString, DateAndTime FROM SNMPv2-TC;
       printerMIBSqr MODULE-IDENTITY
       LAST-UPDATED "17011135Z"
       ORGANIZATION "Possemato Giovanni"
       CONTACT-INFO "Possemato Giovanni e-mail:Possemato@cli.di.unipi.it"
       DESCRIPTION "Modulo MIB per la gestione di stampanti di rete" ::={enterprises 1}
                             OBJECT IDENTIFIER ::= {printerMIBSgr 1}
       printDescr
                             OBJECT IDENTIFIER ::= {printerMIBSgr 2}
       systemSubUnit
                             OBJECT IDENTIFIER ::= {printerMIBSgr 3}
       generalSubUnit
                             OBJECT IDENTIFIER ::= {printerMIBSgr 4}
       interfaceSubUnit
                             OBJECT IDENTIFIER ::= {printerMIBSgr 5}
       inputSubUnit
                             OBJECT IDENTIFIER ::= {printerMIBSgr 6}
       alertSubUnit
                             OBJECT IDENTIFIER ::= {printerMIBSgr 7}
       printerTrap
-- OBJECT DEFINITIONS
                             OBJECT-TYPE
       marcaStampante
              SYNTAX DisplayString
              MAX-ACCESS read-only
              STATUS current
              DESCRIPTION "Identifica marca e modello della stampante."
       ::= {printDescr 1}
       tipoStampa
                      OBJECT-TYPE
              SYNTAX INTEGER
                      {
                             testina(1),
                             inkJet(2),
                             bubbleJet(3),
                             laser(4)
              MAX-ACCESS read-only
              STATUS current
              DESCRIPTION "Descrive la tipologia di stampa:
                             Testina.....1
                             Inkjet.....2
                             BubbleJet....3
                             laser.....4."
       ::= {printDescr 2}
       ppmNero
                             OBJECT-TYPE
              SYNTAX Unsigned32
              MAX-ACCESS read-only
              STATUS current
              DESCRIPTION "Identifica il numero di pagine per minuto in modalita' B/N."
       ::={printDescr 3}
                      OBJECT-TYPE
       ppmColore
              SYNTAX Unsigned32
              MAX-ACCESS read-only
              STATUS current
              DESCRIPTION "Identifica il numero di pagine per minuto in modalita' colore"
       ::={printDescr 4}
                             OBJECT-TYPE
       nSlotUscita
              SYNTAX Unsigned32
              MAX-ACCESS read-only
```

```
DESCRIPTION "Identifica il numero di slot di uscita di cui dispone la stampante."
       ::={printDescr 5}
--Fine Print-Descr
       memoria
                             OBJECT-TYPE
              SYNTAX Unsigned32
              MAX-ACCESS read-only
              STATUS current
              DESCRIPTION "Descrive la quantita' di memoria (espressa in KiloBytes) montata sulla
                             stampante."
       ::={systemSubUnit 1}
                      OBJECT-TYPE
       firmware
              SYNTAX DisplayString
              MAX-ACCESS read-write
              STATUS current
              DESCRIPTION "Identifica la versione del firmware attualmente caricato."
       ::= {systemSubUnit 2}
       interpretiTable OBJECT-TYPE
              SYNTAX SEQUENCE OF InterpretiEntry
              MAX-ACCESS not-accessible
              STATUS current
              DESCRIPTION "Tabella per la gestione dei dati relativi agli utenti"
       ::={systemSubUnit 3}
       interpretiEntry OBJECT-TYPE
              SYNTAX InterpretiEntry
              MAX-ACCESS not-accessible
              STATUS current
              DESCRIPTION "Elenco di interpreti supportati dalla stampante"
              INDEX {interprete}
       ::={interpretiTable 1}
       InterpretiEntry ::= SEQUENCE {
              interprete DisplayString, versione DisplayString,
              aggiornato DateAndTime
       }
       interprete OBJECT-TYPE
              SYNTAX
                                     DisplayString
              MAX-ACCESS read-only
              STATUS
                                     current
              DESCRIPTION "Nome dell'interprete installato sulla stampante"
       ::={interpretiEntry 1}
       versione OBJECT-TYPE
              SYNTAX DisplayString
              MAX-ACCESS read-only
              STATUS current
              DESCRIPTION "versione attuale dell'interprete"
       ::={interpretiEntry 2}
       aggiornato OBJECT-TYPE
              SYNTAX DateAndTime
              MAX-ACCESS read-only
                        current
              STATUS
              DESCRIPTION "data dell'ultimo aggiornamento dell'interprete"
       ::={interpretiEntry 3}
```

STATUS current

--Fine System-Sub-unit

```
lingua OBJECT-TYPE
              SYNTAX INTEGER{
                      italiano(1),
                      inglese(2),
                      tedesco(3),
                      francese(4).
                      spagnolo(5)
              MAX-ACCESS read-write
              STATUS current
              DESCRIPTION "Elenco delle lingue supportate dalla stampante."
       ::={generalSubUnit 1}
--FINE General
       interfacciaTable OBJECT-TYPE
              SYNTAX SEQUENCE OF ProtocolliEntry
              MAX-ACCESS not-accessible
              STATUS current
              DESCRIPTION "Elenco dei protocolli supportati"
       ::={interfaceSubUnit 1}
       protocolliEntry OBJECT-TYPE
              SYNTAX
                             ProtocolliEntry
              MAX-ACCESS not-accessible
              STATUS current
              DESCRIPTION "entri della tabella dei protocolli"
              INDEX {nomeProtocollo}
       ::={interfacciaTable 1}
       ProtocolliEntry ::= SEQUENCE {
              nomeProtocollo DisplayString
       nomeProtocollo OBJECT-TYPE
              SYNTAX DisplayString
              MAX-ACCESS read-only
              STATUS current
              DESCRIPTION "Tipo di protocollo supportato"
       ::={protocolliEntry 1}
--FINE Interface-Sub-unit
       utenteTable OBJECT-TYPE
                                     SEQUENCE OF UtenteEntry
              SYNTAX
              MAX-ACCESS not-accessible
                                     current
              DESCRIPTION "Rappresentazione tabellare degli utenti."
       ::={inputSubUnit 1}
       utenteEntry OBJECT-TYPE
              SYNTAX UtenteEntry
              MAX-ACCESS not-accessible
              STATUS current
              DESCRIPTION "Entry della tabella di gestione utenti"
              INDEX {utenteID}
       ::={utenteTable 1}
```

```
UtenteEntry ::= SEQUENCE {
       utenteID
                             DisplayString,
       utenteDataStampa
                             DateAndTime.
       utenteDimensione
                             Integer32,
       utentePagine
                             Counter64,
                             DisplayString,
       utenteFile
       utenteSlot
                             Integer32,
       utenteStampaCopie
                             Counter64.
       utenteFronteRetro
                             Integer32,
       utenteStampaDpi
                             INTEGER,
       utenteStampaColore
                             Integer32,
       utenteOrientamento
                             Integer32
}
utenteID OBJECT-TYPE
       SYNTAX DisplayString
       MAX-ACCESS read-only
       STATUS current
       DESCRIPTION "ID dell'utente"
::={utenteEntry 1}
utenteDataStampa OBJECT-TYPE
       SYNTAX DateAndTime
       MAX-ACCESS read-only
       STATUS current
       DESCRIPTION "Identifica la data in cui l'utente ha stampato."
::={utenteEntry 2}
utenteDimensione OBJECT-TYPE
       SYNTAX Integer32
       MAX-ACCESS read-only
       STATUS current
       DESCRIPTION "Dimensione del file dell'utente"
::={utenteEntry 3}
utentePagine OBJECT-TYPE
       SYNTAX Counter64
       MAX-ACCESS read-only
       STATUS current
       DESCRIPTION "numero di pagine che sta stampando l'utente"
::={utenteEntry 4}
utenteFile OBJECT-TYPE
       SYNTAX DisplayString
       MAX-ACCESS read-only
       STATUS current
       DESCRIPTION "File che sta stampando l'utente"
::={utenteEntry 5}
utenteSlot OBJECT-TYPE
       SYNTAX Integer32
       MAX-ACCESS read-write
       STATUS current
       DESCRIPTION "Identifica in quale slot di uscita l'utente ha stampato le proprie pagine."
::={utenteEntry 6}
utenteStampaCopie OBJECT-TYPE
       SYNTAX Counter64
       MAX-ACCESS read-write
       STATUS current
       DESCRIPTION "Descrive il numero di copie che si stanno stampando del documento."
::={utenteEntry 7}
```

```
utenteFronteRetro OBJECT-TYPE
              SYNTAX INTEGER{
                              fronteRetro(1),
                             fronte(2)
              MAX-ACCESS read-write
              STATUS current
              DESCRIPTION "Descrive se la stampa e' settata su fronte-retro oppure no"
       ::={utenteEntry 8}
       utenteStampaDpi OBJECT-TYPE
              SYNTAX INTEGER{
                              dpi600(1),
                              dpi1200(2),
                              dpi2400(3)
              MAX-ACCESS read-write
              STATUS current
              DESCRIPTION "Descrive la risoluzione di stampa che si sta attualmente utilizzando.
                                      Questa puo essere
                                                    600dpi (1)
                                                    1200dpi(2)
                                                    2400dpi(3)"
       ::={utenteEntry 9}
       utenteStampaColore OBJECT-TYPE
              SYNTAX INTEGER{
                              colore(1),
                             biancoNero(2)
              MAX-ACCESS read-write
              STATUS current
              DESCRIPTION "Descrive se la stampante sta stampando a colori (1) o in bianco e nero (2)"
       ::={utenteEntry 10}
       utenteOrientamento OBJECT-TYPE
              SYNTAX INTEGER{
                             orizzontale(1),
                             verticale(2)
              MAX-ACCESS read-write
              STATUS current
              DESCRIPTION "Seleziona la tipologia di stampa:
                      1... La stampa e' effettuata in Orizzontale
                      2... La stampa e' effettuata in Verticale"
       ::={utenteEntry 11}
--fine Input-sub-unit
       inkTable OBJECT-TYPE
              SYNTAX SEQUENCE OF InkEntry
              MAX-ACCESS not-accessible
              STATUS current
              DESCRIPTION "Tabella riassuntiva degli inchiostri della stampante."
       ::={alertSubUnit 1}
       inkEntry OBJECT-TYPE
               SYNTAX InkEntry
              MAX-ACCESS not-accessible
              STATUS current
              DESCRIPTION "Entry dei valori degli inchiostri."
              INDEX{inkID}
       ::={inkTable 1}
```

```
InkEntry ::= SEQUENCE {
       inkID DisplayString,
       levellnk Gauge32,
       lowInk Gauge32,
       nolnk Gauge32
}
inkID OBJECT-TYPE
       SYNTAX DisplayString
       MAX-ACCESS read-write
       STATUS current
       DESCRIPTION "Tipologia di inchiostro"
::={inkEntry 1}
levelink OBJECT-TYPE
       SYNTAX Gauge32
       MAX-ACCESS read-only
       STATUS current
       DESCRIPTION "Identifica l'attuale livello dell'inchiostro"
::={inkEntry 2}
lowInk OBJECT-TYPE
       SYNTAX Gauge32
       MAX-ACCESS read-write
       STATUS current
       DESCRIPTION "Identifica il livello basso di inchiostro."
::={inkEntry 3}
nolnk OBJECT-TYPE
       SYNTAX Gauge32
       MAX-ACCESS read-write
       STATUS current
       DESCRIPTION "Stabilisce quando la cartuccia di inchiostro e' da considerarsi esaurita."
::={inkEntry 4}
stato
       OBJECT-TYPE
       SYNTAX INTEGER{
                      attesa(1),
                      warning(2),
                      ferma(3),
                      test(4),
                      sconosciuto(5)
       MAX-ACCESS read-only
       STATUS current
       DESCRIPTION "Rileva lo stato attuale della stampante
                              lo stato puo' essere :
                                      ATTESA
                                                      (1)
                                      WARNING
                                                      (2)
                                      FERMA
                                                      (3)
                                      TEST
                                                      (4)
                                      SCONOSCIUTO (5)
                              Lo stato di fermo si verifica nel momento in cui sono sopraggiunti
                              eventi che ne rendono impossibile l'avanzata (manca la
                              carta, l'inchiostro o si e' inceppata la carta)."
::={alertSubUnit 2}
cassettoTable OBJECT-TYPE
       SYNTAX SEQUENCE OF CassettoEntry
       MAX-ACCESS not-accessible
       STATUS current
       DESCRIPTION "Tabella riassuntiva dei cassetti della carta"
::={alertSubUnit 3}
cassettoEntry OBJECT-TYPE
```

```
SYNTAX CassettoEntry
       MAX-ACCESS not-accessible
       STATUS current
       DESCRIPTION "entry dei valori dei cassetti per la carta."
       INDEX{cassettoID}
::={cassettoTable 1}
CassettoEntry ::= SEQUENCE {
       cassettoID Integer32.
       levelPaper Gauge32,
       lowPaper Gauge32,
       noPaper Gauge32
}
cassettoID OBJECT-TYPE
       SYNTAX Integer32(1)
       MAX-ACCESS read-only
       STATUS current
       DESCRIPTION "Numero del cassetto."
::={cassettoEntry 1}
levelPaper OBJECT-TYPE
       SYNTAX Gauge32
       MAX-ACCESS read-only
       STATUS current
       DESCRIPTION "Segnala l'attuale livello di carta nel cassetto."
::={cassettoEntry 2}
IowPaper OBJECT-TYPE
       SYNTAX Gauge32
       MAX-ACCESS read-write
       STATUS current
       DESCRIPTION "Stabilisce quando il cassetto della cartae' da considerarsi quasi vuoto."
::={cassettoEntry 3}
noPaper OBJECT-TYPE
       SYNTAX Gauge32
       MAX-ACCESS read-write
       STATUS current
       DESCRIPTION "Stabilisce quando il cassetto della carta e' da considerarsi vuoto."
::={cassettoEntry 4}
testine OBJECT-TYPE
       SYNTAX INTEGER{
                      attive(1),
                      disallineate(2).
                      inceppate(3)
       MAX-ACCESS read-only
       STATUS current
       DESCRIPTION "Rileva lo stato attuale delle testine.
                              Lo stato puo'essere:
                                     attive
                                                    (1)
                                     disallineate
                                                    (2)
                                     inceppate
                                                    (3)"
::={alertSubUnit 4}
```

SYNTAX Integer32 MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION "Definisce il limite max di dimensione di un documento che puo' essere stampato da un utente."

::={alertSubUnit 5}

sogliaUtentePag OBJECT-TYPE SYNTAX Integer32

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION "Definisce il numero max di pagine che un utente puo'stampare per volta."

::={alertSubUnit 6}

--TRAP SPECIFICATION

lowlnkTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS (lowlnk,levellnk)

STATUS current

DESCRIPTION "Trap generata quando il livello dell'inchiostro nero entra nella riserva.

Trap NON CRITICA."

::={printerTrap 1}

noInkTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS (nolnk,levellnk)

STATUS current

DESCRIPTION "Trap generata quando il livello dell'inchiostro nero e' zero.

Trap CRITICA."

::={printerTrap 2}

lowPaperSpoilerTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {lowPaper,levelPaper}

STATUS current

DESCRIPTION "Trap generata quando il livello della carta nello spoiler e'in riserva.

Trap NON CRITICA."

::={printerTrap 3}

noPaperSpoilerTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {noPaper,levelPaper}

STATUS current

DESCRIPTION "Trap generata quando la carta nello spoiler e' esaurita.

Trap CRITICA."

::={printerTrap 4}

problem1TestineTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS (testine) STATUS current

DESCRIPTION "Trap generata quando viene riscontrato il disallineamento delle testine.

Trap NON CRITICA."

::={printerTrap 5}

problem2TestineTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS (testine)
STATUS current

DESCRIPTION "Trap generata quando viene riscontrato il bloccaggio delle testine.

Trap CRITICA."

::={printerTrap 6}

memorieTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {sogliaUtenteDim,utenteDimensione}

STATUS current

DESCRIPTION "Trap generata quando la viene riscontrato un errore riguardante la memoria.

Trap CRITICA."

::={printerTrap 7}

```
dimTrap NOTIFICATION-TYPE
       OBJECTS {sogliaUtentePag,utentePagine}
       STATUS current
       DESCRIPTION "Trap generata nel momento in cui l'utente supera il numero distampe
                      consentito per volta.
                              Trap CRITICA."
::={printerTrap 8}
              NOTIFICATION-TYPE
warningTrap
       OBJECTS
                      {stato}
       STATUS current
       DESCRIPTION "Trap generata quando la stampante passa allo stato warning.
                              Trap NON CRITICA."
::={printerTrap 9}
blockTrap
               NOTIFICATION-TYPE
       OBJECTS {stato}
       STATUS current
       DESCRIPTION "Trap generata quando la stampante passa allo stato di blocco.
                              Trap CRITICA."
::={printerTrap 10}
slotTrapNOTIFICATION-TYPE
       OBJECTS (utenteSlot)
       STATUS current
       DESCRIPTION "Trap generata nel caso in cui 2 o piu' utenti cerchino di stampare nel
                      medesimo slot di uscita."
::={printerTrap 11}
```

#### **END**

## 6. Note Bibliografiche

- RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Application.
- RFC 1579 Printer MIB.
- www.simpleweb.org/ietf/mibs/validate Sito per la validazione del MIB