



CUIDAR TU NEGOCIO ES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS



Especificación Técnica para la Integración nativa MEERKAT con Prestadores AVL / GPS.

Versión 2.0



INFORMACION CONFIDENCIAL

El presente documento con toda la información incluida, proporcionada por Meerkat Systems y por el Cliente, es estrictamente confidencial y solamente podrá ser utilizada por el personal de cualquiera de las partes que lo requiera. Queda prohibida la copia o reproducción parcial o total a personas ajenas a las partes involucradas sin una expresa autorización por escrito de la contraparte.

Revisado Por	Revisión	Fecha	
<i>ISAIAS T.</i>	<i>1.0</i>	<i>2025/08/25</i>	

GLOSARIO

Término	Significado
Prestador	Empresa de rastreo-seguimiento satelital AVL con dispositivos GPS o afines
Empresa Solicitante	Empresa u organización que solicita información sobre determinados móviles
Evento	Información a reportar en la interface Prestador-Empresa Solicitante independientemente de si es alarma (pánico) o simplemente un reporte de posición por tiempo o distancia

OBSERVACIONES

Se deja expresa constancia que la arquitectura e interface que aquí se documenta pertenece a las soluciones de Logística de MEERKAT SYSTEMS S.A. de C.V., quien se reserva el derecho de modificar o ajustar la misma en forma total o parcial a su solo criterio, en la medida que lo considere necesario. Quienes utilizan esta interface reconocen que ante cualquier cambio deberán ajustar sus productos o herramientas según lo requiera sin ningún tipo de reclamo o perjuicio para MEERKAT SYSTEMS S.A. de C.V.

Información Confidencial.

El presente documento junto con toda la información incluida es estrictamente confidencial y puede ser utilizada solo por personal de MEERKAT SYSTEMS S.A. de C.V. y la empresa cliente a quien se entrega directamente por MEERKAT SYSTEMS S.A. de C.V. Prohibida su copia o reproducción total o parcial a cualquier persona ajena a las mencionadas empresas sin una expresa autorización por escrito de la otra parte.

Contenido del documento

Objetivo

El objetivo de este documento es explicar brevemente la interface de integración que ofrece la plataforma de Soluciones Meerkat para comunicarse con los sistemas externos, dispositivos y plataformas que ofrecen las empresas prestadoras de servicios de monitoreo y seguimiento satelital de vehículos.

Tecnología de Integración

Para la integración de la plataforma de Soluciones Meerkat con otras empresas prestadoras de servicios complementarios, como el caso de prestadores AVL / GPS, se ha diseñado una arquitectura abierta, accesible, segura y compatible con las tecnologías más utilizadas en la industria informática actualmente. Para ello, la interface que ofrecemos se encuentra desarrollada bajo los estándares de Web Services / Rest Api según se describe en el presente documento.

Pruebas de la Interface

Para realizar pruebas y test de la interface aquí descrita, Meerkat Systems ofrece una dirección (URL) con los servicios correspondientes disponibles (Web Services) para ser consumidos por las aplicaciones y herramientas de los prestadores que requieran realizar una integración con Meerkat.

Dirección URL disponible:

<https://ws.mksmexico.com/Positions/SndCmdExt.php>

Requisitos para Usar la Interface

Para poder utilizar la interface de integración Meerkat entre los diferentes prestadores de servicios y la empresa solicitante se deben cumplir los siguientes requisitos básicos.

a) Usuario y Contraseña

Acordar entre cada prestador y la empresa solicitante un identificador de usuario único y una contraseña inicial.

b) Identificación de los Comandos

El prestador deberá enviar a la interface los comandos de la siguiente lista, en esta lista estan los comandos mas comunes, además deberá tener la instalación fisica en cada dispositivo. Los códigos de los comandos deben ser numéricos.

Listado de con los comandos mas comunes:

Comando	Descripcion
1	Solicitud de Posición Actual
2	Bloqueo de Motor
3	Desbloqueo de Motor

Uso de la Interface de Integración MEERKAT

Habiendo cumplido los requisitos básicos de definir el Usuario, Password e Identificación de los Comandos a reportar. La interface se encuentra lista para procesar los comandos recibidos desde el prestador.

Método SndCmdExt.php

El método SndCmdExt es el método utilizado para la interface de integración, por lo cual resulta indispensable su correcta implementación por parte del prestador para que la interface resulte confiable.

Este método se debe acceder realizando un POST y enviando la información en formato Json. También se deberá utilizar la Basic Authentication Header, en el cual se deberá proveer el usuario y contraseña acordado previamente.

La estructura del Objeto Json se describe a Continuación:

Estructura del objeto

Id	Uso	Tipo	Min/Max	Descripción del campo
idCtm	obligatorio	N		Número que identifica al Cliente
idTra	obligatorio	AN	1/10	Es el identificador del vehiculo o numero economico
idCmd	obligatorio	N		Numero que identifica al Comando.
idUsr	obligatorio	AN		Usuario que envió el comando, facilita la identificacion de quien envió el comando.
idTer	obligatorio	AN	1/4	Terminal o estacion de trabajo en la cual se envió el comando
idPgm	obligatorio	AN	9	Programa que envió el comando

Tipos:


N = Numérico


AN = AlfaNumerico

Ejemplo:

```
{ "idCtm": "1891", "idTra": "1580", "idCmd": "1", "idUsr": "AlfredoGzz", "idTer": "PC10", "idPgm": "Sitrac" }
```

Ejemplo en PostMan





Control del Retorno

Es de vital importancia por parte del prestador controlar el valor de retorno del método.

Retorno	
OK	Indica que el comando se envió a la plataforma de Meerkat, si el equipo está en línea, se enviará inmediatamente, si no esta en línea, la plataforma insistirá por media hora, si no se conecta dentro de ese lapso de tiempo, el comando se cancelará.
1001 -> Ya existe un Comando igual en proceso	El comando ya ha sido enviado con una antigüedad de media hora o menos, lo que indica que el equipo no ha recibido el comando. Esto puede deberse a que está apagado o fuera del área de cobertura. Si el equipo se reconecta dentro de los 30 minutos desde el envío, recibirá el comando sin problema. En caso contrario, podrá enviar el comando nuevamente después de que transcurra este tiempo.
Unidad no encontrada	Indica que la unidad a la que se pretende enviar el comando, no existe o no está asignada a su usuario.
Credenciales Inválidas	Indica que las credenciales son incorrectas, además del usuario y contraseña, el idCtm (numero de cliente) debe coincidir.