UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze Storiche, Geografiche
e dell'Antichità - DiSSGeA

Paesaggi in campo

Come installare l'app sul telefono, sul tablet e sul computer e prepararla per l'escursione

https://aldino-italy.github.io/paesaggi-in-campo/

In quattro passi

1. Inquadra il QR code con la fotocamera del telefono e tocca il link che compare.
2. Installa l'app seguendo il capitolo del tuo dispositivo, indicato nella tabella qui sotto.
3. Apri l'app dall'icona «Paesaggi», vai in «Altro», «Controllo di partenza», consenti la posizione e tocca «Scarica carte e figure», con il Wi-Fi di casa.
4. Il giorno dell'escursione, salendo sul pullman, mostra al docente il riquadro verde «Pronto per l'escursione».

L'app contiene le due guide del corso, la valle del Vajont e il Carso Classico, con la carta che segue la posizione, le schede delle tappe, le figure con legenda, gli strumenti di campo e un taccuino per gli appunti. Non serve alcun account e non passa dagli store; si installa dal browser in meno di un minuto e occupa circa 20 MB per escursione. Una volta scaricate carte e figure funziona anche dove la rete manca, cioè in buona parte della valle del Vajont e dentro le grotte del Carso.

Quale capitolo leggere

Dispositivo e browser	Capitolo
Android con Chrome	1.1
Android con Samsung Internet, Firefox o Edge; link aperto dentro WhatsApp, Gmail, Telegram	1.2 e 1.3
iPhone o iPad con Safari	2.1 e 2.2
iPhone o iPad con Chrome; link aperto dentro WhatsApp, Instagram, Gmail	2.3 e 2.4
Computer con Chrome, Edge o Safari	3
Primo avvio e Controllo di partenza, per tutti	4
Se qualcosa non va	5

1 Android


Su Android l'app si installa da Chrome con quattro tocchi. Le schermate sono state fatte su uno smartphone Samsung; su Xiaomi, Pixel, Motorola e sugli altri telefoni Android Chrome mostra le stesse voci, in una grafica a volte un po' diversa.

1.1 Chrome

Il riquadro rosso indica, in ogni schermata, dove toccare.




1 Apri il link in Chrome e tocca i tre puntini « ⋮ » in alto a destra, accanto all'indirizzo.



2 Fai scorrere il menu verso l'alto e tocca «Installa e crea scorciatoia».



3 Nel pannello tocca «Installa». «Crea scorciatoia» apre il sito dentro Chrome e non serve.



4 Nella finestra «Installa app» tocca «Installa».



5 Nella schermata Home compare l'icona «Paesaggi»; se non la vedi, cercala nell'elenco delle app.



6 Dall'icona l'app si apre a schermo intero, senza la barra di Chrome. Da qui in avanti aprila sempre così.

Figura 1. La sequenza completa dell'installazione su Android. *Fonte: schermate reali, Chrome per Android su smartphone Samsung.*

Prosegui con il capitolo 4, che spiega il primo avvio e il Controllo di partenza.

1.2 Samsung Internet, Firefox, Edge

Su tutti i telefoni Samsung è installato anche Chrome. Conviene usare quello, perché la sequenza della figura 1 è verificata. Con Firefox si apre il menu « ⋮ », si tocca «Installa» (nelle versioni meno recenti «Agg. a schermata principale») e poi «Aggiungi automaticamente». Per Edge su Android Microsoft non pubblica istruzioni in italiano, per cui conviene copiare l'indirizzo e aprirlo in Chrome.

1.3 Link aperto dentro WhatsApp, Gmail o Telegram

Se tocchi il link dentro un'altra app, la pagina si apre in un browser interno da cui non si può installare. Tocca « ⋮ » in alto a destra e scegli «Apri nel browser Chrome» (o «Apri nel browser»), poi segui il paragrafo 1.1. Il QR code inquadrato con la fotocamera evita il problema.

2 iPhone e iPad

Su iPhone e iPad l'app si installa dal menu Condividi di Safari, perché Safari non ha un pulsante «Installa». Le voci sono quelle del Manuale utente di iPhone e di iPad pubblicato da Apple in italiano per iOS 27, iOS 26 e iPadOS 27 e 26; la versione del telefono si legge in «Impostazioni», «Generali», «Info».

2.1 iPhone, Safari

1. Apri il link dell'app in Safari.
2. Tocca «Condividi», il quadrato con la freccia verso l'alto. La posizione del pulsante dipende dalla versione di iOS ed è indicata nella tabella 1.
3. Fai scorrere l'elenco e tocca «Aggiungi alla schermata Home». Se la voce manca, scorri in fondo, tocca «Modifica azioni» e aggiungila.
4. Controlla che «Apri come app web» sia attivo.
5. Tocca «Aggiungi». L'icona «Paesaggi» compare nella schermata Home; da qui in avanti apri l'app sempre dall'icona.

Versione	Dove si trova «Condividi»
iOS 27	dentro «Menu della pagina», il pulsante con tre righe orizzontali nella barra di Safari; tocca «Menu della pagina», poi «Condividi»
iOS 26	dentro «Altro», il pulsante con tre puntini (…); tocca «Altro», poi «Condividi»
iOS 26 e 27, layout «In basso» o «In alto»	già nella barra di Safari; il layout si sceglie in «Impostazioni», «App», «Safari»
iOS 18	nella barra in basso; dopo «Aggiungi alla schermata Home» basta toccare «Aggiungi»

Tabella 1. Il pulsante «Condividi» di Safari nelle versioni di iOS in uso. Fonte: Apple, Manuale utente di iPhone in italiano, pagine «Aggiungere l'icona di un sito web alla schermata Home» e «Utilizzare un sito web come un'app».

2.2 iPad, Safari

1. Apri il link dell'app in Safari e tocca «Condividi», a destra del campo di ricerca.
2. Su iPadOS 27 tocca «Visualizza altro», su iPadOS 26 tocca «Altro».
3. Tocca «Aggiungi alla schermata Home», lascia attivo «Apri come app web» e tocca «Aggiungi».

2.3 Chrome su iPhone e iPad

Con l'app aperta in Chrome tocca «Condividi» a destra della barra degli indirizzi, poi «Aggiungi alla schermata Home» e «Aggiungi». Con Edge o Firefox su iPhone conviene copiare l'indirizzo e aprirlo in Safari.

2.4 Link aperto dentro WhatsApp, Instagram o Gmail

Dentro le altre app il link si apre in un browser interno, dal quale non si installa. Le voci per passare a Safari cambiano da un'app all'altra; la strada sicura è inquadrare il QR code con l'app Fotocamera, che apre direttamente Safari, oppure copiare l'indirizzo e incollarlo in Safari.

3 Computer

Sul computer l'installazione è facoltativa ma comoda per preparare l'escursione a casa, su uno schermo grande. Le schermate sono state fatte con Google Chrome 156 e Microsoft Edge 155 in italiano; su Windows e su Mac le voci sono le stesse.

3.1 Google Chrome




Figura 2. Installazione con Chrome. A sinistra il pulsante «Installa» a destra nella barra degli indirizzi; a destra la finestra «Installa app», dove si fa clic su «Installa». *Fonte: schermate reali, Google Chrome 156.*




Figura 3. La strada alternativa dal menu di Chrome: « ⋮ », «Trasmetti, salva e condividi», «Installa Paesaggi in campo…». *Fonte: schermata reale, Google Chrome 156.*

Dopo l'installazione l'app si apre in una finestra propria, con la barra del titolo rossa, e compare tra i programmi del computer.

3.2 Microsoft Edge




Figura 4. Installazione con Edge. A sinistra l'icona «App disponibile. Installa Paesaggi in campo» nella barra degli indirizzi; a destra la finestra «Installa l'app Paesaggi in campo», dove si fa clic su «Installa». *Fonte: schermate reali, Microsoft Edge 155.*




Figura 5. La strada alternativa dal menu di Edge: «...», «Altri strumenti», «App», «Installa Paesaggi in campo». Il sottomenu «App» si apre sopra il menu principale. *Fonte: schermata reale, Microsoft Edge 155.*

3.3 Safari su Mac e Firefox

Su Mac, con l'app aperta in Safari, si fa clic su «Condividi» nella barra strumenti, poi su «Aggiungi al Dock» e su «Aggiungi» (Apple, Manuale di Safari per macOS). Firefox installa le app web soltanto su Windows, dalla versione 143, con il pulsante che compare nella barra degli indirizzi; su Mac e su Linux l'app si usa come un normale sito oppure si apre con Chrome, Edge o Safari.


4 Primo avvio e Controllo di partenza

Il Controllo di partenza verifica in un minuto che il telefono sia pronto per l'escursione. Va fatto a casa, con il Wi-Fi, il giorno prima; si apre da «Altro», «Controllo di partenza».

Le righe sono cinque e ciascuna diventa verde quando il punto è a posto. «App installata» è verde se l'app è stata aperta dall'icona e non dal browser. «Posizione» chiede il permesso di usare il GPS; su Android lascia selezionata «Precisa» e scegli «Consenti durante la visita al sito», su iPhone rispondi «Consenti». «Bussola» serve al mirino del paesaggio, e si verifica toccando «Prova la bussola» e ruota il telefono; su iPhone compare una richiesta di accesso ai sensori di movimento, da consentire. «Carte e figure senza rete» scarica circa 20 MB per l'escursione scelta in alto, con il pulsante «Scarica carte e figure», e diventa verde al 100%. «Memoria protetta» indica che il telefono non cancellerà i contenuti scaricati.



1 La richiesta della posizione su Android; lascia «Precisa» e tocca «Consenti durante la visita al sito».



2 Quando tutte le righe sono verdi compare il riquadro «Pronto per l'escursione», la schermata da mostrare al docente.

Figura 6. Il primo avvio su Android. *Fonte: schermate reali, smartphone Samsung.*

Le due escursioni

In alto nel Controllo di partenza ci sono due schede, «Valle del Vajont» e «Carso Classico». Carte e figure si scaricano per l'escursione selezionata, e prima di ciascuna uscita controlla che sia verde la scheda giusta.

5 Se qualcosa non va

Che cosa succede	Che cosa fare
Nel menu di Chrome non c'è «Installa e crea scorciatoia»	Controlla di essere in Chrome e non dentro un'altra app (paragrafo 1.3); aggiorna Chrome dal Play Store e riprova.
Il Controllo di partenza dice «Stai usando il browser»	La pagina è aperta in Chrome o in Safari. Chiudi il browser e apri l'app dall'icona «Paesaggi».
Su iPhone non trovo «Aggiungi alla schermata Home»	Scorri in fondo all'elenco di Condividi, tocca «Modifica azioni» e aggiungi la voce; controlla di essere in Safari.
La posizione è stata negata	Android: «Impostazioni», «Posizione», «Autorizzazioni di accesso alla posizione», Chrome, consenti e attiva «Usa posizione esatta». iPhone: «Impostazioni», «Privacy e sicurezza», «Localizzazione», poi «App», «Safari», «Posizione», «Chiedi» o «Consenti». Poi rifai il Controllo di partenza.
Lo scaricamento si ferma prima del 100%	Collegati al Wi-Fi, riapri il Controllo di partenza e tocca «Completa lo scaricamento», che riprende da dove si era fermato.
La bussola non risponde	Alcuni tablet non hanno il sensore. Il mirino indica comunque gli azimut, da leggere con una bussola a mano.
In basso compare «È disponibile una versione aggiornata dell'app»	Tocca «Aggiorna» e l'app si ricarica con i contenuti nuovi, senza perdere le note del taccuino.
Voglio togliere l'app	Android: tieni premuta l'icona e scegli «Disinstalla». iPhone e iPad: tieni premuta l'icona e scegli la voce che la rimuove dalla schermata Home.

Le note del taccuino e le carte scaricate restano soltanto sul telefono. L'app non raccoglie dati e la posizione serve solo alla carta e agli avvisi di arrivo alle tappe.