


# COLA DE MENSAJES POSIX



Permiten comunicar unidades de mensajes entre procesos.





- Permite escribir mensajes para ser leídos por diferentes procesos que conocen su identificador, por lo que podemos utilizarla en procesos no relacionados.
- Permiten a los procesos el intercambio de datos en forma de mensajes.
- Los procesos introducen mensajes y se van almacenando.
- Cuando un proceso extrae un mensaje, este mensaje se borra.
- Los mensajes se ordenan por prioridad y luego para la misma prioridad por antigüedad.
- Se pueden abrir configuradas como bloqueantes o no bloqueantes.
- Las colas de mensajes tienen persistencia de kernel.
- Un programa con cola de mensajes se compila con argumento -1rt (library RT):
  - \$ gcc -o mq01 mq01.c -lrt



# Apertura de una cola de mensajes

La función mq\_open() crea una nueva cola de mensajes o abre una existente.

```
#include <mqueue.h>
mqd_t mq_open(const char *name, int oflag, ... mode_t mode,
struct mq_attr *attr );

fd = mq_open(nombre, banderas, permisos, attr);
```

Devuelve un descriptor de cola de mensajes en caso de éxito, o (mqd\_t) -1 en caso de error.

Para abrir una cola de mensajes existente, se requieren como mínimo solo dos argumentos (name, oflag).



El argumento **oflag** es una máscara de bits que controla varios aspectos de la operación de mq\_open().

Flag	Description
O_CREAT	Crea una cola si esta no existe
O_RDONLY	Abre para lectura solamente
O_WRONLY	Abre para escritura solamente
O_RDWR	Abre para lectura y escritura
O_NONBLOCK	Abrir en modo de no bloqueo

El argumento mode es una máscara de bits que especifica los permisos que se colocan en la cola de un nuevo mensaje.

El argumento \*attr es un puntero a una estructura mq\_attr que especifica los atributos de la nueva cola de mensajes. Si \*attr es NULL, la cola se crea con atributos por defecto definidos por la aplicación.



#### Cierre de una cola de mensajes:

La función mq\_close() cierra el descriptor de cola de mensajes mqdes.

#include <mqueue.h>

int mq\_close(mqd\_t mqdes);

Devuelve 0 si tiene éxito, o -1 en caso de error.

El cierre de una cola de mensajes no la elimina.



#### Eliminar una cola de mensajes:

Para eliminar la cola de mensajes utilizamos mq\_unlink().

#include <mqueue.h>

int mq\_unlink(const char \*name);

Devuelve 0 si tiene éxito, o -1 en caso de error.

Marca a la cola de mensaje para ser destruida cuando todos los procesos dejen de usarla.



#### Envío de mensajes:

La función mq\_send() añade el mensaje a la cola de mensajes a la que hace referencia el descriptor mqdes.

```
#include <mqueue.h>
```

```
int mq_send(mqd_t mqdes, const char *msg_ptr, size_t
msg_len,unsigned int msg_prio);
```

mq\_send(descriptor, mensaje, tamaño del mensaje, prioridad);

Devuelve 0 si tiene éxito, o -1 en caso de error.

El argumento msg\_len especifica la longitud del mensaje apuntado por msg\_ptr.

Cada mensaje tiene una prioridad dada por un número entero no negativo, especificado por el argumento msg\_prio (0 es la más baja prioridad).



#### Recepción de mensajes:

La función mq\_receive() elimina el mensaje con la más alta prioridad, y dentro de esa prioridad el más antiguo, de la cola de mensajes asociada con el descriptor mqdes. Devuelve el mensaje en el buffer apuntado por msg\_ptr.

```
#include <mqueue.h>
ssize_t mq_receive(mqd_t mqdes, char *msg_ptr, size_t
msg_len,unsigned int *msg_prio);

mq_receive(descriptor, mensaje, tamaño máximo,prioridad);
```

Devuelve el número de bytes recibidos si tuvo éxito, o –1 si hay error.

El argumento msg\_len es utilizado por el proceso que recibe para especificar el número de bytes de espacio disponible. Este valor debe ser mayor o igual que el especificado en mq\_msgsize (atributo).



#### Consulta de atributos:

La función mq\_getattr() devuelve una estructura mq\_attr que contiene información acerca de la descripción de la cola de mensajes asociada con el descriptor mqdes.

```
#include <mqueue.h>
int mq_getattr(mqd_t mqdes, struct mq_attr *attr);
```

Devuelve cero si tuvo éxito y -1 en caso de error.

```
attr.mq_curmsgs : cantidad de mensajes que están actualmente en la cola. attr.mq_maxmsg : número máximo de mensajes. attr.mq_msgsize : tamaño máximo de mensaje (en bytes). attr.mq_flags : devuelve las banderas para la descripción de la cola de mensajes abierta (0 o O_NONBLOCK), asociada al descriptor mqdes.
```



## Sincronización

- Un proceso que lee una cola de mensajes vacía se bloquea.
- Un proceso que escribe en una cola de mensajes llena se bloquea.



#### El rincón de C

#### Puntero a una estructura

El argumento \*attr es un puntero a una estructura mq\_attr que especifica los atributos de la nueva cola de mensajes.

espera un puntero a la estructura. Una función puede recibir valores por referencia (punteros) o por valores. Cuando el dato a suministrar implicar cargar una cantidad importante de bytes en la pila (*stack*) del proceso con un *push*, típicamente es más eficiente suministrar un puntero a la estructura que toda la estructura en sí.



#### El rincón de C

#### Puntero a una estructura

Para acceder a las variables de la estructura a través del puntero \*attr se debe utilizar el operador "->".

```
struct mq attr {
   long mq_flags; /* Flags: 0 or O_NONBLOCK */
    long mq_maxmsg; /* Max. # of messages on queue */
    long mq_msgsize; /* Max. message size (bytes) */
    long mq_curmsgs; /* # of messages currently in queue */
};
Ejemplo:
long curmsgs, maxmsg;
struct mq attr * my attr;
maxmsg = my_attr->mq_maxmsg;
curmsgs = my attr->mq curmsgs;
```



# Bibliografía

Kerrisk, Michael. The linux programming Interface. 2011. Capítulo 52.

