

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE ED INFORMATICHE Corso di Laurea in Informatica

Docker 3: IP statico

LABORATORIO DI RETI DI CALCOLATORI - a.a. 2023/2024 Roberto Alfieri

10/10/2023

Docker port forwarding

Riferimenti: https://docs.docker.com/network/

Per default ogni nuovo container docker è dotato di una interfaccia virtuale ethernet connessa ad un virtual bridge, denominato "bridge".

Al virtual bridge è connesso anche l'host, il quale fornisce ai container un servizio DHCP e un servizio NAT.


L'interfaccia dell'host verso il default bridge ha indirizzo 172.17.0.1

Gli indirizzi dinamici forniti dal DHCP partono da 172.17.0.2

Il NAT consente ai container di accedere a servizi esterni.

Se dall'esterno vogliamo accedere alla porta di un servizio di un container (ad esempio ssh di ns2) dobbiamo esplicitamente attivare il **port forwarding** (ad esempio sulla porta 2022 dell'host verso la 22 di ns2).

docker run -d -p 2022:22 --name ns2 nginx-ssh docker ps
docker rm -f ns2 # stop & remove container




Docker bridge

In fase di installazione Docker crea automaticamente 3 reti :

Bridge è il default driver, Host è per container standalone, none disabilita il networking.

docker network Is NFTWORK ID DRIVFR SCOPF NAME da1ab660990d bridge bridge local 949698b46b1a host local host d2c87b6846bc null local none



Per creare un bridge definito dall'utente.

docker network create -d bridge bridge1 --subnet=172.21.0.0/24


E' possibile assegnare un indirizzo IP statico solo a bridge definiti dall'utente # Per eseguire un container con indirizzo IP assegnato staticamente: docker run -d --name ns2 --network bridge1 --ip 172.21.0.11 nginx-ssh

#per rimuovere il bridge docker network rm bridge1

10/10/2023

docker-compose.yaml

version: "3" networks: bridge1: name: bridge1 driver: bridge ipam: config: - subnet: 172.21.0.0/24 services: ns2: container_name: ns2 hostname: ns2 image: nginx-ssh networks: bridge1: ipv4_address: 172.21.0.11 ports: - "2022:22" volumes: - /home/ubuntu/SHARE/:/var/www/html



Contesti di rete: UNIPR-WPA

