(К) Разнодлинка и разноширинка в схемах монтажа

Есть материалы (преимущественно дорогих/редких пород), которые приходят партиями с разной длиной или/и шириной доски. Такой материал называют разнодлинкой или разноширинкой, в зависимости от того, какие параметры варьируются (могут и оба варьироваться). Мы будем использовать термин "Вариативный материал".



Чтобы составить **схему монтажа** для вариативного материала, нужно знать, чем же мы располагаем для произведения расчётов.

Параметры и количество в каждом из них досок мы узнаём тогда, когда партия приходит на склад. Опись партии может выглядеть так:

Доска 900*140 мм - 12 шт

Доска 900*120 мм - 24 шт

Доска 1400*140 мм - 45 шт

Доска 1500*130 мм - 15 шт

...

Вариативным материалом могут быть также и популярные, массовые породы, а именно — складские остатки из разных пачек/партий и как следствие — разных размеров.


Чтобы составить схему монтажа для вариативного материала, нужно дать интерфейс описи монтируемой партии.

Задача 1. Блок вариативного материала

Джсон materialsVariableSettings содержит информацию о том, какой материал и на какой поверхности **может работать** в режиме вариативного материала

```
▼ materialsVariableSettings: {,...}
 ▶ beam: {1213: {ID: "2", UF_LENGTH_DIA_FROM: "", UF_LENGTH_DIA_TO:
 ▶ ceil: {96: {ID: "1", UF_LENGTH_DIA_FROM: "900", UF_LENGTH_DIA_TC
 ▶ svesi_obshivka: {96: {ID: "2", UF_LENGTH_DIA_FROM: "", UF_LENGTH
 ▼ wall: {96: {ID: "1", UF_LENGTH_DIA_FROM: "900", UF_LENGTH_DIA_TC
   ▼ 96: {ID: "1", UF_LENGTH_DIA_FROM: "900", UF_LENGTH_DIA_TO: "30
       ID: "1"
       UF_LENGTH_DIA_FROM: "900"
       UF_LENGTH_DIA_STEP: "100"
       UF LENGTH DIA TO: "3000"
       UF_LENGTH_VARIANTS: []
       UF_WIDTH_DIA_FROM: "110"
       UF_WIDTH_DIA_STEP: "10"
       UF_WIDTH_DIA_TO: "160"
       UF_WIDTH_VARIANTS: []
   ▶ 97: {ID: "1", UF_LENGTH_DIA_FROM: "900", UF_LENGTH_DIA_TO: "30
   ▶ 98: {ID: "1", UF_LENGTH_DIA_FROM: "900", UF_LENGTH_DIA_TO: "30
```


Блок вариативного материала




...появляется для тех поверхностей/материалов, для которых есть настройки в джсоне materials Variable Settings.

Выбранное значение по-умолчанию: "Нет".

При выборе разных режимов мы наследуем разный набор параметров выбранного товара:





Настройки состоят из двух блоков.

Первый блок



...присутствует во всех вариациях, но:

- заголовок (Разноширинка/Разнодлинка) зависит от того, выбран ли пункт "Разноширинка" или нет;
- список строится по параметрам в джсоне это либо список вариантов (приоритет), например:

```
▼ materialsVariableSettings: {,...}
          ▼ beam: {1213: {ID: "2", UF_LENGTH_DIA_FROM: "", UF_L
                  ▼ 1213: {ID: "2", UF_LENGTH_DIA_FROM: "", UF_LENGTH_DIA
                                  ID: "2"
                                 UF_LENGTH_DIA_FROM: ""
                                 UF_LENGTH_DIA_STEP: ""
                                 UF_LENGTH_DIA_TO: ""
                        ▶ UF_LENGTH_VARIANTS: [1000, 1100, 1500]
                                 UF_WIDTH_DIA_FROM: ""
                                 UF_WIDTH_DIA_STEP: ""
                                UF WIDTH DIA TO: ""
                     ▶ UF_WIDTH_VARIANTS: [90, 120, 130, 170]
                   ▶ 1214: {ID: "2", UF_LENGTH_DIA_FROM: "", UF_LENGTH_DI/
                   ▶ 1215: {TD: "2". UF | FNGTH DTA FROM: "". UF | FNGTH DTA
...либо диапазон значений от...до...с шагом...:
            ▼ wall: {96: {ID: "1", UF_LENGTH_DIA_FROM: "900",
                   ▼ 96: {ID: "1", UF_LENGTH_DIA_FROM: "900", UF_L
                                UF_LENGTH_DIA_FROM: "900"
                                  UF_LENGTH_DIA_STEP: "100"
                                UF_LENGTH_DIA_TO: "3000"
                                  UF_LENGTH_VARIANTS: []
                              UF_WIDTH_DIA_FROM: "110"
                              UF_WIDTH_DIA_STEP: "10"
                                UF_WIDTH_DIA_TO: "160"
                               UF_WIDTH_VARIANTS: []
                    ► 07. CTD. "1" HE LENGTH DTA EDOM. "ORR" HE L
Значения берутся либо для ширины либо для длины
                          managerContacts: false
                  ▼ materialsVariableSettings: {,...}
                          ▶ beam: {1213: {ID: "2", UF_LENGTH_DIA_FROM: "", U
                          ▼ ceil: {96: {ID: "1", UF_LENGTH_DIA_FROM: "900", |
                                  ▼ 96: {ID: "1", UF_LENGTH_DIA_FROM: "900", UF_L
                                                ID: "1"
                                               UF_LENGTH_DIA_FROM: "900"
                                                UF LENGTH DIA STEP: "100"
                                             UF_LENGTH_DIA_TO: "3000"
                                             UF_LENGTH_VARIANTS: []
                                             UF_WIDTH_DIA_FROM: "110"
                                                UF WIDTH DIA STEP: "10"
                                          UF_WIDTH_DIA_TO: "160"
                                             UF_WIDTH_VARIANTS: []
```

...в зависимости от того, выбрана разноширинка или нет.

▶ 97: {ID: "1", UF_LENGTH_DIA_FROM: "900", UF_LE

Второй блок



...появляется только при выборе режима "Разнодлинка + Разноширинка".

Секции с длинами синхранизируются по заполненным длинам в блоке выше.

Выпадающий список с ширинами



...строится по настройкам **для ширин** в джсоне *materialsVariableSettings* и содержит либо варианты значений (приоритет) либо градацию диапазона **от...до...с шагом...**.

Выпадающий список с количеством




...содержит диапазон чисел, максимальное из которых равняется разнице между общим количеством досок и тем, что уже внесено в данной секции.

Например, если указано в **разнодлинке** что досок определённой длины 20 штук, а в разноширинке для этой длины уже внесены значения, которые в сумме дают 7, то в выпадающем списке количества (20 - 7 = 13) доступны варианты от 1 шт до 13 шт.

Таким образом (оперируя адаптированными выпадающими списками), указать значения для ширины и его количества пользователь сможет с минимальным количеством кликов и только мышью.

Если сумма указаных ширин равняется (или больше) доступному количеству досок в секции, мини-панель с выпадающими списками не отображается.





...и если в какой-то момент окажется, что число в разноширинке указано количество досок, превышающее в сумме число в разнодлинке, блок светится красным.

Аналогичный эффект — если отредактировать число



...и указать большее чем есть в разнодлинке.


Пример, когда такое возможно: пользователь в разнодлинке указал число 40. Заполнил разноширинку. Потом оказалось, что в разнодлинке должно быть число 20 (часть партии отгрузили на другие нужды (или менеджеры часто копируют старый калькулятор и правят в нём числа, вместо того, чтобы на чистовую собирать расчёт))

Блок становится красным и менеджеру нужно отредактировать числа в десяти строках. Он редактирует одну из ширин, указывая реальное значение, но так как сумма до сих пор превышает доступное количество, блок остаётся красным. И так пока менеджер не поправит/почистит все строки.

Стоимость материала

Чтобы расчитать бюджет, необходима стоимость каждой вариации доски. В отличие от невариативного товара (где цена берётся по выбранной доске за штуку) с вариативным товаром расчёт нужно производить по параметрам доски, относительно стоимости метра квадратного материала.

Стоимость м2 материала берём из products, из выбранной доски, по коду цены за м2:




Цену за каждую конкретную вариацию (длина-ширина) вычисляем:

- находим площадь поверхности доски (ширина * длина / привести к м2)
- множим на стоимость метра квадратного материала.

Сводная цен досок

Публикуем список цен каждой вариации досок.




Задача 2. Схема монтажа вариативного материала

В отличие от стандартного режима (когда рендер схемы не имеет ограничение на количество), с вариативным товаром такие особенности возникают.

Это например:

- количество материала (!!! его может не хватать для заполнения всей поверхности, тогда схема должна расставить то что есть и рамка поверхности красится красным)



- ограниченный параметр доступных длин и ширин (ряды строим всегда одной ширины, чтобы не было ступенек по длине доски);

Не редкой будет ситуация, когда целиком доски останутся не использованы (лишние или не получается составить ровный (без ступенек) ряд). Такие доски не должны попасть в отходы а в отдельную секцию "Целые остатки":





Схема резов

Схема резов разбивается на секции, по каждому доступному параметру (либо это разная длина, либо ширина, либо пары длина-ширина).

Чтобы это обеспечить, информацию о резах и торцовках даём перед данными о доске (везде, не только на разнодлинке):



Отображение в Смете

Смета

Стена Виды работ: внутри 24 M2 Материал Вагонка из кедра штиль сорт АВ ### х15х ### Вариативный товар 110 мм × 900 мм × 12 шт × 1875 р/шт 120 мм × 900 мм × 3 шт × 1965 р/шт 140 мм × 900 мм × 7 шт × 2011 р/шт 110 мм × 1000 мм × 17 шт × 2135 р/шт Стоимость материала: 3800 p/м² Монтаж горизонтальный, В разбежку (шахматка), слева направо, Общая площадь материала: 28 м² Рабочая площадь материала: 27 м², добавлено 10% запаса материала 8 упак. (80 шт.) 33 360 p.

33 360 p.

Даём информацию о требуемом наборе досок с указанием цен за материал и каждую штуку (на момент расчёта).

В общем названии материала публикуем ### вместо вариативных параметров (в зависимости от выбранного режима вариации):

Вагонка из кедра штиль сорт АВ 140х15х ### Вагонка из кедра штиль сорт АВ ### х15х2500 Вагонка из кедра штиль сорт АВ ### х15х ###