МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний

Студентка гр. 8383	Максимова А.А
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2020

Цель работы.

Построить обработчик прерываний сигналов таймера. Написанная программа должна устанавливать резидентную функцию для обработки прерывания.

Основные теоретические положения.

Резидентный обработчики прерываний - это программные модули, которые вызываются при возникновении прерываний определенного типа (сигнал таймера, нажатие клавиши и т.д.), которым соответствуют определенные вектора прерываний. Когда вызывается прерывание, процессор переключается на выполнение кода обработчика, а затем возвращается на выполнение прерванной программы. Адрес возврата в прерванную программу (CS:IP) запоминается в стеке вместе с регистром флагов. Затем в CS:IP загружается адрес точки входа программы обработки прерывания и начинает выполнять его код. Обработчик прерывания должен заканчиваться инструкцией IRET (возврат из прерывания).

Вектор прерывания имеет длину 4 байта. В первом хранится значение IP, во втором - CS. Младшие 1024 байта памяти содержат 256 векторов. Вектор для прерывания 0 начинается с ячейки 0000:0000, для прерывания 1 - с ячейки 0000:0004 и т.д.

Процедуры, используемые в программе.

Таблица 1 - Процедуры

Название:	Предназначение:					
INT_HANDLER	Обработчик прерывания, используемый для обработки прерывания: вывод по таймеру количество вызовов прерывания					
OUTPUT_BP	Процедура, предназначенная для вывода строки по адресу ES:BP на экран					
SET_CURS	Процедура, используемая для установки позиции курсора					
GET_CURS	Процедура, используемая для получения позиции курсора					
CHECK	Процедура, проверяющая состояние установки (установлено или нет) пользовательского прерывания с вектором 1Ch					
SETTING_INTERRUPT	Процедура, устанавливающая резидентную функцию для обработки прерывания и настраивающая вектор прерывания (если прерывание не установлено)					
CHECK_UNLOAD	Процедура, используемая для проверки запроса выгрузки (есть ли в хвосте командной строки "/un")					
UNLOAD_INTERRUPT	Процедура, используемая для выгрузки прерывания по параметру командной строки "/un". Восстанавливает стандартный вектор прерывания и освобождает память, занимаемую резидентом.					
PRINTF	Процедура печати					

Выполнение работы.

Шаг 1.

Был написан и отлажен программный модуль типа .ЕХЕ, который выполняет следующий функции:

- 1. Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2. Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляет выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выполнение пунктов 1 и 2 см. на рис. 1.

```
C:\>lr4.exe
The interruption has not yet been established. Start interrupt setup.
C:\>
Counter: 00000059
```

Рисунок 1 - Установка прерывания

3. Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выполнение пункта 3 см. на рис. 2.

```
C:\>lr4.exe
The interruption has not yet been established. Start interrupt setup.

C:\>lr4.exe
Counter: 00002683
Interrupt already loaded!

C:\>
Counter: 00002717
```

Рисунок 2 - Повторный запрос установки прерывания

4. Выгрузка прерывания по соответствующему значение параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выполнение пункт 4 представлено на рис. 3.

Рисунок 3 - Выгрузка прерывания

Шаг 2.

Запуск программы и проверка размещения прерывания в памяти, используя написанную раннее программу, отображающую карту памяти в виде списка блоков МСВ.

```
C:\>lr4.exe
The interruption has not yet been established. Start interrupt setup.
C:\>lr3_1.com>res1.txt
Counter: 00000363
C:\>
Counter: 00000403
```

Рисунок 4 - Вызов программ

Рисунок 5 - блоки МСВ, где четвертый и пятый, принадлежат данной программе

Шаг 3.

Повторный запуск программы.

```
C:\>lr4.exe
The interruption has not yet been established. Start interrupt setup.

C:\>lr3_1.com\res1.txt

Counter: 00000363

C:\>lr4.exe
Counter: 00008795

Interrupt already loaded!

C:\>lr3_1.com\res2.txt

Counter: 00009079

C:\>
Counter: 000009120
```

Рисунок 6 - Повторный вызов программ




Рисунок 7 - блоки МСВ, где четвертый и пятый, принадлежат программе, запущенной повторно

Шаг 4.

Запуск программы с ключом выгрузки и проверка карты памяти после этого (произошло ли освобождение памяти).

```
C:\>lr4.exe
The interruption has not yet been established. Start interrupt setup.

C:\>lr3_1.com>res1.txt

Counter: 00000363

C:\>lr4.exe

Counter: 00008795

Interrupt already loaded!

C:\>lr3_1.com>res2.txt

Counter: 00009079

C:\>lr4.exe/un

Interrupt already loaded!

Interrupt unloaded!

C:\>lr3_1.com>res3.txt
```

Рисунок 8 - Вызов программы с ключом выгрузки




Рисунок 9 - Карта памяти после выгрузки

Шаг 5.

Ответы на контрольные вопросы.

1) Как реализован механизм прерывания от часов?

Персональные компьютеры содержат два устройства для управления процессами, одно из которых - системный таймер, который используется для управления котроллером прямого доступа и динамиком, и как генератор импульсов, вызывающий прерывание IRQ0 (int 8h) 18,2 раза в секунду.

При инициализации BIOS устанавливает стандартный обработчик для прерывания таймера, увеличивающий каждый раз на единицу четырехбайтовую переменную, располагающуюся в области данных BIOS по адресу 0000:0046Ch (счетчик тиков таймера). При переполнении счетчика, в ячейку 0000:0470h заносится единица.

Кроме этого обработчик прерывания таймера вызывает прерывание int 1Ch. После инициализации системы вектор int 1Ch указывает на команду IRET - ничего не выполняется, поэтому программа может установить собственный обработчик прерывания для выполнения каких-либо периодических действий.

Прерывание int 1Ch вызывается обработчиком прерывания int 8h до сброса контроллера прерывания, поэтому во время выполнения прерывания int 1Ch все аппаратные прерывание запрещены.

После завершения обработки прерывания, происходит восстановление регистров, значения которых заранее сохраняются при вызове прерывания, восстанавливаются значения флагов, происходит возврат управления прерванной программе, разрешается выполнение прерываний с более низким приоритетом.

2) Какого типа прерывания использовались в работе?

	Аппаратное (асинхронное)			
1Ch	прерывание. (Пользовательское			
	прерывание по таймеру)			
10h	Программное прерывание			
	(прерывание BIOS)			
21h	Программное прерывание			
	(прерывание DOS)			

Выводы.

В результате выполнения лабораторной работы был построен собственный резидентный обработчик прерывания от системного таймера, а также было произведено восстановление стандартного вектора прерываний и освобождение памяти.

приложение а

Содержимое файлы LR4.ASM

СОММЕNT * Максимова Анастасия, группа 8383 - лабораторная 4 *								
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack, ES:NOTHING								
INT_HAND	DLER ываний	PROC FAR					 ;обработчик	
		JMР	HANDLER_ST	ART				
		EOF		EQU	'\$	•		
	9	SETPR		EQU	16			
		SIGNATURE		DW	43	21h	;для прове	рки
		KEEP_AX			DW	0		
		KEEP_SS			DW	0		
		KEEP_SP			DW	0		
		KEEP_IP			DW	0		
		KEEP_CS			DW	0		
		KEEP_PSP		DW	0			
ØAH,	EOF	COUNTER_		DB	'C	ounter:	00000000',	ØDH,
разме	epa,	;Чтобы име	Р⊤Ь ВОЗМОЖНО	ость р	абота	ть со с	теком умены	шенного

```
;каждому обработчику прерывания выделяется свой стек,
  отдельный для каждого процессора.
                INT_HANDLER_Stack DW 128 dup(?) ;стек прерывания
             ;-----
HANDLER START:
                        KEEP_SS, SS
                mov
       ;"переключаемся на стек прерывания"
                         KEEP SP, SP
                mov
                        KEEP_AX, AX
                mov
                        AX, SEG INT_HANDLER_Stack
                mov
                        SS, AX
                mov
                        AX, OFFSET INT HANDLER Stack
                mov
                        AX, 256
                                                  ;128*2
                add
                   SP, AX
                                                    ;SP
                mov
  устанавливается на конец стека
                ;-----
  ;сохранение изменяемых регистров
                push BX
                push CX
                push DX
                push DI
                push DS
                push ES
                push BP
                ;-----
       ;действия по обработке прерывания
```

call GET CURS

push DX ;курсор для восстановления

mov DX, 1828h ;строка - столбец

call SET_CURS

push DS

mov AX, SEG COUNTER_

mov DS, AX

mov DI, OFFSET COUNTER_ ;строка для

счетчика

add DI, SETPR ;в конец

строки

mov CX, 8

CALCULATED:

;обработка счетчика

mov AH, [DI]

inc AH

mov [DI], AH

cmp AH, ':' ;ASCII символ:

идет после 9ки

je NEXT_RANK

jmp EXIT

NEXT_RANK:

mov AH, '0'

mov [DI], AH

dec DI

loop CALCULATED ;CX != 0

EXIT:

DS pop AX, SEG COUNTER_ mov push ES ES, AX mov push BP mov BP, OFFSET COUNTER_ call OUTPUT_BP pop BP pop ES pop DX call SET_CURS pop BP ;восстановление регистров pop ES pop DS DI pop DX pop CX pop BX pop ;-----mov AX, KEEP_SS ;"переключаемся на внешний стек" SS, AX mov SP, KEEP_SP mov AX, KEEP_AX mov

```
mov AL, 20h
                                                     ; выход
                out 20h, AL
                iret
                                             ;popf + retf - возврат
  из прерывания
                ;ret
INT_HANDLER
                ENDP
LAST BYTE:
;-----
OUTPUT BP PROC NEAR
                                                 ; функция вывода
  строки по адресу ES:BP на экран
                                                      ; СХ = длина
  строки (подсчитываются только символы)
                        AX, 1301h
                mov
                                                     ; AL = код
  подфункции 1 = использовать атрибут в BL; курсор - в конец строки
                      BX, 0003h
                                                      ; BH = HOMEP
                mov
  страницы BL - цвет
                mov CX, 17
                                               ; число символов для
  записи
                       10h
                int
                retn
OUTPUT BP
                ENDP
SET_CURS PROC NEAR
                                            ;установка позиции
  курсора
                                                 ;на строку 25 -
  невидимый
                         AH, 02h
                mov
                         BH, 0h
                mov
                                                          ;видео
```

страница

int 10h retn SET_CURS ENDP ;-----GET CURS PROC NEAR ;читать позицию и размер курсора ;на строку 25 невидимый AH, 03h mov BH, 0h mov ;видео страница int 10h ;ВЫХОД -DH,D1 - текущие строка и колонка ;CH, CL - текущие начальная, конечная строки курсора retn GET_CURS ENDP ;-----CHECK ;1)проверяет, установлено PROC NEAR ЛИ ;пользовательское прервание с вектором 1Ch push AX push BX push DI push ES ;чтение адреса, записанного в векторе прерывания mov AX, 351Ch ; AH - 35h - считать

15

; AL = 1Ch -

адрес обработчика прерываний

номер прерывания

```
21h
            int
                                                    ; ES:BX = адрес
  обработчика прерывания
                      DI, OFFSET SIGNATURE ;смещение сигнатуры
            mov
  относительно
            sub
                     DI, OFFSET INT HANDLER
                                                 ;начала обработчика
  прерывания
                     AX, ES:[BX + DI]
            mov
                      AX, SIGNATURE
            cmp
                                                    ;если совпадают,
  значит резидент установлен
                      CHANGE_
            jne
                      END_CHECK
            jmp
CHANGE:
                                             ;изменяем флаг - 0 -
  прерывание не установлено
            mov
                      CHECK flag, 0
END CHECK:
                      ES
            pop
            pop
                      DΙ
                      BX
            pop
                      AX
            pop
            retn
CHECK
            ENDP
;-----
;2 задание: установить резидентную функцию для обработки прервания
;настроить вектор прерываний - если не установлен
;осуществить выход по функции 4Ch int21h
SETTING INTERRUPT
                      PROC NEAR
                                                ;установка прерывания
                           push AX
                           push BX
```

push CX

push DX
push ES
push DS

;запоминаем адрес предыдущего обработчика

mov AX, 351Ch

;AH = 35h -

считать адрес обработчика прерываний

;AL = 1Ch -

прерывание

int 21h

mov KEEP_IP, BX

;запоминаем

смещение

mov KEEP_CS, ES

;запоминаем сегментный адрес

push DS

mov DX, SEG INT HANDLER ; сегментный

адрес

mov DS, DX ;в DS

mov DX, OFFSET INT_HANDLER ;смещение в DX

mov AX, 251Ch ; AH = 25h -

установить адрес обработчика прерывания

int 21h

pop DS

;оставить процедуру резидентной в памяти

mov DX, OFFSET LAST_BYTE ;определение

размера

;резидентной

части программы Fh для округления вверх

			mov		CL,	4h	;деление на
16							
			shr		DX,	CL	;в
параграфах							
			add	DX	, 10	Fh	
			inc		DX		
			xor		AX,	AX	
			mov		AH,	31h	;оставить
программу резид	ентной						
			int	21	h		
			pop		DS		
			pop		ES		
			pop		DX		
			pop		CX BX		
			pop pop		AX		
			рор		AA		
			retn				
SETTING_INTERRUPT		ENDP					
;							
CHECK_UNLOAD	PROC	NEAR					;проверка есть ли
запрос на выгру	зку						
		push	ES				
		push	AX				
;проверяем хвос	т кома	ндной	стро	ки 008	1h		
		mov		AX, K		PSP	
		mov		ES, A	λX		
						F. 0. 0. 0. 0. 1.	
			B/			:[0082h], '/'
		je		NEXT1	-		

EXIT_ jmp NEXT1: BYTE PTR ES:[0083h], 'u' cmp je NEXT2 jmp EXIT_ NEXT2: BYTE PTR ES:[0084h], 'n' cmp je CHANGE___ EXIT_ jmp CHANGE__: CHECK2_flag, 0 mov EXIT_: AXpop ES pop retn CHECK_UNLOAD ENDP ;-----PROC NEAR UNLOAD_INTERRUPT ;выгрузка обработчика прерываний CLI ;запретить прерывания push AX ;сохранение регистров push BX push DX push ES push DS

push DI

AX, 351Ch ;AH = 35h mov считать адрес обработчика прерываний ;AL = 1Ch прерывание int 21h DI, OFFSET KEEP_IP mov DI, OFFSET INT_HANDLER sub DX, ES:[BX + DI] mov DI, 2 add mov AX, ES:[BX + DI] DI, 2 add push DS DS, AX mov AX, 251Ch mov int 21h ;восстановление вектора DS pop AX, ES:[BX + DI] mov ES, AX mov push ES AX, ES:[2Ch] mov ES, AX mov AH, 49h mov ;Освободить распределенный блок памяти ;ES = int 21h

сегментный адрес (параграф) освобождаемого блока памяти

pop ES AH, 49h mov 21h int pop DI DS pop ES pop DX pop BXpop AXpop

STI

;Разрешение аппаратных прерываний

push AX

mov AX, DATA

retn

UNLOAD_INTERRUPT ENDP ;-----PRINTF PROC NEAR push AX mov AH, 09h 21h int pop AX retn PRINTF **ENDP** ;-----BEGIN PROC NEAR push DS xor AX, AX

mov DS, AX

mov KEEP_PSP, ES

call CHECK

cmp CHECK flag, 0

je CASE1

jmp CASE2

CASE1:

;прерывание не было установлено и его нужно установить

call CHECK_UNLOAD

cmp CHECK2_flag, 0

je CASE4

mov DX, OFFSET SMS1

call PRINTF

call SETTING_INTERRUPT ;установка

прерывания

jmp END_BEGIN

CASE2:

;прерывание уже загружено

mov DX, OFFSET SMS2

call PRINTF

call CHECK_UNLOAD

cmp CHECK2_flag, 0

je CASE3

jmp END BEGIN

CASE3:

```
call
                 PRINTF
            jmp
                      END_BEGIN
CASE4:
                                                                 ;не
  было загружено -- не может быть выгружено
            mov DX, OFFSET SMS4
           call PRINTF
END_BEGIN:
                     AL, AL
            xor
                                                          ;выход в
  DOS
                     AH, 4Ch
            mov
                      21h
            int
BEGIN
            ENDP
;-----
CODE ENDS
AStack SEGMENT STACK
       DW 128 dup(?)
AStack ENDS
DATA
       SEGMENT
                               ;ДАННЫЕ
                 '$'
EOF EQU
SMS1
                      'The interruption has not yet been established.
              DB
  Start interrupt setup.', 0DH, 0AH,
                                     EOF
                     ;Прерывание еще не было установлено. Запуск
  установки прерывания.
SMS2
                      'Interrupt already loaded!', ODH, OAH, EOF
              DB
  ;прерывание уже загружено
SMS3
                      'Interrupt unloaded!', ODH, OAH,
              DB
                                                    EOF
       ;прерывание выгружено
```

call UNLOAD INTERRUPT

mov

DX, OFFSET SMS3

SMS4 DB 'The interrupt cannot be unloaded, because it is not set.', 0DH, 0AH, EOF ;прерывание не может быть выгружено, так как оно не установлено. ;flags
CHECK_flag DB 1
CHECK2_flag DB 1
DATA ENDS

END BEGIN