




# Discussion : Examen des composants Active Directory

| Les composants Active Directory sont les suivants : |  |
|---|--|
| • Domaines  |  |
| • Forêts  |  |
| Approbations  |  |
| Contrôleur de domaine                               |  |
| Catalogue global                                    |  |
| • Sites   |  |
| • Réplication                                       |  |

# Utilisation d'Active Directory par Exchange Server 2016



# Examen de la configuration DNS requise pour Exchange Server 2019

# Exchange Server 2019 requiert : des enregistrements SRV pour localiser les contrôleurs de domaine des enregistrements d'hôte pour localiser les autres serveurs des enregistrements MX pour localiser les serveurs de messagerie d'autres organisations

| Type d'enregistrement DNS | Exemple  |
|---------------------------|--|
| SRV                       | _ldaptcp.sitka.local. IN SRV<br>0 100 389 hermes.sitka.local |
| Hôte                      | MBX. sitka.local. IN A 172.20.0.100                          |
| MX                        | MX 10 MBX. sitka.local                                       |

# **Prérequis**

https://docs.microsoft.com/fr-fr/Exchange/plan-and-deploy/system-requirements?view=exchserver-2019#network-and-directory-servers

#### - Architecture du serveur d'annuaire pour Exchange 2019

Les contrôleurs de domaine Active Directory sur du matériel 64 bits avec une version 64 bits de Windows Server amélioreront les performances de service d'annuaire pour Exchange 2019.

## - Installation d'Exchange 2019 sur des serveurs d'annuaire

Pour des raisons de sécurité et de performance, nous vous déconseillons d'installer Exchange 2019 sur les serveurs d'annuaire Active Directory. Installez Exchange 2019 uniquement sur des serveurs membres.

Pour en savoir plus sur les problèmes pouvant être rencontrés lors de l'installation d'Exchange sur un serveur d'annuaire, reportez-vous à l'article <u>L'installation d'Exchange sur un contrôleur de domaine n'est pas recommandée</u>

[WarningInstallExchangeRolesOnDomainController]. Après l'installation d'Exchange, la modification de son rôle de serveur membre en serveur d'annuaire, ou inversement, n'est pas prise en charge.

# Configuration matérielle requise pour Exchange 2019

Pour plus d'informations sur le déploiement d'Exchange dans un environnement virtualisé, reportez-vous à l'article <u>Virtualisation</u> <u>d'Exchange Server</u>.

| Composant                      | Conditions requises   | Notes  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
| Processeur                     | L'un des types suivants de processeurs 64 bits :  | Consultez la section Système d'exploitation pris en charge pour Exchange                   |  |
|                                | <ul> <li>Processeur Intel prenant en charge l'architecture Inte<br/>64 (anciennement Intel EM64T).</li> </ul>                                 | 2019 plus loin dans cette rubrique pour connaître les systèmes d'exploitat pris en charge. |  |
|                                | <ul> <li>Processeur AMD prenant en charge la plate-forme<br/>AMD64.</li> </ul>  |  |  |
|                                | Remarques :   |  |  |
|                                | <ul> <li>Les processeurs Intel Itanium IA64 ne sont pas pris en<br/>charge.</li> </ul>  |  |  |
|                                | <ul> <li>Le nombre pris recommandé de sockets de processeurs<br/>pris en charge va jusqu'à deux sur les ordinateurs<br/>physiques.</li> </ul> |  |  |
| Mémoire                        | Varie selon le rôle du serveur Exchange :   | Exchange 2019 bénéficie d'une grande prise en charge de mémoire (jusc                      |  |
|                                | Boîte aux lettres : 128 Go minimum recommandé   | 256 Go).   |  |
|                                | • Edge Transport : 64 Go minimum recommandé.  |  |  |
| Taille du fichier<br>d'échange | Configurez les valeurs minimale et maximale du fichier d'échange sur la même taille : 25 % de la mémoire installée.                           | Néant  |  |

| Composant             | Conditions requises   | Notes  |
|-----------------------|---|--------|
| Espace disque         | <ul> <li>Au moins 30 Go d'espace libre sur le lecteur où vous<br/>installez Exchange.</li> </ul>                                  | Aucune |
|                       | <ul> <li>Au moins 200 Mo d'espace libre sur le lecteur système.</li> </ul>  |        |
|                       | <ul> <li>Au moins 500 Mo d'espace libre sur le lecteur qui<br/>contient la base de données de la file de messages.</li> </ul>     |        |
| Résolution<br>d'écran | 1024 x 768 pixels (XGA) ou plus   | Aucun  |
| Système de fichiers   | <b>NTFS</b> : Nécessaire sur les partitions qui contiennent les types de fichiers suivants:                                       |        |
|                       | <ul> <li>Partition système.</li> </ul>  |        |
|                       | <ul> <li>Fichiers binaires Exchange.</li> </ul>   |        |
|                       | <ul> <li>Fichiers générés par la journalisation de diagnostic<br/>Exchange.</li> </ul>  |        |
|                       | <ul> <li>Fichiers de base de données de transport (par exemple,<br/>la base de données de file d'attente de courrier).</li> </ul> |        |
|                       | <b>ReFS</b> : Nécessaire sur les partitions qui contiennent les types de  |        |
|                       | fichiers suivants :   |        |
|                       | <ul> <li>Bases de données de boîtes aux lettres.</li> </ul>   |        |
|                       | <ul> <li>Journaux des transactions.</li> </ul>  |        |

# <u>Disque</u>

Pour surveiller et modifier les paramètres d'intégrité des données de fichier, ReFS utilise les applets de commande **Get-FileIntegrity** et **Set-FileIntegrity**.

#### **Get-FileIntegrity**

Pour savoir si les flux d'intégrité sont activés pour les données de fichier, utilisez l'applet de commande Get-FileIntegrity.

# PS C:\> Get-FileIntegrity -FileName 'C:\Docs\TextDocument.txt'

Vous pouvez également utiliser l'applet de commande **Get-Item** pour obtenir les paramètres de flux d'intégrité pour tous les fichiers d'un répertoire spécifique.

# PS C:\> Get-Item -Path 'C:\Docs\\*' | Get-FileIntegrity

## **Set-FileIntegrity**

Pour activer/désactiver les flux d'intégrité pour les données de fichier, utilisez l'applet de commande Get-FileIntegrity.

# PS C:\> Set-FileIntegrity -FileName 'H:\Docs\TextDocument.txt' -Enable \$True

Vous pouvez également utiliser l'applet de commande **Get-Item** pour définir les paramètres de flux d'intégrité pour tous les fichiers d'un dossier spécifique.

# PS C:\> Get-Item -Path 'H\Docs\\*' | Set-FileIntegrity -Enable \$True

L'applet de commande Set-FileIntegrity peut également être utilisée directement dans des volumes et des répertoires.

PS C:\> Set-FileIntegrity H:\ -Enable \$True

PS C:\> Set-FileIntegrity H:\Docs -Enable \$True

Systèmes d'exploitation pris en charge pour Exchange 2019

# **Composant Exchange**

#### **Composant Exchange**

Outils de gestion

#### **Conditions requises**

L'une des versions de Windows suivantes :

- Windows Server 2019 Standard ou Datacenter
- Édition 64 bits de Windows 10

•

#### Notes

- L'installation d'Exchange 2019 sur un ordinateur exécutant Windows Server Core est entièrement prise en charge et recommandée. La fonctionnalité Desktop Expérience n'est plus nécessaire.
- L'installation d'Exchange 2019 sur un ordinateur qui exécute Nano Server n'est pas prise en charge.

#### Versions prises en charge de PowerShell pour les serveurs Exchange 2019

Les serveurs Exchange 2019 prennent en charge la version de PowerShell incluse dans la version de Windows Server où Exchange est installé. N'installez pas des téléchargements autonomes de WMF ou de PowerShell sur les serveurs Exchange.

#### Installation d'autres logiciels sur des serveurs Exchange 2019

Nous ne prenons pas en charge l'installation de client Office ou du logiciel serveur Office sur les serveurs Exchange (par exemple, SharePoint Server, Skype Entreprise Server, Office Online Server ou Project Server). Pour installer d'autres logiciels sur un serveur Exchange 2019, ils doivent avoir été conçus pour être exécutés sur le même ordinateur qu'Exchange Server.

#### Versions de .NET Framework prises en charge pour Exchange 2019

Nous vous recommandons vivement d'utiliser la dernière version de .NET Framework prise en charge par la version d'Exchange que vous installez.

#### Important

- Les versions de .NET Framework qui ne sont pas répertoriées dans le tableau ci-dessous ne sont prises en charge par aucune version d'Exchange 2019. Cela inclut les versions mineures et de niveau de correctif logiciel de .NET Framework.
- La liste complète des conditions préalables pour Exchange 2019 est disponible ici.

Version d'Exchange 2019 .NET Framework 4.8 .NET Framework 4.7.2

Pris en charge

CU4 à CU11

CU2, CU3 Pris en charge

RTM, CU1

charge Pris en charge

Pris en charge

# Clients pris en charge (avec les dernières mises à jour) dans Exchange 2019

- Applications Microsoft 365 pour les grandes entreprises
- Outlook 2019
- Outlook 2016
- Outlook 2013
- Outlook pour Mac pour Office 365
- Outlook 2016 pour Mac

#### Important

Vous avez besoin de <u>KB3140245</u> pour appliquer des clés de Registre afin d'activer la prise en charge de TLS 1.1 et 1.2 pour Windows 7. Sinon, Outlook 2013 et 2016 ne fonctionneront pas sur Windows 7.

#### Intégration Lync/Skype For Business Server avec Exchange 2019

Si vous intégrez la messagerie instantanée et de présence de Lync à Exchange Server, la mise à jour cumulative 10 ou ultérieure de Lync Server 2013 est nécessaire. Si vous intégrez la messagerie instantanée et de présence de Skype Entreprise à Exchange Server, la mise à jour cumulative 7 ou version ultérieure de Skype Entreprise Server est nécessaire.

#### **Clients tiers Exchange**

Exchange Server offre plusieurs protocoles connus et publie des API pour lesquelles les fournisseurs tiers écrivent souvent aux clients. Microsoft n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, concernant l'adéquation globale, la compatibilité ou la sécurité des clients créés par des développeurs tiers.

Si vous voulez utiliser un client tiers qui exploite nos protocoles ou nos API, nous vous recommandons d'examiner de façon approfondie et de tester toutes les considérations nécessaires (fonctionnalité, sécurité, maintenance, gestion et ainsi de suite) avant de déployer le client dans l'espace de travail de l'entreprise. Nous vous recommandons également de vous assurer que le fournisseur tiers propose un contrat de support d'entreprise (Enterprise Support Agreement, ESA) approprié.

- .NET Framework 4.8
- Visual C++ Redistributable Package pour Visual Studio 2013
- API Unified Communications Managed 4.0 on peut la trouver aussi sur l'iso d'installation d'exchange
- Exchange 2019 cu11




#### Contenu recommandé

Conditions préalables pour Exchange Server, configuration requise pour Exchange 2019

Résumé: Découvrez les conditions préalables du système d'exploitation Windows pour Exchange Server 2019, ainsi que les outils de gestion Exchange.

#### Vue d'ensemble des rôles serveur dans Exchange Server



#### Atelier : Intégration d'Active Directory et d'Exchange Server 2019

#### Dans cette TP , vous allez voir les éléments suivants

- Groupes de sécurité Exchange dans Active Directory
- Informations Exchange stockées dans Active Directory
- Attributs Exchange dans le schéma Active Directory

Vérifiez que vous êtes connecté en administrateur de l'entreprise


PS C:\> whoami sitka\administrateur

Vérification du nom de la machine

PS C:\> hostname


On commence par installsler les prérequis


Cd d:.




Une fois l'installation terminée on redémarre notre serveur














Installation de Microsoft Visual C++ 2013





Charger l'iso d'installation s'exchange 2019 cu10 sur VMWare



On remarque le chargement de l'iso exchange 2109 cu10




Avant de mettre en place l'organisation exchange on doit préparer ou étendre le schéma active directory pour accueillir exchange 2019.

Le schéma doit être modifier sur le contrôleur de domaine qui détient le rôle FSMO maitre de schéma, pour identifier le maitre de schéma dans notre forêt on utilise la commande ci-dessous sur n'importe quel contrôleur de domaine

```
PS C:\> netdom query fsmo
Contrôleur de schéma hermes.sitka.local
Maître des noms de domaine hermes.sitka.local
Contrôleur domaine princip. hermes.sitka.local
Gestionnaire du pool RID hermes.sitka.local
Maître d'infrastructure hermes.sitka.local
L'opération s'est bien déroulée.
```

Une fois le maitre de schéma identifié on modifie notre schéma

PS D:\> .\Setup /preparead /organizationname:"sitka" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms



Lancer l'installation en exécutant le setup.exe

iii rh iii Users A Managed Availability S...

Organization Manage...

Groupe de séc...

Groupe de séc...

Ce groupe contient tous..

Les membres de ce grou..




# Je choisis de ne pas installer les mises à jour pour l'instant





J'accepte le contrat de licence




# On utilise les paramètres recommandés



On coche le **rôle boite aux lettres** ce qui entraine la sélection des **outils de gestion** on constate que le choix du **rôle boite aux lettres** exclue le rôle Edge



On choisit le disque sur lequel on installe exchange



# On donne un nom à notre Organisation Exchange



# On ne désactive pas la recherche du programmes malveillants




Le programme fait un test pour vérifier si les conditions sont réunit pour l'installation d'exchange




Une fois que les conditions préalables d'installation sont vérifiées, le programme d'installation déclenche les 13 étapes de l'installation d'exchange.

Surtout il ne faut pas interrompre le processus d'installation au risque de ne plus pouvoir installer exchange et en plus de polluer la base d'annuaire Idap



Une fois l'installation fini on peut lancer l'interface web d'administration d'exchange en cochant la case indiquée ci-dessous ou en tapant :


https://mbx/eca ou https://172.20.0.100/eca



On rentre le login et le mot de passe suivant :

Le login : sitka\administrateur Mot de : Azerty123





# **Exchange core MBX-core**

On rentre les machines dans le domaine sitka.local


On active l'administration à distance

On configure les paramètres TCP/IP avec :

Adresse ip: 172.20.0.102/24\

Passerelle: 172.20.0.250

DNS 172.20.0.14



Désactiver le firewall

PS C:> Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False

Vérifier l'état de la carte

**PS C:\>** get-NetAdapterBinding -ComponentID ms\_tcpip6


Désactiver ipv6

PS C:\> Disable-NetAdapterBinding -InterfaceAlias Ethernet0 -ComponentID ms\_tcpip6

Installation des prérequis


**PS C:\>** Install-WindowsFeature server-media-foundation, RSAT-ADDS

On lance l'exécutable pour installer Microsoft Visual C++ 2013




Installation de Microsoft Unified Communications Managed API 4.0

PS C:\sources> d: PS D:\> cd .\UCMARedist\ PS D:\UCMARedist> .\Setup.exe\_



#### Installation



# PS C:\sources> .\ndp48-x86-x64-allos-enu.exe

Mettre /q à la fin

# Installation d'exchange

PS D:\> .\setup.exe /m:install /roles:m /IAcceptexchangeserverLicenseTerms /Installwindowscomponents

Cd

#### PS D:\> .\setup.exe /m:install /roles:m /IAcceptexchangeserverLicenseTerms /Installwindowscomponents

```
Microsoft Exchange Server 2019 Mise à jour cumulative 10 Installation sans assistance

Copie des fichiers...

Copie du fichier terminée. Le programme d'installation va maintenant recueillir des informations supplémentaires nécessaires à l'installation.

Langues

Outils de gestion

Rôle de boîte aux lettres : service de transport

Rôle de boîte aux lettres : service de boîte aux lettres

Rôle de boîte aux lettres : service de boîte aux lettres

Rôle de boîte aux lettres : service de transport frontal

Rôle de boîte aux lettres : service de transport frontal

Rôle de boîte aux lettres : service de transport frontal

Rôle de boîte aux lettres : service de transport frontal

Rôle de boîte aux lettres : service de transport frontal

Rôle de boîte aux lettres : service frontal d'accès au client

Exécution de la vérification des conditions Microsoft Exchange Server

Configuration des éléments requis

Analyse des conditions préalables

Le programme d'installation ne parvient pas à détecter de connecteur d'envoi avec un espace d'adressage de « * ». Le flux de courrier vers Internet peut ne pas fonctionner correctement.

Pour plus d'informations, visitez : http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.NoConnectorToStar.aspx

Configuration de Microsoft Exchange Server

Préparation de l'installation

Préparation de l'installation

TERMINÉ

Configuration des langues

TERMINÉ

Configuration des langues

TERMINÉ

Configuration des langues

TERMINÉ

Composant 1 du rôle de boîte aux lettres

Configuration des langues

TERMINÉ

Composant 2 du rôle de boîte aux lettres

TERMINÉ

Composant 2 du rôle de boîte aux lettres

TERMINÉ

Composant 2 du rôle de boîte aux lettres

TERMINÉ

Composant 2 du rôle de boîte aux lettres

TERMINÉ

Composant 2 du rôle de boîte aux lettres

TERMINÉ


Composant 2 du rôle de boîte aux lettres


TERMINÉ

Composant 2 du rôle de boîte aux lettres

TERMINÉ

Co
```





## C:



#### Sur mbx1

 $[PS] C: \data> New-Edge Subscription - File Data ([byte[]] $ (Get-Content - Path "C: \data \edge.xml" - encoding byte - Read Count 0)) - site "default-first-site-name"$ 

Name Site Domain

edge sitka.local/Confi... sitka.local

AVERTISSEMENT : EdgeSync requiert que les serveurs de transport Hub du site Active Directory default-first-site-name puissent résoudre l'adresse IP de edge.sitka.local et se connecter à cet hôte sur le port 50636.





# Configuration des domaines externes

