

云平台部署与管理

NSD CLOUD

DAY01

内容

上午	09:00 ~ 09:30	KVM简介	
	09:30 ~ 10:20		
	10:30 ~ 11:20	Virsh管理	
	11:30 ~ 12:00		
下午	14:00 ~ 14:50	自定义虚拟机	
	15:00 ~ 15:50		
	16:10 ~ 17:10	虚拟设备管理	
	17:20 ~ 18:00	总结和答疑	



KVM简介

搭建KVM服务器 虚拟化概念 安装虚拟化服务器平台 KVM虚拟机的组成 KVM简介 管理KVM平台 virsh命令工具介绍 常用镜像盘类型 qemu-img 命令 COW技术原理




搭建KVM服务器



虚拟化概念

- virtualization 资源管理
 - x个物理资源 --> y个逻辑资源
 - 实现程度:完全、部分、硬件辅助(CPU)







虚拟化概念(续1)

• 虚拟化主要厂商及产品

系 列	PC/服务器版代表	
VMware	VMware Workstation、vSphere	
Microsoft	VirtualPC、Hyper-V	
RedHat	KVM、RHEV	
Citrix	Xen	
Oracle	Oracle VM VirtualBox	



安装虚拟化服务器平台

- KVM /QEMU /LIBVIRTD
 - KVM是 linux 内核的模块,它需要 CPU 的支持,采用硬件辅助虚拟化技术 Intel-VT, AMD-V,内存的相关如Intel的 EPT 和 AMD 的 RVI 技术
 - QEMU 是一个虚拟化的仿真工具,通过 ioctl 与内核kvm 交互完成对硬件的虚拟化支持
 - Libvirt 是一个对虚拟化管理的接口和工具,提供用户 端程序 virsh, virt-install, virt-manager, virt-view 与 用户交互





安装虚拟化服务器平台(续1)

- 必备软件
- qemu-kvm
 - 为 kvm 提供底层仿真支持
- libvirt-daemon
 - libvirtd 守护进程,管理虚拟机
- libvirt-client
 - 用户端软件,提供客户端管理命令
- libvirt-daemon-driver-qemu
 - libvirtd 连接 qemu 的驱动





安装虚拟化服务器平台(续2)

- 可选功能
 - virt-install # 系统安装工具
 - virt-manager # 图形管理工具
 - virt-v2v # 虚拟机迁移工具
 - virt-p2v # 物理机迁移工具
- 虚拟化平台的安装

```
yum install -y qemu-kvm \
libvirt-daemon \
libvirt-client \
libvirt-daemon-driver-qemu
systemctl start libvirtd
```





KVM虚拟机的组成

- 虚拟机的组成
 - 内核虚拟化模块(KVM)
 - 系统设备仿真(QEMU)
 - 虚拟机管理程序(LIBVIRT)
 - 一个 XML 文件(虚拟机配置声明文件)
 - 位置 /etc/libvirt/qemu/
 - 一个磁盘镜像文件(虚拟机的硬盘)
 - 位置 /var/lib/libvirt/images/





管理KVM平台



virsh命令工具介绍

- 提供管理各虚拟机的命令接口
 - 支持交互模式, 查看/创建/停止/关闭....
 - 格式: virsh 控制指令 [虚拟机名称] [参数]

[root@nova01 ~]# virsh Welcome to virsh, the virtualization interactive terminal.

Type: 'help' for help with commands 'quit' to quit

virsh #





virsh命令工具介绍(续1)

- 查看KVM节点(服务器)信息
 - virsh nodeinfo
- 列出虚拟机
 - virsh list [--all]
- 列出虚拟网络
 - virsh net-list [--all]
- 查看指定虚拟机的信息
 - virsh dominfo 虚拟机名称





virsh命令工具介绍(续2)

- 运行|重启|关闭指定的虚拟机
 - virsh start|reboot|shutdown 虚拟机名称
- 强制关闭指定的虚拟机
 - virsh destroy 虚拟机名称
- 将指定的虚拟机设为开机自动运行
 - virsh autostart [--disable] 虚拟机名称





案例1: virsh基本管理操作

- 1. 列出当前正在运行的虚拟机
- 2. 查看虚拟机的信息
- 3. 管理虚拟机
- 4. 设置虚拟机开机自动运行





常用镜像盘类型

• 虚拟机的磁盘镜像文件格式

特点\类型	RAW	QCOW2
KVM默认	否	是
I/O效率	高	较高
占用空间	大	小
压缩	不支持	支持
后端盘复用	不支持	支持
快照	不支持	支持





qemu-img命令

- qemu-img 是虚拟机的磁盘管理命令,支持非常多的磁盘格式,例如raw、qcow2、vdi、vmdk等等
- qemu-img 命令格式
 - qemu-img 命令 参数 块文件名称 大小
 - 常用的命令有
 - create 创建一个磁盘
 - convert 转换磁盘格式
 - info 查看磁盘信息
 - snapshot 管理磁盘快照





qemu-img命令(续1)

- 创建新的镜像盘文件
 - qemu-img create -f 格式 磁盘路径 大小
 - qemu-img create -f qcow2 disk.img 50G
- 查询镜像盘文件的信息
 - qemu-img info 磁盘路径
 - qemu-img info disk.img
- -b 使用后端模板文件
 - qemu-img create -b disk.img -f qcow2 disk1.img






案例2:qemu-img基本操作管理

- 1. 创建一个新的镜像盘文件
- 2. 使用后端模板文件创建一个新的镜像盘文件
- 3. 查看镜像盘文件的信息




COW技术原理

- Copy On Write,写时复制
 - 直接映射原始盘的数据内容
 - 当原始盘的旧数据有修改时,在修改之前自动将旧数据存入前端盘
 - 对前端盘的修改不回写到原始盘





Virsh管理





virsh虚拟机管理

连接本地/远程KVM

- 使用virsh客户端工具
 - 连接本地
 - virsh
 - virsh# connect qemu:///system (默认选项)
 - 连接远程
 - virsh# connect qemu+ssh://user@ip.xx.xx.xx:port/system





虚拟机远程管理

- 使用virt-manager客户端工具
 - virt-manager 也可以通过 add connection 管理其它机器上的虚拟机,一般通过"remote tunnel over ssh"就可以了
 - 需要注意的是 virt-manager 需要使用 ssh 免密码登录 如果没有免密码登录需要单独安装 python 的 ssh 相 关模块,这里我们可以使用部署 key 的方法解决





创建虚拟交换机

- libvirtd 网络接口
 - 原理:调用 dnsmasq 提供 DNS、DHCP 等功能
 - 创建配置文件 /etc/libvirt/qemu/networks/vbr.xml





网络管理

virsh管理虚拟网络

- net-list 查看虚拟网络

- net-define vbr.xml 创建虚拟网络

- net-undefine vbr 删除虚拟网络

– net-start vbr 启动虚拟网络

– net-destroy vbr 停止虚拟网络

- net-edit vbr 修改 vbr 网络的配置

– net-autostart vbr 设置 vbr 虚拟网络开机自启动





案例3:创建一个虚拟网络

- 1. 创建一个名为 vbr 的虚拟网络
- 2. 设置 vbr 的 ip 为 192.168.1.254
- 3. 配置 vbr 虚拟网络的 dhcp 分配地址范围 100-20
- 4. 启动 vbr 虚拟网络并用 ifconfig 验证
- 5. 设置 vbr 虚拟网络开机自启动





xml管理



导出虚拟机

- xml 配置文件
 - 一定义了一个虚拟机的名称、CPU、内存、虚拟磁盘、 网卡等各种参数设置
 - 默认位于/etc/libvirt/qemu/虚拟机名.xml
- 导出 xml 配置文件
 - 查看: virsh dumpxml 虚拟机名
 - 备份: virsh dumpxml 虚拟机名 > 虚拟机名.xml





编辑虚拟机设置

- 对虚拟机的配置进行调整
 - 编辑:virsh edit 虚拟机名
 - 若修改name、memory、disk、network,可自动保存为新虚拟机配置



导入虚拟机

- 根据修改后的独立 xml 文件定义新虚拟机
 - virsh define XML描述文件

[root@kvmsvr~]# virsh define /root/rhel-207.xml 定义域 rhel-207 (从 /root/rhel-207.xml)

[root@kvmsvr ~]# virsh list --all Id 名称 状态

- rhel-207

关闭

- rhel7.2

关闭



删除虚拟机

- 必要时可去除多余的 xml 配置
 - 比如虚拟机改名的情况
 - 避免出现多个虚拟机的磁盘或 MAC 地址冲突
 - virsh undefine 虚拟机名

[root@kvmsvr ~]# virsh undefine rhel7.2 域 rhel7.2 已经被取消定义



案例4:xml管理

- 1. 导出一个虚拟机的 xml 配置文件
- 2. 编辑 xml 文件,可以修改文件里的 name, memory, disk、network 等字段
- 3. 重新定义虚拟机
- 4. 删除此虚拟机



自定义虚拟机

自定义虚拟机安装

网络 yum 源的安装和配置

virt-manager 安装虚拟机

自定义虚拟机

虚拟机模板制作

软件包安装及yum源配置

网卡及配置文件设置

Console及磁盘分区配置

去除个性化信息



自定义虚拟机安装



网络 yum 源的安装和配置

- 快速配置网络 yum 源
 - 配置ftpyum install vsftp
 - 修改配置文件 /etc/vsftpd/vsftpd.conf
 - listen=YES
 - listen_ipv6=NO
 - systemctl enable vsftpd
 - systemctl start vsftpd
 - vsftp 默认根目录为 /var/ftp





网络 yum 源的安装和配置(续1)

- 快速配置网络 yum 源
 - 在ftp根目录创建文件夹 Centos7
 - 把 CentOS7 的光盘挂载到刚刚创建的目录上
 mount –t iso9660 –o loop,ro /xx/xx.iso /var/ftp/centos7
 - 在客户机里面配置 /etc/yum.repos.d/xxx.repo

```
[Centos_repo]
name= CentOS packet
baseurl=ftp://xx.xx.xx.xx/centos7
enabled=1
gpgcheck=0
```

yum repolist





virt-manager 安装虚拟机

• 启动 virt-manager 软件,选择新建虚拟机

V2 room9pc01.tedu.cn:1 (root)				
💸 应用程序 位置	置 虚拟系统管	理器		
				虚拟系统管理器
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 帮助(H)				
添加连接(A)		-		
新建虚拟机(N)	—			
关闭(C)	Ctrl+W			
退出(Q)	Ctrl+Q			
二 己关闭				
classroom 已关闭				
desktop 己关闭				
one-linux 已关闭				







virt-manager 安装虚拟机(续1)

达内教育

• 选择网络安装源









virt-manager 安装虚拟机(续2)

– qemu-img create -f qcow2 node.qcow2 16G







virt-manager 安装虚拟机(续3)

• 网络选择自定义的 vbr


生成新虚拟机 5 的步骤 5					
准备开始安装					
名称(N)	centos7.0				
操作系统:	CentOS 7.0				
安装:	URL 安装树				
内存:	2048 MiB				
CPU:	2				
存储:	/var/lib/libvirt/images/node.qcow2				
	□ 在安装前自定义配置(U)				
▼选择网络(E					
虚拟网络	'vbr' : NAT				
	取消(C) 后退(B) 完成(F)				





virt-manager 安装虚拟机(续4)

- 软件选择 minimal , 关闭 KDUMP
- 选择手工分区








virt-manager 安装虚拟机(续5)

• 手动分区








virt-manager 安装虚拟机(续6)

• 使用标准分区格式,只分一个根分区








virt-manager 安装虚拟机(续7)

• 选取一个根分区,开启安装系统







虚拟机模板制作



软件包安装及yum源配置

- 把刚刚安装好的系统初始化
 - 1、禁用 Selinux /etc/selinux/configSELINUX=disabled
 - 2、卸载防火墙与 NetworkManager
 yum remove -y NetworkManager-* firewalld-* python-firewall
 - 3、配置 yum 源

```
[local_repo]
name=CentOS-$releasever - Base
baseurl="ftp://192.168.1.254/centos7"
enabled=1
gpgcheck=0
```





软件包安装及yum源配置(续1)

- 续上页
 - 安装软件 yum install -y lftp
 - 1、yum 源导入公钥验证配置 gpgcheck=1
 - 2、导入 gpg keyrpm --import ftp://192.168.1.254/centos7/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
 - 3、常用系统命令安装
 yum install -y net-tools vim-enhanced bridge-utils psmisc





网卡及配置文件设置

- 删除网络配置里的个性化信息
 - /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

```
DEVICE="eth0"

ONBOOT="yes"

IPV6INIT="no"

TYPE="Ethernet"

BOOTPROTO ="dhcp"
```

- 禁用空路由
- /etc/sysconfig/network NOZEROCONF="yes"





Console及磁盘分区配置

- 添加 Console 配置及删除磁盘分区里的个性化信息
 - /etc/default/grub

```
GRUB_CMDLINE_LINUX="biosdevname=0 net.ifnames=0 console=ttyS0,115200n8"

GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"

GRUB_ENABLE_LINUX_LABEL="true"
```

- 重新生成 grub.cfggrub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
- /etc/fstab 文件中到 UUID 手工修改成系统设备
- blkid 查看 uuid 对应的磁盘设备,修改 fstab 文件





去除个性化信息

- 安装分区扩展软件 yum install -y cloud-utils-growpart
 - 设置第一次开机自动扩容根目录 chmod 755 /etc/rc.local
 - 根分区扩容/usr/bin/growpart /dev/vda 1/usr/sbin/xfs_growfs /
 - 关闭虚拟机后执行信息清理工作 virt-sysprep -d node






案例5:安装虚拟机

- 1. 配置一个网络 yum , 并安装一个虚拟机
- 2. 制作一个虚拟机模板,包括配置 yum,网卡等



虚拟设备管理





xml文件

xml详解



- xml 配置文件
 - 保存 node 虚拟机配置文件virsh dumpxml node >demo.xml
 - 清除模板配置virsh undefine node
 - xml模板
 - <!-- 是注释的开始
 - --> 是注释的结尾
 - xml 标签必须成对出现
 - <keyword> </keyword>





内存、cpu设置

xml 配置文件

```
<domain type='kvm' id='4'>
  <name>centos7.0</name>
  <uuid>8413f30a-c978-4796-a28f-8ba9fe74b759</uuid>
  <memory unit='KiB'>2097152</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>2097152</currentMemory>
```

- id=4 个性化设置 , 去掉
- uuid 去掉
- memory unit 虚拟机最大使用内存,可以手动调整
- currentmemory 创建虚拟机使用内存





内存、cpu设置(续1)

- xml 配置文件
 - cpu 设置,可以调整– <vcpu placement='static'>2</vcpu>
 - 资源设置,可以删除<resource> </resource>
 - 系统配置及引导设备,不需要修改

```
<os>
  <boot dev='hd'/>
</os>
```

- 电源相关配置无需修改

```
<features> ... ... </features>
```





内存、cpu设置(续2)

- xml 配置文件
 - cpu 配置,可以修改成使用真机 cpu

```
<cpu ... />
```

- <cpu mode='host-passthrough'></cpu>
- 时钟相关配置,可以删除

```
<clock ... ... </clock>
```

- 重启,关机,强制关闭对应命令

```
<on_poweroff>destroy</on_poweroff>
```

- <on_reboot>restart</on_reboot>
- <on_crash>destroy</on_crash>





磁盘设置

- xml 配置文件
 - 内存及硬盘休眠相关设置,可以删除

```
<pm> ... ... </pm>
```

- 仿真设备相关配置

```
<devices> ... ... </devices>
```

- 其他配置
- 驱动安全标签,可删除

```
<seclabel> ... ... </seclabel>
```





硬件仿真设备

- 仿真设备配置
 - 总线地址,别名配置,都可以删除

```
<address ....
<alias ...
```

- 硬盘配置,需要修改

```
<emulator>/usr/libexec/qemu-kvm</emulator>
     <disk ... ... </disk>
```

- usb 相关设备配置,可以删除

```
<controller type='usb'</pre>
```





硬件仿真设备(续1)

- 仿真设备配置
 - type='pci' pci总线设备,可删除
 - type='virtio-serial' 串口设备需要保留串口终端
 - type='network' 网络配置需要修改
 - type='pty' 串口终端,需要保留
 - type='unix' 虚拟机通讯控制接口
 - type='spicevmc' 图形图像相关配置可以删除
 - type='tablet' 数位板,可以删除





硬件仿真设备(续2)

- 仿真设备配置
 - type='mouse' 鼠标,保留
 - type='keyboard' 键盘保留
 - graphics、video 图形图像显卡相关配置,可以删除
 - sound 声卡相关配置,可以删除
 - redirdev 设备重定向,可以删除
 - memballoon 内存气泡,可以动态调整内存





创建访问虚拟机

Tedu.cn 达内教育

快速创建虚拟机

- 如何快速创建虚拟机
 - 1、xml 文件配置
 - 把我们的xml模板文件进行复制
 - 修改名称及磁盘文件
 - 2、img 文件创建
 - 以我们刚刚装系统的模板为后端文件创建虚拟机 qemu-img create -b node.qcow2 -f qcow2 node1.img



Tedu.cn 达内教育

快速创建虚拟机(续1)

- 如何快速创建虚拟机
 - 完成虚拟机注册及启动虚拟机

```
virsh define node1.xml
virst start node1
virsh console node
```





离线访问虚拟机

- 使用guestmount工具
 - 支持离线挂载 raw、qcow2 格式虚拟机磁盘
 - 可以在虚拟机关机的情况下,直接修改磁盘中的文档
 - 方便对虚拟机定制、修复、脚本维护
 - !!! 需要注意 SELinux 机制的影响





离线访问虚拟机(续1)

• 基本用法

guestmount -a 虚拟机磁盘路径 -i /挂载点

```
[root@kvmsvr ~]# mkdir /mnt/kdisk

[root@kvmsvr ~]# guestmount -a node1.qcow2 -i /mnt/kdisk

[root@kvmsvr ~]# ls /mnt/kdisk

bin home media opt sbin tmp

boot lib misc proc selinux usr
```

• • • •





案例6:离线访问虚拟机

- 1. 利用 xml 文件生成一个新的虚拟机
- 2. 利用 guestmount 实现离线访问虚拟机



总结和答疑

virsh命令

问题现象

故障分析及排除

总结和答疑



virsh命令



问题现象

在xml文件里修改虚拟机的内存大小,启动虚拟机之 后内存没有变化

```
<memory unit='KiB'>1048576</memory>
<currentMemory unit='KiB'>1048576</currentMemory>
```





故障分析及排除

· 需要重新定义一下xml文件

virsh define xx.xml //进行定义更新,然后 reboot 虚拟机

