

# TeamViewer 8 Manual

# **Control remoto**



# Índice

1	Acerca de TeamViewer	6
1.1	Acerca del software	6
1.2	Acerca del manual	6
2	Conceptos básicos	8
2.1	Cómo funciona TeamViewer	8
2.2	Descripción de la ventana principal de TeamViewer	8
	2.2.1 La pestaña Control remoto	
	2.2.2 La pestaña Reunión	
	2.2.3 La barra de menú de la ventana principal de TeamViewer	
	2.2.4 La barra de estado en la ventana principal de TeamViewer	10
3	Establecer una conexión con TeamViewer	11
4	El modo de conexión Control remoto	12
4.1	Opciones de la ventana Control remoto	12
4.2	Opciones del ordenador remoto en el Panel de TeamViewer	18
5	El modo de conexión Transferencia de archivos	20
5.1	Opciones del modo de conexión Transferencia de archivos	20
	5.1.1 Descripción de la ventana Transferencia de archivos	20
	5.1.2 Opciones de la ventana Transferencia de archivos	
	5.1.3 Descripción de la ventana Registro de sucesos	21
5.2	Transferir archivos mediante arrastrar y colocar	22
6	El modo de conexión VPN	23
6.1	Ejemplos de uso de TeamViewer VPN	23
6.2	Requisitos para utilizar TeamViewer VPN	23
6.3	Opciones del cuadro de diálogo VPN	24
7	Otras opciones de conexión	25
	=	



7.1	Establecer una conexion LAN a traves de la dirección IP			
	7.1.1 Conectarse a través de la red activando las conexiones de LAN			
	7.1.2 Cómo conectarse a un asociado mediante su dirección IP	25		
7.2	Autenticación en el ordenador remoto mediante una cuenta de usuario de			
	Windows	26		
8	Ordenadores & contactos: gestión de contactos	27		
8.1	La cuenta de TeamViewer	28		
	8.1.1 Crear una cuenta de TeamViewer	28		
	8.1.2 Gestión de la cuenta de TeamViewer	29		
	8.1.3 Inicio y cierre de sesión de su cuenta de TeamViewer en ordenadores & contactos	29		
8.2	Opciones de ordenadores & contactos	30		
	8.2.1 Estado de conexión de ordenadores/contactos	31		
	8.2.2 Agregar grupos			
	8.2.3 Compartir grupo			
	8.2.4 Agregar ordenadores/contactos			
	8.2.5 Crear una conexión rápida desde ordenadores & contactos - Solicitud de confirmación			
	8.2.6 El menú contextual ordenador o contacto			
	8.2.8 Chat previo a través de TeamViewer QuickSupport			
0	Funciones multimedia	40		
9	runciones multimedia	40		
9.1	Opciones dentro de la Lista de sesiones			
9.2	Hablar con su asociado mediante Voz sobre IP	40		
	9.2.1 Como iniciar la transmisión de audio con su asociado	40		
	9.2.2 Opciones de audio	41		
9.3	Transmitir vídeo de webcam a su asociado	41		
	9.3.1 Cómo iniciar la transmisión de vídeo con su asociado	41		
	9.3.2 Opciones de vídeo	41		
9.4	Chatear con su asociado durante una sesión de TeamViewer	42		
9.5	Celebrar una llamada de conferencia durante una sesión de TeamViewer	42		
9.6	Compartir archivos durante una sesión de TeamViewer	43		
9.7	Transmitir audio y vídeo	43		
9.8	Grabar una sesión de TeamViewer	43		
10	Funciones diversas	45		
10.1	Derechos de acceso: limitar las acciones en una sesión de TeamViewer	45		
	10.1.1 La función Control de acceso	45		
	10.1.2 Opciones del modo de control de acceso en detalle			
10.2	Actualizar TeamViewer en el ordenador remoto	49		



10.3	Visualizar información acerca del ordenador remoto	50
10.4	Visualizar información acerca de la conexión actual	50
10.5	Información acerca del uso de sus licencias	51
10.6	Transferir una sesión de control remoto	51
10.7	Impresión remota	52
11	Módulos de TeamViewer	53
11.1	La versión completa de TeamViewer	53
11.2	El módulo TeamViewer QuickSupport	54
	11.2.1 Opciones del módulo QuickSupport	54
11.3	El módulo TeamViewer QuickJoin	55
11.4	El módulo TeamViewer Host	55
11.5	TeamViewer Portable	55
11.6	TeamViewer Manager	56
11.7	El paquete TeamViewer MSI	56
11.8	TeamViewer Management Console	56
11.9	TeamViewer en dispositivos móviles (Android, iOS)	57
11.10	Módulos personalizables	57
	11.10.1 Crear un módulo QuickSupport personalizado	
12	Instalación y configuración	62
12.1	Instalar la versión completa de TeamViewer	62
12.2	TeamViewer como servicio de sistema de Windows	63
	12.2.1 Diferencias entre una aplicación de Windows y un servicio de sistema de Windows	
12.3	Usar TeamViewer en un servidor de terminales	64
	12.3.1 Términos especiales de licencia de TeamViewer para su uso con servidores de terminales	65
12.4	Activación de la licencia de TeamViewer	65
13	Opciones	67
13.1	Categoría General	67
13.2	Categoría Seguridad	69
13.3	Categoría Control remoto	71
13.4	Categoría Reunión	73
13.5	Categoría ordenadores & contactos	73
13.6	Categoría Conferencia de audio	75



13.7	Categoría Vídeo	. 76
13.8	Categoría Invitación personalizada	. 77
13.9	Categoría Avanzado	. 78



# 1 Acerca de TeamViewer

# 1.1 Acerca del software

TeamViewer es una aplicación intuitiva, rápida y segura para el control remoto del ordenador y las reuniones en línea. Como solución todo en uno, TeamViewer puede utilizarse:

- Para ofrecer soporte remoto a compañeros, amigos o clientes.
- Para administrar servidores y estaciones de trabajo de Windows. Es posible ejecutar TeamViewer como un servicio de sistema de Windows. Esto le permite acceder a su ordenador antes incluso de iniciar sesión en Windows.
- Para conectarse a otras plataformas, como Mac OS X y Linux.
- Para conectarse desde dispositivos móviles Android o iOS a ordenadores Windows, Mac o Linux.
- Para compartir su escritorio en reuniones, presentaciones o trabajos en equipo.
- Para conectarse a su ordenador de casa cuando está fuera y trabajar con documentos,
   consultar el correo electrónico o descargar imágenes desde su ordenador para su edición.
- Para conectarse a su ordenador del trabajo cuando está fuera (por ejemplo, si necesita información importante durante un viaje de negocios).

TeamViewer puede comunicarse a través de las barreras de firewalls, routers NAT y proxys sin necesidad de una configuración especial.

# 1.2 Acerca del manual

Este manual describe cómo utilizar TeamViewer para controlar un ordenador de forma remota.

Salvo que se indique lo contrario, las funciones descritas siempre se refieren a la versión completa de TeamViewer para Microsoft Windows.

Las instrucciones asumen que ya tiene instalada en su ordenador la versión completa de TeamViewer. Si necesita ayuda con la instalación del programa, consulte primero el <u>apartado 12, página 62</u>.

Para obtener ayuda con las funciones de reunión de TeamViewer, lea el *Manual de Reuniones de TeamViewer* aparte, disponible en nuestra página web.

Las versiones para Mac OS y Linux son casi idénticas a la de Windows, aunque algunas de las funciones todavía no están disponibles. Utilice nuestras versiones de evaluación gratuitas para conocer las distintas funciones y póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia si necesita más ayuda.



Mac OS, iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple Inc. Linux® es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en EE. UU. y en otros países. Android es una marca comercial de Google Inc. Windows, Microsoft y Outlook son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros países. Con el objetivo de simplificar, este manual se refiere a los sistemas operativos Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows® Vista y Microsoft® Windows® 7 simplemente como "Windows". En nuestra página web <a href="http://www.teamviewer.com/es/kb/38-Which-operating-systems-are-supported.aspx.">http://www.teamviewer.com/es/kb/38-Which-operating-systems-are-supported.aspx.</a> puede consultarse la lista de todos los sistemas operativos Windows compatibles.



# 2 Conceptos básicos

# 2.1 Cómo funciona TeamViewer

Si se imagina una conexión de TeamViewer como una llamada telefónica, la ID de TeamViewer sería el número de teléfono con el que es posible conectar con todos los clientes de TeamViewer. Los ordenadores con TeamViewer y los dispositivos móviles que ejecutan TeamViewer quedan identificados por una ID global única. Esta ID se genera automáticamente durante el primer inicio de TeamViewer basándose en las características del hardware, y no se modificará posteriormente.

Todas las conexiones de TeamViewer están encriptadas y protegidas frente al acceso por parte de terceros. Para obtener información técnica detallada acerca de las conexiones, la seguridad y la privacidad de los datos en TeamViewer, consulte la declaración de seguridad en nuestra página web, en <a href="http://www.teamviewer.com/es/products/security.aspx">http://www.teamviewer.com/es/products/security.aspx</a>.

# 2.2 Descripción de la ventana principal de TeamViewer

La ventana principal de TeamViewer se divide en dos pestañas, Control remoto y Reunión.



La ventana principal de TeamViewer.

## 2.2.1 La pestaña Control remoto

La pestaña Control remoto se divide en las siguientes áreas:



#### Permitir el control remoto

En esta área encontrará su ID de TeamViewer y su contraseña temporal. Si comparte esta información con alguien, este podrá conectarse a su ordenador.

Al hacer clic en el icono ode del campo **Contraseña** aparecerá un menú contextual para cambiar la contraseña aleatoria o para copiarla al portapapeles (función copiar y pegar de Windows). Además, también puede definir una contraseña personal.

**Observación:** Haga clic en el icono para configurar el arranque automático de TeamViewer al iniciar Windows (servicio de sistema) y elija una contraseña personal. De este modo podrá acceder a su ordenador en cualquier momento mediante TeamViewer. Este enlace solo es visible si todavía no ha configurado TeamViewer como servicio de sistema (*consulte el apartado 12.2, página 63*).

## Controlar un ordenador remoto

Para controlar un ordenador de forma remota, introduzca su ID en el cuadro combinado **ID de asociado**. Además, existen varios modos de conexión:

Control remoto:

Controle el ordenador de su asociado o trabajen juntos en un solo ordenador.

• Transferencia de archivos:

Transfiera archivos desde o al ordenador de su asociado.

VPN:

Cree una red privada virtual con su asociado.

### 2.2.2 La pestaña Reunión

Para obtener más información sobre el uso de TeamViewer para reuniones y presentaciones, consulte el *TeamViewer 8 Manual Reuniones*.

# 2.2.3 La barra de menú de la ventana principal de TeamViewer

La barra de menú se encuentra en el borde superior de la ventana principal de TeamViewer y contiene los elementos de menú **Conexión**, **Extras** y **Ayuda**.

#### Conexión

El menú Conexión ofrece las siguientes opciones:

- Para invitar a alguien a una sesión de TeamViewer, haga clic en Invitar a un asociado.....
- Para configurar TeamViewer de modo que se inicie automáticamente junto a Windows (servicio de sistema), haga clic en Configurar acceso no presencial...
- Para salir de TeamViewer, haga clic en Salir de TeamViewer.

#### **Extras**

El menú Extras contiene las siguientes opciones:

- Para acceder a los ajustes (<u>consulte el apartado 13, página 67</u>) haga clic en Opciones.
- Para reproducir o convertir vídeos o sesiones grabadas de TeamViewer (<u>consulte el</u> <u>apartado 9.8, página 43</u>), haga clic en Reproducir o convertir una sesión grabada...
- Para recomendar TeamViewer a otros usuarios, haga clic en **Díselo a un amigo**.



- Para acceder a los archivos de registro creados por TeamViewer (especialmente en caso de necesitarlos el equipo de asistencia de TeamViewer con fines de análisis), haga clic en Abrir los archivos de registro...
- Para activar su clave de licencia en este ordenador, haga clic en Activar licencia (<u>consulte el apartado 12.4, página 65</u>).

### **Ayuda**

El menú Ayuda contiene las siguientes opciones:

- Si necesita ayuda con TeamViewer, puede acceder a nuestro sitio web de soporte haciendo clic en **Ayuda en web para TeamViewer**.
- Para abrir el sitio web de TeamViewer, haga clic en **Sitio web de TeamViewer**.
- Para realizar comentarios sobre TeamViewer, haga clic en **Comentarios**.
- Para comprobar si dispone de la versión más reciente de TeamViewer, haga clic en Comprobar si existe una nueva versión.
- Para obtener información sobre TeamViewer y su licencia, haga clic en Acerca de.

## 2.2.4 La barra de estado en la ventana principal de TeamViewer

La barra de estado se encuentra en el borde inferior de la ventana principal de TeamViewer. Contiene una **luz de estado** que indica el estado de su conexión, además de un botón para acceder a **ordenadores & contactos** (*consulte el apartado 8, página 27*).

Esta luz puede tener los tres estados siguientes:

- Verde: Listo para conectar. Se puede establecer una conexión segura desde su TeamViewer o aceptar una conexión entrante.
- Amarillo: Autenticando. Se ha comenzado el proceso de autenticación para configurar una sesión de TeamViewer. Su asociado o usted deben introducir una contraseña.
- **Rojo**: La conexión se ha interrumpido o no ha llegado a establecerse.



# 3 Establecer una conexión con TeamViewer

Este apartado describe cómo crear mediante sencillos pasos una sesión de control remoto. El proceso de establecer una conexión para una sesión VPN o de transferencia de archivos es el mismo. Para obtener información sobre otras opciones de establecimiento de conexión y otras funciones, consulte el apartado 7, página 25 / apartado 8, página 27 / apartado 10, página 45.

#### Para conectarse con un asociado para una sesión de control remoto, siga estos pasos:

- 1. Inicie TeamViewer.
- 2. Haga clic en la pestaña Control remoto.
- 3. Solicite a su asociado que inicie la versión completa de TeamViewer o TeamViewer QuickSupport (*consulte el apartado 11.2, página 54*).
- 4. Solicite a su asociado que le facilite su ID de TeamViewer y su contraseña.
- 5. Introduzca la ID de su asociado en el cuadro combinado **ID de asociado**.
- 6. Haga clic en el botón de opción Control remoto.
- 7. Haga clic en el botón **Conectar con asociado**.
  - → Se abrirá el cuadro de diálogo **Autenticación de TeamViewer**.
- 8. Introduzca la contraseña del ordenador remoto.
- 9. Haga clic en **Iniciar sesión**.
- 10. Ya está conectado al ordenador de su asociado.




# 4 El modo de conexión Control remoto

El modo de conexión **Control remoto** le permite controlar un ordenador remoto.

Este apartado explica las herramientas disponibles para este propósito. Puede controlar el ordenador remoto de su asociado como si se encontrase delante de él. De este modo, también puede controlar su propio ordenador cuando esté fuera de su casa/trabajo.

Una vez iniciada una sesión de control remoto (como se describe en el <u>apartado 3, página 11</u>), aparecerá la **ventana de Control Remoto**.



La ventana de control remoto de TeamViewer.

# 4.1 Opciones de la ventana Control remoto

El nombre y/o la ID de su asociado se muestran en la barra de título de la ventana. Debajo verá una barra de herramientas con botones con las siguientes posibilidades:





# Cerrar

Cierra la conexión actual.



# **Acciones**

Acción	Descripción
Cambiar de sentido con asociado	Cambia la dirección de la sesión de control remoto, lo que permite al asociado tomar el control de su ordenador.
Ctrl + Alt + Supr	Envía la combinación de teclas CTRL + ALT + SUPR al ordenador remoto.
Bloquear equipo	<b>Bloquear</b> : bloquea el ordenador remoto. Ahora puede alternar entre cuentas de usuario o volver a la misma sesión.
	<b>Bloquear al terminar la sesión</b> : bloquea automáticamente el ordenador remoto al terminar o cancelar la sesión.
	<b>Nota:</b> la opción <b>Bloquear al terminar la sesión</b> se activa automáticamente si el ordenador remoto está bloqueado o si no hay ningún usuario conectado mientras se establece una conexión.
Reinicio remoto	Cerrar sesión: Cierra la sesión de usuario actual de Windows en el ordenador remoto. Podrá iniciar sesión con cualquier cuenta de usuario de Windows.  Reiniciar: Reinicia el ordenador remoto.
	<b>Observación:</b> Una vez reiniciado el ordenador remoto, se mostrará automáticamente un cuadro de diálogo. En este momento podrá volver a establecer la conexión de TeamViewer.
	<b>Reiniciar en modo seguro</b> : reinicia el ordenador remoto en modo seguro con controladores de red.
Enviar combinaciones de teclas	Transmite combinaciones de teclas (como ALT + TAB) directamente al ordenador remoto y no ejecuta el comando localmente (acceso directo: DESPL.).
Deshabilitar entrada	Desactiva la entrada del ratón y el teclado en el ordenador remoto.
remota	<b>Observación:</b> Pulse CTRL + ALT + SUPR en el ordenador remoto para deshacer esta acción.



Acción	Descripción
Mostrar pantalla	Cambia el monitor del ordenador remoto a una pantalla negra.
negra	<b>Observación</b> : Pulse CTRL + ALT + SUPR en el ordenador remoto para deshacer esta acción.
	<b>Observación:</b> Para garantizar una pantalla negra, puede instalar un controlador una vez. Si desactiva la pantalla en el ordenador remoto, aparecerá el cuadro de diálogo <b>Mostrar pantalla negra</b> . Para instalar el controlador, haga clic en el botón <b>Continuar</b> .



### **Accesos directos**

Si el ordenador remoto funciona con el sistema operativo Windows 8 es posible ejecutar comandos específicos de Windows 8.

- Inicio: abre la pantalla de inicio de Windows 8.
- Comandos de aplicación: abre el panel de aplicaciones de Windows 8.
- Accesos: abre la barra de accesos de Windows 8.
- Cambiar aplicaciones: alterna entre las aplicaciones abiertas de la Tienda Windows.
- Anclar: ancla la aplicación de la Tienda Windows en el borde derecho de la pantalla.



### Ver

Acción	Descripción
Calidad	Selección automática: Optimiza la calidad de visualización y la velocidad de transmisión según el ancho de banda disponible.
	<b>Optimizar velocidad:</b> Optimiza la velocidad de conexión reduciendo la calidad de visualización.
	<b>Optimizar calidad:</b> Optimiza la calidad de visualización reduciendo la velocidad de conexión.
	Configuración personalizada: Optimiza la calidad de visualización y la velocidad de transmisión según su configuración personalizada.
	Editar configuración personalizada: Abre el cuadro de diálogo Configuración personalizada (consulte el apartado 13.3, página 71).



Acción	Descripción
Vista	<b>Original:</b> Transmite la pantalla con la resolución del ordenador remoto. Si la pantalla remota tiene una resolución mayor que la suya, podrá usar la barra de desplazamiento para moverse por ella.
	<b>Escala:</b> Transmite la pantalla remota a un tamaño menor si su resolución es mayor que la de la pantalla local.
	Pantalla completa: Muestra la pantalla remota en el ordenador local en el modo de pantalla completa. Si la pantalla del ordenador remoto tiene una resolución menor que la del ordenador local y ha seleccionado la opción Escala, la pantalla se agrandará de forma apropiada.
Monitor activo	Mostrar todos los monitores: Muestra todas las pantallas al mismo tiempo en una sola ventana si su asociado utiliza varios monitores.
	<b>Mostrar monitor X</b> : Muestra los monitores disponibles de su asociado. Si activa la opción <b>Monitores emergentes como ventanas individuales</b> , el monitor correspondiente se muestra en una ventana de sesión diferente.
Resolución de pantalla	Cambia la resolución de pantalla en el ordenador remoto. Una resolución menor en el ordenador remoto puede mejorar el rendimiento, ya que se necesitan transferir menos datos.
Seleccionar una sola ventana	Muestra una única ventana específica en la pantalla de su asociado. Para ello, haga clic en la cruz de la ventana que desea ver.
Mostrar escritorio completo	Muestra toda la pantalla del ordenador remoto.
Actualizar	Actualiza la pantalla en los casos en que no funciona la actualización automática.
Quitar fondo de escritorio	Oculta el fondo de escritorio en el ordenador remoto. Esto puede aumentar la velocidad de conexión.
Mostrar cursor remoto	Muestra el puntero del ratón de su asociado. Si está activado, verá el movimiento del puntero del ratón en el ordenador remoto.



# Audio/Vídeo

Para obtener información sobre las funciones de audio/vídeo, consulte el apartado 9, página 40.

Acción	Descripción
Sonidos del ordenador	Si está activado, el sonido del ordenador remoto se transferirá al ordenador local ( <u>consulte el apartado 9.7, página 43)</u> .
Voz sobre IP	Abre un widget de transmisión de voz.
Mi vídeo	Abre un widget de transmisión de webcam.



Acción	Descripción
Chat	Abre un widget para comunicarse mediante texto con su asociado.
Llamada de conferencia	Abre un widget para iniciar o tomar parte en una llamada de conferencia.



# **Transferencia de archivos**

Seleccione entre las siguientes opciones de transferencia de archivos mediante el menú desplegable:

Acción	Descripción
Transferencia de archivos	Abre la ventana <b>Transferencia de archivos</b> , que permite la transmisión de archivos entre el ordenador local y el remoto ( <u>consulte el apartado 5, páqina 20</u> ).
Cuadro de archivo	Abre un widget que le permite compartir archivos con su asociado en una sesión de control remoto ( <u>consulte el apartado 9.6, página 43</u> ).



# **Extras**

Acción	Descripción
Invitar a más participantes	Abre el cuadro de diálogo <b>Invitar a más participantes</b> ( <u>consulte el apartado 10.6, página 51</u> ).
Impresión remota	Permite imprimir en una impresora local desde el ordenador remoto (consulte el apartado 10.7, página 52).
Obtener captura de pantalla	Guarda como una captura de pantalla el contenido que se muestra en la ventana de control remoto. Para ello, haga clic en <b>Obtener captura de pantalla</b> . En el cuadro de diálogo abierto tendrá la opción de guardar la captura de pantalla o copiarla en el portapapeles.
Grabar	Graba la sesión actual de control remoto como un vídeo ( <i>consulte el apartado 9.7, página 43</i> ).  Existen las siguiente opciones:  - Iniciar: Inicia la grabación.  - Pausa: Pone en pausa la grabación.  - Parada: Termina la grabación.



Acción	Descripción
VPN	Crea una red privada virtual entre los ordenadores conectados.  Esta opción solo está disponible si ambos ordenadores ya tienen instalado el controlador TeamViewer VPN. Para obtener más información sobre TeamViewer VPN, consulte el <u>apartado 6, página 23</u> .
	<ul> <li>Existen las siguiente opciones:</li> <li>Iniciar: Inicia la conexión VPN.</li> <li>Parada: Termina la conexión VPN.</li> <li>Estado: Abre una ventana de estado que muestra, por ejemplo, las direcciones IP de la VPN.</li> </ul>
Actualización remota	Empieza a buscar cualquier versión más reciente de TeamViewer en el ordenador remoto e instala las actualizaciones necesarias ( <u>consulte el apartado 10.2, página 49</u> ).
Información de sistema remoto	Abre el cuadro de diálogo <b>Información de sistema</b> del ordenador remoto ( <u>consulte el apartado 10.3, páqina 50</u> ).
Información de conexión	Abre el cuadro de diálogo <b>Información de conexión</b> ( <i>consulte el apartado 10.4, página 50</i> ).



# **Siguiente monitor**

Si hay varios monitores disponibles en el ordenador remoto, puede seleccionar el que desee en el menú desplegable y mostrar varios monitores en ventanas separadas, o bien mostrarlos todos juntos en una única ventana. También puede acceder a las mismas funciones desde **Ver | Monitor activo**.



# Ctrl + Alt + Supr

Envía la combinación de teclas CTRL + ALT + SUPR al ordenador remoto. El botón se muestra automáticamente solo si el ordenador remoto solicita la combinación de teclas (por ejemplo, si el ordenador está bloqueado o si aparece la ventana de inicio de sesión tras el inicio de Windows).

**Nota**: mediante el botón de la barra de herramientas se puede mostrar la ventana de control remoto en modo de pantalla completa. Con el botón puede minimizar la barra de herramientas.



# 4.2 Opciones del ordenador remoto en el Panel de TeamViewer



El Panel de TeamViewer de control remoto.

En el lado del asociado (ordenador remoto), aparecerá por cada conexión una pequeña **ventana de control** en la parte inferior derecha de la pantalla.

El propio Panel de TeamViewer tiene las siguientes propiedades:

- Puede situarse en cualquier parte de la pantalla. Como resultado, no se ocultan partes importantes de la pantalla.
- Es posible separar del panel widgets concretos. Arrastre los widgets desde el panel y ajuste su tamaño y posición individualmente. De forma alternativa, haga clic en el icono para desasociar el respectivo widget del panel de TeamViewer.
- El panel puede minimizarse al borde de la pantalla mediante el icono en el lado izquierdo del panel.

**Observación:** la misma ventana aparece en su pantalla cuando inicia una función multimedia (<u>consulte el apartado 9, página 40</u>).

### Opciones de la barra de menú

La barra de menú se encuentra en el borde superior de la ventana de control. Al hacer clic en los iconos, usted y su asociado pueden acceder a las siguientes funciones:

Función	Descripción
Cerrar todas las conexiones	Cierra todas las sesiones activas de control remoto.
■4 Vídeo	Abre el widget <b>Mi vídeo</b> ( <u>consulte el apartado 9.3, página 41</u> ).
Llamada de conferencia	Abre el widget <b>Llamada de conferencia</b> ( <u>consulte el apartado 9.5,</u> <u>página 42</u> ).
O Voz sobre IP	Abre el widget <b>Voz sobre IP</b> ( <u>consulte el apartado 9.2, página 40</u> ).



Función	Descripción	
Chat	Abre el widget <b>Chat</b> ( <u>consulte el apartado 9.4, página 42</u> ).	
Cuadro de archivo	Abre el widget <b>Cuadro de archivo</b> ( <u>consulte el apartado 9.6, página 43</u> ).	
>>> Funciones	Puede acceder al widget <b>Lista de sesiones</b> desde el menú contextual del icono ( <u>consulte el apartado 9.1, página 40</u> ).	




# 5 El modo de conexión Transferencia de archivos

En los siguientes apartados aprenderá a enviar y recibir archivos y carpetas.

# 5.1 Opciones del modo de conexión Transferencia de archivos

## 5.1.1 Descripción de la ventana Transferencia de archivos



La ventana **Transferencia de archivos** permite enviar y recibir archivos a y desde el ordenador remoto.

La ventana **Transferencia de archivos** le permite transmitir archivos a y desde el ordenador de su asociado. Hay dos modos de abrir la ventana transferencia de archivos:

- En la pestaña Control remoto, seleccione la opción Transferencia de archivos antes de comenzar la conexión.
- Durante una sesión de control remoto, haga clic en Transferencia de archivos en la barra de herramientas de la ventana Control remoto.

# **5.1.2** Opciones de la ventana Transferencia de archivos

En la ventana **Transferencia de archivos** verá su sistema de archivos a la izquierda y el sistema de archivos de su asociado a la derecha. Utilice los botones para controlar las siguientes acciones:

#### Icono Descripción



**Actualizar** la lista de archivos (acceso directo: F5): actualiza la carpeta actual.



#### Icono Descripción



Eliminar objetos seleccionados (acceso directo: SUPR):

Elimina los archivos y carpetas seleccionados. Esta acción no se puede deshacer.

**Atención**: Los archivos eliminados no pueden restaurarse desde la Papelera de reciclaje; se eliminan de forma permanente.



Crear una nueva carpeta:

Crea una nueva carpeta en el directorio seleccionado.



Buscar carpeta principal (acceso directo: RETROCESO):

Abre la carpeta principal de la carpeta actual.



Buscar unidades (acceso directo: CTRL + RETROCESO):

Muestra las unidades asignadas en Windows. Aquí también es posible abrir carpetas especiales de Windows, como **Mis documentos** y **Escritorio**.



**Enviar** (acceso directo: F11):

Envía los archivos y carpetas seleccionados al ordenador remoto.



Recibir (acceso directo: F11):

Carga los archivos y carpetas seleccionados en el ordenador local.

#### Renombrar:


Para cambiar el nombre de un archivo o carpeta, haga clic en un objeto ya seleccionado. → Ahora podrá editar el nombre.

**Consejo**: Sesde la ventana Transferencia de archivos también puede transferir archivos y carpetas desde un ordenador hasta otro mediante arrastrar y colocar. Para ello, arrastre el archivo o carpeta desde un sistema de archivos al área del sistema de archivos del otro ordenador.

# 5.1.3 Descripción de la ventana Registro de sucesos

En el lado del asociado, todas las operaciones se registran en el cuadro de diálogo **Registro de** sucesos de transferencia de archivos.





El cuadro de diálogo **Registro de sucesos de transferencia de archivos**.

El cuadro de diálogo muestra el estado de la transferencia de archivos, qué archivos se están transfiriendo, dónde se guardarán y cuál es el directorio actual.

Haga clic en el botón **Detener transferencia de archivos** para interrumpir todas las transferencias actuales.

Haga clic en el botón **Minimizar** para minimizar el cuadro de diálogo la barra de tareas.

# 5.2 Transferir archivos mediante arrastrar y colocar

Otra opción para transferir archivos entre su ordenador y el ordenador de su asociado es arrastrar y colocar. Se pueden arrastrar archivos y carpetas completas desde una ventana de sesión hasta un ordenador local (o viceversa), y también a y desde cualquier sitio, incluso directamente desde un correo electrónico de Outlook.

Esta forma de transferencia de archivos no funciona como un modo separado. Es una función del modo de conexión **Control remoto**.

Para transferir archivos al ordenador remoto mediante arrastrar y colocar, siga estos pasos:

- 1. Conéctese al ordenador remoto como se describe en el apartado 3, página 11.
- 2. Seleccione el archivo que desea transferir.
- 3. Arrastre el archivo desde su pantalla local hasta la ventana Control remoto.
  - → Se abrirá un cuadro de diálogo y el archivo se transferirá al ordenador remoto.
  - → Una vez se complete la transferencia de archivos, se cerrará el cuadro de diálogo.
- 4. El archivo ya se ha transferido.

Para transferir archivos desde el ordenador remoto hasta el ordenador local, siga los mismos pasos descritos arriba.



# 6 El modo de conexión VPN

El modo de conexión **VPN** le permite crear una red privada virtual (VPN) entre dos ordenadores con TeamViewer. Dos ordenadores conectados a través de VPN se encuentran dentro de una red común. Esto le permite acceder a los recursos del ordenador de su asociado y viceversa.

# 6.1 Ejemplos de uso de TeamViewer VPN

- Puede imprimir documentos en una impresora conectada al ordenador remoto.
- Puede ejecutar localmente aplicaciones capaces de acceder a bases de datos remotas estableciendo una conexión VPN con el servidor de base de datos remoto (por ejemplo, el ordenador de la oficina en casa).
- Puede dar a participantes externos acceso a los dispositivos (por ejemplo, discos duros o memorias USB) conectados al ordenador remoto.

# 6.2 Requisitos para utilizar TeamViewer VPN

TeamViewer debe estar instalado con la opción **Utilizar TeamViewer VPN** en ambos lados (*consulte el apartado 12.1, página 62*). Eso significa que el controlador TeamViewer VPN debe estar instalado en ambos ordenadores. El controlador VPN también puede instalarse más adelante (*consulte el apartado 13.9, página 78*). No es necesario desinstalar o reinstalar TeamViewer.

**Observación:** No es necesaria una conexión VPN para controlar remotamente el ordenador de su asociado, ni para transferir archivos con TeamViewer.

**Observación:** Si conecta su ordenador local al ordenador remoto mediante TeamViewer VPN, solo estos dos ordenadores estarán enlazados en una red privada virtual. No se podrá acceder a ningún otro ordenador en las LAN de estos dos ordenadores.

**Observación:** ¡Si el controlador TeamViewer VPN no está instalado, la opción VPN no aparecerá en la ventana principal de TeamViewer!



# 6.3 Opciones del cuadro de diálogo VPN



El cuadro de diálogo VPN-TeamViewer.

Una vez conectado al ordenador remoto mediante VPN, tal y como se describe en el <u>apartado 3, página 11</u>, se abrirá el cuadro de diálogo **VPN-TeamViewer**.

# En la ventana VPN-TeamViewer aparecen las siguientes opciones:

- En el caso de varias conexiones VPN simultáneas, puede seleccionar la conexión deseada en la lista desplegable Conexión VPN activa. Los detalles y acciones disponibles de esta conexión se mostrarán en el cuadro de diálogo.
- Haga clic en el botón Cerrar conexión para interrumpir la conexión seleccionada.
- El área Estado muestra las direcciones IP VPN asignadas a ambos ordenadores. Una vez asignada, la dirección IP VPN permanecerá invariable. También se mostrará el volumen de datos transmitidos.
- El botón Compartir archivos a través de Explorador abre el Explorador de Windows, lo que le da acceso al sistema de archivos remoto. Si el ordenador remoto comparte carpetas mediante la red local, podrá acceder a ellas y eliminar, copiar y migrar sus archivos. Tenga en cuenta que es posible que deba autenticarse en el ordenador remoto.
- El botón Ping de prueba envía una señal ping al ordenador remoto. De este modo podrá comprobar si se ha establecido correctamente una conexión.



# 7 Otras opciones de conexión

# 7.1 Establecer una conexión LAN a través de la dirección IP

#### 7.1.1 Conectarse a través de la red activando las conexiones de LAN

También pueden establecerse conexiones de red local directamente con una dirección IP (o mediante el nombre del ordenador). Para ello debe configurar TeamViewer para que acepte conexiones de LAN entrantes.

### Para aceptar conexiones de LAN entrantes, siga estos pasos:

- 1. En el menú principal, haga clic en Extras | Opciones.
- 2. Seleccione la categoría General.
- 3. En el área Conexión en red local (mediante dirección IP), en Conexiones de LAN entrantes, seleccione la opción aceptar.

**Observación:** También puede seleccionar la opción **aceptar exclusivamente**. Al hacerlo, solo los ordenadores de la red local podrán conectarse a su ordenador. En vez de su ID de TeamViewer, en la ventana principal se mostrará su dirección IP.


### 7.1.2 Cómo conectarse a un asociado mediante su dirección IP

Para conectarse a un asociado mediante su dirección IP, siga las instrucciones en el <u>apartado 3, página 11</u>, pero en vez de la **ID de asociado**, introduzca la **dirección IP** del ordenador remoto. Si la red emplea resolución DNS, puede conectarse del mismo modo mediante el nombre del ordenador.

**Observación:** Ningún servidor de TeamViewer participa en las conexiones de LAN. Por tanto, se empleará encriptación simétrica regular sin intercambio de clave pública/privada.



# 7.2 Autenticación en el ordenador remoto mediante una cuenta de usuario de Windows



El cuadro de diálogo Autenticación avanzada.

En vez de usar la autenticación de TeamViewer mediante ID y contraseña, puede iniciar sesión en el ordenador remoto mediante el nombre de usuario y la contraseña de Windows.

La autenticación de Windows puede utilizarse en todos los modos de conexión.

# Para conectarse a una sesión de control remoto mediante la autenticación de Windows, siga estos pasos:

- 1. Inicie TeamViewer.
- Solicite a su asociado que inicie la versión completa de TeamViewer o TeamViewer QuickSupport (<u>consulte el apartado 11.2, página 54</u>).
- 3. Solicite a su asociado que le facilite su ID de TeamViewer.
- 4. En la pestaña Control remoto, en el área Controlar un ordenador remoto, seleccione la opción Control remoto.
- 5. Introduzca la ID de su asociado en el campo **ID de asociado**.
- 6. Haga clic en el botón Conectar con asociado.
  - → Se abrirá el cuadro de diálogo Autenticación de TeamViewer.
- 7. Haga clic en Avanzado.
  - → El cuadro de diálogo mostrará los ajustes avanzados.
- 8. Seleccione Windows en la lista desplegable Autenticación.
- 9. Introduzca el **Nombre de usuario de Windows** y la **Contraseña de Windows** de una cuenta de usuario de Windows en los campos correspondientes del ordenador remoto.
- 10. Haga clic en Iniciar sesión.
- 11. Ya está conectado al ordenador de su asociado.

**Observación:** También puede usar la información de inicio de sesión de Windows para conectarse a TeamViewer QuickSupport.

**Observación:** Tanto en TeamViewer Host como en la versión completa de TeamViewer es necesario activar primero esta función en las opciones del ordenador remoto, en la categoría **Seguridad** (*consulte el apartado 13.2, página 69*).

Importante: Asegúrese siempre de emplear una contraseña segura para iniciar sesión en Windows. Para comprobar la seguridad de su contraseña de TeamViewer, consulte el apartado 13.2, página 69.



# 8 Ordenadores & contactos: gestión de contactos



Ordenadores & contactos muestrade un vistazo qué ordenadores ycontactos están en

Ordenadores & contactos le permite gestionar la información de ordenadores y contactos desde una ubicación central. Le ofrece un rápido resumen de los ordenadores y contactos que hay disponibles y a los que puede conectarse mediante TeamViewer. Ordenadores & contactos ofrece otras funciones útiles, similares a las de un servicio de mensajería instantánea.

La lista ordenadores & contactos está vinculada a su cuenta de TeamViewer. Esto significa que su información de contacto no se encuentra en un ordenador concreto, sino que se almacena en una ubicación central. De este modo, puede acceder a sus contactos desde cualquier ordenador que ejecute TeamViewer.

# Ordenadores & contactos ofrece las siguientes ventajas:

- Ver sus ordenadores y contactos en línea.
- Establecer rápidamente una conexión sin necesidad de introducir la información de conexión
- Acceder y gestionar sus ordenadores y contactos desde cualquier lugar del mundo.
- Enviar mensajes a sus contactos mediante las funciones Chat de grupo, Mensajes sin conexión y Lista negra.
- Establecer su propio estado de disponibilidad.
- Gestionar ordenadores y contactos en grupos y asignarles notas propias.
- Predefinir ajustes de conexión para ordenadores, contactos y grupos individuales.

**Observación:** Ordenadores & contactos es un componente de la cuenta de TeamViewer. Para poder utilizar esta función, debe registrarse una vez para obtener una cuenta de TeamViewer.



**Observación:** Ordenadores & contactos puede sincronizarse con la base de datos TeamViewer Manager. Para obtener más información, consulte el *manual de TeamViewer Manager* (<a href="http://www.teamviewer.com/es/download/manager.aspx">http://www.teamviewer.com/es/download/manager.aspx</a>).

# 8.1 La cuenta de TeamViewer

**Observación:** No necesita una cuenta de TeamViewer para utilizar TeamViewer.

**Observación:** No hay ningún cargo adicional por usar una cuenta de TeamViewer. Puede crear y utilizar gratuitamente una cuenta de TeamViewer.

Con una cuenta de TeamViewer puede guardar información relativa a sus ordenadores y contactos en una ubicación central y gestionar sus ordenadores & contactos desde cualquier parte.


#### 8.1.1 Crear una cuenta de TeamViewer

#### Para crear una cuenta de TeamViewer, siga estos pasos:

- 1. En la ventana principal de TeamViewer, haga clic en el botón **ordenadores & contactos** bela barra de estado.
  - → Se abrirá la ventana **ordenadores & contactos**.
- 2. En ordenadores & contactos, haga clic en el botón Registrarse.
  - → Se abrirá un asistente que le guiará a través del proceso de creación de una cuenta de TeamViewer siguiendo dos sencillos pasos.
- 3. En el cuadro de diálogo Crear cuenta de TeamViewer Paso 1 de 2, introduzca su Nombre de usuario, Correo electrónico y Contraseña.
- 4. Si desea suscribirse a nuestro boletín, consulte el cuadro **Suscribirse a nuestro boletín gratuito**.
- 5. Haga clic en el botón **Siguiente**.
  - → Recibirá en la dirección facilitada un correo electrónico con un enlace de validación.
- 6. En Crear cuenta de TeamViewer Paso 2 de 2 podrá configurar el acceso permanente a este ordenador. Para ello, introduzca cualquier Nombre del ordenador (para su identificación) y Contraseña (una contraseña aleatoria que puede utilizar para las conexiones con este ordenador).
- 7. Si desea configurar TeamViewer en este ordenador como servicio de sistema, consulte el cuadro **Deseo controlar este ordenador de forma remota**.
- 8. Haga clic en el botón Siguiente.
- 9. Haga clic en el botón Finalizar.
- 10. Para terminar de crear su cuenta de TeamViewer, haga clic en el **enlace de validación** del correo electrónico recibido.
- 11. Ya ha configurado correctamente su cuenta de TeamViewer.

Si posteriormente desea realizar cambios, como su correo electrónico o su contraseña, utilice las opciones de gestión de cuenta. También le permite asociar su licencia Premium o Corporate a su cuenta (consulte el apartado 13.5, página 73).





Crear una cuenta de TeamViewer mediante el sitio web.

**Consejo**: También puede crear una cuenta de TeamViewer desde nuestro sitio web. En el navegador, introduzca la siguiente dirección: <a href="http://login.teamviewer.com">http://login.teamviewer.com</a>. Haga clic en el enlace **Registrarse** para crear una nueva cuenta.

# 8.1.2 Gestión de la cuenta de TeamViewer

Puede gestionar la configuración de su cuenta de TeamViewer tanto mediante un navegador como directamente desde las opciones de TeamViewer (<u>consulte el apartado 13.5, página 73</u>).

Para gestionar la configuración de su cuenta desde un navegador web, siga estos pasos:

- 1. En el navegador, introduzca la siguiente dirección: <a href="https://login.teamviewer.com/">https://login.teamviewer.com/</a>.
- 2. Introduzca la información de inicio de sesión de su cuenta de TeamViewer en los campos **Nombre de usuario y Contraseña**.
- 3. Haga clic en Iniciar sesión.
  - → Se abrirán la interfaz de usuario de Web Connector y ordenadores & contactos.
- 4. Haga clic en el enlace **Editar perfil**, en la esquina superior derecha.
  - → Se abrirá una ventana con la configuración de su cuenta.
- 5. Ahora podrá aplicar cambios a su información personal.

# 8.1.3 Inicio y cierre de sesión de su cuenta de TeamViewer en ordenadores & contactos

Con su cuenta de TeamViewer, puede iniciar sesión en cualquier lista ordenadores & contactos desde cualquier versión completa de TeamViewer.

Para iniciar sesión en ordenadores & contactos desde una cuenta de TeamViewer, siga estos pasos:

- En la ventana principal de TeamViewer, haga clic en el botón ordenadores & contactos de la barra de estado.
  - → Se abrirá la ventana ordenadores & contactos.
- 2. Introduzca su información de cuenta en los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**.



- 3. Haga clic en Iniciar sesión.
- 4. Ha iniciado sesión y aparecen sus ordenadores & contactos.



Puede iniciar sesión en su cuenta desde cualquier TeamViewer.

### Para cerrar la sesión de su cuenta de TeamViewer en ordenadores & contactos, siga estos pasos:

- 1. En la parte superior de ordenadores & contactos, haga clic en su **nombre de pantalla**.
  - → Se abrirá un menú desplegable.
- 2. Seleccione Cerrar sesión.
- 3. Se cerrará la sesión de su cuenta de TeamViewer.

Para facilitar el reinicio de sesión, tiene la opción de recordar automáticamente su nombre de usuario y contraseña, o de iniciar sesión automáticamente. Para ello, seleccione las opciones correspondientes.

**Observación:** En ordenadores externos (públicos) no deben activarse nunca las funciones **Recordarme** ni **Recordar mi contraseña**. Además, recuerde cerrar la sesión al dejar este ordenador.

**Observación**: Si posee una licencia Premium o Corporate asignada también a su cuenta, dicha licencia será válida también para instalaciones de TeamViewer desprovistas de licencia mientras la sesión esté activa.

# 8.2 Opciones de ordenadores & contactos

Abajo se describen las acciones disponibles en ordenadores & contactos.

Acción	Descripción
Agregar grupo	Crea un nuevo grupo. Puede utilizar los grupos para agrupar sus ordenadores y contactos según cualquier criterio (clientes, colegas, amigos, etc.). Para obtener más información, consulte el <i>apartado 8.2.2, páqina 31</i> .
Agregar contacto	Crea un nuevo contacto. Para obtener más información, consulte el apartado 8.2.3, páqina 32.



Acción	Descripción	
Agregar ordenador	Crea un nuevo ordenador. Para obtener más información, consulte el <u>apartado 8.2.3, página 32</u> .	
<b>D</b> Búsqueda	Comienza una búsqueda en su lista ordenadores & contactos (mediante nombre de grupo, nombre de cuenta o ID) en cuanto introduce algo en el campo de búsqueda.	
Barra de menú de cuenta	En la parte superior de ordenadores & contactos, haga clic en su nombre de pantalla. Aparecerá una lista desplegable que le permitirá seleccionar su estado disponibilidad. Su estado actual se muestra también gráficamente en la bandeja TeamViewer  Puede elegir entre	
	<ul> <li>En línea </li> <li>Ocupado </li> <li>Ausente </li> <li>Mostrar como desconectado </li> </ul>	
	<b>Observación:</b> Si está inactivo durante más de cinco minutos, su estado de disponibilidad cambiará automáticamente a <b>Ausente</b> .	
	Además, puede abrir la gestión de cuenta en TeamViewer mediante el elemento de	

menú **Editar perfil...** (<u>consulte el apartado 13.5, página 73</u>). También puede desplegar o replegar todos los grupos con las opciones **Desplegar grupos** o **Replegar grupos**, así como salir de su cuenta mediante **Cerrar sesión**.

# 8.2.1 Estado de conexión de ordenadores/contactos

Estado	Descripción
£ 5. En línea	Indica que el contacto u ordenador es accesible a través de TeamViewer.
<b>♣</b> □	Indica que el contacto o el ordenador está en línea, pero ocupado.
<b>♣</b> □	Indica que el contacto o el ordenador está en línea, pero ausente.
2 Gonectado	Indica que el contacto o el ordenador no es accesible actualmente a través de TeamViewer.

# 8.2.2 Agregar grupos

Para crear un nuevo grupo, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón Agregar grupo.



- → Se abrirá el cuadro de diálogo **Agregar grupo**.
- 2. Introduzca en el campo Nombre del grupo el nombre del nuevo grupo.
- 3. Haga clic en el botón Aceptar.
- 4. Se creará un nuevo grupo que aparecerá en ordenadores & contactos.

**Observación:** Por omisión, los ordenadores y contactos que no están en línea se muestran en un grupo separado, "Desconectado". Para saber cómo desactivar esta opción, consulte el apartado 13.9, página 78.

# 8.2.3 Compartir grupo

Existe la posibilidad de compartir los grupos de su lista de ordenadores y contactos con contactos individuales de su lista. Es una forma sencilla y rápida de poner grupos enteros a disposición de otros contactos.

En los grupos compartidos puede asignar diferentes permisos a los usuarios. Por este motivo determinados usuarios pueden modificar los grupos (editar propiedades, agregar contactos, etc.) o bien los grupos solamente se muestran en su lista de ordenadores y contactos y no pueden editarse. Las conexiones con los ordenadores o contactos de los grupos compartidos siempre se pueden establecer independientemente de los permisos.

Si elimina un contacto de la lista **Compartir grupo**, el grupo compartido se elimina de la lista de ordenadores y contactos del otro usuario.

### Para compartir un grupo, siga estos pasos:

- 1. Seleccione un grupo de su lista de ordenadores y contactos.
- 2. En el menú contextual del grupo (clic con el botón derecho) seleccione la opción Compartir.
  - → Se abrirá el cuadro de diálogo Compartir grupo.
- 3. Haga clic en el botón Agregar....
  - → Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar usuario.
- 4. Seleccione en la lista el contacto con quien desea compartir el grupo.
- 5. Haga clic en el botón Aceptar.
- 6. Edite los permisos en caso necesario.
- 7. Haga clic en el botón **Aceptar**.
  - → El contacto recibirá un mensaje que debe aceptar.
- 8. Ha compartido el grupo correctamente. El contacto puede visualizar el grupo compartido en su lista de ordenadores y contactos y puede conectarse con los ordenadores y contactos de este grupo.

El icono **a** se muestra junto al nombre de cualquier grupo que haya compartido con cualquiera de sus contactos.

El icono 🗅 se muestra junto al nombre del grupo que haya sido compartido por otra persona.

Nota: puede compartir uno o varios grupos con tantos contactos como desee.



### Cuadro de diálogo Compartir grupo

El cuadro de diálogo **Compartir grupo** muestra los contactos con los que ha compartido el grupo correspondiente. Además, dispone de las siguientes opciones:

### Descripción

Agregar... Haga clic en este botón para compartir el grupo seleccionado con un contacto.


Quitar


Seleccione un contacto de la lista y haga clic en este botón para dejar de compartir un grupo con este contacto.

**Permisos** Seleccione en la lista desplegable qué permisos desea otorgar al contacto para el grupo compartido.

- Lectura: el contacto puede visualizar el grupo compartido en su lista de ordenadores y contactos y puede conectarse con los ordenadores y contactos de este grupo. El contacto no puede realizar cambios en el grupo (eliminar o cambiar el nombre de los contactos, agregar contactos, etc.).
- Lectura/escritura: el contacto puede visualizar el grupo compartido en su lista de ordenadores y contactos y puede conectarse con los ordenadores y contactos de este grupo. El contacto puede realizar cambios en el grupo (eliminar o cambiar el nombre de los contactos, agregar contactos, etc.).

# 8.2.4 Agregar ordenadores/contactos





Es posible agregar tanto cuentas como ID de TeamViewer a ordenadores & contactos.

Puede agregar ordenadores o contactos mediante ID de TeamViewer (en el caso de ordenadores) o una cuenta de TeamViewer (en el caso de contactos).

Contactos puede incluir varios ordenadores. Este es el caso cuando un contacto inicia sesión en varios módulos de TeamViewer. Otra ventaja de crear un contacto es que puede conectarse con él independientemente del ordenador que esté utilizando.

Una **ID de TeamViewer**, por su parte, está asociada a un único ordenador. Podrá conectar con el ordenador, pero no sabrá quién lo está utilizando.

Conectar con una ID de TeamViewer podría ser conveniente si:

- La otra parte no ha iniciado sesión en una cuenta de TeamViewer.
- El ordenador no es presencial (es un servidor, por ejemplo).
- Se está conectando a su propio ordenador.

### Para crear un nuevo ordenador/contacto, siga estos pasos:

- 1. Seleccione el grupo al que desea agregar un nuevo ordenador/contacto.
- 2. Haga clic en los botones 🐱 Agregar ordenador o 🚣 Agregar contacto.



- → Aparecerá el cuadro de diálogo **Agregar ordenador/contacto**.
- 3. Configure los ajustes.
- 4. Haga clic en el botón Aceptar.
- 5. Se creará un nuevo ordenador/contacto que aparecerá en su lista.

# El cuadro de diálogo Agregar ordenador/contacto

El cuadro de diálogo **Agregar ordenador/contacto** le permite configurar determinados ajustes al agregar un ordenador/contacto o un nuevo grupo a ordenadores & contactos. También le permite guardar información de conexión de varios ordenadores, contactos y grupos.

Se pueden configurar los siguientes ajustes:

Ajuste	Descripción
ID o cuenta de TeamViewer	Introduzca en este campo la ID de TeamViewer o el nombre de cuenta del contacto que desea agregar a ordenadores & contactos.
<b>Contraseña</b> (solo para ID de TeamViewer)	Si está agregando una ID de TeamViewer a ordenadores & contactos, puede introducir en este campo la contraseña personal del ordenador remoto.
Alias	Introduzca en este campo un nombre de pantalla para el ordenador/contacto agregado.
Grupo	Seleccione en la lista desplegable el grupo al que desea agregar al ordenador/contacto.
Notas	Introduzca cualquier información adicional acerca del ordenador/contacto.
Avanzado	Haga clic en este botón para crear parámetros para conectarse al ordenador/contacto.

### **Propiedades avanzadas**

En al área Propiedades avanzadas del cuadro de diálogo **Agregar grupo u ordenador/contacto** puede establecer parámetros para ordenadores/contactos concretos o para grupos enteros. Si crea una conexión con uno de sus asociados en ordenadores & contactos, los parámetros guardados de este asociado se aplicarán a la sesión.

Los parámetros guardados de los grupos se aplican automáticamente a todos los ordenadores/contactos del grupo.

Todos los parámetros guardados están asociados a su cuenta de TeamViewer. Estarán disponibles en cualquier TeamViewer en el que inicie sesión con su cuenta de TeamViewer.

Para guardar los parámetros de conexión de ordenadores, contactos o grupos concretos, siga estos pasos:

- 1. Inicie sesión en ordenadores & contactos mediante su cuenta de TeamViewer (<u>consulte el apartado 8.1.3, página 29</u>).
- 2. Haga clic con el botón derecho en el ordenador, contacto o grupo deseado.



- 3. Seleccione **Propiedades** en el menú contextual.
  - → Se abrirá el cuadro de diálogo **Propiedades**.
- 4. En el cuadro de diálogo, haga clic en **Avanzado**.
- 5. Introduzca los parámetros deseados.
- 6. Haga clic en el botón **Aceptar**.
- 7. Ya ha creado parámetros para establecer una conexión con el ordenador, contacto o grupo seleccionado.

Es posible definir los siguiente parámetros:

Parámetro	Descripción	Posibles valores
Permitir a un contacto preguntarme si deseo conectarme (solo para cuenta de TeamViewer)	Si esta opción está activada (lo está de forma predeterminada), este contacto puede enviarle una solicitud para establecer una conexión sin introducir una contraseña. Si confirma la solicitud, el contacto conectará directamente con usted.	<ul><li>activado</li><li>desactivado</li></ul>
Resolución de pantalla remota	Seleccione en el menú desplegable la resolución que desea en el ordenador remoto al establecer la conexión.	<ul><li>Heredado</li><li>No cambiar</li><li>Ajuste perfecto</li></ul>
Vista	Seleccione en el menú desplegable el aspecto que desea para la pantalla del ordenador remoto al establecer la conexión.	<ul><li>Heredado</li><li>Ajuste perfecto (escalado)</li><li>100% (original)</li></ul>
Pantalla completa	Seleccione en el menú desplegable si desea que la pantalla del ordenador remoto aparezca en pantalla completa al establecer la conexión.	<ul><li>Heredado</li><li>Modo de ventana</li><li>Pantalla completa</li></ul>
Calidad	Seleccione en el menú desplegable la calidad de visualización deseada al establecer la conexión.	<ul><li>Heredado</li><li>Automático</li><li>Optimizar velocidad</li><li>Optimizar calidad</li><li>Cliente</li></ul>
Monitor de inicio	Seleccione en el menú desplegable el monitor a transmitir al establecer la conexión.	<ul><li>Heredado</li><li>Monitor principal</li><li>Todos los monitores</li><li>Monitor X</li></ul>
Modo de autenticación	Seleccione en el menú desplegable cómo desea iniciar sesión en el ordenador remoto al establecer la conexión.	<ul><li>Heredado</li><li>Autenticación de TeamViewer</li><li>Autenticación de Windows</li></ul>



Parámetro	Descripción	Posibles valores
Entrada remota	Seleccione en el menú desplegable si desea permitir que el asociado remoto controle el ordenador y vea su pantalla al establecer la conexión.	<ul> <li>Heredado</li> <li>Habilitar entrada remota</li> <li>Deshabilitar entrada remota y mostrar pantalla negra</li> </ul>

# 8.2.5 Crear una conexión rápida desde ordenadores & contactos - Solicitud de confirmación

Este ajuste solo se aplica si uno de sus ordenadores/contactos desea establecer una conexión de control remoto con usted.


Si marca la opción **Permitir a un contacto preguntarme si deseo conectarme** en las propiedades de un contacto, este podrá conectarse sin necesidad de introducir su contraseña. TeamViewer le enviará directamente una solicitud de conexión directa. Usted podrá aceptar o rechazar esta solicitud.

# Para otorgar acceso rápido (mediante el envío de una solicitud de conexión) a un contacto, siga estos pasos:

- 1. Seleccione el contacto en ordenadores & contactos.
- 2. Seleccione Propiedades en el menú contextual (haga clic con el botón derecho).
  - → Se abrirá el cuadro de diálogo **Propiedades**.
- 3. Haga clic en el botón Avanzado.
- 4. Marque la opción **Permitir a un contacto preguntarme si deseo conectarme** en las opciones avanzadas del cuadro de diálogo.
- 5. Haga clic en el botón Aceptar.
- 6. Su contacto ya puede enviarle una solicitud de conexión.

#### Para establecer una conexión mediante petición de confirmación, siga estos pasos:

- 1. Seleccione el contacto en ordenadores & contactos.
- 2. En el menú contextual (haga clic con el botón derecho), seleccione **Control remoto (pedir confirmación)** o **Presentación (pedir confirmación)**.
  - → En el ordenador de su contacto aparecerá un cuadro de diálogo con la petición. Su asociado puede confirmar el acceso haciendo clic en **Permitir**.
- 3. Se establecerá la conexión.



**Observación:** También puede utilizar este tipo de conexión para establecer una conexión con ordenadores. En este caso no es necesario activar esta función.



#### 8.2.6 El menú contextual ordenador o contacto

Puede acceder al menú contextual del ordenador o contacto haciendo clic con el botón derecho en un ordenador/contacto.

Tenga en cuenta que, dependiendo del tipo de ordenador o contacto, no todas las funciones estarán disponibles.

#### El menú contextual ofrece las siguientes opciones:

- Enviar mensaje: Abre el cuadro de diálogo Chat (consulte el apartado 8.2.7, página 37).
- Control remoto (pedir confirmación), Presentación (pedir confirmación): Inicia una conexión con su contacto sin petición de contraseña. Disponible si su contacto le ha permitido enviar una solicitud de conexión (<u>consulte el apartado 8.2.3, página 32</u>).
- Control remoto (mediante contraseña), Transferencia de archivos, VPN: Establece la conexión correspondiente con el ordenador/contacto.
- Eliminar: Elimina permanentemente el ordenador/contacto.
- Renombrar: Le permite asignar un nuevo nombre de pantalla al ordenador/contacto.
- Propiedades: Abre el cuadro de diálogo Propiedades. Este cuadro de diálogo ofrece las mismas funciones que el cuadro de diálogo Agregar ordenador/contacto (<u>consulte el</u> <u>apartado 8.2.3, página 32</u>).

#### 8.2.7 Chat mediante ordenadores & contactos

Es posible enviar un mensaje a cualquier ordenador/contacto. Si el ordenador/contacto no está en línea, recibirá el mensaje en cuanto inicie TeamViewer o inicie sesión con su cuenta de TeamViewer. Si su ordenador/contacto está en línea, recibirá de inmediato el mensaje en una nueva ventana de chat y podrán intercambiar mensajes en tiempo real. También puede invitar e otros ordenadores/contactos a un chat de grupo.

#### Para enviar un mensaje a un ordenador/contacto, siga estos pasos:

- 1. Abra el **menú contextual** del ordenador o contacto deseado (haga clic con el botón derecho en el ordenador/contacto).
- 2. Seleccione la opción Enviar mensaje.
  - → Se abrirá el cuadro de diálogo Chat.
- 3. Escriba su mensaje en el campo de entrada de la parte inferior.
- 4. Haga clic en el botón **Enviar** o confirme pulsando la tecla RETORNO del teclado.
  - ightarrow Su mensaje aparecerá en la sección superior y será enviado a su ordenador/contacto.
- 5. Si su ordenador/contacto está en línea, podrá responder directamente a su mensaje. También podrá enviar mensajes adicionales.

**Observación:** Para poder enviar mensajes a un ordenador, en algún momento anterior debe haber establecido con el mismo una conexión segura.

#### Para invitar a otros contactos a un chat en grupo, siga estos pasos:

- 1. Inicie un chat con un contacto de la forma descrita anteriormente.
- 2. En el menú Chat, haga clic en Invitar (disponible solo una vez enviado un mensaje de chat).



- 3. Seleccione el contacto deseado. Si lo desea, puede cambiar el texto predeterminado de la invitación.
- 4. Haga clic en el botón **Aceptar** para enviar la invitación.
- 5. Su contacto ya ha sido invitado al chat.
  - → El contacto seleccionado recibe la invitación. Si la invitación es aceptada, aparecerá como participante en el cuadro de diálogo de chat actual y podrá unirse a la conversación.




Si está conectado con más de un asociado de chat, éstos aparecen en la parte izquierda de la ventana.

**Observación:** Si su ordenador/contacto está desconectado, cuando inicie sesión recibirá todos los mensajes que se le hayan enviado, aunque el cuadro de diálogo se haya cerrado entretanto (esto no se aplica a los chats con varios participantes).

**Observación:** A un chat existente con varios participantes solo puede invitar a contactos que estén en línea.

**Nota**: un chat con varios participantes solamente es posible con los contactos. Solamente puede invitar a otros participantes desde un chat existente con uno de sus contactos.

#### Operaciones disponibles en la ventana de chat



Ventana de chat desde la que pueden iniciarse conexiones de TeamViewer.

Desde el interior de la ventana de chat puede ejecutar las siguientes opciones haciendo clic en el elemento del menú:

Menú	Descripción
Bloquear/Desbloquear	Haga clic en la opción para bloquear a su asociado. Vuelva a hacer clic en la opción para deshacer el bloqueo.



Menú	Descripción
Invitar	Haga clic en la opción para invitar al chat a contactos adicionales.
Conectando	Haga clic en la opción para ejecutar las siguientes funciones:
	<ul> <li>Control remoto (pedir confirmación)</li> </ul>
	<ul> <li>Presentación (pedir confirmación)</li> </ul>
	<ul> <li>Control remoto (mediante contraseña)</li> </ul>
	<ul> <li>Transferencia de archivos</li> </ul>
	- VPN
Agregar ordenador o contacto	Haga clic en el botón para agregar al asociado del chat iniciado a su lista ordenadores & contactos (si no lo está ya).
Propiedades	Haga clic en la opción para abrir las propiedades del asociado.

#### 8.2.8 Chat previo a través de TeamViewer QuickSupport



El módulo personalizado QuickSupport con ventana de

En nuestro sitio web puede crear el módulo personalizado TeamViewer QuickSupport para sus clientes, y añadirle la información de su cuenta de TeamViewer. Si selecciona **Permitir a los usuarios iniciar chat** al crear el módulo, su cliente puede empezar a enviarle mensajes mediante el cuadro de diálogo de chat después de abrir este módulo QuickSupport, antes incluso de establecer la conexión con TeamViewer.

**Ejemplo**: Usted proporcionará este módulo a su cliente para ofrecerle soporte en un momento convenido. Por desgracia, el cliente tiene una reunión en el último momento. Él podrá enviarle un mensaje de chat para avisarle de que estará disponible 15 minutos más tarde, y usted podrá responder al mensaje.

Para saber cómo activar esta función, consulte el <u>apartado 11.10.1,</u> página 57.

**Observación:** Si no ha iniciado sesión en ordenadores & contactos (desconectado), o si establece su estado como **Mostrar como desconectado**, no aparecerá una ventana de chat en el módulo QuickSupport de su cliente.



# 9 Funciones multimedia

A continuación encontrará un resumen general de las funciones multimedia disponibles durante una sesión de control remoto, como **Voz sobre IP**, **Mi vídeo**, **Chat**, **Llamada de conferencia** y **Cuadro de archivo**.

## 9.1 Opciones dentro de la Lista de sesiones

El widget **Lista de sesiones** muestra la ID de TeamViewer y el nombre de los participantes en la conexión, además de ofrecer las siguiente funciones:

Función	Descripción
Cambiar de sentido con asociado	Cambia la dirección de la sesión de control remoto, lo que permite a su asociado controlar su ordenador (solo disponible si el iniciador de la conexión ya ha cambiado una vez de dirección).
Habilitar entrada remota	Activa o desactiva la entrada de datos del teclado y el ratón en el ordenador remoto.
Opciones adicionales	Aquí puede ver <b>información de conexión</b> detallada ( <u>consulte el apartado 10.4, página 50</u> ) o <b>cerrar la conexión</b> . También puede abrir el widget Chat seleccionando <b>Enviar un mensaje de chat</b> .

### 9.2 Hablar con su asociado mediante Voz sobre IP

#### 9.2.1 Como iniciar la transmisión de audio con su asociado

Con Voz sobre IP (VoIP) puede hablar con sus asociados tras solo unos clics de ratón, prescindiendo de llamadas telefónicas. Recomendamos el uso de unos auriculares.



#### Para transmitir audio a su asociado, siga estos pasos:

- 1. En la ventana Control remoto, haga clic en Audio/Vídeo | Voz sobre IP durante una sesión.
  - → Se abrirá el widget Voz sobre IP.



- 2. Haga clic en el icono Z para activar el micrófono.
- 3. Ajuste el volumen deseado para los altavoces y el micrófono.
- 4. Para desactivar el micrófono, haga clic nuevamente en el icono

#### 9.2.2 Opciones de audio

Para acceder a las opciones de audio, haga clic en el icono del widget Voz sobre IP y seleccione la opción **Ajustes de audio** .

→ Se abrirá el menú Opciones de audio (consulte el apartado 13.6, página 75).

## 9.3 Transmitir vídeo de webcam a su asociado

#### 9.3.1 Cómo iniciar la transmisión de vídeo con su asociado

Si desea que su asociado no solo le escuche, sino que también le vea, puede transmitir vídeo con una webcam.

A continuación se describen los pasos para transmitir vídeo a su asociado.

#### Para transmitir vídeo a su asociado, siga estos pasos:

- 1. En la ventana Control remoto, haga clic en Audio/Vídeo | Mi vídeo durante una sesión.
  - → Se abrirá el widget Webcam.



- 2. Haga clic en el botón **Compartir vídeo...** para iniciar la transmisión de vídeo de la cámara web.
- 3. Para finalizar la transmisión de vídeo de la cámara web haga clic en el botón Apagar vídeo....

#### 9.3.2 Opciones de vídeo


Las Opciones de vídeo le permiten realizar cambios en la configuración de su cámara. Para ello, haga clic en el icono en el encabezado del widget. Haciendo clic en el icono, también puede cambiar el tamaño del vídeo transmitido.



Seleccione Configuración de vídeo para ver la configuración avanzada de vídeo.

→ Se abrirá el menú Opciones de vídeo (consulte el apartado 13.7, página 76).

#### 9.4 Chatear con su asociado durante una sesión de TeamViewer



texto durante una sesión activa.

Para iniciar un chat, haga clic en **Audio/Vídeo | Chat** durante una sesión. Hacer clic en el icono en el encabezado del widget permite guardar el chat como un archivo de texto.

El widget Chat le permite comunicarse con su asociado mediante

El widget funciona como un programa de mensajería instantánea.

## 9.5 Celebrar una llamada de conferencia durante una sesión de TeamViewer



Si su participante no dispone de unos auriculares con micrófono, puede establecer una llamada de conferencia utilizando VoIP.

El widget Llamada de conferencia.

#### Para iniciar una llamada de conferencia, siga estos pasos:

- 1. En la ventana Control remoto, haga clic en **Audio/Vídeo | Llamada de conferencia** durante una sesión.
- 2. Seleccione su país.
- 3. Para generar el pin de la conferencia, haga clic en el enlace **Recuperar aquí**.
- 4. Llame al número de servicio indicado para su país.
  - → Se le pedirá que introduzca el pin de la conferencia utilizando las teclas de su teléfono.
- 5. Introduzca el pin de la conferencia.
- 6. Se conectará al instante con todos los participantes que se hayan unido a la llamada de conferencia con el mismo pin.

Para agregar sus propios datos de llamada de conferencia, haga clic en el <sup>\*\*\*</sup> icono para abrir el cuadro de diálogo **Configurar una llamada de conferencia** e introduzca la información deseada en el campo de entrada.



## 9.6 Compartir archivos durante una sesión de TeamViewer



El widget Cuadro de archivo.

Los participantes de una sesión pueden compartir archivos mediante el widget **Cuadro de archivo**.

Para ello, arrastre y suelte los archivos deseados sobre el widget o haga clic en el icono para seleccionar un archivo utilizando el cuadro de diálogo Abrir de Windows.

Una vez compartido el archivo, puede abrir el archivo o la carpeta que lo contiene haciendo clic en el icono ignito al archivo, y seleccionando la opción deseada en el menú contextual. En el ordenador remoto, el archivo compartido aparece en el widget; puede descargarlo haciendo clic en el icono ignito.

Para eliminar el archivo del widget, seleccione la opción **Eliminar del cuadro de archivo** en el menú contextual.

**Consejo**: Es posible acceder a las opciones **Abrir** o **Guardar...** haciendo doble clic en el archivo dentro del widget.

## 9.7 Transmitir audio y vídeo

Con TeamViewer puede transmitir vídeo y audio desde el ordenador remoto al ordenador local.

TeamViewer reconoce cuándo se están visualizando imágenes en movimiento en el ordenador remoto y optimiza la transmisión de vídeo de manera correspondiente. Por ejemplo, si se está reproduciendo un vídeo en un ordenador remoto, también puede visualizar este vídeo en tiempo real en su propio ordenador.

La transmisión de audio le permite escuchar en su ordenador los sonidos del sistema o la música que se reproduce en el ordenador remoto.

Puede detener la transmisión de audio del ordenador desactivando la opción **Audio/vídeo | Sonidos del ordenador** en la ventana de control remoto durante la sesión actual. También puede desactivarla de manera predeterminada en la configuración (<u>consulte el apartado 13.3, página 71</u>).

La transmisión mejorada de vídeos se puede desactivar en la configuración (*consulte el apartado 13.3, página 71*).

**Nota**: la calidad de transmisión óptima requiere una conexión de área local o una conexión de banda ancha.

**Nota**: la transmisión de vídeo optimizada requiere una licencia TeamViewer.

### 9.8 Grabar una sesión de TeamViewer

Tiene la posibilidad de grabar la sesión de control remoto y guardarla como un archivo de vídeo. La grabación se realiza en el formato .tvs, desarrollado por TeamViewer.

Se grabará el contenido de la pantalla, el sonido del ordenador remoto y los vídeos y VoIP de las cámaras web.



Observación: Para grabar automáticamente todas las sesiones, seleccione Control remoto | Grabar automáticamente las sesiones de control remoto en la ventana principal, en Extras | Opciones. De ese modo no tendrá que iniciar manualmente la grabación. Seleccione en Opciones avanzadas la ubicación donde desea guardar sus grabaciones.

**Nota**: para poder grabar el vídeo y VoIP de la cámara web del ordenador remoto se necesita el permiso del respectivo usuario conectado.

#### Para grabar su sesión, siga estos pasos:

- 1. Para empezar a grabar la sesión, haga clic en **Extras | Grabar | Iniciar** en la ventana Control remoto.
- 2. Para terminar la grabación, haga clic en **Extras | Grabar | Parada** en la ventana Control remoto. También puede cerrar la sesión de TeamViewer.
  - → Si no se selecciona ninguna carpeta de destino, un cuadro de diálogo le pedirá la ubicación donde desea guardar el archivo.

#### Para reproducir una sesión grabada, siga estos pasos:

- 1. En la barra de menú de la ventana principal de TeamViewer, haga clic en Extras | Reproducir o convertir una sesión grabada....
  - → Se abrirá el cuadro de diálogo **Abrir** de Windows.
- 2. Seleccione el archivo deseado.
- 3. Haga clic en el botón Abrir.
  - → El clip de vídeo se reproducirá en TeamViewer. Dispondrá de las opciones habituales de reproducción de un archivo de vídeo.

**Consejo**: en el Explorador de Windows, haga doble clic en el archivo para reproducirlo. TeamViewer comenzará a reproducir automáticamente la sesión grabada.

#### Convertir una sesión grabada de TeamViewer al formato AVI

Es posible convertir sesiones grabadas de TeamViewer al formato de vídeo AVI para su posterior edición.

#### Para convertir una sesión grabada, siga estos pasos:

- 1. Siga las instrucciones anteriores para reproducir una sesión grabada.
- 2. En la ventana **Sesión grabada**, haga clic en el icono **III**.
  - ightarrow Se abrirá el cuadro de diálogo **Abrir**.
- 3. Configure los ajustes. Para ello, utilice las listas desplegables y los botones **Configurar... o Examinar...**.
- 4. Haga clic en el botón Iniciar conversión.
- 5. El vídeo seleccionado será convertido.



# 10 Funciones diversas

## 10.1 Derechos de acceso: limitar las acciones en una sesión de TeamViewer

**Observación:** Este apartado podría interesar únicamente a informáticos expertos o administradores. Si no es su caso, puede omitirlo si lo desea.

#### 10.1.1 La función Control de acceso

Control de acceso limita las posibles acciones de los participantes en una sesión de TeamViewer. Puede definir reglas para las conexiones de Control remoto (Control remoto, Transferencia de archivos y VPN)

- a su ordenador (cuando alguien se conecta a su ordenador):
   El control de acceso entrante le permite restringir las posibilidades de los asociados que desean conectarse a su ordenador. De este modo puede afectar a las acciones que otros pueden realizar en su ordenador. Por ejemplo, puede desactivar la opción que permite a su asociado controlar su TeamViewer, de modo que no pueda cambiar su configuración. La configuración del control de acceso entrante funciona de un modo similar al control de acceso saliente descrito más adelante.
- a otros ordenadores (cuando usted se conecta a un ordenador remoto):
   El control de acceso saliente le permite restringir sus posibilidades al establecer una conexión. Este caso se describe más adelante de forma explícita.

En **Extras | Opciones**, en la categoría **Avanzado**, puede establecer el modo de acceso predeterminado de las sesiones actuales (*consulte el apartado 13.9, página 78*); en el momento de establecer una conexión podrá seleccionar un modo distinto del predeterminado.

**Observación:** A continuación aprenderá a establecer el control de acceso durante una sesión saliente de control remoto. El control de acceso para transferencia de archivos y VPN es más o menos el mismo, aunque ofrece menos opciones.

**Observación:** Para aprender a controlar el acceso durante una conexión entrante, consulte el apartado 13.9, página 78.



#### Para las conexiones salientes, TeamViewer ofrece los siguientes modos de acceso:

- Acceso total: Puede controlar el ordenador remoto sin confirmación de su asociado.
- **Confirmar todo:** Su asociado debe aprobar todas las acciones de TeamViewer. Por ejemplo, únicamente podrá visualizar el escritorio de su asociado una vez que este haya dado su confirmación, y solo podrá asumir el control del escritorio remoto tras otra confirmación.
- Ver y mostrar: Podrá ver el ordenador remoto tras la confirmación de su asociado y mover el puntero del ratón en el ordenador remoto. Sin embargo, en este modo no es posible el control remoto.
- **Configuración personalizada:** Este modo puede personalizarse de forma individual (*consulte el apartado 10.1.2, página 47*).
- **Denegar sesiones de control remoto salientes:** No podrá establecer conexiones de control remoto salientes desde su ordenador.


#### Casos de uso del Control de acceso:


Es conveniente disponer de flexibilidad en la restricción de acceso. En el caso de clientes a los que le une una relación de gran confianza, o de su ordenador en casa, puede configurar un acceso total. En el caso de clientes importantes, puede preferir que estos deban confirmar antes de poder tomar el control de su ordenador.

El administrador de Windows realiza la configuración apropiada y la bloquea. Es una opción perfecta para centros de llamadas o de soporte que deseen restringir el acceso de sus empleados.

#### Para seleccionar el modo de acceso para la sesión de control remoto actual, siga estos pasos:

- 1. Realice los pasos 1-5 del apartado 3, página 11.
- 2. En el cuadro de diálogo de autenticación, haga clic en el icono **Avanzado**.
  - → El cuadro de diálogo de autenticación se desplegará para mostrar opciones adicionales.
- 3. Seleccione el modo de control de acceso deseado para esta conexión en la lista desplegable **Control de acceso**.
- 4. Haga clic en Iniciar sesión.
- 5. Ya tiene establecida una conexión.





En el modo **Confirmar todo**, solo podrá realizar las acciones confirmadas por su asociado.

En el cuadro de diálogo de autenticación, seleccione el modo de acceso para la sesión actual.

**Observación:** Si no selecciona ninguna opción para el control de acceso, se utilizará la configuración predeterminada en las opciones de TeamViewer (*consulte el apartado 13.9, página 78*).



#### 10.1.2 Opciones del modo de control de acceso en detalle

Cada modo de acceso listado en el <u>apartado 10.1.1, página 45</u> cuenta con una combinación particular de ajustes. Este apartado explica los ajustes de cada modo.

Para determinar los derechos de acceso asociados a un modo de acceso particular, siga estos pasos:

- 1. Seleccione su modo de acceso tal y como se describe en el apartado 10.1.1, página 45.
- 2. En el cuadro de diálogo **Autenticación de TeamViewer**, haga clic en el enlace **Control de** acceso.
  - → Se abrirá el cuadro de diálogo **Detalles de control de acceso**.



El cuadro de diálogo **Detalles de control de acceso** muestra los efectos específicos del modo seleccionado.

También puede abrir este cuadro de diálogo desde las opciones de TeamViewer. Para ello, haga clic en Extras | Opciones. En la categoría Avanzado vaya a Configuración avanzada para la conexión a otros equipos y seleccione un modo de acceso. Por último, pulse el botón Detalles....

#### Vista general de la configuración del modo de acceso

En este apartado conocerá qué ajustes puede configurar al seleccionar el modo **Configuración personalizada**.

Los siguientes ajustes están determinados por los controles de acceso:

Ajuste	Descripción	Posibles valores
Conectarme y visualizar mis pantallas remotas	Controla si la pantalla remota en una sesión de control remoto puede verse inmediatamente, o solo tras previa solicitud y confirmación.	<ul><li>Permitido</li><li>Después de confirmación</li><li>Denegado</li></ul>
Ordenadores controlados de forma remota	Determina si puede controlar el equipo remoto.	<ul><li>Permitido</li><li>Después de confirmación</li><li>Denegado</li></ul>



Ajuste	Descripción	Posibles valores
Transferir archivos	Determina si la transferencia de archivos se permite de forma general.	<ul><li>Permitido</li><li>Después de confirmación</li><li>Denegado</li></ul>
Establecer conexiones VPN	Determina si tiene permiso para establecer una conexión VPN.	<ul><li>Permitido</li><li>Después de confirmación</li><li>Denegado</li></ul>
Bloquear el teclado y ratón remotos	Determina si puede bloquear la entrada en el ordenador remoto.	<ul> <li>Permitido</li> <li>Después de confirmación</li> <li>Denegado</li> <li>A cada inicio de sesión</li> </ul>
Controlar el TeamViewer remoto	Determina si puede controlar el TeamViewer remoto; por ejemplo, si puede cambiar la configuración de TeamViewer.	<ul><li>Permitido</li><li>Después de confirmación</li><li>Denegado</li></ul>
Transferencia de archivos mediante el cuadro de archivo	Determina si pueden compartirse archivos mediante el widget Cuadro de archivo.	<ul><li>Permitido</li><li>Denegado</li></ul>

#### Interdependencia entre las opciones de control de acceso y seguridad

Con el control de acceso saliente, puede determinar las opciones de que dispondrá después de conectarse a un ordenador remoto (también puede definirlo un administrador para los usuarios).

También puede configurar el control de acceso entrante en la categoría **Seguridad** de la pantalla de opciones.

Ejemplo: Usted desea configurar TeamViewer de modo que su personal siempre deba confirmar las acciones en sus ordenadores (como la transferencia de archivos o el control remoto). Con esta finalidad, deberá establecer **Control de acceso (entrante)** como **Confirmar todo**.

Si el control de acceso saliente local difiere de los controles de acceso entrantes remotos, se aplicarán los derechos más restrictivos.


#### Ejemplo de aplicación:

Usted ha elegido **Acceso total**, pero su asociado ha optado por **Confirmar todo** para las conexiones entrantes. Como resultado, deberán confirmarse todas las acciones.

Usted ha elegido **Ver y mostrar** para acceso saliente, pero su asociado ha escogido **Acceso total** como modo de acceso entrante. Por tanto, solo podrá ver y mostrar en la pantalla de su asociado.

**Observación:** Un cuadro de diálogo le informará de cualquier diferencia en los derechos de acceso.





Una vez establecida la conexión, se abrirá un cuadro de diálogo que muestra cualquier diferencia entre los controles de acceso salientes en el ordenador local y los controles de acceso entrantes en el ordenador remoto.

**Observación:** No es posible definir derechos de acceso para el módulo TeamViewer QuickSupport.

#### 10.2 Actualizar TeamViewer en el ordenador remoto

**Observación:** Para usar esta función, el TeamViewer en el ordenador de su asociado debe configurarse de modo que se inicie automáticamente junto con Windows (servicio de sistema) (consulte el apartado 12.2, página 63).

Con la función **Actualización remota** se puede actualizar TeamViewer en el ordenador remoto. Esta función es especialmente útil para actualizar TeamViewer en ordenadores no atendidos (p. ej. servidores).

#### Para realizar una actualización remota, siga estos pasos:


- 1. Inicie una sesión de Control remoto (consulte el apartado 3, página 11).
- 2. En la ventana Control remoto, haga clic en Extras | Actualización remota durante una sesión.
  - → Se abrirá el cuadro de diálogo **Actualización de TeamViewer** en el ordenador remoto.
- 3. Siga las instrucciones del cuadro de diálogo.

**Observación:** Tras una actualización remota se interrumpirá la conexión de TeamViewer. Sin embargo, se volverá a conectar automáticamente con el ordenador remoto.



#### 10.3 Visualizar información acerca del ordenador remoto

Esta función muestra información de sistema acerca del ordenador remoto.




El cuadro de diálogo **Información de sistema remoto** (es posible seleccionar y copiar todo el texto en el portapapeles).

Para abrir el cuadro de diálogo Información de sistema remoto (durante una sesión), haga clic en Extras | Información de sistema remoto... en la ventana Control remoto.

#### Se mostrará la siguiente información:

- Nombre del ordenador
- Nombre de usuario
- Dominio
- Hora de inicio
- Procesador
- Memoria física
- Nombre
- Versión
- Service pack
- Dispositivos
- Tarjeta de red

### 10.4 Visualizar información acerca de la conexión actual



El cuadro de diálogo **Información de conexión** muestra información acerca de la sesión actual.

El cuadro de diálogo **Información de conexión** proporciona información acerca de la conexión actual.

Para abrir el cuadro de diálogo (durante una sesión), haga clic en **Extras | Información de conexión...** en la ventana Control remoto.

Se mostrará la siguiente información:

#### Control de acceso


 En el área Control de acceso se muestra la configuración vigente de control de acceso para la conexión actual (<u>consulte el apartado 10.1, página 45</u>).

#### Información

- Tipo de conexión: muestra el protocolo de sesión de TeamViewer en uso.
- Duración muestra la duración de la sesión.
- Tráfico: muestra el volumen de datos transmitidos durante la sesión actual (carga/descarga).
- Pantalla: muestra información acerca de la resolución de pantalla y la profundidad de color en el ordenador remoto.
- Versión del asociado: muestra la versión de TeamViewer instalada en el ordenador remoto.



#### 10.5 Información acerca del uso de sus licencias



Este cuadro de diálogo muestra las ID que están con una sesión activa actualmente.

Si ha adquirido una licencia con varios canales, este cuadro de diálogo le indicará qué canales están actualmente en uso con la misma. El cuadro de diálogo mostrará qué ID de TeamViewer se encuentra en una sesión activa de TeamViewer y desde hace cuánto.

Para abrir el cuadro de diálogo **Usuario de la licencia actual**, seleccione **Ayuda | Acerca de | Uso de canales** en el menú principal.

El cuadro de diálogo **Usuario de la licencia actual** es particularmente útil para determinar si un canal está disponible antes de iniciar una sesión.

#### 10.6 Transferir una sesión de control remoto

Mediante la función **Invitar a más participantes...** puede invitar a otros contactos para que participen en una sesión de control remoto.

Esto le ofrece la posibilidad de que expertos y especialistas se unan a una sesión de control remoto en caso de que necesite ayuda adicional. También puede transferir por completo una sesión de control remoto a un participante invitado.

#### Para invitar a más participantes a una sesión de control remoto, siga los siguientes pasos:

- 9. En la ventana Control remoto, haga clic en **Extras | Invitar a más participantes...** durante una sesión.
  - → Se abre el cuadro de diálogo **Invitar a más participantes**.
- 10. Seleccione en la lista de contactos el contacto al cual desea invitar a participar.
  - → Este contacto recibirá una notificación que deberá confirmar.
- 11. Si el contacto acepta la invitación, aparecerá un participante adicional en el widget **Lista de** sesiones.
- 12. Ambos participantes pueden controlar ahora el ordenador remoto con los mismos permisos.

Como persona que ha iniciado la sesión, puede abandonarla transfiriéndola previamente a un participante. Para ello, haga clic en el icono de la ventana de control remoto. A continuación haga clic en el botón **Abandonar sesión** del cuadro de diálogo.

Si desea finalizar la sesión para todos los participantes, haga clic en el icono X de la ventana de control remoto. A continuación haga clic en el botón **Finalizar sesión** del cuadro de diálogo.

**Nota:** para poder utilizar esta función necesitará haber iniciado sesión con su cuenta TeamViewer (consulte el apartado 8.1.3, página 29).

**Nota:** el número máximo de participantes está limitado en función del tipo de licencia.

**Nota:** solamente puede invitar a los contactos de su lista de ordenadores y contactos que le hayan concedido permiso para solicitar conexiones (<u>consulte el apartado 8.2.5, página 36</u>).



## 10.7 Impresión remota

Con la función **Impresión remota** es posible imprimir documentos desde ordenadores remotos directamente en una impresora de acceso local. Esto le permite imprimir documentos de ordenadores remotos en su propia impresora sin necesidad de transferir los archivos. Desde el ordenador remoto puede acceder a las mismas impresoras (incluidas las impresoras de red) que desde su ordenador local.

#### Para activar la función de impresión remota, siga los siguientes pasos:

- 1. En la ventana Control remoto, haga clic en Extras | Impresión remota durante una sesión.
  - → Se abrirá el cuadro de diálogo Impresión de TeamViewer.
- 2. Haga clic en el botón Continuar.
  - → Se instalará el controlador de impresión de TeamViewer en el ordenador remoto. Esto solo se tiene que hacer una vez.
- 3. Ahora la impresión remota está correctamente activada. Todas las impresoras disponibles en el ordenador local se pueden utilizar también desde el ordenador remoto.

Una vez que se ha activado la impresión remota de TeamViewer, las impresoras disponibles para el ordenador local se pueden seleccionar en los cuadros de diálogo de impresión y en el panel de control del ordenador remoto. Las impresoras de la impresión remota de TeamViewer están etiquetadas con a través de TeamViewer.

#### Para realizar un trabajo de impresión, siga estos pasos:

- 1. En el ordenador remoto abra el documento que desea imprimir.
- 2. Abra el cuadro de diálogo Imprimir.
- 3. Seleccione una impresora que termine con a través de TeamViewer.
- 4. Inicie el trabajo de impresión.
- 5. El documento se imprimirá en la impresora seleccionada del ordenador local.

**Nota:** la impresión de TeamViewer puede desinstalarse en la **Configuración avanzada** (*consulte el apartado 13.9, página 78*).

Nota: esta función no está disponible para Windows 2000.

**Nota:** para Windows Vista y versiones más recientes, las impresoras de TeamViewer se agrupan en una única impresora en el panel de control. A través del menú contextual se puede acceder a todas las demás impresoras de TeamViewer.



# 11 Módulos de TeamViewer

A continuación encontrará un resumen general de los distintos módulos disponibles en nuestro sitio web.

Para ver las posibilidades, visite <a href="http://teamviewer.com/es/download">http://teamviewer.com/es/download</a>.

## 11.1 La versión completa de TeamViewer



La ventana principal de la versión completa de TeamViewer.

Este módulo se puede usar para conectarse con asociados y para aceptar solicitudes de conexión entrantes.

Este módulo se describe en detalle en el apartado 2.2, página 8.



## 11.2 El módulo TeamViewer QuickSupport



TeamViewer QuickSupport es una aplicación en forma de archivo ejecutable. Puede ejecutarlo sin instalar ningún software o sin derechos de administrador de Windows o Mac OS.

Este módulo le permite aceptar conexiones entrantes de control remoto, pero no establecer conexiones salientes. Normalmente proporcionará este módulo a sus clientes.

En nuestra página web podrá crear su TeamViewer QuickSupport individual, que podrá diseñar con un texto de bienvenida y un logo, así como con útiles funciones adicionales (consulte el apartado 11.10.1, página 57).

La ventana principal de QuickSupport.

#### 11.2.1 Opciones del módulo QuickSupport

En el cuadro de diálogo Propiedades puede configurar TeamViewer QuickSupport.

Para acceder a este cuadro de diálogo, haga clic en el icono en la parte superior derecha del módulo. En la categoría **General** están disponibles las siguientes opciones:

#### Opciones importantes para trabajar con TeamViewer


- Habilitar registro: Con esta opción activada, TeamViewer registra todos los errores y sucesos en un archivo de registro.
- Abrir los archivos de registro...: Para abrir la carpeta que contiene el archivo de registro, haga clic en el botón Abrir los archivos de registro.... El archivo de registro aparecerá seleccionado al abrirse la carpeta.

#### Configuración de red

• Configurar proxy...: Consulte el apartado 13.1, página 67.

Las opciones de las categorías **Conferencia de audio** y **Vídeo** vienen explicadas en los <u>apartados</u> 13.6, página 75 y 13.7, página 76.





El cuadro de diálogo Configuración de QuickSupport.

#### 11.3 El módulo TeamViewer QuickJoin

TeamViewer QuickJoin es un archivo ejecutable individualmente, específicamente desarrollado para participar en presentaciones en línea o reuniones.

En nuestro sitio web puede crear su TeamViewer QuickJoin individual, que podrá diseñar con un texto de bienvenida y un logo, así como con útiles funciones adicionales.

Para obtener más información acerca del uso de este módulo y acerca de las reuniones y presentaciones, consulte el *TeamViewer 8 Manual Reuniones*.

#### 11.4 El módulo TeamViewer Host

TeamViewer Host se instala como un servicio de sistema de Windows. Los ordenadores con TeamViewer Host instalado pueden ser administrados con TeamViewer inmediatamente después del inicio del sistema (y antes del inicio de sesión de Windows). No son posibles las conexiones salientes.

Puede utilizar el icono de la bandeja para cambiar la configuración. Para ello, haga clic con el botón derecho en el icono de la bandeja y seleccione **Configuración**.

Es habitual instalar este módulo en servidores u otros ordenadores no atendidos de forma presencial que desee administrar de forma remota en cualquier momento.

En nuestra página web podrá personalizar el aspecto de TeamViewer Host añadiendo un texto de bienvenida, un logo y colores definidos por el usuario (consulte el apartado 11.10, página 57).

**Observación:** Puede añadir TeamViewer Host directamente a su lista ordenadores & contactos desde el menú contextual del icono de bandeja.

#### 11.5 TeamViewer Portable

TeamViewer Portable suele disponer de todas las funciones de la versión completa de TeamViewer, pero no está instalado y, por tanto, puede iniciarse desde cualquier soporte de datos como una memoria USB o un CD). En el paquete de descarga hay disponible información adicional de configuración. TeamViewer Portable es un componente de las licencias TeamViewer Premium y TeamViewer Corporate.



## 11.6 TeamViewer Manager

TeamViewer Manager es una aplicación de base de datos que le permite gestionar ordenadores, contactos o clientes (de un modo similar a ordenadores & contactos). Además, el software ofrece una amplia gama de funciones para evaluar sesiones (por ejemplo, con fines de facturación) y puede sincronizarse con ordenadores & contactos. TeamViewer Manager es un componente de las licencias TeamViewer Premium y TeamViewer Corporate.

Para obtener más información, consulte el TeamViewer Manual Gestión.

## 11.7 El paquete TeamViewer MSI

El paquete TeamViewer MSI es un archivo de instalación especial para la versión completa de TeamViewer y para TeamViewer Host. Puede utilizarse para implementar TeamViewer en un dominio de directorio activo mediante un objeto de directiva de grupo (GPO). En el paquete de descarga hay disponible información adicional de configuración. TeamViewer MSI es un componente de la licencia TeamViewer Corporate.

## 11.8 TeamViewer Management Console

**Observación:** Para poder utilizar este módulo, necesita una cuenta de TeamViewer (*consulte el apartado 8.1, página 28*).


TeamViewer Management Console es una consola de administración basada en web y de manejo intuitivo para la administración de los contactos de TeamViewer y el registro de conexiones de TeamViewer.

Mediante Management Console también es posible administrar todos los usuarios de TeamViewer de su empresa, crear nuevas cuentas, gestionar permisos y contraseñas o compartir grupos con contactos individuales. Además, las conexiones pueden establecerse directamente desde su navegador y se pueden facturar las conexiones registradas.

TeamViewer Management Console es accesible desde cualquier navegador web a través de Internet y por tanto puede accederse a él independientemente del sistema operativo y la plataforma. No se requiere una base de datos local o un Microsoft SQL Server.

Puede obtener más información acerca de TeamViewer Management Console y sus funciones en el *Manual TeamViewer 8 Management Console*.





TeamViewer Management Console se abrirá en su navegador web independientemente de la plataforma.

## 11.9 TeamViewer en dispositivos móviles (Android, iOS)

TeamViewer también está disponible para dispositivos móviles.

Puede iniciar sesiones de control remoto con dispositivos iOS o Android y controlar el ordenador remoto desde el propio dispositivo. Sin embargo, el número de funciones es limitado en comparación con la versión de Windows. Las conexiones entrantes desde un ordenador a su dispositivo móvil son posibles gracias a la aplicación TeamViewer QuickSupport.

Las aplicaciones correspondientes pueden descargarse a través de Google Play en Android y a través de la tienda AppStore de Apple para iOS.

Existe más información acerca de las aplicaciones en las propias aplicaciones y en nuestro sitio web, en <a href="http://teamviewer.com/es/download/mobile.aspx">http://teamviewer.com/es/download/mobile.aspx</a>.

## 11.10 Módulos personalizables

Es posible modificar algunos módulos de TeamViewer para adecuarse a sus necesidades. Esta opción está disponible para los módulos **QuickSupport**, **QuickJoin** y **Host**.

**Observación:** Para aprender a crear un módulo QuickJoin personalizado, consulte el *TeamViewer 8 Manual Reuniones*.

#### 11.10.1 Crear un módulo QuickSupport personalizado

Es posible crear uno o más módulos QuickSupport personalizados. Esto proporciona funciones adicionales (como la capacidad para alterar el diseño añadiendo el logo y los colores de su empresa, o para hacer que sus asociados aparezcan automáticamente en su lista ordenadores & contactos).



**Observación:** Al crear un módulo QuickSupport personalizado en nuestro sitio web, tiene la opción de introducir la información de su cuenta de TeamViewer. De ese modo, cuando sus clientes inicien QuickSupport, su contacto aparecerá de forma automática en sus ordenadores & contactos, lo que les permitirá contactar mediante un simple clic de ratón (*consulte el apartado 11.10.1, página 59*).

#### Para crear un módulo de cliente QuickSupport personalizado, siga estos pasos:

- Visite nuestro sitio web: <u>https://www.teamviewer.com/es/download/customdesign.aspx?module=QuickSupport.</u>
- 2. Como módulo, seleccione QuickSupport.
- 3. En Sistema operativo seleccione cuál se utilizará para ejecutar QuickSupport más adelante.
- 4. En **Versión**, seleccione la versión de TeamViewer (relevante únicamente si su licencia corresponde a una versión antigua).
- 5. Defina las diferentes opciones de configuración debajo de la imagen de previsualización de acuerdo con sus necesidades. Consulte el <u>siguiente apartado</u> para obtener más información sobre cada una de las opciones.
- 6. Haga clic en el botón Generar QuickSupport.
  - → El enlace para descargar su módulo QuickSupport aparecerá sobre la imagen de previsualización.
- 7. Haga clic en el enlace **Descargar su ejecutable de TeamViewer QuickSupport** y guarde el archivo. Ya puede proporcionar el archivo a sus clientes.



Un módulo QuickSupport personalizado.

**Observación**: Todos los datos transferidos a través de esta página web están encriptados para su seguridad (protocolo SSL).

**Importante**: Para utilizar sin restricciones el módulo TeamViewer QuickSupport personalizado necesita una licencia de TeamViewer. De lo contrario, la conexión caducará automáticamente transcurridos cinco minutos.

#### Preferencias individuales de QuickSupport

Tal y como se describió en el apartado anterior, puede crear módulos individuales de QuickSupport. Se pueden configurar los siguientes ajustes:



Ajuste	Descripción
Idioma	Establece el idioma para las entradas recomendadas en los dos campos siguientes, además del idioma del software.
Título	Permite editar la ventana de título.
Texto	Permite editar el texto de bienvenida en la pantalla principal.
Logo	Puede seleccionar su propio logo, que se mostrará en la parte superior de la ventana principal.
Color de texto	Le permite editar el color del texto. Haga clic en el campo izquierdo para mostrar un cuadro de colores.
Color de fondo	Le permite editar el color de fondo. Haga clic en el campo izquierdo para mostrar un cuadro de colores.
Usar contraseña aleatoria	Si el botón de opción está seleccionado, cada vez que inicie el módulo QuickSupport se generará una nueva contraseña aleatoria temporal para establecer la conexión.
Seguridad de la contraseña	Le permite seleccionar la complejidad de la contraseña temporal.
Agregar automáticamente usuarios a sus ordenadores & contactos	Si la opción está marcada, todos los usuarios de módulos QuickSupport aparecerán automáticamente en sus ordenadores & contactos en cuanto se inicie el módulo QuickSupport. Para utilizar esta función, introduzca los datos de acceso de su cuenta de TeamViewer en los campos correspondientes. Seleccione un nombre de grupo para estos usuarios en sus ordenadores & contactos. Los usuarios del módulo individual QuickSupport se muestran con el icono en su lista de ordenadores y contactos.
	Para poder utilizar esta opción, debe disponer de una cuenta de TeamViewer ( <u>consulte el apartado 8.1, página 28</u> ).
Permitir al usuario iniciar el chat	Si la opción está marcada, los usuarios del módulo QuickSupport personalizado podrán enviarle mensajes de chat antes del inicio de una sesión ( <i>consulte el apartado 8.2.7, página 37</i> ).
Utilizar contraseña predefinida	Como alternativa a una contraseña aleatoria, puede asignar una contraseña personal al módulo QuickSupport. No obstante, esto excluye las funciones situadas debajo de la opción <b>Utilizar contraseña aleatoria</b> .
Mostrar el descargo de responsabilidad en el inicio	Aquí puede introducir un descargo de responsabilidad opcional que se mostrará antes del inicio de TeamViewer QuickSupport. Sus usuarios deberán aceptarlo para poder ejecutar TeamViewer QuickSupport.




#### 11.10.2 Crear un módulo Host personalizado

Tiene la opción de crear uno o más módulos TeamViewer Host con funciones adicionales (como la capacidad para alterar el diseño añadiendo el logo y los colores de su empresa, o para hacer que sus asociados aparezcan automáticamente en su lista ordenadores & contactos).

**Observación:** Al crear un módulo TeamViewer Host personalizado en nuestro sitio web, tiene la opción de introducir la información de su cuenta de TeamViewer. De ese modo, cuando sus clientes inicien TeamViewer Host, sus ordenadores se agregarán de forma permanente a su lista ordenadores & contactos incluidas sus ID de TeamViewer, contraseñas y nombres de pantalla, lo que le permitirá a usted contactar con ellos mediante un simple clic de ratón.

#### Para crear un módulo de cliente TeamViewer Host personalizado, siga estos pasos:

- Visite nuestro sitio web: https://www.teamviewer.com/es/download/customdesign.aspx?module=Host.
- 2. Como módulo, seleccione Host.
- 3. En Sistema operativo seleccione cuál se utilizará para ejecutar Host más adelante.
- 4. En **Versión**, seleccione la versión de TeamViewer (relevante únicamente si su licencia corresponde a una versión antigua).
- 5. Defina las diferentes opciones de configuración debajo de la imagen de previsualización de acuerdo con sus necesidades. Consulte el <u>siguiente apartado</u> para obtener más información sobre cada una de las opciones.
- 6. Haga clic en el botón **Generar Host**.
  - → El enlace para descargar su módulo TeamViewer Host aparecerá sobre la imagen de previsualización.
- 7. Haga clic en el enlace **Descargar su ejecutable personalizado de TeamViewer Host** y guarde el archivo. Ya puede proporcionar el archivo a sus clientes.



Un módulo TeamViewer Host personalizado.

**Observación**: Todos los datos transferidos a través de esta página web están encriptados para su seguridad (protocolo SSL).

**Importante**: Para utilizar sin restricciones el módulo TeamViewer Host personalizado necesita una licencia de TeamViewer. De lo contrario, la conexión caducará automáticamente transcurridos cinco minutos.



## Configuración personalizada de TeamViewer Host

Tal y como se describió en el apartado anterior, puede crear módulos individuales de TeamViewer Host.

Se pueden configurar los siguientes ajustes:

Ajuste	Descripción
Idioma	Establece el idioma para las entradas recomendadas en los dos campos siguientes, además del idioma del software.
Título	Permite editar la ventana de título.
Texto	Permite editar el texto de bienvenida en la pantalla principal.
Logo	Puede seleccionar su propio logo, que se mostrará en la parte superior de la ventana principal.
Color de texto	Le permite editar el color del texto. Haga clic en el campo izquierdo para mostrar un cuadro de colores.
Color de fondo	Le permite editar el color de fondo. Haga clic en el campo izquierdo para mostrar un cuadro de colores.
Agregar automáticamente usuarios a sus ordenadores & contactos	Si la opción está marcada, todos los ordenadores en los que se instale el módulo TeamViewer Host se añadirán automáticamente a sus ordenadores & contactos. Para utilizar esta función, introduzca los datos de acceso de su cuenta de TeamViewer en los campos correspondientes. Seleccione un nombre de grupo para estos ordenadores en sus ordenadores & contactos. Para poder utilizar esta opción, debe disponer de una cuenta de TeamViewer (consulte el apartado 8.1, página 28).



# 12 Instalación y configuración

A continuación encontrará una descripción del proceso de instalación y configuración de la **versión completa de TeamViewer**. Antes de poder instalar el software, debe descargar la versión completa desde nuestro sitio web.

Para ello, visite <a href="http://www.teamviewer.com/es/download">http://www.teamviewer.com/es/download</a> y guarde el archivo de configuración en su ordenador.

Si se ha decantado por un módulo diferente, como se describe en el <u>apartado 10.6, página 51</u>, puede omitir este apartado.

## 12.1 Instalar la versión completa de TeamViewer

Ejecute el archivo de instalación que acaba de descargar. Un asistente de instalación lo guiará a lo largo del proceso de instalación:

#### 1. Bienvenido a TeamViewer

Para proseguir con la instalación, haga clic en el botón **Siguiente**. (Si no está marcada la opción **Mostrar ajustes avanzados**, los pasos 5, 6, 7 y 8 se omitirán.)

#### 2. Ámbito de aplicación

Seleccione si está instalando TeamViewer para uso **comercial** (p.ej., soporte, oficina en casa, compartir escritorio con compañeros de trabajo, reuniones, etc.) o **privado** (p.ej., conectarse con amigos, con familiares o con su propio ordenador). Si ambos usos son aplicables, seleccione la opción **Ambos**. Haga clic en **Siguiente**.

#### 3. Acuerdo de licencia

Lea el Acuerdo de licencia y active la opción **Acepto los términos del acuerdo de licencia**. Si en el paso 2 ha seleccionado el uso con fines personales, confírmelo en el alcance del acuerdo de licencia activando la opción **Confirmo que utilizo TeamViewer exclusivamente con carácter privado**. Haga clic en **Siguiente**.

#### 4. Seleccione el tipo de instalación

Para iniciar TeamViewer manualmente cada vez, seleccione **No (predeterminado)**. Seleccione **Sí** si desea instalar TeamViewer como servicio del sistema. Para obtener más información, consulte el <u>apartado 12.2, páqina 63</u>. Si selecciona **Sí**, un asistente lo ayudará a configurar TeamViewer como servicio de sistema. Haga clic en **Siguiente**.

#### 5. Control de acceso (opcional)

Para dar a su asociado control completo inmediato, seleccione la opción **Acceso total** (recomendado) (predeterminado). Si selecciona **Confirmar todo**, será necesario confirmar



todas las acciones de TeamViewer en el ordenador local. Para obtener más información, consulte el *apartado 10.1, página 45*. Haga clic en **Siguiente**.

#### 6. Instalación del adaptador VPN (opcional)

Si desea activar el VPN de TeamViewer, marque la opción **Utilizar TeamViewer VPN**. Para obtener más información, consulte el *apartado 6, páqina 23*. Haga clic en el botón **Siguiente**.

#### 7. Seleccione la ubicación de instalación (opcional)

Seleccione la carpeta donde desea instalar TeamViewer. Haga clic en Siguiente.

#### 8. Seleccione carpeta del menú de inicio (opcional)

Seleccione una carpeta del menú de inicio de Windows donde desee guardar el acceso directo de TeamViewer. Haga clic en **Finalizar** para completar la instalación.

9. Se ha completado la instalación de TeamViewer.

**Observación:** Algunas opciones solo están disponibles si posee derechos de administrador de Windows.

#### 12.2 TeamViewer como servicio de sistema de Windows

#### 12.2.1 Diferencias entre una aplicación de Windows y un servicio de sistema de Windows

Se puede establecer TeamViewer como un servicio del sistema de Windows durante la instalación o posteriormente mediante las opciones. Este capítulo describe las diferencias entre ejecutar TeamViewer como una aplicación normal y hacerlo como un servicio del sistema de Windows:

#### Si instala TeamViewer como una aplicación de Windows:

- Deberá iniciar manualmente TeamViewer para realizar una sesión de control remoto o reunión.
- Si cierra la ventana de TeamViewer, su ordenador ya no será accesible a través de TeamViewer.
- TeamViewer generará una nueva contraseña temporal cada vez que se inicie. Esto significa
  que solo aquellos con su ID de TeamViewer y la contraseña de sesión podrán acceder a su
  ordenador. Dado que la contraseña cambia cada vez que se inicia el programa, las personas
  que se hayan conectado antes a su PC no podrán volver a hacerlo hasta que usted les
  comunique la nueva contraseña. Esto evita que alguien pueda tener un control permanente
  sobre su PC.

#### Si instala TeamViewer como un servicio de sistema de Windows:

- TeamViewer se iniciará automáticamente junto con Windows.
- TeamViewer estará en ejecución durante toda la sesión de Windows.
- Su ordenador será accesible mediante TeamViewer antes incluso del inicio de sesión de Windows.
- Su ordenador será siempre accesible mientras esté encendido (no cuando esté inactivo o en modo de espera).
- Podrá acceder a su ordenador de forma continua y establecer conexiones salientes.



#### 12.2.2 Cómo configurar TeamViewer como servicio de sistema de Windows

Si no ha configurado el inicio automático junto a Windows (servicio de sistema) durante el proceso de instalación, puede hacerlo más adelante siguiendo estos pasos:

#### Para configurar TeamViewer como servicio de sistema de Windows, siga estos pasos:

- 1. Inicie TeamViewer.
- 2. En el menú principal, haga clic en Extras | Opciones.
- 3. Seleccione la categoría General.
- 4. Seleccione la opción Iniciar TeamViewer con Windows.
  - → Se abrirá una ventana que le solicitará una contraseña.
- 5. Introduzca una contraseña segura en el campo **Contraseña** y confírmela.
- 6. Haga clic en el botón Aceptar.
- 7. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Acceso permanente activado.
- 8. TeamViewer está ahora configurado para ejecutarse automáticamente al iniciar Windows.

**Atención**: En Windows 7 y Windows Vista, un servicio TeamViewer se ejecuta en todo momento. No detenga manualmente este servicio. Este servicio se usa para optimizar TeamViewer para Windows 7 y Windows Vista.

Observación: TeamViewer Host siempre se instala como servicio del sistema de Windows.

#### 12.3 Usar TeamViewer en un servidor de terminales

Este apartado describe cómo utilizar TeamViewer en un servidor de terminales. Esto está pensado principalmente para administradores de redes de empresa. Los usuarios privados pueden omitir este apartado.

TeamViewer puede ser accesible simultáneamente a todos los usuarios si se ejecuta en un servidor de terminales. Al asignar una ID de TeamViewer individual en cada caso, el propio servidor y cada usuario individual pueden funcionar con TeamViewer de forma independiente. Para ello, simplemente siga los pasos siguientes tras instalar TeamViewer en el servidor de terminales.

#### Para activar el soporte multiusuario en servidores de terminales, siga estos pasos:

- 1. Inicie TeamViewer en el servidor de terminales (consola).
- 2. En el menú principal, haga clic en Extras | Opciones.
  - → Se abrirá el cuadro de diálogo **Configuración de TeamViewer**.
- 3. Seleccione la categoría Avanzado.
- 4. Haga clic en el botón Mostrar las opciones avanzadas.
- Seleccione la opción Activar el soporte multiusuario mejorado (para el servidor de terminales).
- 6. Haga clic en el botón **Aceptar**.
  - → Cada usuario recibirá una ID de TeamViewer separada.

A partir de entonces, no importa desde dónde inicie sesión, su ID de TeamViewer personal se mostrará en la ventana principal de TeamViewer. Además de la ID de usuario, la ID de servidor también se mostrará en la ventana principal, en **Ayuda | Acerca de**. Puede accederse en cualquier



momento a la ID de servidor de la consola, que se corresponde con el usuario que ha iniciado físicamente sesión en este servidor. Para obtener más información sobre la ID de TeamViewer, consulte el *apartado* 2, *página* 8.



ID de usuario e ID de servidor en el cuadro de diálogo Acerca de.

**Observación**: Tenga en cuenta que TeamViewer gestiona cada cuenta de usuario de servidor de terminales como un puesto de trabajo independiente. Esto afecta a la licencia, entre otros factores (<u>consulte el apartado 12.4, página 65</u>).

# 12.3.1 Términos especiales de licencia de TeamViewer para su uso con servidores de terminales

Dado que TeamViewer gestiona cada cuenta de usuario del servidor de terminales como un puesto de trabajo independiente, cada usuario deberá disponer de su correspondiente licencia. Por tanto, se recomienda una licencia de instalación sin límite (Premium o Corporate). La licencia puede activarse en una consola o en una sesión de usuario, como se describe a continuación. Tenga en cuenta que la licencia quedará automáticamente activada para todas las cuentas de usuario además de para el servidor de terminales (consola), lo que significa que solo es necesario activarla una vez. Sin embargo, de ser necesario es posible conceder licencias separadas a usuarios individuales activando licencias de usuario único en sesiones de usuario.


#### 12.4 Activación de la licencia de TeamViewer

Los usuarios privados pueden utilizar la versión gratuita de TeamViewer. Si desea usar TeamViewer con fines comerciales, puede adquirir una licencia en nuestra tienda en línea en <a href="http://www.teamviewer.com/es/licensing/index.aspx">http://www.teamviewer.com/es/licensing/index.aspx</a> y activar posteriormente dicha licencia en TeamViewer con la clave de licencia.

#### Para activar su licencia de TeamViewer, siga estos pasos:

- 1. Inicie TeamViewer.
- 2. Haga clic en Extras | Activar licencia en el menú principal.
- 3. Introduzca su clave de licencia en el campo **Código de licencia**.
- 4. Haga clic en el botón Activar licencia.
- 5. Su licencia de TeamViewer quedará activada.





El cuadro de diálogo Activación de licencia.


**Observación:** Si dispone de una licencia de TeamViewer Premium o Corporate, también puede asignarla a su cuenta de TeamViewer (*consulte el apartado 13.5, página 73*).



# 13 Opciones

Para acceder a las opciones, haga clic en Extras | Opciones en la ventana principal de TeamViewer. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de TeamViewer. A la izquierda verá las categorías descritas a continuación.

#### **Categoría General** 13.1



La categoría General incluye las opciones más usadas:

La categoría General ofrece opciones básicas.

#### Opciones importantes para trabajar con TeamViewer

#### Su nombre de pantalla

Introduzca aquí su nombre o el nombre de su empresa. Este texto aparece en la barra de título de la ventana de control remoto y en la ventana de chat en el ordenador remoto.

Mientras esté con una sesión activa en su cuenta de TeamViewer, en lugar de este nombre de pantalla se usará el nombre de pantalla de su cuenta.

## **Iniciar** Windows

Si no ha configurado el inicio automático junto a Windows (servicio de sistema) TeamViewer con durante el proceso de instalación, puede hacerlo aquí marcando la casilla correspondiente. TeamViewer se iniciará automáticamente junto con Windows. De este modo, se estará ejecutando antes incluso de iniciar sesión en Windows.



#### Opciones importantes para trabajar con TeamViewer

#### Minimizar a bandeja del sistema

Si esta opción está activada, TeamViewer se minimizará a la bandeja del sistema cuando se cierre el programa (área de información de la barra de tareas de Windows). Es posible cerrar TeamViewer haciendo clic con el botón derecho en el icono de la bandeja del sistema.

#### Configuración de red

## Configuración de proxy

Haga clic en el botón **Configurar...** para abrir el cuadro de diálogo Configuración de proxy.

#### Conexiones en red local (mediante dirección IP)

## Conexiones de LAN entrantes


Puede elegir entre las siguientes opciones:

- desactivado: no permite conexiones de LAN.
- aceptar: acepta conexiones de LAN entrantes a través del puerto 5938 (<u>consulte el apartado 7.1, página 25</u>).
- aceptar exclusivamente: no se establecerán conexiones con los servidores de TeamViewer y TeamViewer solo estará disponible mediante la dirección IP o el nombre de ordenador correspondiente.

#### Cuadro de diálogo Configuración de proxy

En la mayoría de los casos, la configuración más recomendable es la predeterminada (Usar la configuración de proxy del navegador web). Puede recurrir a la configuración personalizada si, por ejemplo, no es capaz de utilizar Internet con su navegador.


- Sin proxy: Utilice esta opción si está conectado directamente a Internet.
- Detectar configuración automáticamente (recomendado): utilice esta configuración si desea que TeamViewer busque y utilice automáticamente un proxy instalado.
- **Usar proxy manual:** Utilice esta opción para introducir manualmente los datos de su servidor proxy.



En el cuadro de diálogo **Configuración de proxy** puede configurar el acceso a Internet a través de un servidor proxy.



## 13.2 Categoría Seguridad



En la categoría **Seguridad** puede configurar todos los ajustes importantes relacionados con la misma.

Configuración de seguridad.

#### Contraseña predefinida (para el acceso no presencial)

**Contraseña** Si introduce una **Contraseña**, podrá usarla en cualquier momento en lugar de la contraseña temporal aleatoria para acceder a su ordenador.

#### Contraseña aleatoria (para el acceso espontáneo)

## Seguridad de la contraseña

Aquí podrá seleccionar la seguridad (complejidad) de la contraseña temporal aleatoria generada cada vez que inicia TeamViewer.

- Estándar (4 dígitos): La contraseña estará formada por 4 dígitos.
- Segura (6 caracteres): La contraseña constará de 6 caracteres alfanuméricos.
- Segura (8 caracteres): La contraseña constará de 8 caracteres alfanuméricos.
- Muy segura (10 caracteres): La contraseña constará de 10 caracteres alfanuméricos (incluidos caracteres especiales).
- Desactivado (sin contraseña aleatoria): No se generará una contraseña aleatoria.

**Observación:** Si la opción de contraseña aleatoria está desactivada y no se define una contraseña personal, no podrá conectarse a TeamViewer.

**Observación:** Si se marca en la categoría **General** la opción **Iniciar TeamViewer con Windows**, la seguridad de la contraseña aleatoria será automáticamente **Segura (6 caracteres)**.

**Observación:** Asegúrese de que todos los inicios de sesión en Windows están protegidos mediante contraseñas seguras..



#### Reglas para la conexión a este ordenador

#### Inicio de sesión de Windows

En esta lista desplegable puede seleccionar si permitirá a TeamViewer conectarse a su ordenador con la información de inicio de sesión de Windows, en vez de con una contraseña de TeamViewer.

- No permitido: Opción predeterminada. La autenticación solo puede realizarse utilizando la contraseña personal o aleatoria.
- Permitido solo para administradores: Cualquier asociado que quiera conectarse a su ordenador necesitará para autenticarse la información de inicio de sesión de un administrador de Windows en su ordenador.
- Permitido para todos los usuarios: Cualquier asociado que quiera conectarse a su ordenador necesitará la información de inicio de sesión de cualquier cuenta de Windows en su ordenador.

## lista blanca

Lista negra y Para abrir el cuadro de diálogo Lista negra y lista blanca, haga clic en el botón Configurar....

> En este cuadro de diálogo podrá guardar explícitamente las ID a las que concede acceso al ordenador local (lista blanca) o aquellas a las que se lo deniega (lista negra).


Si agrega ID de TeamViewer a su lista blanca, solo estas ID podrán conectarse a su ordenador. Las demás ID serán bloqueadas. También puede agregar cuentas de TeamViewer a la lista blanca. Esto significa que, no importa desde qué ordenador haya iniciado sesión la cuenta de TeamViewer, la cuenta podrá acceder en cualquier momento al ordenador que creó la lista blanca.

La lista negra le permite impedir que determinados asociados establezcan una conexión con su ordenador. Las ID de TeamViewer y las cuentas de TeamViewer en su lista negra no podrán conectarse a su ordenador.

Si marca la casilla Aplicar también para reuniones, esta configuración se aplicará también a las reuniones. Solamente las ID de su lista blanca podrán unirse a la reunión o bien las ID de su lista negra quedarán excluidas de la reunión.


Observación: Sí podrá configurar sesiones salientes de TeamViewer con asociados en la lista negra.





El cuadro de diálogo Lista negra y lista blanca.

## 13.3 Categoría Control remoto



En la categoría **Control remoto** puede configurar las opciones de calidad, grabación de sesiones o acceso a otros ordenadores.

En la categoría **Control remoto** puede preconfigurar ajustes para sesiones de control remoto. Los ajustes de este cuadro de diálogo se aplicarán a todas las sesiones de control remoto futuras.

#### **Pantalla**

#### Calidad

Puede seleccionar entre:

- Selección automática de la calidad: Optimiza la calidad de visualización y la velocidad de transmisión según el ancho de banda disponible.
- Optimizar calidad: Optimiza la calidad de visualización.
- Optimizar velocidad: Optimiza la velocidad de conexión reduciendo la calidad de visualización.
- Configuración personalizada: Si selecciona Configuración personalizada, se activará el botón Configuración personalizada.... Use este botón para abrir el cuadro de diálogo Configuración personalizada.

# Quitar fondo de escritorio remoto

Si esta opción está activada, el fondo de escritorio del ordenador remoto se ocultará durante la sesión de TeamViewer. Esto optimiza la velocidad de conexión, ya que se transmiten menos datos. También puede activar esta opción en la ventana Control remoto durante la sesión de TeamViewer.



#### **Pantalla**

Mostrar el
cursor de su
asociado

Si esta opción está activada, los movimientos del ratón de su asociado se mostrarán gráficamente en su escritorio. También puede activar esta opción en la ventana Control remoto durante la sesión de TeamViewer.

#### Valores predeterminados de control remoto

Reproducir sonidos del ordenador y música	Si esta opción está activada, el sonido del ordenador remoto se transmitirá al ordenador local ( <u>consulte el apartado 9.7, página 43</u> ).
Grabar automáticamente las sesiones de control remoto	Si esta opción está activada, todas las sesiones de TeamViewer se grabarán automáticamente.
Grabar vídeo y VoIP de los asociados (requiere la confirmación del asociado)	Si la opción está activada, el asociado puede decidir si se puede grabar o no el vídeo y VoIP de su cámara web.
	Si la opción está desactivada, solamente se grabará la pantalla remota y el vídeo y VoIP de su propia cámara web.
Enviar combinaciones de teclas	Si está activado, las combinaciones de teclas (p. ej. ALT+TAB) se transmitirán de manera predeterminada al ordenador remoto y no se ejecutarán localmente (tecla de acceso directo: ROLL).


#### El cuadro de diálogo Configuración personalizada

Para abrir el cuadro de diálogo **Configuración personalizada**, seleccione **Configuración personalizada** en la lista desplegable **Calidad** y haga clic en el botón **Configuración personalizada...**.

Dispone de las siguientes opciones:

- **Colores:** Establece la profundidad de color deseada. Cuantos más colores, mayor ancho de banda se requerirá. Puede mejorar el rendimiento reduciendo la profundidad de color.
- Calidad: Establece la calidad de visualización. Si utiliza los modos de color Alto o Color verdadero y desplaza el control de calidad hacia la izquierda, se utilizará la compresión de Máxima velocidad para minimizar el volumen de datos.
- Transmisión rápida de vídeo por secuencias: si está activada, se optimiza la transmisión de vídeo. La calidad de transmisión óptima requiere una conexión de área local o una conexión de banda ancha.
- Habilitar la combinación de colores Aero: si está activado, se habilitará Aero Glass en los sistemas operativos remotos Windows Vista/Windows 7.
- Habilitar animaciones GUI: si está activado, se muestran animaciones (p. ej. cuando se cierra una ventana).
- Mejorar la compatibilidad de la aplicación: Aumenta la compatibilidad con aplicaciones de Windows antiguas, a cambio de una pérdida de rendimiento.






En el cuadro de diálogo **Configuración personalizada** puede configurar opciones de calidad.

## 13.4 Categoría Reunión

En la categoría **Reunión** puede preconfigurar ajustes para el modo Reunión de TeamViewer. Los ajustes de este cuadro de diálogo se aplicarán a todas las reuniones. Para obtener más información, consulte el *TeamViewer 8 Manual Reuniones*.

## 13.5 Categoría ordenadores & contactos



Aquí puede gestionar su cuenta de TeamViewer y configurar ajustes adicionales para sus ordenadores & contactos.

La gestión de cuentas en TeamViewer ofrece opciones adicionales.

#### Configuración de cuenta (configuración global)

Ordenadores desconectados en grupo aparte	Si esta opción está activada, todos los asociados desconectados se organizarán en un grupo separado.
Avisarme de los mensajes entrantes	Si esta opción está activada, recibirá una breve notificación cuando un asociado le envíe un mensaje de chat. La notificación se mostrará en la esquina inferior derecha como un mensaje emergente.
Avisarme cuando los asociados inicien sesión	Si esta opción está activada, recibirá una breve notificación cuando uno de sus contactos inicie sesión en su cuenta de TeamViewer. La notificación se mostrará en la esquina inferior derecha como un mensaje emergente.



#### Configuración de cuenta (configuración global)

Registrar sesiones para realizar informes de conexión	Si esta opción está activada, todas las sesiones de TeamViewer se registrarán en TeamViewer Management Console. Puede obtener más información en el <i>Manual TeamViewer 8 Management Console</i> .
Mostrar ventana de comentarios tras cada sesión	Si esta opción está activada, puede añadir un comentario a una sesión de TeamViewer una vez que esta haya finalizado. El comentario se agregará a la sesión correspondiente en TeamViewer Management Console. Puede obtener más información en el <i>Manual TeamViewer 8 Management Console</i> .
	<b>Nota</b> : para poder utilizar esta función tiene que haber iniciado sesión con su cuenta de TeamViewer y tiene que ser miembro de un perfil de la empresa.
Su nombre	Introduzca el nombre que desea usar para que sus asociados lo identifiquen durante una sesión de TeamViewer. Este nombre aparecerá siempre que inicie sesión en su cuenta de TeamViewer. El nombre será visible en el Chat y en la ventana Control remoto.
Correo electrónico	Para cambiar su dirección de correo electrónico, introduzca una nueva. Solo será necesario si ya no está utilizando la dirección de correo electrónico actual.
Nueva contraseña	Para cambiar la contraseña actual de su cuenta de TeamViewer, introduzca una nueva.
Licencia activada	Si dispone de una licencia Premium o Corporate, puede asignarla a su cuenta de TeamViewer. Para ello, haga clic en el enlace <b>Activar licencia</b> e introduzca su código de licencia. A continuación, haga clic en <b>Activar licencia</b> . La licencia será válida siempre que inicie sesión en su cuenta, aunque se encuentre en una instalación de TeamViewer sin licencia.
Solo los asociados de mi lista pueden ver mi estado conectado y enviarme mensajes	Si esta opción está activada, solo aparecerá <b>en línea</b> para los asociados en su lista ordenadores & contactos. Asimismo, únicamente estos asociados podrán enviarle mensajes.
Configurar lista negra para cuentas	Aquí puede mantener una lista negra de cuentas de TeamViewer de otros usuarios. Si agrega un nombre de usuario, ya no aparecerá <b>en línea</b> para este usuario, ni recibirá mensajes de chat de él.
Eliminar cuenta (solo disponible en el navegador web)	Haga clic en <b>Eliminar cuenta</b> para eliminar de forma permanente su cuenta de TeamViewer. Se le preguntará una vez más si desea eliminar su cuenta.


**Observación:** Eliminar su cuenta también eliminará de forma permanente sus ordenadores & contactos.



**Observación:** Cualquier ajuste configurado en **Configuración local** se guardará solo para el ordenador en el que está trabajando (o para ordenadores & contactos en Web Connector). Las opciones del apartado **Configuración de cuenta** se almacenan de forma central y se aplicarán en cualquier ordenador en el momento en que inicie sesión en su cuenta de TeamViewer.

**Observación:** La lista negra en esta categoría se aplica solo a las funciones de ordenadores & contactos. Esto significa que las cuentas de TeamViewer en la lista negra no pueden realizar acciones relacionadas con usted, pero sí pueden conectar con usted mediante otros métodos de conexión. Si desea evitar conexiones desde determinadas ID de TeamViewer, utilice la función de lista negra y lista blanca en la categoría **Seguridad** (consulte el apartado 13.2, página 69).

## 13.6 Categoría Conferencia de audio



En la categoría **Conferencia de audio** puede configurar y probar la configuración de sus conexiones VoIP y de llamada de conferencia.

Configuración de Conferencia de audio.

#### Opciones para la conferencia telefónica

Llamada de conferencia

Para almacenar datos de sus propias llamadas de conferencia, haga clic en el botón **Configurar...**.

#### Opciones de reproducción de voz

Altavoces	Seleccione en el menú desplegable el dispositivo o altavoces de salida que desee para sus conexiones VoIP.
Volumen	Le permite controlar el volumen de los altavoces. Cuando haga clic en el botón Reproducir escuchará un sonido que le permitirá comprobar el ajuste de volumen.
Silencio (altavoces)	Desactiva por completo sus altavoces.



#### Opciones de micrófono

Micrófono	Seleccione en el menú desplegable el dispositivo de grabación o el micrófono que desee usar para sus conexiones VoIP.
Nivel de micrófono	Le permite controlar el volumen del micrófono.
Silencio (micrófono)	Silencia por completo su micrófono.
Umbral de ruido	Le permite eliminar cualquier ruido de fondo. Para no filtrar ningún ruido de fondo, mueva el regulador a la izquierda. Para filtrar casi todo el ruido de fondo, mueva el regulador a la derecha.

## 13.7 Categoría Vídeo



En la categoría **Vídeo** puede seleccionar su webcam y probar su calidad. También puede configurar el controlador de vídeo.

Configuración de vídeo.

#### Configuración de la cámara y vista previa

Origen de vídeo	Seleccione en el menú desplegable el origen de vídeo que desea usar para la transmisión de videoconferencias.  La cámara debe tener una resolución mínima de 320 x 240 píxeles y disponer de un controlador DirectShow. Para garantizar un funcionamiento sin problemas, se recomienda el uso de una webcam.  También puede establecer que durante las videoconferencias se muestre una imagen seleccionada, en vez de vídeo. Para ello, seleccione en el menú desplegable la opción Imagen estática y haga clic en el botón Seleccionar imagen
Configuración de vídeo avanzada	Una vez seleccionada una webcam, puede ajustar aquí las opciones de su modelo concreto.




#### Configuración de la cámara y vista previa

#### Calidad

Puede elegir entre las siguientes opciones:

- Selección automática de la calidad (determina automáticamente la mejor relación de calidad de velocidad)
- Optimizar calidad
- Optimizar velocidad

## 13.8 Categoría Invitación personalizada



Adapte la invitación para Control remoto y Reunión a sus necesidades concretas. Existen las siguiente opciones:

En la categoría **Invitación personalizada** puede crear un correo electrónico personalizado de invitación.

Descripción

- Pulones	2000.15000.
Plantilla	Seleccione en el menú desplegable un mensaje de invitación estándar para una sesión de control remoto o reunión.
Asunto	Introduzca el asunto que desea utilizar para su correo electrónico de invitación.
Mensaje de invitación	Personalice el texto de plantilla de su correo electrónico de invitación. Para revisar el correo electrónico antes de enviarlo, haga clic en el botón <b>Probar invitación</b> . El mensaje se abrirá en su programa de correo electrónico predeterminado. Tras ello, ya podrá enviar el mensaje directamente desde la aplicación. Haga clic en el botón <b>Restablecer</b> para restablecer el texto predeterminado de la plantilla.


**Observación:** El texto de la plantilla contiene marcadores de posición. Si lo desea, puede sustituirlos en cualquier momento por sus propios textos.

**Observación:** La invitación por correo electrónico a través de TeamViewer solo se puede generar si en su ordenador está configurado un programa de correo electrónico.

Opciones



## 13.9 Categoría Avanzado



En la categoría **Avanzado** puede configurar opciones avanzadas de TeamViewer. Para ello, haga clic en el botón **Mostrar las opciones avanzadas**.

Encontrará opciones adicionales en Avanzado.

#### Configuración avanzada general

Idioma de pantalla

Para abrir el cuadro de diálogo <b>Configurar QuickConnect</b> , haga clic en el botón <b>Configurar</b> (este cuadro de diálogo se describe al final de este apartado).
Aquí puede desbloquear cualquier cuenta de TeamViewer que haya bloqueado durante un chat. Para desbloquear de una vez todas las cuentas bloqueadas, haga clic en el botón <b>Borrar</b> .
Seleccione en el menú desplegable el intervalo con el que quiere que TeamViewer busque actualizaciones automáticamente.
Existen las siguiente opciones:
<ul><li>Semanalmente</li><li>Mensualmente</li><li>Nunca</li></ul>
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste, ob TeamViewer automatisch Updates installieren soll.
Folgende Optionen stehen Ihnen zur Auswahl:
<ul> <li>Alle Updates (beinhaltet neue Hauptversionen): Updates werden immer installiert, auch Updates auf neue Hauptversionen.</li> <li>Updates innerhalb dieser Hauptversion: Nur Updates innerhalb der aktuell installierten Hauptversion werden installiert.</li> <li>Sicherheitsupdates innerhalb dieser Hauptversion: Nur Updates innerhalb der aktuell installierten Hauptversion, die zur Verbesserung der Sicherheit dienen, werden installiert.</li> </ul>

Seleccione el idioma de pantalla de TeamViewer. Para aplicar la



#### Configuración avanzada general

Contraseña aleatoria después de cada sesión	<ul> <li>Seleccione en el menú desplegable si quiere que TeamViewer genere una nueva contraseña aleatoria para las sesiones entrantes.</li> <li>Existen las siguiente opciones:         <ul> <li>Mantener la actual: No se generará la nueva contraseña hasta que se reinicie TeamViewer.</li> <li>Generar una nueva: TeamViewer generará una nueva contraseña tras cada sesión completada.</li> <li>Desactivar: Se generará una contraseña aleatoria solo una vez.</li> <li>Mostrar confirmación: TeamViewer le preguntará tras cada sesión si desea generar una nueva contraseña.</li> </ul> </li> </ul>
Deshabilitar el cierre de TeamViewer	Si esta opción está activada, TeamViewer no puede apagarse. Como administrador, esto resulta útil si, por ejemplo, desea asegurar la disponibilidad constante del ordenador.
Ocultar estado conectado para esta ID de TeamViewer	Si esta opción está activada, su ID de TeamViewer (ordenador) no aparecerá en línea en ninguna lista ordenadores & contactos.
Aceptar mensajes de cuentas de confianza	Si esta opción está activada, solo se aceptarán o mostrarán mensajes de chat de cuentas a las que ya se haya conectado.
Desactivar la integración remota de Arrastrar y colocar	Si esta opción está activada, la funcionalidad de arrastrar y colocar estará totalmente desactivada. En este caso, no se podrán transferir archivos mediante este sistema.
Mostrar ordenadores y contactos al iniciar	Si esta opción está activada, la lista de ordenadores y contactos se abrirá automáticamente cada vez que se inicie TeamViewer.

### Archivos de registro

Habilitar registro	Si esta opción está activada, TeamViewer escribirá todos los sucesos y errores en un archivo de registro.
Registrar conexiones salientes	Si esta opción está activada, TeamViewer escribirá en un archivo de registro la información relativa a todas las conexiones salientes. Esta opción debe activarse al utilizar TeamViewer Manager.
Registrar conexiones entrantes	Si esta opción está activada, TeamViewer escribirá en un archivo de registro la información relativa a todas las conexiones entrantes.



#### Configuración avanzada para la conexión a este equipo

Control de acceso	Establece qué tipo de acceso a su ordenador tendrá su asociado:  - Acceso total - Confirmar todo - Ver y mostrar - Configuración personalizada - Denegar sesiones de control remoto entrantes Para obtener más información, consulte el apartado 10.1, página 45.
Minimizar automáticamente el panel de TeamViewer local	Si está activado, el panel de TeamViewer local se minimizará automáticamente (cuando no se necesite) en el borde de la pantalla transcurridos 10 segundos.
Control de acceso total cuando un asociado esté conectando con la pantalla de inicio de sesión de Windows.	Si esta opción está activada, los asociados que se conecten a la pantalla de inicio de sesión de Windows tendrán automáticamente acceso total a su ordenador.
Deshabilitar automáticamente la combinación de colores para calidad	Si está activada esta opción, Aero Glass se desactivará en el ordenador local siempre que haya una conexión entrante y la calidad de visualización está ajustada como <b>Automática</b> en el ordenador remoto.

### Configuración avanzada para la conexión a otros equipos

Habilitar pantalla negra si la	Si esta opción está activada, la pantalla del ordenador remoto
entrada de asociado está	quedará automáticamente desactivada en cuando se deshabilite
desactivada.	la entrada del asociado.
Guardar temporalmente contraseñas de conexión	Si esta opción está activada, las contraseñas se almacenarán de forma predeterminada para permitir la reconexión inmediata, hasta el cierre de TeamViewer.
Ignorar el canal alfa en este	Si esta opción está activada, las ventanas del ordenador remoto
ordenador.	no se transmitirán con transparencia.
Sincronización del portapapeles.	Si esta opción está activada, cualquier texto copiado en el portapapeles estará disponible para el asociado.



#### Configuración avanzada para la conexión a otros equipos

#### Control de acceso

Establece el tipo de acceso del que disfrutará en el ordenador de su asociado:

- Acceso total
- Confirmar todo
- Ver y mostrar
- Configuración personalizada
- Denegar sesiones de control remoto salientes

Para obtener más información, consulte el <u>apartado 10.1, página 45</u>.

#### Configuración avanzada de reunión

## Control de acceso

Establece los derechos predeterminados que recibirán los participantes de la reunión:

- Acceso total
- Ver y mostrar
- Configuración personalizada
- Denegar reuniones

Para obtener más información, consulte el *TeamViewer 8 Manual Reuniones*.

#### Configuración de red avanzada

Servidor de TeamViewer	Para abrir el cuadro de diálogo <b>Servidor de TeamViewer</b> , haga clic en <b>Configurar</b> En este cuadro de diálogo puede introducir un servidor permanente.
	<b>Precaución</b> : Introduzca un servidor solo si así se lo pide el Soporte de TeamViewer.
Instalar controlador VPN	Para instalar un controlador VPN, haga clic en el botón <b>Instalar VPN</b> . El controlador VPN es necesario para establecer una conexión VPN en TeamViewer. Para desinstalar VPN puede usar el mismo botón.
Instalar el controlador del monitor	Para instalar el controlador del monitor de TeamViewer, haga clic en el botón <b>Instalar el controlador del monitor</b> . Se recomienda utilizar el controlador del monitor para garantizar una pantalla negra si la opción <b>Mostrar pantalla negra</b> está activada ( <u>consulte el apartado 4.1, página 12</u> ).
Instalar controlador de impresión	Para instalar el controlador de impresión de TeamViewer, haga clic en el botón <b>Instalar</b> .
Usar UDP (recomendado)	Si esta opción está activada, TeamViewer intentará configurar una conexión UDP rápida.



#### Configuración de red avanzada

No use los puertos de entrada	Si esta opción está activa
80 y 443 (recomendados	80 y 443. Desactive esta
solamente para servidores	como un servidor web, re
web)	

ada, TeamViewer no atenderá los puertos función únicamente si otros servicios, equieren esos puertos.

## Utilice el complemento Outlook

Si está activado, puede programar las reuniones directamente a Reunión de TeamViewer para través de un botón de Microsoft Outlook.

#### Opciones de TeamViewer

Los cambios requierer
derechos de
administrador en este
ordenador

Si esta opción está activada, solo será posible cambiar las opciones de TeamViewer desde una cuenta de usuario de Windows con derechos de administrador.

## la sesión

Directorio de grabación de Si ha activado Grabar automáticamente como se describe en el apartado 13.3, página 71, puede indicar el directorio donde desea guardar las grabaciones de sesiones.

#### Opciones de protección mediante contraseña

Si desea proteger las opciones de TeamViewer mediante una contraseña, introduzca una contraseña en el campo de entrada. A partir de ese momento, solo podrá cambiar la configuración tras introducir esta contraseña.

#### Exportar opciones a un archivo \*.reg.

TeamViewer le da la opción de guardar su configuración en un archivo de registro. Esto le permite transferirla fácilmente a otras instalaciones de TeamViewer. Para exportar todas sus opciones como un archivo \*.reg, haga clic en el botón Exportar....

#### Importar opciones desde un archivo \*.reg.

Para importar sus opciones de TeamViewer guardadas, haga clic en el botón Importar....

Observación: No importe opciones previamente exportadas haciendo doble clic en el archivo \*.reg. En los sistemas de 64 bits, esto puede producir errores.

#### El cuadro de diálogo Configurar QuickConnect

En este cuadro de diálogo puede cambiar diversas opciones del botón QuickConnect. Este botón puede utilizarse para presentar aplicaciones. Para obtener más información, consulte el TeamViewer 8 Manual Reuniones.