### بخش دوم سوال ۱:

در این بخش، همانند مرحله قبل، گرهها (نودها) و اتصالهای آنها veth و bridge را راهاندازی میکنیم. تفاوت اصلی اینجاست که روتر را حذف میکنیم و بنابراین دیگر آدرسی مثل 172.0.0.1 یا 10.10.0.1 برای default gateway وجود ندارد.

در عوض، آدرس پیشفرض (default gateway) هر نود را به IP سرور اصلی (host/root namespace) که بریجها در آن قرار دارند تنظیم میکنیم.

از آنجا که هر دو بریج br1 br2 در یک namespace یعنی root namespace هستند، میتوانند یکدیگر را ببینند و تبادل بستهها در بین آنها ممکن است.

برای مسیر دهی صحیح، تنها کافیست دو route ساده به جدول مسیریابی root اضافه کنیم:

## sudo ip route add 172.0.0.0/24 dev br1

## sudo ip route add 10.10.0.0/24 dev br2

به این ترتیب، root namespace همانند یک روتر عمل کرده و بسته های بین دو subnet را از طریق بریج ها مدیریت میکند.

# بخش سوم سوال ١:

در این بخش، وضعیت مشابه حالت قبل است، با این تفاوت که نودها روی دو سرور مجزا) مثلاً دو VM یا سیستم فیزیکی مختلف ( قرار دارند.

مسیر دهی کلی شبیه بخش دوم است، ولی این بار تنظیمات بین دو سرور تقسیم میشود.

#### مر احل:

- ا. دستور proute add 172.0.0.0/24 dev br1 را در سرور اول وارد میکنیم . بریج br1 روی این سرور قرار دارد.
- ۲. دستور br2 بریج br2 و ip route add 10.10.0.0/24 dev br2 را در سرور دوم وارد میکنیم . بریج br2 روی این سرور قرار دارد.
  در مرحله بعد، default gateway نودها را مطابق زیر تنظیم میکنیم:
  - در سرور اول default gateway : نودهای موجود روی این سرور را برابر با ۱۳سرور اول قرار میدهیم.
    - در سرور دوم default gateway : نودهای آن را برابر با السرور دوم تنظیم میکنیم.

در نهایت، برای مسیردهی بین سرورها از طریقIP های آنها در سرور اول دستور زیر را اجرا میکنیم:

## sudo ip route add 10.10.0.0/24 via <ip-server2>

و به صورت مشابه، در سرور دوم نیز:

## sudo ip route add 172.0.0.0/24 via <ip-server1>

با این تنظیمات، بسته هایی که از یک نود به subnet دیگر می روند، ابتدا به سرور مقصد ارسال می شوند و سپس از آنجا وارد بریج و نود موردنظر می شوند.