
# § 6. 磁介质

## 一. 磁介质




## 实验发现:

$$rac{B}{B_0} = \mu_r = \left\{ egin{array}{ll} <1 & 抗磁质 & 金、银、铜 \ >1 & 顺磁质 & 锰、铬、铂 \ >>1 & 铁磁质 & 铁、钴、镍 \ \end{array} 
ight.$$

 $\mu_r$ ——磁介质的相对磁导率

#### 1. 电子的磁矩



电子"轨道"运动 → 载流线圈

磁矩 
$$\vec{m} = IS\vec{n}$$

$$I = \frac{e}{T} = \frac{ev}{2\pi r}$$


$$m_l=rac{ev}{2\pi r}\pi r^2=rac{evr}{2}$$
 轨道角动量:  $L=m_evr$   $=rac{e}{2m_e}L$  电子 "轨道" 磁矩

此外,电子还有自旋磁矩:  $m_s = rac{e}{m_e} \cdot rac{\hbar}{2}$ 

2. "分子电流"模型

原子 
$$\vec{m}_t = \sum \vec{m}_i$$
 电子"轨道"磁矩 电子自旋磁矩 电子自旋磁矩 核磁矩—小3个数量级(常略去)

原子分子等效于一个载流线  $\vec{m} = \vec{m}_t$  圈(分子电流),其磁矩为:



## 2. "分子电流"模型

### 原子固有磁矩


原子	固有磁矩	特点
He	0	满壳层,惰性气体
Ne	0	满壳层,惰性气体
Н	9. 27×10 <sup>-24</sup>	最外层1个电子
Na	9. 27×10 <sup>-24</sup>	最外层1个电子
Fe , Co, Ni	20. 4×10 <sup>-24</sup>	最外层2个电子

- 二. 磁介质的磁化机理
- 2. "分子电流"模型

 $\vec{m} = 0$  无矩分子——分子内电子磁矩之和为零 对外不显磁性

 $ec{m} 
eq 0$  有矩分子——分子内电子磁矩之和不为零

固有磁矩 对大块介质,固有磁矩排列无序 对外不显磁性!




综上所述: 无外磁场时, 磁介质对外无磁性


3. 磁化机理 加外场时

$$\vec{B}_0 \neq 0$$

有矩分子: 磁矩在磁场中受磁力矩的作用

尽力朝外磁场方向排列对外产生磁效应





分子电流的总体效应, 等效于介质表面的束缚电流(磁化电流)I'

总磁感应强度  $B=B_0+B'$  顺磁质

无矩分子: 在磁场中由于电子的运动产生附加磁矩,



其方向与外磁场方向相反


总磁感应强度  $B=B_0-B''$  抗磁质

3. 磁化机理

加外场时

$$\vec{B}_0 \neq 0$$


对任何物质都有附加磁矩



$$\frac{m}{\Delta m} = 10^5$$
 
$$m \gg \Delta m, \ \Delta m$$
 可忽略—— 顺磁质 
$$m \gg \Delta m, \ \Delta m$$
 铁磁质

有外场时, 磁介质对外显磁性

## 磁化强度



分子电流的总效应等效于介质表面的束缚电流 I'(磁化电流) (电荷宏观移动形成的传导电流称作自由电流)

磁化强度:单位体积内分子磁矩的矢量和

$$ec{M} = rac{\sum ec{m}_i}{\Delta V} egin{array}{c} ec{m}$$
 顺磁质  $ec{M} \uparrow \uparrow ec{B}$  抗磁质  $ec{M} \downarrow \uparrow ec{B}$ 

单位: A/m

实验表明:   
 各向同性 
$$\vec{M}=\frac{\mu_r-1}{\mu_0\mu_r}\vec{B}$$
 可以证明:  $\oint_L \vec{M}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\sum I'$  磁介质有

## 四. H 的安培环路定理

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_{0} \sum_{L} (I_{0} + I') \qquad \oint_{L} \vec{M} \cdot d\vec{r} = \sum_{L} I'$$

$$= \mu_{0} \sum_{L} I_{0} + \mu_{0} \oint_{L} \vec{M} \cdot d\vec{r}$$

$$\oint_{L} (\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}) \cdot d\vec{r} = \sum I_0$$


磁场强度: 
$$ec{H}=rac{ec{B}}{\mu_0}-ec{M} \Longrightarrow \oint_L ec{H}\cdot \mathrm{d}ec{r}=\sum I_0$$

H 的安培环路定理

## 四. H 的安培环路定理

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$
 
$$\vec{M} = \frac{\mu_r - 1}{\mu_0 \mu_r} \vec{B}$$
 
$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$
 
$$\mu = \mu_0 \mu_r$$
 介质磁导率

各向同性介质:  $\vec{M}=\chi_m \vec{H}$   $\chi_m=\mu_r-1$  磁化率




例:电缆的芯是一根半径为R的金属导体,它和导电外壁之间充满相对磁导率为 $\mu_r$ 的均匀介质.电流均匀地流过芯的横截面并沿外壁流回.求介质中磁感应强度的分布。

解: 本题具有轴对称性,如图选取环路.

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{r} = 2\pi r H = I$$


$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$



例: 一无限长直螺线管,单位长度上的匝数为n,螺线管内充满相对磁导率为 $\mu_r$ 的均匀介质。导线内通电流I,求管内磁感应强度及磁介质表面的磁化电流线密度。

解:



$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{H} \cdot d\vec{r} = Hl$$

由安培环路定理: H=nI

$$B = \mu H = \mu_0 \mu_r n I$$
 
$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{r} = \sum I'$$

$$j' = \frac{\mathrm{d}I'}{\mathrm{d}r} = M = \frac{\mu_r - 1}{\mu_0 \mu_r} B = (\mu_r - 1)nI$$

对铁磁质  $\mu_r \sim 10^{2-5}$ 

磁场主要由铁磁质 表面束缚电流产生

# § 7. 铁磁质

# 一、基本特点


1. 
$$\frac{B}{B_0} = \mu_r \gg 1$$

- 2、 $\mu_r \sim B$  有关;
- 3、磁滞效应;
- 4、超过居里温度变为顺磁质;
- 5、有饱和状态。




## 二、磁化曲线与磁滞回线

#### 1. 磁化曲线




$$H = nI$$

由实验测量不同材料时的B,作B-H曲线。



## 二、磁化曲线与磁滞回线

#### 2、磁滞回线和材料的磁性




磁滞回线所围的面积与磁化能量 成正比。

#### 硬磁材料:


磁滞回线较粗,剩磁很大, 这种材料充磁后不易退磁, 适合做永久磁铁。

## 二、磁化曲线与磁滞回线

#### 2、磁滞回线和材料的磁性




磁滞损耗小,适合用在交 变磁场中,如变压器铁芯、 继电器、电动机转子、定子



可作磁性记忆元件。

## 三、磁畴和铁磁质的磁化机制

磁畴:铁磁质中由于原子的强烈作用, 在铁磁质中形成磁场很强的小区域。 磁畴的体积约为 10<sup>-12</sup> m<sup>3</sup>。



无外磁场: 各磁畴磁化方向杂乱无章

#### 外加磁场:

磁场较弱: 自发磁化方向与外磁场方向相同或相近的磁畴 的体积逐渐增大, 反之则逐渐缩小(畴壁运动)

磁场较强:缩小着的磁畴消失,其它磁畴的磁化方向转向外场方向。外场越强,转向越充分。所有磁畴都沿外磁场方向排列时则达到饱和磁化状态

----磁性很强

## 三、磁畴和铁磁质的磁化机制

#### 去除外磁场

分裂成许多磁畴。由于掺杂和内应力等原因,磁畴之间存在摩擦阻力,使磁畴不能恢复到磁化前的杂乱排列状态.


----表现出磁滞现象

#### 温度升高

分子热运动加剧。 $T>T_c$ 时,磁畴全部被破坏, 铁磁质转为顺磁质

----存在居里点

## 电子在外磁场中运动时, 附加磁矩的形成



$$\vec{B}_0 = 0$$


$$f_e = mr\omega_0^2$$


$$\vec{B}_0 \neq 0$$

$$f_m + f_e = mr\omega^2$$

$$\omega > \omega_0 \ I' > I$$

### 电子反向运动?





## 产生附加磁矩

与外磁场方向相反

$$\omega < \omega_0 I' < I$$

