BAMBA N'GIANTCHAN ALLASSANE
DIAKITE ABDOUL JUNIOR
DJOMAN ANNE ANKRAN

FOFANA ABDOUL ISMAEL

<u>RAPPORT</u>: ACTIVER L'AUTHENTICATION À DEUX FACTEURS POUR SSH SOUS LINUX VIA GOOGLE AUTHENTICATOR

Sommaire

- 1 Présentation
- 2 Synchronisation horaire
- 3 Installation de Google Authenticator
- 4 Installation de Google Authenticator sur le smartphone
- 5 Recuperation de la cle d'installation
- 6 Configuration de l'authentification a deux (02) facteurs
- 7 Vérification de l'authentification a deux (02) facteurs

1 Présentation

Nous apprendrons à activer l'authentification à deux facteurs pour SSH sous Linux. Il est principalement utilisé par les administrateurs pour accéder et gérer en toute sécurité les ordinateurs distants, en particulier ceux qui exécutent Linux. Il prend en charge deux formes d'authentification très courantes l'authentification par mot de passe et l'authentification par clé publique. Il est toujours recommandé d'utiliser l'authentification par clé publique pour l'accès SSH car elle est plus sécurisée. Toutefois, si vous dépendez toujours de l'authentification par mot de passe, il est fortement recommandé d'activer l'authentification à deux facteurs

2 Synchronisation horaire

Avant d'activer 2FA, il est très important que les horloges de votre système Linux et de votre appareil mobile soient synchronisées, ce qui signifie que les deux doivent avoir la même heure dans leurs horloges. Cependant, une différence de temps nominale de quelques secondes (p. ex., 30 secondes ou moins) est généralement acceptable.

La meilleure façon de garder l'heure synchronisée est d'utiliser le protocole NTP (Network Time Protocol). Par défaut, Ubuntu utilise *timedatectl / timesyncd* pour la synchronisation de l'heure, et nous nous en tiendrons à la valeur par défaut. Pour vérifier si le service NTP est activé et si l'horloge du système est correctement synchronisée, utilisez la commande *timedatectl*.

```
abdoul@abdoul-virtual-machine:~/Desktop$ timedatectl
Local time: Wed 2023-02-08 21:48:23 GMT
Universal time: Wed 2023-02-08 21:48:23 UTC
RTC time: Wed 2023-02-08 21:48:23
Time zone: Africa/Abidjan (GMT, +0000)

System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
abdoul@abdoul-virtual-machine:~/Desktop$
```

Si vous voyez *Horloge système synchronisée : no* et *Service NTP : inactif*Cette commande active le service NTP et synchronise l'horloge du système

Sudo timedatectl set-ntp true

. Répétez maintenant la commande *timedatectl* une fois de plus.

Vous remarquerez que l'horloge système est maintenant correctement synchronisée.

3 <u>Installation de Google Authenticator</u>

Après avoir synchronisé les horloges sur votre système Linux et votre smartphone, accédez à la console Linux et exécutez la commande suivante pour installer les packages PAM Google Authenticator :

```
sudo apt installer libpam-google-authenticator -y
```

```
abdoul@abdoul-virtual-machine:~/Desktop$ sudo apt install libpam-google-authenti
cator -v
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  gir1.2-goa-1.0
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  libgrencode4
The following NEW packages will be installed:
  libpam-google-authenticator libqrencode4
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.


Need to get 57.3 kB of archives.

After this operation, 190 kB of additional disk space will be used.

Get:1 http://ci.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libqrencode4 amd6
4 4.0.2-2 [23.6 kB]
Get:2 http://ci.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libpam-google-aut
henticator amd64 20170702-2 [33.7 kB]
Fetched 57.3 kB in 36s (1,572 B/s)
Selecting previously unselected package libqrencode4:amd64.
(Reading database ... 157220 files and directories currently installed.)
Prenaring to unnack /liborencode4 4 A 2-2 amd64 deh
```

4 Installation de Google Authenticator sur le smartphone

L'étape suivante consiste à installer l'application Google Authenticator sur votre téléphone mobile ou votre tablette



5 Recuperation de la cle d'installation

09:59 ...I 4G ■



Configurer votre premier compte

Utilisez le code QR ou la clé de configuration dans les paramètres d'authentification à deux facteurs (de Google ou d'un service tiers). En cas de problème, consultez la page g.co/2sv

- Scanner un code QR
- Saisir une clé de configuration

Importer des comptes existants?

Maintenant, exécutez l'application Google Authenticator sur l'appareil mobile. Cliquez sur le bouton *Démarrer* et vous verrez deux façons d'ajouter un appareil :

- Scanner un code QR
- Entrez une clé d'installation


Dans notre cas nous allons utiliser la deuxième option

Dans la console Linux, exécutez le package Google Authenticator que vous avez installé précédemment sur votre serveur Linux

google-authenticator -s ~/.ssh/google_authenticator

Cette commande exécutera le module PAM Google Authenticator. L'option -s nous a permis d'enregistrer la clé secrète dans un emplacement non standard, et nous avons spécifié le répertoire ~/.ssh où les clés SSH sont conservées. Lorsque vous exécutez cette commande, vous verrez un code QR à l'écran si les bibliothèques de codes QR sont prises en charge. Ouvrez maintenant l'application Google Authenticator sur votre mobile, appuyez sur l'option Scanner un code QR et scannez le code QR affiché sur la console du serveur Linux.





Si votre serveur Linux ne prend pas en charge les codes QR ou si votre appareil mobile ne peut pas scanner le code QR, vous pouvez utiliser l'option de *clé secrète*. Pour ce faire, appuyez sur l'option *Saisir une clé de configuration* dans l'application Google Authenticator et utilisez la clé secrète affichée sur la console Linux pour ajouter le compte dans l'application Authenticator.

Une fois votre compte ajouté à l'application Authenticator, tapez le TOTP à partir de l'application Authenticator dans la console Linux et appuyez sur Entrée. Lorsque le code est confirmé, vous verrez les codes de travail d'urgence (ou codes de secours) affichés sur la console Linux. Stockez ces codes de sauvegarde dans un endroit sûr, car vous pourriez en avoir besoin pour récupérer votre accès SSH si quelque chose ne va pas avec votre téléphone à l'avenir.

6 Configuration de l'authentification a deux (02) facteurs

L'étape suivante consiste à modifier le fichier de configuration PAM pour le démon SSH *(/etc/pam.d/sshd*). Exécutez la commande suivante pour ouvrir le fichier de configuration :

Faites défiler jusqu'à la fin du fichier et ajoutez la ligne de texte suivante

auth required pam_google_authenticator.so
secret=/home/\${USER}/.ssh/google_authenticator_nullok

```
GNU nano 4.8 // etc/pam.d/sshd // Modified # Print the Message of the day upon successful login.
# This includes a dynamically generated part from /run/motd.dynamic # and a static (admin-editable) part from /etc/motd.
# and a static (admin-editable) pam_from /oso motd=/run/motd.dynamic session optional pam_motd.so motd=/run/motd.dynamic session optional pam_motd.so noupdate

# Print the status of the user's mailbox upon successful login.
# session optional pam_mail.so standard noenv # [1]

# Set up user limits from /etc/security/limits.conf.
# Read environment variables from /etc/environment and # /etc/security/pam_env.conf.
# session required pam_env.so # [1]
# In Debian 4.0 (etch), locale-related environment variables were moved to # /etc/default/locale, so read that as well.
# SELinux needs to intervene at login time to ensure that the process starts # in the proper default security context. Only sessions which are intended # to run in the user's context should be run after this.
# session [success=ok ignore=ignore module_unknown=ignore default=bad] pam_selinux.so open
# Standard Un*x password updating.
@include common-password
# auth required pam_authenticator.so secret=/home/${USER}/.ssh/google_authenticator nullok.

**G Get Help **O Write Out **O Where Is **K Cut Text **O Justify **O C Cur Pos **O N-U Undo **Exit **O Read File **O N Replace **O Paste Text **O To Spell **O Go To Line **M-E Redo
```

Notez comment le chemin d'accès de la clé secrète google_authenticator est fourni à l'aide de secret=/home/\${USER}/.ssh/google_authenticator. Si vous stockez votre fichier de clé secrète dans un emplacement différent, assurez-vous de fournir le chemin correct ici. Notez également que l'option *nullok* permettra aux utilisateurs de se connecter avec uniquement le nom d'utilisateur et le mot de passe jusqu'à ce qu'ils terminent la configuration 2FA. Une fois la configuration 2FA terminée avec succès pour tous les utilisateurs, il est judicieux de supprimer l'option *nullok* pour imposer l'utilisation de 2FA à tout le monde. Si vous êtes le seul utilisateur sur ce système, vous pouvez ignorer l'ajout de l'option *nullok*

Maintenant, ouvrez le fichier de configuration du démon SSH (/etc/ssh/sshd_config) à l'aide de la commande suivante :

```
abdoul@abdoul-virtual-machine:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config abdoul@abdoul-virtual-machine:~$
```


Si vous exécutez Ubuntu 22.04 ou version ultérieure, ajoutez la ligne suivante dans le fichier de configuration *sshd*:

KbdInteractiveAuthentication oui

Si vous utilisez Ubuntu 21.10 ou une version antérieure, ajoutez la ligne suivante à la place :

ChallengeResponseAuthentication oui

Dans les deux cas, si la ligne suggérée existe déjà dans le fichier de configuration sshd, assurez-vous de la décommenter et de la remplacer par « yes ». Ce faisant, vous activez essentiellement l'authentification interactive au clavier (ou réponse au défi) pour le démon SSH.



Enfin, redémarrez le démon SSH à l'aide de la commande suivante :

sudo systemctl restart sshd.service

```
abdoul@abdoul-virtual-machine:~$ sudo systemctl restart sshd.service
abdoul@abdoul-virtual-machine:~$

pointer outside or press Ctrl+Alt.
```

7 <u>Vérification de l'authentification a deux (02) facteurs</u>


À ce stade, votre système Ubuntu Linux est prêt avec l'authentification à deux facteurs. Pour vérifier si tout fonctionne, lancez un nouveau terminal et essayez d'accéder au système Ubuntu à l'aide de SSH. En supposant que vous ayez déjà une session SSH ou console ouverte sur votre système Ubuntu, vous pouvez exécuter la commande sudo tail -f / var / log / auth.log pour afficher les journaux d'accès SSH en même temps.

```
abdoul@abdoul-virtual-machine: ~/Desktop
bdoul@abdoul-virtual-machine:~/Desktop$ sudo tail -f /var/log/auth.log
sudo] password for abdoul:
eb 9 00:14:14 abdoul-virtual-machine polkitd(authority=local): Registered Auth
ntication Agent for unix-session:2 (system bus name :1.79 [/usr/bin/gnome-shell
, object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale en US.UTF
eb 9 00:14:27 abdoul-virtual-machine gdm-launch-environment]: pam_unix(gdm-lau
ch-environment:session): session closed for user gdm
eb  9 00:14:27 abdoul-virtual-machine systemd-logind[694]: Session c1 logged ou
. Waiting for processes to exit.
eb 9 00:14:27 abdoul-virtual-machine systemd-logind[694]: Removed session c1.
eb 9 00:14:28 abdoul-virtual-machine polkitd(authority=local): Unregistered Au
hentication Agent for unix-session:c1 (system bus name :1.42, object path /org/
reedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale en_US.UTF-8) (disconnected fr
m bus)
eb 9 00:14:29 abdoul-virtual-machine dbus-daemon[674]: [system] Failed to acti
rate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms)
eb 9 00:17:01 abdoul-virtual-machine CRON[1938]: pam unix(cron:session): sessi
n opened for user root by (uid=0)
eb 9 00:17:01 abdoul-virtual-machine CRON[1938]: pam unix(cron:session): sessi
n closed for user root
eb 9 00:18:05 abdoul-virtual-machine sudo:
                                              abdoul : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ab
oul/Desktop ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -f /var/log/auth.log
eb 9 00:18:05 abdoul-virtual-machine sudo: pam_unix(sudo:session): session ope
```

À côté, ouvrez une nouvelle session SSH sur le système Ubuntu et vous remarquerez qu'après avoir entré votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous serez maintenant invité à entrer un code de vérification

Vous devez utiliser le code de validation généré dans l'application Google Authenticator sur votre appareil mobile pour une authentification réussie. Si vous entrez le mauvais code de vérification, il vous demandera à nouveau un mot de passe.

Lorsque le code de vérification correct est entré, l'authentification réussit et la session SSH est ouverte.



L'accès SSH notre système Ubuntu Linux est maintenant protégé avec deux facteurs d'authentification