

# 網頁程式設計 CSS樣式設計

Instructor: 馬豪尚



#### Float

- › float: 這個屬性可以將一個正常順序中的元素放在容器的左 側或右側
- › float: none → 預設
- › float: left →將元素放在容器的左側
- › float: right → 將元素放在容器的右側
- > 用這個屬性可以做到類似文繞圖(block)的效果,緊鄰著設定 float:left或right的inline box會預設排在其旁邊的位置



#### Clear

- › clear可以設定inline box的哪一邊不要緊鄰著文繞圖box · 使其變成正常順序的下方顯示
- > clear: none | left | right | both

```
<div class='box'>
    .box{
    float=left;
}

<div class='box'>
    .box{
    float=left;
}

    .box2{clear:left; }
```



#### Float搭配clear版面設計

頁首 header { width: 100%; background:#eaeaea; } nav {width: 100%; color: white; background: black; } 側邊欄 主要內容 aside { main { width: 30%; width: 70%; height: 300px; height: 300px; background: pink; background: skyblue; float: right; float: left

```
頁首 header { width: 100%; background:#eaeaea; }
```

導覽列 nav {width: 100%; color: white; background: black; }

```
主要內容
main {
 width: 70%;
 height: 300px;
 background: skyblue;
 float: left
}
```

```
側邊欄
aside {
width: 30%;
height: 300px;
background: pink;
float: right;
}
```

MINON PROPERTY OF SCRIPTION

#### 導覽列 nav {width: 100%; color: white; background: black; }

#### 主要內容

```
main {
    width: 70%;
    height: 300px;
    background: skyblue;
    float: left
}
```

```
頁尾 footer { width: 100%; background: #eaeaea; <del>clear: both;</del> }<mark>側邊欄</mark>
```

```
aside {
    width: 30%;
    height: 300px;
    background: pink;
    float: right;
}
```



#### Float搭配clear版面設計

頁首 header { width: 100%; background:#eaeaea; }

```
區塊1
#one {
 width: 32%;
 height: 300px;
 background: hotpink;
 margin-right: 2%;
 float: left;
}
```

#### 區塊2

```
#two {
  width: 32%;
  height: 300px;
  background: deepskyblue;
  margin-right: 2%;
  float: left;
}
```

#### 區塊3

```
#three {
  width: 32%;
  height: 300px;
  background: orange;
  float: right;
}
```




# Flex Layout彈性版面設計



## Flex Box Layout 彈性版面

- › Flexbox 顧名思義就是彈性的盒子
  - Flex Container(彈性容器)作為彈性版面的父元素容器
  - Flex Item(彈性項目)放在container裡面的子元素,一個父元素可以 放多個子元素
- > Flexbox 具有主軸起點、終點、尺寸與交錯軸起點、終點、 尺寸的特性可以進行布局規畫





## 彈性版面 Flex Box Layout

› Flex Box的設定方式和排序

```
<div class="container">
    <div class="item1">項目1</div>
    <div class="item2">項目2</div>
    <div class="item3">項目3</div>
</div>
.container {
    display: flex;
}
```

#### 正常順序

項目1 項目2 項目3

彈性容器

項目1 項目2 項目3



#### Float和FlexBox的差別

- > float 的是針對單一元素去調整它浮動的位置
- › flexbox 則是調整該元素在父元素中主軸和交錯軸的分配。
- > 當我們使用 float 排版時,常常還會需要加入 clear 效果清除浮動,才不會跑版。



### Flex box特性

- > 大多數的 flex 屬性,都是設定在 container 身上,而設定後的效果是套用在全部的 items 身上
- > Flex item會忽略 float 設定,還可以設定顯示順序,對佈局來說更方便。
- › float 和 clear 無法使用於彈性容器內
- › vertical-align 對彈性項目沒有效果(但對彈性項目裡面的 內容還是有用的)
- › 虛擬元素 ::first-line 和 ::first-letter 無法使用於彈性容器本身



# Flex Container(父元素)屬性




# Flex Box Container屬性 display

- > display: flex
  - 當在 display 屬性宣告 flex,如果沒有設定寬高,彈性容器會像 block 一樣佔據了整行。



- 第二個彈性容器出現,就會像block把第二個彈性容器放到下一行






# Flex Box Container屬性 display

- > display: inline-flex
  - 當在 display 屬性宣告 inline-flex,如果沒有設定寬高,彈性容器 會像 inline-block 一樣被其中的子元素彈性項目的尺寸撐開



- 第二個彈性容器出現,它就會像 inline-block 和第二個彈性容器併排(如果畫面寬度可以放得下)





#### Flex Item彈性項目的排序方向

- > flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse
  - row→由左往右
  - row-reverse→由右往左
  - column→由上往下
  - column-reverse→由下往上



- > justify-content: flex-start | flex-end | center | spacebetween | space-around | space-evenly | start | end | left | right;
  - flex-start → 對齊主軸線開頭
  - flex-end →對齊主軸線尾端
  - center → 對齊主軸線中央
  - space-between → 將空白空間分配在東西之間
  - space-around → 將空白空間分配在東西兩側
  - space-evenly → 將空白剩下的空間均勻分配



› justify-content: flex-start 預設值,對齊主軸線最前端



› justify-content: flex-end 對齊主軸線最終端





› justify-content: center 對齊主軸線中央



› justify-content: space-around 對齊中軸,平均分配空白寬 度和間距





› justify-content: space-between 平均分配空白,第一項和 最後一項靠邊緣



> justify-content: space-evenly → 將空白剩下的空間均勻分 配





- align-items: stretch | flex-start | flex-end | center | baseline | first baseline | last baseline | start | end | selfstart | self-end;
  - stretch → 延伸,將內容元素撐開至 flexbox 大小
  - flex-start → 對齊交錯軸線最前端
  - flex-end → 對齊交錯軸線最末端
  - center → 對齊交錯軸線中央
  - baseline → 對齊內容物的基線



› align-items: stretch 預設值,將內容元素撐開至 flexbox 大




› align-items: flex-start 對齊交錯軸線最前端






› align-items: flex-end 對齊交錯軸線最末端



› align-items: center 對齊交錯軸線中央





› align-items: baseline 對齊內容物的基線,通常代表的是文字的底部





### Flex Item的換行方式

- > Flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse
  - -nowrap: 不換行
  - -wrap: 自動換行,由上往下
  - -wrap-reverse: 自動換行,由下往上



- > align-content: flex-start | flex-end | center | spacebetween | space-around | stretch
  - flex-start → 對齊交錯軸線最前端
  - flex-end → 對齊交錯軸線最末端
  - center > 對齊交錯軸線中間(置中)
  - space-between →第一行與最後一行分別對齊交錯軸線最前端與最末端,再以相等間隔排列剩下的
  - space-around →每行平均分配每行間距
  - stretch → 延伸對齊到整個flexbox大小



# Flex Item(子元素屬性)



#### Flex Item的顯示順序

- › order 是針對flex item(子元素)去設定它的顯示順序
  - 正整數
  - 預設是0
  - 數字越大代表顯示順序越後面




### 個別Flex Item的屬性

- › 設定個別flex item的垂直對齊方式
  - align-self: stretch | flex-start | flex-end | center | baseline
  - stretch → 延伸到整個父元素高度
  - flex-start →對齊父元素交錯軸線最前端
  - flex-end → 對齊父元素交錯軸線最末端
  - center → 對齊父元素交錯軸線中間(置中)
  - baseline →對齊父元素的基準線
- > 設定個別flex item的大小
  - flex-basis: 長度 | 百分比 | auto
    - > 有點類似min-width,算是代替width用的,優先權比width高



#### 個別Flex Item的align-self

› 分別設定每個Flex item的垂直位置





## 練習

- > 運用CSS Flex Box Layout重新定位你的論文瀏覽網頁架構,和CSS\_flex.ppt長的一樣
  - 每一個框都是一個box,每個box的大小和排版的位置盡量要和ptt 內的設定接近,每個box都要設定框線,框線粗度自行設定
  - 一張紙的大小代表你的最外層父元素Box的大小,這個不用設框線
  - Index Terms做絕對定位在最上面