PROPIEDAD	VALORES POSIBLES	SIGNIFICADO
grid-template-rows	auto	Establece el número y tamaño de filas.
CONTENEDOR	[núm]fr	Demo en w3schools
grid-template-	min-content	Establece el número y tamaño de columnas.
CONTENEDOR	<pre>max-content lenght (px, %, em)</pre>	Demo en w3schools
		Establece la separación entre filas.
row-gap CONTENEDOR	Núm. (px, %) normal	Demo en w3schools
column-gap		Establece la separación entre columnas.
CONTENEDOR	Núm. (px, %) normal	Demo en w3schools
		Atajo para establecer row-gap y column-gap.
gap	Núm. (px, %) normal	Con 1 parámetro establece ambos valores.
CONTENEDOR ATAJO		Con 2 parámetros: <row-gap> <column-gap></column-gap></row-gap>
justify-items		Alinea los ítems en horizontal dentro de cada celda.
CONTENEDOR	start end center stretch	Alinea los items en nonzontal dentro de cada ceida.
align-items	Start that tenter <u>streten</u>	Alinea los ítems en vertical dentro de cada celda.
CONTENEDOR		
justify-content CONTENEDOR	start space-around	Alinea el contenido (la cuadricula) en horizontal en el contenedor padre.
	end space-between center	•
align-content <pre>CONTENEDOR</pre>	space-evenly stretch	Alinea el contenido (la cuadricula) en vertical en el contenedor padre.
justify-self		
ITEM	auto center start stretch	Alinea a un ítem concreto en horizontal .
align-self	end baseline	Alinea a un ítem concreto en vertical .
ITEM		, miled a difficent constructor city and an
place-items <pre>CONTENEDOR</pre> <pre>ATAJO</pre>	<align-items> <justify-items></justify-items></align-items>	Atajo para <align-items> <justify-items></justify-items></align-items>
place-content		Atajo para <align-content> <justify-< td=""></justify-<></align-content>
CONTENEDOR ATAJO	<align-content> <justify-content></justify-content></align-content>	content>
place-self	<align-self> <justify-self></justify-self></align-self>	Atajo para <align-self> <justify-self></justify-self></align-self>
ITEM ATAJO	varigin Seriz Vjustriy Seriz	Ataju para \arrigin-serr/ \justrry-serr/
order	0 [número]	Ordena la aparición de un ítem. Se compara con el
ITEM		valor de esta propiedad del resto de ítems.
grid-template-areas	texto	Indica la disposición de las áreas en el grid. Cada texto entre comillas simboliza una fila.
CONTENEDOR	CEACO	Demo en w3schools
		Indica el nombre del área que ocupará un ítem.
grid-area	texto	También se puede usar como atajo. Ver más abajo.
ITEM		Demo en w3schools
grid-template	Varios, consultar ejemplos	Atajo para definir grid-template-rows, grid-
CONTENEDOR ATAJO	.alto, consultat cjempios	template-columns y grid-template-areas.
grid-column-start		Indica la columna donde empezará el ítem.
ITEM	auto	Demo en w3schools
grid-column-end	[núm]	Indica la columna donde terminará el ítem.
ITEM	span [núm]	Demo en w3schools
grid-row-start	<pre>[nom-linea] [nom] span [nom-linea] [nom]</pre>	Indica la fila donde empezará el ítem.
ITEM	[nom-linea] [nom] [núm] núm	Demo en w3schools
grid-row-end		Indica la fila donde terminará el ítem.
		Demo en w3schools
grid-column ITEM ATAJO	<pre><grid-column-start> / <grid-column- end=""></grid-column-></grid-column-start></pre>	Atajo para grid-column-start y grid-column-end.
grid-row		
ITEM ATAJO	<pre><grid-row-start> / <grid-row-end></grid-row-end></grid-row-start></pre>	Atajo para grid-row-start y grid-row-end.
	•	•

PROPIEDAD	VALORES POSIBLES	SIGNIFICADO
grid-area (repe)	<pre><grid-row-start> / <grid-column-start> / <grid-row-end> / <grid-column-end></grid-column-end></grid-row-end></grid-column-start></grid-row-start></pre>	Atajo para las 4 propiedades indicadas. Como hemos visto antes, también sirve para definir el área que ocupará un ítem, definida por gridtemplate-areas.
grid-auto-rows	auto max-content	Especifica el tamaño de las filas por defecto. Demo en w3schools
grid-auto-columns	min-content lenght (px, %, em)	Especifica el tamaño de las columnas por defecto. <u>Demo en w3schools</u>
grid-auto-flow CONTENEDOR	row* column dense row dense column dense	Determina cómo se colocan los ítems en un grid cuando no se ha especificado explícitamente dónde debe colocarse cada uno. Demo en w3schools
grid CONTENEDOR ATAJO	Varios. Consultar ejemplos	Establece las propiedades grid-template-rows, grid-template-columns, grid-template-areas, grid-auto-rows, grid-auto-columns y grid-auto-flow. Demo en w3schools

Subrayados los valores por defecto